
# 第九章、虚拟内存

- 7. 虚拟内存背景
- 2. 介绍按需调页、页错误、页置换
- 3. 负置换算法
- 4. 以及帧分配算法

# 第一节、虚拟内存背景




虚拟内存是内存管理的一种技术,它允许执行进程时不必完全载入内存,可以部分程序载入到内存


- 优点:
  - I. 逻辑地址空间可大于物理地址空间
  - II. 可以被多个进程共享地址空间
  - Ⅲ. 可以提供更有效的进程创建

# \*\*\* 虚拟内存大于物理内存的图

### 进程的虚拟地址空间是如何在内存中存放的逻辑视图




# **\*\*\*** 进程的虚拟地址空间



# \*\*\* 使用虚拟内存的共享库

### 虚拟内存也允许共享,实现进程之间内存共享



# 第二节、按需调页、页错误、页置换

## >>> 2 按需调页

执行程序如何从磁盘载入内存(全部、部分)


- 为执行程序需要调入页、但暂时不需要的页不会调入到物理内存
  - I. 可以减少 I/O
  - II. 可以减少内存使用
  - Ⅲ. 应答时间快


那么,操作系统需要区分哪些页在物理内存,哪些页在虚拟内存

- 有效/无效位 (valide/invalide)

- 有效 (v):页在物理内存中
- 无效(i):页不在物理内存中,即在虚拟内存中

- 1. 当访问无效页时,系统会出现页错误
- II. 页错误触发载入(从虚拟内存到物理内存)






# \*\*\* 3 页错误 (page fault)


- 想要访问的页不在内存空间(无效页),会发生页错误,并陷入操作系统
- 确定该访问是否合法,不合法就结束进程,合法就进行以下操作(看下一页图)
  - 1. 找到一个空闲帧
  - Ⅱ. 将所需要的页调入到,找到的空闲帧里
  - Ⅲ. 修改页表(有效、无效位),以表示该页已在物理内存中
  - N. 重新开始因陷阱而中断的指令

问:要是没有空闲帧,怎么办?

# **处理页错误的步骤**



# \*\*\*分页的内存到连续的磁盘空间之间的传送



- 交换程序
- 调页程序

# >>> 创建进程时使用虚拟内存的长处


- 写时复制(Copy-on-Write), COW 技术允许父进程和子进程共享物理内存中的页
- 如果任何一个进程需要对页进行写操作,那么就会创建一个共享 页的副本
- 优点
  - I. 可以快速创建进程
  - II. 最小化新创建进程的页数

问:从哪里分配空闲页?答:空闲缓冲池

# 举例:进程1修改页C之前


 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

### 创建进程时,可以通过共享页的方式,暂不进行复制操作



 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

### 当发生写的操作的时候发生复制操作





# \*\*\* 没有空闲帧可分配,怎么办?


- 可以采取以下几种方法
  - I. 终止进程
  - II. 交换出一个进程,页置换(page replacement)
- 页置换
  - 1. 找出一个牺牲的帧,并将其换出;
  - Ⅱ. 需要使用的页,将其换入
- 页置换算法的需要考虑的问题如何最小化页错误的发生,同一个页有可能多次被释放、被载入


页置换是按需调页的基础,它分开了逻辑内存和物理内存,给程序员提供的巨大的内存空间

# Need for page replacement









#### 页面置换的基本操作


- A. 查找所需页在磁盘上的位置
- B. 查找一个空闲帧
  - 如果有空闲帧就用
  - 如果没有空闲帧,就通过某种置换算法选择一个"牺牲" 帧
- C. 将所需要的页读入空闲帧, 修改页表和帧表
- D. 重启进程

## \*\*\* 页置换

页置换发生两次页传输(换入、换出),导致页处理时间加倍,增加了内存访问时间

#### 有效方法一(换出)

- + 每个页关联一个修改位 (modify bit)
- + 通过修改位确认关联页是否被修改
  - -- 如被修改过, 在换出时必须写入磁盘
  - -- 如没有被修改过,在换出时,不需要写入磁盘,从而避免了写入磁盘操作




## トトト 页置换

#### 有效方法二(换入):页缓冲

发生页错误,需要页置换,正常应该是先换出牺牲页后,再换入要执行的页

#### + 利用空闲帧缓冲池

系统保留一个空闲帧缓冲池,当需要牺牲帧写出虚拟内存时,写出之前,从空 闲帧缓冲池中先得到内存(即先分配后换出)



# 第三节、页置换算法

## >>> 5 页置换算法

- 1. FIFO 算法
- 2. 最优置换算法
- 3. LRU (Least Recently Used) 算法
- 4. 近似 LRU 算法
- 5. 基于计数的算法

#### 页置换算法的目标是: 最小化页错误的发生


### 利用引用串来评估一个置换算法

- 引用串: 一系列页的序号
- 评 估: 检查发生的页错误次数


# **\*\*\*** 页错误和帧数量关系图

### 物理帧和页错误成反比

(more frames  $\rightarrow$  less page fault)



# \*\*\* (1) FIFO 页置换




• 引用串: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

3个帧

1 4 5 2 1 3 3 2 4 4个帧

异常现象: more frame → more page fault

# \*\*\* FIFO Illustrating Belady's Anomaly




# **>>> (2) 最优置换**

置换将来最长时间不会用的帧,4个帧例子
1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5

5

1	
2	
3	
4	
	_

- 但问题是怎么知道引用串的未来信息?
- 最优算法主要用于比较研究



- 1. 最长时间不会用的是7
- 2. 最长时间不会用的是1
- 3. 依次类推
- 4. 。。

# \*\*\* (3) LRU-最近最少使用算法


最近最少使用算法(Least Recently Used):每个页关联该页上次使用的时间,选择最长时间没有使用的帧

• 引用串: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

1	1	1	1	5
2	2	2	2	2
3	5	5	4	4
4	4	3	3	3



\*\*\* LRU页置换算法



page frames

# トトト LRU 算法实现方法

#### 1. 计数器

页表的每一项与计数器相连,并计入时间,但可能会出现如下问题

- 增加了访问操作(需记录时间)
- 增加内存使用
- 每次置换需要搜索全部页表


### 2. 栈

- + 每当引用一个页,该页就移动到栈的最顶部
- + 并依次往下移动
- + 最近不常用的栈放在栈的最低端

采用栈实现方法需要每次更新栈,需要栈中项的移动

# >>> 用栈来记录最近使用的页





#### Consideration

- We assume that a process will reference 10 number of pages,
- Let us consider the depth of stack is 10 and 5
- Reference string 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


5
4
3
2
1



### **トトト I. 附加引用位算法**

- 每个页都与引用位相关联
- 每当引用页时,相应页的引用位就被硬件置位
- 开始,引用位被初始化为0
- 页被引用,引用位被设置为1;没被引用,就设置为0(在规定的时间周期)
- 如8个字节的引用位表示对8个周期进行记录引用位
- 每次引用的记录,放到8位字节的最高位,而将其他位向右移一位,并抛弃最低位






如举例,每个页都有自己的引用位的值,哪个引用位的值最小,就替换哪个

#### <sup>▶▶</sup> Ⅱ. 二次机会算法

每当需要置换页时,检查每页相关联的引用位,

- 1. 如引用位为 0 就置换,并把引用位设置成 1
- 2. 如引用位为 1 就跳过(给第二次机会),并清零,然后跳到下一个FIFO 页



### **▶▶▶ Ⅲ.** 增强型二次机会算法

- 利用二个位,即引用位和修改位
  - + 第一位表示是否被引用过
  - + 第二位表示是否被修改过

- 采用这两个位,有以下可能类型
  - +(0,0)最近没有使用且也没有修改,用于置换最佳页
  - +(0,1)最近没有使用但修改过,需要写出到磁盘
  - +(1,0)最近使用过但没有修改,有可能很快又要被使用
  - +(1,1)最近使用过且修改过,有可能很快又要被使用,置换时需要写出到磁盘。

## \*\*\* (4) 基于计数的页置换

#### 保留一个用于记录其引用次数的计数器

- 1. 最不经常使用页置换算法
- + 理由:经常活动的页应该有更大的引用次数

- Ⅱ. 最常使用页置换算法
- + 理由:引用次数少的页可能是刚刚调进来的,但将来可能经常用

# 第四节、物理帧的分配

### >>> 6. 物理帧的分配

- 每个进程需要分配最小需要运行的页
- 帧的分配有如下方式:



平均分配方式

:每个进程分配物理帧的大小相同



比例分配方式

:根据进程大小比例



优先级分配方式

:根据进程优先级分配

### >>> 页置换分类:全局分配和局部分配


#### 页置换可以分为全局置换和局部置换两大类

- 1. 全局置换:从所有帧集中选择一个置换帧
  - 分配到的帧数量可能发生变化
- 2. 局部置换:仅从自己的分配帧中选择一个置换帧
  - 分配到的帧数量不会发生变化

因一个进程没有分配到"足够"的页帧,而频繁的发生页错误, 这会导致:

- 1. CPU 使用率下降,操作系统会试图增加多道程序的程度
- 2. 进程会试图去强别的进程的帧

Thrashing  $\equiv$  a process is busy swapping pages in and out




#### >>> 7. 内存映射文件

- 如何对磁盘上的文件进行一系列的操作,实现象 ορεn(), read(), write()等系统调用,可采用以下两种方式
  - 1. 对磁盘上的文件进行直接的操作
  - 2. 利用虚拟内存技术 > 内存映射文件

#### **\*\*\*** 内存映射文件

- 将磁盘块儿(block)映射成内存的一页或多页
  - + 访问文件会发生页错误
  - + 文件的读写就按通常的内存访问来处理
  - + 文件的写(磁盘)I/O 操作不会立即发生,而是定期的发生或 关闭文件时发生
- 优点-文件共享

多个进程可以将同一个文件映射到各自的虚拟内存中,以允许数据共享



#### \*\*\* 8. 内核内存空间的分配


- 与用户内存的分配方式不同,不受分页系统的控制
- 通常从空闲内存池中获取,内核
  - + 需要为不同大小的(内核)数据结构,
  - + 需要连续分配
    - (1) buddy 分配
    - (2) slab 分配

# \*\*\* (1) buddy 分配

- 从物理上连续的、大小固定的段上进行分配
- 内存按2的幂(ροwer of 2)的大小来进行分配(2,4,8,16...), 直到分配合适的页为止

• 如需要12k,分配16k.

#### physically contiguous pages



# >>> (2) slab 分配

- 1. slob 是由一个或多个物理上连续的页
- 2. cache 含有一个或多个 slab

- 3. 每个内核数据结构(信号量,文件对象,进程描述符等)都有它的cache,每个cache 含有内核数据结构的对象实例
- 4. 当创建cache 时, 起初包含若干标记为空闲的对象,对象的数量与 slab 的大小关联
- 5. 当需要内核数据结构的对象时,可从cache中获取,并标记为使用

