- Lo standard POSIX definisce i semafori named e unnamed: vediamo solo quelli unnamed.
- Un semaforo unnamed si dichiara così:
 sem_t s; // tipo sem_t definito in semaphore.h
 si deve includere l'header e compilare con -pthread
- Si inizializza tamite la funzione sem_init:
 int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value)

dove:

- sem è il puntatore alla variabile dichiarata
- pshared indica se il semaforo è condiviso tra thread di un processo o tra processi diversi
- value è il valore a cui viene inizializzato il semaforo

 Perciò per inizializzare un semaforo s condiviso tra thread:

```
sem_init(&s, 0, val);
```

- dove val è il valore a cui viene inizializzato
- il secondo parametro 0 serve ad indicare che il semaforo può essere usato solo dai thread del processo che l'ha creato
- Mentre per inizializzare un semaforo s condiviso tra processi:

```
sem_init(&s,1,val);
```

dove s deve essere una variabile allocata in un segmento di memoria condivisa

- L'equivalente della funzione "up" è
 - sem_post(&s);

- e l'equivalente della "down" è
 - sem_wait(&s);

- Esistono inoltre i mutex: una versione semplificata di semafori binari (hanno solo due stati) su cui sono ammesse solo le operazioni lock e unlock
- Dichiarazione e inizializzazione di un mutex:
 - pthread_mutex_t m;
- Inizializzazione del mutex nella condizione unlocked:
 - pthread_mutex_init(&m,NULL); // default attributes
- Lock del mutex:
 - pthread_mutex_lock(&m);
- Unlock del mutex:
 - pthread_mutex_unlock(&m);

 Considerare il programma race.c con thread (in appunti6b) e risolvere il problema di corsa critica tramite semafori Posix

- Considerare il programma pc_sem_thr.c (in appunti6b) che risolve il problema di N produttori e un consumatore
 - Aggiungete due variabili che contino il numero di item inseriti e consumati e verificate se tutti gli item prodotti sono consumati.

In UNIX i Phtreads si possono sincronizzare con altri paradigmi fra cui uno ispirato a quello dei monitor:

usando esplicitamente dei mutex per la mutua esclusione (non c'è gestione automatica come per le procedure dei monitor o i metodi synchronized)

Variabili condizione con operazioni wait, signal e broadcast (segnala una condizione a tutti i thread in attesa su quella)

In particolare le variabili condizione (tipo pthread_cond_t) si inizializzano con:

```
pthread_cond_init(&cond, NULL);
```

dove cond è l'identificativo della variabile e con NULL si usano gli attributi di default Un thread, dopo avere conquistato l'accesso esclusivo a variabili condivise con

```
pthread_mutex_lock(&m);
```

può sospendersi su una variabile condizione cond (di tipo pthread_cond_t) con:

```
pthread_cond_wait(&cond,&m);
```

questo comporta implicitamente anche l'unlock di m, cioè il rilascio della mutua esclusione, e il nuovo lock di m quando il thread verrà sbloccato dall'attesa della condizione.

Un thread può "segnalare" una condizione con:

```
pthread_cond_signal(&cond);
```

che "risveglia" uno dei threads bloccati su cond (se non ce ne sono, non ha effetto), oppure con:

```
pthread_cond_broadcast(&cond);
```

che "risveglia" tutti i threads bloccati sulla condizione.

Attenzione al noto problema: per riprendere l'esecuzione, i thread che avevano fatto wait devono riprendere l'accesso mutuamente esclusivo sul mutex che avevano passato come secondo argomento a wait.

Tipicamente, la segnalazione viene fatta da un thread che opera sulle stesse variabili condivise e quindi ha il lock sullo stesso mutex (anzi è raccomandato che questo avvenga sempre, per evitare il problema della "perdita della segnalazione" come per sleep e wakeup).

Il thread sbloccato, o i thread sbloccati in caso di broadcast, potrà (potranno) riprendere il lock (uno per volta) quando il thread segnalante lo rilascerà.

Questo è un tipico schema di programma per un thread t1 che opera su variabili condivise: attende, anche usando una var. condizione, che una condizione booleana test sulle variabili sia falsa, poi modifica le variabili condivise ed eventualmente segnala (a uno/tutti) una condizione:

```
pthread_mutex_lock(&m);
while (test) pthread_cond_wait(&cond1,&m);
/* modifica variabili condivise */
/* eventuale pthread_cond_signal(&cond2) */
pthread_mutex_unlock(&m);
```

Qui è veramente opportuno un while e non un if (all'uscita della wait viene di nuovo eseguito il test) perché:

chi segnala cond1 non necessariamente conosce quale test t1 attende che diventi falso

se anche fosse così, non è detto che t1 conquisti la mutua esclusione immediatamente dopo la segnalazione della condizione; un altro thread t2 che esegue ad es. lo stesso codice di t1 può superare lock e modificare le var. condivise rendendo nuovamente vero test

```
Ad esempio per un "produttore":
pthread_mutex_lock(&m);
while (buf.count==N)pthread_cond_wait(&empty,&m);
      /* deposita elemento in buf */
if (buf.count==1) pthread_cond_signal(&full);
pthread_mutex_unlock(&m);
E per un "consumatore":
pthread_mutex_lock(&m);
while (buf.count==0)pthread_cond_wait(&full,&m);
      /* preleva elemento da buf */
if (buf.count==N-1) pthread_cond_signal(&empty);
pthread_mutex_unlock(&m);
```

Data la soluzione del problema Produttori-Consumatore risolto con semafori (in appunti 6b), implementare una soluzione basata su mutex e variabili condizione