


# 第八章

# 恒定电流的磁场



# 引入新课













回顾

静止电荷



静电场

运动电荷



稳恒电流





稳恒电场

稳恒磁场

#### 主要内容

- 恒定电流
- 磁感应强度
- 毕奥—萨伐尔定律
- 真空中磁场的高斯定理
- 安培环路定理
- 电流或运动电荷在外磁场中的受力
  - ——安培力和洛仑兹力

# § 8-1 恒定电流

#### 一、电流电流密度

电流: 电荷的定向运动。

电流形成条件(导体内):

导体内有可以自由运动的电荷;

导体内要维持一个电场。

载流子: 电荷的携带者,

如:自由电子(金属导体)、空穴(半导体);

正负离子(电解液)

#### 电流强度:单位时间通过导体某一横截面的电量。

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

 $dS_{\perp}$ 

单位: A(安培)


方向: 正电荷运动的方向, 有方向的标量。

大小: 从垂直于电荷运动方向的单位截面上


流过的电荷量。

恒定电流: 电流的大小和方向不随时间而变化。


#### 几种典型的电流分布




粗细均匀的 金属导体




粗细不均匀 的金属导线



半球形接地电 极附近的电流



电阻法勘探矿藏时的电流



同轴电缆中 的漏电流

可见,导体中不同部分电流分布不同, 电流强度 *I* 不能细致反映导体中各点电流分布.

#### 电流密度 --- 精确描述导体中电流分布情况,

是空间位置的矢量函数。

电流密度矢量定义:

$$j = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S}$$

单位: A / m<sup>2</sup>

方向:与该点正电荷运动方向一致.

大小:等于垂直于电流方向的单位面积的电流

• 电流强度与电流密度的关系为:

$$I = \iint_{S} \vec{j} \cdot \vec{e}_{n} dS = \iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



闭合电路中电流如何形成的呢?


#### 二、电源的电动势

电源:提供非静电力的装置,或称电泵。电源外部:

提供恒定电场,静电力使正电荷 从高电势端移向低电势端。

#### 电源内部:

"非静电力"使正电荷从低电势端 (电源负极)再回到高电势端(电源正 极),形成恒定电流。



**电动势:** ε 等于将单位正电荷从电源负极沿内电路移到正极

过程中非静电场力做的功

$$\varepsilon = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}q}$$

单位: J/C, 即V

#### 说明:

- 电动势反映电源做功能力,与外电路无关,是标量, 方向: 电源内部负极指向正极。
- > 从场的观点来看:

非静电场的场强:

$$\vec{E}_{\rm k} = \frac{\vec{F}_{\rm k}}{q}$$

非静电场做功为: 
$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$
 (内电路)

电源外部回路 $\vec{E}_{\nu}=0$ 

非静电场场强沿整个闭合回路的环流等于电源电动势

$$\varepsilon = \oint \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$

#### 电 源



交流变频电源







干电池



蓄电池




## § 8-2 磁感应强度 磁场的高斯定理

#### 一、基本磁现象

#### 中国在磁学方面的贡献:

- 最早发现磁现象: 《管子》记载: "上有慈石者, 其下有铜金。"
- 春秋战国《吕氏春秋》记载: "慈石召铁,或引之也"
- 东汉王充《论衡》记载: "司南之杓,投之于地,其柢指南"
- 十一世纪沈括《梦溪笔谈》记载:"方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也"证明了磁偏角的存在.
- 十二世纪已有关于指南针用于航海的记载





#### 永磁体的性质:

# N

- > 永磁体具有磁性,能吸引铁,钴,镍等物质.
- $\rightarrow$  永磁体具有*磁极*,分磁北极N和磁南极S.
- 磁极间存在相互作用的磁力.


#### 同号磁极相排斥、异号磁极相吸引

#### 磁单极不存在


地球本身是个大磁体,地球磁体 N、S极与地理南北极不是同一点, 存在磁偏角。




天然磁铁矿



# 地磁场








磁现象与电现象有没有联系?

静止的电荷 一 静电场运动的电荷 ?

#### (1) 1819—1820年奥斯特 (H.C.Oersted丹麦物理学家)

发现载流导线附近的小磁针受 磁力作用会发生偏转




1820年7月21日,奥斯特以拉丁文报导了60次实验的结果。

(2) 1820年后安培(A.M.Ampere法国科学家)

发现放在磁体附近的载流导线或线圈会受到力的


作用而发生运动

(a) 载流导线受 磁力作用而运动





(b)两平行载流导 线间存在相互作用力



(c) 电子射线在磁铁及 载流线圈作用下改变方向

#### 结论:


磁现象与电荷的运动有密切关系。

运动电荷既能产生磁效应,也能受磁力作用。

#### 1822年,安培提出了分子电流假说:


一切磁现象的根源是电流的存在,磁性物质的分子中存在着回路电流(称为"分子电流"),每个分子电流相当于一个小磁针(称为"基元磁铁")。

物质的磁性取定于物质中分子电流对外界磁效应的总和



结论: 一切磁现象都起源于电荷的运动

磁现象的电本质——运动的电荷产生磁场



电流或运动电荷之间相互作用的磁力是通过磁场作用的,故磁力称为磁场力。

#### 二. 磁感应强度矢量

 $ar{B}$  ——反映磁场性质的物理量


小磁针N极在某场点的指向即为该处 $\vec{B}$ 的方向设带电量为q、速度为 $\vec{v}$ 的运动电荷处于磁场中


#### (1) 试探电荷q以同一速率 v 沿不同方向运动

#### 实验发现:

- 1、 F的大小随v变化
- $2, \vec{F} \perp (\vec{v}, \vec{B})$
- 3、电荷q沿磁场方向运动时, $\overrightarrow{F}=0$
- 4、电荷q垂直磁场方向运动时, $\vec{\mathrm{F}}=\vec{\mathrm{F}}_{\mathrm{max}}$

$$\begin{cases} |\vec{F}| = 0, \quad \text{此时 $\vec{v} \parallel \vec{B}; \\ |\vec{F}| = |\vec{F}_{\text{max}}|, \quad \text{此时}\vec{v} \perp \vec{B}; \\ 0 \langle |\vec{F}| \langle |\vec{F}_{\text{max}}|, \quad \text{此时}0 \langle \theta(\vec{v} \cdot \vec{B}) \rangle \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$$





## (2) 在垂直磁场方向改变速率 $\nu$ 或改变电量q

结论:在磁场中同一点, $F_{max}/qv$ 为一恒量, 而在不同的点上, $F_{max}/qv$ 的量值不同。

 $\left(\frac{F_{\text{max}}}{av}\right)$  在某点有确定值,即反映该点磁场强弱的性质。


# 磁感应强度: $B = \frac{F_{\text{max}}}{I}$

$$B = \frac{F_{\text{max}}}{qv}$$

方向:  $\bar{F} \times \bar{v}$ 的方向

单位: 特斯拉(T)高斯(Gs)


$$1(T) = 10^4 (Gs)$$
高斯



#### 一些磁场的大小:



人体磁场极弱, 如心电激发磁场 约3×10<sup>-10</sup>T。测 人体内磁场分布 可诊断疾病,图 示磁共振图像。



地球磁场约 5×10-5T

超导磁体激发高达25T磁场;

原子核附近可达10<sup>4</sup>T;

脉冲星表面高达 108T。



巨大的电磁铁能够吸引成吨的钢铁

大型电磁铁磁场 可大于2T

## 三、磁场中的高斯定理

#### 1、磁感应线

磁感应线(B)线)是为形象描绘磁场空间分布而人为描绘出的一系列有向曲线。


方向: 磁感应线上任一点的切线方向,就是该点处磁感应强度  $\bar{B}$ 的方向。

大小:通过磁场中某点处垂直于磁感应强度  $\bar{B}$  的单位面积上的磁感应线根数等于该处  $\bar{B}$  的大小。


磁感应线的疏密程度反映了磁场的强弱


#### 磁铁周围的磁感应线







通电螺线管的磁感应线





#### 几种不同形状电流磁场的磁感应线





#### 磁感应线的性质:





●磁感应线是与电流套链的闭合曲线且永不相交

磁场是无源有旋场

#### 2、磁通量Φ

#### 磁通量: 穿过磁场中任一给定曲面的磁力线条数

由规定得:

$$B = \frac{d\Phi}{dS_{\perp}}$$


单位(SI):

苇伯 
$$(Wb)$$
  $1(Wb) = 1(T \cdot m^2)$ 

> 均匀磁场的通量计算

$$\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{S}_{\perp} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{S} \cos \theta$$


$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$



$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

# > 非均匀磁场的通量计算

通过面积元dS的磁通量为



$$d\Phi_m = BdS_{\perp} = BdS\cos\theta = \bar{B}\cdot d\bar{S}$$

$$\Phi = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S} B \cos \theta \, dS$$

#### 3、磁场中的高斯定理

对于闭合曲面S,规定:面元  $d\bar{S}$  的法线正方向由内指向曲面外侧,所以有

当 
$$\theta < \frac{\pi}{2}$$
 ,  $\bar{B}$ 线穿出曲面  $\phi > 0$ 

当 
$$\theta > \frac{\pi}{2}$$
 ,  $\bar{B}$ 线穿入曲面  $\phi < 0$ 

磁感应线是无头无尾的闭合曲线,故总磁通量为零,即

$$\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S} B \cos \theta \, ds = 0$$
 \_\_\_\_\_ 磁场的高斯定理

在磁场中通过任意闭合曲面的磁感应强度通量等于零说明磁场是"无源场"

#### 思过去:

点电荷
$$\longrightarrow$$
 点电荷系(带电体) $\longrightarrow$   $\vec{E} = \int d\vec{E}$ 

#### 想现在:

元电流 
$$\longrightarrow$$
 电流(载流体)  $\longrightarrow$   $\vec{B} = \int d\vec{B}$ 

- □ 电流产生的磁场的大小与哪些因素有关?
- □ 常见直导线、圆环电流等的磁场, 能否通过理论进行计算?
- □ 计算磁场的基本方法是什么?

毕奥-萨伐尔定律

