

第九章 电磁感应 电磁场理论














奥斯特 (1777-1851) 丹麦物理学家

1820年,奥斯特的论文《关于电流对磁针作用的实验》





法拉第

(Michael Faraday, 1791-1867) 英国物理学家、化学家

- 1821年提出"由磁产生电",《关于磁针上的电碰撞的实验》
- 1831年,终于发现了电磁感应现象。
- 1833年,法拉第发现了电解定律,
- 1837年发现电解质对电容的影响,引入了电容率概念。
- 1845年发现磁光效应,后又发现物质可分为顺磁质和抗磁质等。

§ 9-1 电磁感应定律

一、电磁感应现象

演示实验




- 条形磁铁插入线圈,闭合回路 中有电流通过;
- 磁铁从线圈拔出,闭合回路中 电流方向和插入时相反;
- 磁铁移动越快, 电流越大。




思考: 闭合回路中的电流是如何产生的呢?


演示实验



"跑失良机"




科拉顿
(Daniel Colladon 1802-1892)
瑞士物理学家






线圈处磁场发生了变化




回路面积发生了变化



金属棒移动时,闭合回路出现感应电流,棒移动越快,电流越大。

结论: 回路中的磁通量变了!

$$\Phi = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$




当穿过闭合回路的<u>磁通量发生变化</u>时,回路中就产生电流,这种现象称为电磁感应现象。

产生的电流称为感应电流,

相应的电动势称为感应电动势.



感应电动势(电流)如何定量表述呢?



二、法拉第电磁感应定律

当穿过回路所包围面积的磁通量发生变化时, 回路中产生的感应电动势的大小与穿过回路的 磁通量对时间的变化率成正比。

即
$$\varepsilon_i \propto \frac{d\Phi}{dt}$$
 "一" 反映了感应电动势的方向

回路有多匝导线:
$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(N\Phi)}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

 $(\Psi = N\Phi$ 为磁通链数)

$$\varepsilon_i = \left| -N \frac{d\Phi}{dt} \right|$$

如果用 E_k 表示等效的非静电性场强,则感应电动势 \mathcal{E}_i 可表为

$$\varepsilon_i = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$: \Phi = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

说明:

- 感应电流: $I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$ (回路电阻为 R)
- 感应电荷量:

$$q_{i} = \int I_{i} dt = -\frac{1}{R} \int_{t_{1}}^{t_{2}} \frac{d\Phi}{dt} dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_{1}}^{\Phi_{2}} d\Phi = \frac{\Phi_{1} - \Phi_{2}}{R}$$

感应电荷量仅与回路中磁通量的变化量有关, 与磁通量变化的快慢无关。




感应电动势(电流)的方向如何判断呢?


判断 ε_i 的方向:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

- (1)以磁场穿过的方向作为曲面的法向 \vec{n} ;
- (2)由"右手螺旋定则"确定回路L的"绕行正方向"; \vec{n}




- (3) 由 Φ "增加减少"确定 $\frac{d\Phi}{dt}$ 的正负;



$$\Phi > 0 \implies \frac{d\Phi}{dt} > 0 \implies \varepsilon_i < 0$$

三、楞次定律 (判断感应电流方向)

闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。





"增反减同,来拒去留"

说明:

- (1) 感应电流所产生的磁通量要阻碍的是磁通量的变化,而不是磁通量本身。
- (2) 感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因 楞次定律是能量守恒和转换的必然结果

例、 直导线通交流电 置于磁导率为 μ 的介质中,已知: $I = I_0 \sin \omega t$,其中 I_0 和 ω 是大于零的常数 求:与其共面的N匝矩形回路中的感应电动势

$$\mathbf{M}: \quad \psi = N\phi = N\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = N\int_{S} B ds$$

$$= N\int_{d}^{d+a} \frac{\mu I}{2\pi x} l dx = \frac{N\mu I l}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

$$= \frac{\mu N I_{0} l}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{d+a}{d}$$

$$\varepsilon_{i} = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{\mu_{0}\mu_{r}NI_{0}l\omega}{2\pi}\cos\omega t \ln\frac{d+a}{d}$$