24/11/2024

Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

## Document de l'atelier :

- Bloc2\_sem3-4\_atelier-04\_redondance\_etherchannel-exo-1-depart.pkt
- Bloc2\_sem3-4\_atelier-04\_redondance\_HSRP\_partie 1.pkt.
- Bloc2\_sem3-4\_atelier-04\_redondance\_Troubleshoot\_HSRP.pka
- Bloc2 sem3-4 atelier-04 redondance etherchannel-avancer.pkt
- wlc\_pt\_two\_wlans\_wpa\_radius-fr.pkt



## Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

#### Table des matières 2 Présentation 3 3 3.1 3.1.1 3.2 Configuration Etherchannel sur DLS1 .......8 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 Configuration des Ports en Mode Access avec PortFast.......14 3.6 3.7 Configuration Requise pour le Routage Inter-VLAN.......15 3.8 3.9 Configuration HSRP pour la Redondance de Lien ......15 3.10 3.11 3.12 4.1 4.2 Objectifs 19 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 Configuration des paramètres de base pour chaque commutateur......24 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3

# Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

	4.5.4	Résultats des étapes HSRP et ping	32
	4.5.5	Résultat de la déconnexion du commutateur lié à R1	33
	4.5.6	Vérification des paramètres du protocole HSRP sur R1 et R3	34
	4.5.7	Modifiez les priorités HSRP.	35
	4.5.8	Remarques générales	36
	4.5.9	Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs	36
	4.6	Configuration HSRP avec répartition de charges sur R1 et R3	37
	4.7	Validation de la répartition de charges en mode Round Robin avec HSRP	38
5	Exerc	ice 3 : Packet Tracer – Dépannage du protocole HSRP	39
	5.1	Topologie	39
	5.2	Table d'adressage	39
	5.3	Objectif	40
	5.4	Contexte/scénario	40
	5.5	Procédure de dépannage	40
	5.5.1	Ordinateurs de bureau et portables	40
	5.5.2	Analyse et dépannage de R1	41
	5.5.3	Dépannage de R2	42
6	Exerc	ice 4 : Etherrchannel avancé	46
	6.1	Vérification de la formation des EtherChannels	53
7	Config	guration d'un contrôleur sans fil avec deux VLANs, WPA et authentification RADIUS	57
	7.1	Configuré les serveurs RADIUS	58
	7.2	Configuré mes réseaux sans fil (WLAN)	59
	7.3	Configuré le routeur	60
	7.4	Configuré les points d'accès et PC	63
	7.5	Verification	64
8	Annex	res	65
9	Concl	usion:	66
1(	0 W	ebographie :	67

## 1 Introduction:

L'EtherChannel est une technologie permettant de regrouper plusieurs liens physiques entre des périphériques réseau, créant ainsi un lien logique pour augmenter la bande passante et fournir une redondance. Dans cet exercice, nous allons configurer et vérifier des EtherChannels entre plusieurs commutateurs à l'aide de différents protocoles tels que PAgP (Port Aggregation Protocol) et LACP (Link Aggregation Control Protocol), tout en prenant en compte les exigences spécifiques de configuration des VLANs, des trunks et des priorités de routeurs.

Nous allons également examiner les différents modes de négociation d'EtherChannel, notamment les modes desirable, auto, active, et passive, et configurer les VLANs natifs et les ports d'EtherChannel pour assurer un fonctionnement optimal. En outre, l'exercice met l'accent sur la configuration de la topologie réseau, l'optimisation de la connectivité et la garantie que les configurations respectent les meilleures pratiques en matière de redondance, de performances et de gestion du trafic réseau.

## 2 Présentation


L'objectif de cet atelier est de mettre en place une configuration d'Etherchannel entre plusieurs switchs afin d'augmenter la bande passante et d'assurer une meilleure redondance. L'Etherchannel permet de combiner plusieurs connexions physiques en une seule liaison logique pour augmenter la capacité de transfert et garantir la haute disponibilité du réseau. Cela permet de traiter les connexions comme si elles formaient une seule liaison.

## 3 Exercice 1 : Mise en œuvre d'HSRP

J'ai utilisé le fichier de départ suivant :

Bloc2\_sem3-4\_atelier-04\_redondance\_etherchannel-exo-1-depart.pkt

## 3.1 Schéma réseaux :



## 3.1.1 Objectif de la configuration finale

L'objectif de cette configuration est d'assurer une architecture réseau redondante et performante en combinant l'Etherchannel et le protocole HSRP. J'ai configuré des liaisons Etherchannel entre les switchs de distribution (DLS1 et DLS2) et les switchs d'accès (ALS1 et ALS2) afin d'augmenter la bande passante et garantir la redondance des connexions.

Sur DLS1, les ports Fa0/9 à Fa0/12 sont utilisés pour établir l'Etherchannel avec ALS1 et ALS2, et j'ai configuré HSRP pour que ce switch soit la passerelle primaire des VLAN 10 (Payroll) et VLAN 30 (Finance). De même, sur DLS2, les ports Fa0/7 à Fa0/10 sont configurés pour l'Etherchannel avec ALS1 et ALS2, et HSRP y est défini comme passerelle primaire pour les VLAN 20 (Engineering) et VLAN 40 (SQL Server). Les switchs d'accès ALS1 et ALS2 utilisent respectivement les ports Fa0/9 à Fa0/12 et Fa0/7 à Fa0/10 pour les connexions Etherchannel vers DLS1 et DLS2.

Les VLAN configurés sont :

VLAN 10: 172.16.10.0/24 (Payroll)

VLAN 20 : 172.16.20.0/24 (Engineering)

• **VLAN 30**: 172.16.30.0/24 (Finance)

VLAN 40: 172.16.40.0/24 (SQL Server)

Cette configuration permet une communication réseau fluide, une augmentation de la bande passante et une haute disponibilité grâce à HSRP et Etherchannel.

## 3.2 Configuration:

En premier j'ai vérifié les VLAN autorisés sur les ports trunk du switch DLS1 à l'aide de la commande show interfaces trunk et j'ai constaté qu'il manquait certains VLAN sur les interfaces Fa0/7, Fa0/8, Fa0/11, et Fa0/12.

```
DLS1#show interfaces trunk
       Mode Encapsulation Status
auto n-802.lq trunking
auto n-802.lq trunking
                                                    Native vlan
Port
                                                    1
Fa0/9
Fa0/10
          Vlans allowed on trunk
Port
Fa0/9 1-1005
          1-1005
Fa0/10
       Vlans allowed and active in management domain 1
Port
Fa0/9
Fa0/10
Port
           Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/9
Fa0/10
```

Pour corriger cela, j'ai configuré ces interfaces en mode trunk avec l'encapsulation dot1q en utilisant les commandes suivantes :

- DLS1(config)#interface FastEthernet0/7
- DLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
- DLS1(config-if)#switchport mode trunk
- DLS1(config)#interface FastEthernet0/8
- DLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
- DLS1(config-if)#switchport mode trunk
- DLS1(config)#interface FastEthernet0/11
- DLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
- DLS1(config-if)#switchport mode trunk
- DLS1(config)#interface FastEthernet0/12
- DLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
- DLS1(config-if)#switchport mode trunk

Après ces configurations, j'ai exécuté la commande show interfaces trunk pour vérifier les VLAN autorisés sur les trunks. La capture d'écran montre que les ports Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, et Fa0/12 autorisent désormais correctement les VLAN 1-1005.

```
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/7 1-1005
Fa0/8 1-1005
Fa0/9 1-1005
Fa0/10 1-1005
Fa0/11 1-1005
Fa0/12 1-1005
```

En ce qui concerne DLS2, tout était correctement configuré, j'ai donc laissé la configuration telle qu'elle était.

Pour ALS1 j'ai vérifié les VLAN autorisés sur les ports trunk du switch à l'aide de la commande show interfaces trunk. J'ai constaté qu'il manquait certains VLAN sur les interfaces Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, et Fa0/10.

```
ALS1#show interfaces trunk
                      Encapsulation Status
Port
         Mode
                                                 Native vlan
Fa0/11
Fa0/11 auto
Fa0/12 auto
                      n-802.1q trunking
                      n-802.1q trunking
                                                  1
Port
        Vlans allowed on trunk
Fa0/11
           1-1005
Fa0/12
           1-1005
Port
          Vlans allowed and active in management domain
Fa0/11
Fa0/12
Port
          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/11
          none
Fa0/12
           none
ALS1#
```

J'ai effectué la configuration suivante pour corriger cela :

ALS1(config)#interface FastEthernet0/7

ALS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

ALS1(config-if)#switchport mode trunk

ALS1(config)#interface FastEthernet0/8

ALS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

ALS1(config-if)#switchport mode trunk

ALS1(config)#interface FastEthernet0/9

ALS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1g

ALS1(config-if)#switchport mode trunk

ALS1(config)#interface FastEthernet0/10

ALS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

ALS1(config-if)#switchport mode trunk

Après configuration, la commande show interfaces trunk montre que les ports Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, et Fa0/10 autorisent les VLAN 1-1005 comme les autres ports trunk (Fa0/11 et Fa0/12). Cela garantit que toutes les connexions nécessaires sont correctement configurées pour le trunking, permettant ainsi le passage des VLAN entre ALS1 et les autres équipements réseau.

Port	Vlans allowed on	trunk
Fa0/7	1-1005	
Fa0/8	1-1005	
Fa0/9	1-1005	
Fa0/10	1-1005	
Fa0/11	1-1005	
Fa0/12	1-1005	

De même pour ALS2, j'ai trouvé qu'il y avait FastEthernet0/6 qui était en trop, je les ai donc remis en mode access.

ALS2#shot	w interfaces tr	runk		
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/6	desirable	n-802.1q	trunking	1
Fa0/7	desirable	n-802.1q	trunking	1
Fa0/8	desirable	n-802.1q	trunking	1

Fa0/7	desirable	n-802.1q	trunking	1	
Fa0/8	desirable	n-802.1q	trunking	1	
Fa0/9	desirable	n-802.1q	trunking	1	
Fa0/10	desirable	n-802.1q	trunking	1	
Fa0/11	desirable	n-802.1q	trunking	1	
Fa0/12	desirable	n-802.1q	trunking	1	

Port	Vlans	allowed	on	trunk

Fa0/6	1-1005
Fa0/7	1-1005
Fa0/8	1-1005
Fa0/9	1-1005
Fa0/10	1-1005
Fa0/11	1-1005
Fa0/12	1-1005

Pour configurer le port FastEthernet0/6 sur le switch ALS2 en mode accès, voici la commande que j'ai utilisée :

ALS2(config)#interface FastEthernet0/6

ALS2(config-if)#switchport mode access

## 3.3 Configuration Etherchannel sur DLS1

J'ai vérifié s'il y avait des etherchannels sur les switches avec la commande 'show etherchannel summary', ce qui n'est pas le cas pour les 4 switches.

```
DLS1#show etherchannel summary
Flags: D - down
                      P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
Number of channel-groups in use: 0
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
DLS1#
ALS1#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
Number of channel-groups in use: 0
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
ALS1#
```

J'ai donc configuré les ports du switch DLS1 pour établir des Etherchannels en mode LACP avec la commande channel-group X mode active.

## Interface Range Fa0/7 - Fa0/8 :

```
DLS1(config)#interface range FastEthernet0/7 - 8
```

DLS1(config-if-range)#switchport mode trunk

DLS1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

DLS1(config) #interface range fastEthernet 0/7 - 8

DLS1(config-if-range) #channel-group 1 mode active

#### Interface Range Fa0/9 - Fa0/10 :

DLS1(config)#interface range FastEthernet0/9 - 10

DLS1(config-if-range)#switchport mode trunk

DLS1(config-if-range)#channel-group 2 mode active

```
DLS1(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/9 - 10 DLS1(config-if-range)#channel-group 2 mode active
```

## Interface Range Fa0/11 - Fa0/12 :

```
DLS1(config) #interface range fastEthernet 0/11 - 12
DLS1(config-if-range) #switchport mode trunk
DLS1(config-if-range) #channel-group 3 mode active
```

De même pour DLS2 il faut utiliser les mêmes commandes sur les même interface.

Pour configurer les Etherchannels sur les switches ALS1 et ALS2, j'ai utilisé les mêmes commandes que pour DLS1 et DLS2 afin d'assurer la cohérence et la redondance.

#### Sur ALS1:

```
ALS1(config) #interface range fastEthernet 0/7 - 8
ALS1(config-if-range) #switchport mode trunk
ALS1(config-if-range) #channel-group 1 mode active
ALS1(config-if-range) #exit
ALS1(config) #interface range fastEthernet 0/9 - 10
ALS1(config-if-range) #switchport mode trunk
ALS1(config-if-range) #channel-group 2 mode active
ALS1(config-if-range) #exit
ALS1(config) #interface range fastEthernet 0/11 - 12
ALS1(config) #interface range fastEthernet 0/11 - 12
ALS1(config-if-range) #switchport mode trunk
ALS1(config-if-range) #channel-group 3 mode active
ALS1(config-if-range) #
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

#### Sur ALS2:

```
ALS2(config) #interface range fastEthernet 0/7 - 8
ALS2(config-if-range) #switchport mode trunk
ALS2(config-if-range) #channel-group 1 mode active
ALS2(config-if-range) #exit
ALS2(config) #interface range fastEthernet 0/9 - 10
ALS2(config-if-range) #switchport mode trunk
ALS2(config-if-range) #channel-group 2 mode active
ALS2(config-if-range) #exit
ALS2(config-if-range) #exit
ALS2(config-if-range) #exit
ALS2(config-if-range) #switchport mode trunk
ALS2(config-if-range) #switchport mode trunk
ALS2(config-if-range) #channel-group 3 mode active
ALS2(config-if-range) #channel-group 3 mode active
ALS2(config-if-range) #
```

## 3.3.1 <u>Vérification avec show etherchannel summary</u>

Après avoir appliqué ces configurations, pour vérifier que les Etherchannels sont bien établis sur ALS1 et ALS2, j'ai utilisé la commande suivante :

DLS1#show etherchannel summary

DLS2#show etherchannel summary

ALS1#show etherchannel summary


#### ALS2#show etherchannel summary

```
DLS1#show etherchannel summary
Flags: D - down
                          P - in port-channel
         I - stand-alone s - suspended
         H - Hot-standby (LACP only)
         R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
         u - unsuitable for bundling
         w - waiting to be aggregated
         d - default port
Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol
                                   Ports
                          LACP Fa0/7(P) Fa0/8(P)
LACP Fa0/9(P) Fa0/10(P)
LACP Fa0/11(P) Fa0/12(P)
       Pol(SU)
        Po2 (SU)
```

## Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

```
ALS2#show etherchannel summary
Flags: D - down
                        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
         H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
         w - waiting to be aggregated
         d - default port
Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
                           LACP Fa0/7(P) Fa0/8(P)
LACP Fa0/9(P) Fa0/10(P)
LACP Fa0/11(P) Fa0/12(P)
       Pol(SU)
       Po2 (SU)
       Po3 (SU)
```

On peut vérifier avec le schéma réseau de Packet Tracer où nous voyons les interfaces se colorier en paquets de deux, soit deux triangles verts, soit deux points orange dû aux STP.



## 3.4 Configuration du Mode VTP pour ALS1 et ALS2

## 3.4.1 Étapes de Configuration

Pour configurer ALS1 et ALS2 en mode client VTP, j'ai utilisé les commandes suivantes sur chaque switch :

## Sur ALS1:

## ALS1(config)#vtp mode client

ALS1(config) #vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode.

## Sur ALS2:

## ALS2(config)#vtp mode client

ALS2(config) #vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode.

## 3.4.2 <u>Vérification du Statut VTP</u>

Pour vérifier le statut VTP après la configuration, j'ai exécuté la commande suivante sur chaque switch:

## ALS1#show vtp status

```
DLS1#show vtp status
VTP Version capable
                            : 1 to 2
VTP version running
                            : 1
```

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00 Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

## Feature VLAN :

VTP Operating Mode : Server Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 5 Configuration Revision : 0

MD5 digest : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A 0xF0 0x58 0x10 0x6C 0x9C 0x0F 0xA0 0xF7

## ALS2#show vtp status

ALS2#show vtp status

Configuration Revision : 0 Maximum VLANs supported locally : 255 Number of existing VLANs : 5 VTP Operating Mode
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode : Client

: Disabled VTP V2 Mode . \_\_\_\_
VTP Traps Generation : Disabled : 0x7D 0x52

: 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Cela garantit que ALS1 et ALS2 reçoivent correctement les informations VLAN du serveur VTP (DLS1) et ne peuvent pas modifier la configuration VLAN eux-mêmes.

## Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

VLAN Name			Stat	tus Por	rts			
l default			act	Fa( Fa( Fa(	0/5, 1 0/15, 0/19,	Fa0/2, Fa0 Fa0/6, Fa0 Fa0/16, Fa0/20, Fa0/20, Fa0/20	0/13, Fa Fa0/17,	a0/14 Fa0/18
1002 fddi-default 1003 token-ring-de: 1004 fddinet-defau: 1005 trnet-default			act: act: act:	ive ive ive	0/23,	Fa0/24		
VLAN Type SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1 enet 100001	1000	-	-	-	-	-	0	0
1002 fddi 101002 1003 tr 101003	1000	_	_	-	_	_	0	0
1004 fdnet 101004 1005 trnet 101005	1500 1500	_	_	-	ieee ibm	-	0	0

Le nombre total de 5 VLANs affichés correspond aux VLANs créés par défaut sur les switches Cisco. Ces VLANs incluent le VLAN 1, qui est le VLAN par défaut pour toutes les interfaces, et les VLANs réservés 1002 à 1005 destinés aux anciennes technologies comme FDDI et Token Ring. Ces VLANs sont automatiquement présents sur le switch et ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Aucun VLAN supplémentaire n'a été configuré, ce qui explique pourquoi seulement ces 5 VLANs sont visibles.

## 3.5 Configuration de Domaine VTP

## 3.5.1 Création du Domaine VTP et Configuration de la Version sur DLS1

J'ai configuré le domaine VTP avec le nom "CISCO" et utilisé la version 2 du protocole VTP sur le switch DLS1 :

DLS1(config)#vtp domain CISCO

DLS1(config)#vtp version 2

DLS1(config) #vtp domain CISCO

Changing VTP domain name from NULL to CISCO

DLS1(config) #vtp version 2

## 3.5.2 Création des VLANs sur le Serveur VTP (DLS1)

J'ai créé les VLANs suivants sur DLS1 :

DLS1(config)#vlan 10

DLS1(config-vlan)#name Finance

DLS1(config)#vlan 20

DLS1(config-vlan)#name Engineering

DLS1(config)#vlan 30

DLS1(config-vlan)#name Server1

DLS1(config)#vlan 40


DLS1(config-vlan)#name Server2

## 3.5.3 <u>Vérification des VLANs sur ALS 1 et ALS2</u>

La commande show vlan brief montre que les VLANs 10, 20, 30, et 40 ont été propagés correctement depuis le serveur DLS1

ALS2#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
10	Finance	active	
20	Engineering	active	
30	Serverl	active	
40	Server2	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	



## 3.5.4 Configuration Révision

## **Définition:**

La Configuration Révision est un compteur qui enregistre le nombre de modifications effectuées sur la base de données VLAN d'un serveur VTP. Chaque fois qu'un changement est apporté (création, suppression ou modification d'un VLAN), ce numéro s'incrémente automatiquement.

## Impact sur le Réseau :

La Configuration Révision permet de synchroniser les VLANs sur l'ensemble des switches clients. Cela garantit que tous les switches disposent de la même configuration VLAN, facilitant ainsi la gestion centralisée du réseau et évitant des incohérences.

## 3.5.5 Number of Existing VLANs

#### **Définition:**

Le Number of Existing VLANs représente le nombre total de VLANs configurés sur un switch. Il inclut le VLAN 1 par défaut, les VLANs réservés (1002 à 1005), et les VLANs créés manuellement par l'administrateur. Ce nombre s'ajuste automatiquement à chaque ajout ou suppression de VLANs.

## Impact sur le Réseau :

Le Number of Existing VLANs donne une vue d'ensemble des VLANs actifs sur le switch et permet de s'assurer que tous les switches du réseau ont les VLANs nécessaires pour maintenir la connectivité. Cela simplifie la gestion centralisée des VLANs, réduit les erreurs de configuration, et garantit une infrastructure réseau cohérente et fiable.

## 3.6 Configuration des Ports en Mode Access avec PortFast

Pour configurer les ports Fa0/6 sur chaque switch en mode access, les assigner à leur VLAN respectif, et activer PortFast.

## Sur DLS1 (VLAN 30)

DLS1(config)#interface FastEthernet0/6

DLS1(config-if)#switchport mode access

DLS1(config-if)#switchport access vlan 30

DLS1(config-if)#spanning-tree portfast

## Sur DLS2 (VLAN 40)

DLS2(config)#interface FastEthernet0/6

DLS2(config-if)#switchport mode access

DLS2(config-if)#switchport access vlan 40

DLS2(config-if)#spanning-tree portfast

## Sur ALS1 (VLAN 10)

ALS1(config)#interface FastEthernet0/6

ALS1(config-if)#switchport mode access

ALS1(config-if)#switchport access vlan 10

ALS1(config-if)#spanning-tree portfast

## Sur ALS2 (VLAN 20)

ALS2(config)#interface FastEthernet0/6

ALS2(config-if)#switchport mode access

ALS2(config-if)#switchport access vlan 20

ALS2(config-if)#spanning-tree portfast

## 3.7 Vérification de la Connectivité entre VLANs et Analyse des Résultats

Pour vérifier la connectivité entre les VLANs, j'ai effectué des tests de communication en utilisant des commandes comme ping entre des périphériques situés dans des VLANs différents. Les pings ont échoué, ce qui est normal, car pour qu'un VLAN communique avec un autre VLAN, il faut qu'il y ait un routeur ou un switch de niveau 3 qui possède le routage et que le routage soit activé.

## 3.8 Configuration Requise pour le Routage Inter-VLAN

#### Sur DLS1:

```
DLS1(config)#ip routing
```

DLS1(config)#interface Vlan10

DLS1(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

DLS1(config-if)#no shutdown

DLS1(config)#interface Vlan40


DLS1(config-if)#ip address 172.16.40.2 255.255.255.0

DLS1(config-if)#no shutdown

```
DLS1(config) #router rip
IP routing not enabled
DLS1(config) #ip routing
DLS1(config) #router rip
DLS1(config-router) #
```

## Résultat du Ping et Interprétation

Le ping vers l'adresse 172.16.40.100 a réussi, avec 4 paquets envoyés et 4 paquets reçus, indiquant 0% de perte. Cela signifie que la communication entre les hôtes du VLAN 10 et du VLAN 40 est établie avec succès.



## 3.9 Configuration HSRP pour la Redondance de Lien

Configuration sur DLS1:

DLS1(config)#interface vlan 1

DLS1(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

DLS1(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1

DLS1(config-if)#standby 1 priority 150

DLS1(config-if)#

DLS1(config-if)#interface vlan 10

DLS1(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

DLS1(config-if)#standby 10 ip 172.16.10.1

DLS1(config-if)#standby 10 priority 150

DLS1(config-if)#

## Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

DLS1(config-if)#interface vlan 20 DLS1(config-if)#ip address 172.16.20.2 255.255.255.0 DLS1(config-if)#standby 20 ip 172.16.20.1 DLS1(config-if)#standby 20 priority 150 DLS1(config-if)# DLS1(config-if)#interface vlan 30 DLS1(config-if)#ip address 172.16.30.2 255.255.255.0 DLS1(config-if)#standby 30 ip 172.16.30.1 DLS1(config-if)#standby 30 priority 100 DLS1(config-if)# DLS1(config-if)#interface vlan 40 DLS1(config-if)#ip address 172.16.40.2 255.255.255.0 DLS1(config-if)#standby 40 ip 172.16.40.1 DLS1(config-if)#standby 40 priority 100 Configuration sur DLS2: DLS2(config)#interface vlan 1 DLS2(config-if)#ip address 172.16.1.3 255.255.255.0 DLS2(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1 DLS2(config-if)#standby 1 priority 100 DLS2(config-if)# DLS2(config-if)#interface vlan 10 DLS2(config-if)#ip address 172.16.10.3 255.255.255.0 DLS2(config-if)#standby 10 ip 172.16.10.1 DLS2(config-if)#standby 10 priority 100 DLS2(config-if)# DLS2(config-if)#interface vlan 20 DLS2(config-if)#ip address 172.16.20.3 255.255.255.0 DLS2(config-if)#standby 20 ip 172.16.20.1 DLS2(config-if)#standby 20 priority 100 DLS2(config-if)# DLS2(config-if)#interface vlan 30 DLS2(config-if)#ip address 172.16.30.3 255.255.255.0 DLS2(config-if)#standby 30 ip 172.16.30.1 DLS2(config-if)#standby 30 priority 150 DLS2(config-if)# DLS2(config-if)#interface vlan 40

DLS2(config-if)#ip address 172.16.40.3 255.255.255.0

DLS2(config-if)#standby 40 ip 172.16.40.1 DLS2(config-if)#standby 40 priority 150

## 3.10 Vérification de la Configuration HSRP

Pour vérifier que la configuration HSRP est correcte, utilisez la commande suivante sur DLS1 et DLS2 :

DLS1#show standby brief P indicates configured to preempt. Standby Virtual IP 172.16.1.3 172.16.1.1 172.16.10.3 172.16.10.1 172.16.20.3 172.16.20.1 Interface Grp Pri P State Active Standby V11 1 150 P Active local V110 10 150 P Active local V120 20 150 P Active local 30 100 P Standby 172.16.30.3 local 40 100 P Standby 172.16.40.3 local V130 172.16.30.1 V140 172.16.40.1 DLS1#

## 3.11 <u>Vérification du Routage entre DLS1 et DLS2</u>

Pour vérifier la connectivité entre DLS1 et DLS2, effectuez un ping depuis DLS1 vers les adresses IP de DLS2

```
DLS1>ping 172.16.30.3
```

```
Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.30.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

DLS1>ping 172.16.40.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.40.3, timeout is 2 seconds:
.!!..

Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 10/15/20 ms
```

## 3.12 <u>Vérification de la Connectivité entre les VLANs</u>

Pour tester la communication entre les hôtes de différents VLANs, effectuez un ping depuis l'hôte du VLAN 10 vers l'hôte du VLAN 40 :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.40.100

Pinging 172.16.40.100 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.40.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.100: bytes=32 time<1ms TTL=127


Ping statistics for 172.16.40.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

# 4 Exercice 2 : Travaux pratiques - Configuration du protocole HSRP sur des routeurs

J'ai travaillé sur le réseau présenté dans le fichier <u>Bloc2 sem3-4 atelier-04 redondance HSRP partie 1.pkt</u>.



## 4.1 La table d'adressage est la suivante

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous- réseau	Passerelle par défaut
	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R1	S0/0/0			
	(ETCD)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
R2	S0/0/1 (ETCD)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
		209.165.200.22		
	Lo1	5	255.255.255.224	N/A
R3	G0/1	192.168.1.3	255.255.255.0	N/A
KS	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
S3	VLAN 1	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.3
PC-A	Carte réseau	192.168.1.31	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	Carte réseau	192.168.1.33	255.255.255.0	192.168.1.3

## 4.2 Objectifs

- Partie 1 : Création du réseau et vérification de la connectivité
- Partie 2 : Configuration de la redondance au premier saut avec HSRP

## 4.3 Contexte/scénario

Le protocole **Spanning Tree** permet d'assurer une redondance sans boucle entre les commutateurs d'un LAN. Toutefois, il ne permet pas d'avoir des passerelles par défaut redondantes pour les périphériques finaux en cas de défaillance d'un des routeurs. Pour pallier cela, les protocoles **FHRP** (**First Hop Redundancy Protocol**) permettent d'avoir des passerelles par défaut redondantes pour les périphériques finaux, sans nécessiter de configuration supplémentaire au niveau des utilisateurs. Dans ce TP, j'ai configuré le protocole **HSRP** (**Hot Standby Router Protocol**) de Cisco, qui est une implémentation de FHRP.

## 4.4 Création du réseau et vérification de la connectivité

Dans la Partie 1, j'ai configuré la topologie du réseau et mis en place les paramètres de base suivants :


- Les adresses IP des interfaces.
- Le routage statique.
- · L'accès aux périphériques.
- Les mots de passe de sécurité.

## 4.4.1 Câblez le réseau conformément à la topologie.

J'ai câblé le réseau conformément au schéma de la topologie en connectant tous les équipements requis et en m'assurant que le câblage était correctement effectué


## 4.4.2 Configurez les PC hôtes.

Pour la configuration du PC-A j'ai configuré les paramètres suivant : l'adresse IPv4 192.168.1.31, le masque de sous-réseau 255.255.255.0, et la passerelle par défaut 192.168.1.1.





Pour le PC-C, j'ai défini l'adresse IPv4 à 192.168.1.33, le masque de sous-réseau à 255.255.25.0, et la passerelle par défaut à 192.168.1.3.


Ces configurations ont été réalisées en mode statique pour assurer une connectivité stable et cohérente sur le réseau.



## 4.4.3 <u>Initialisez et redémarrez les routeurs et les commutateurs selon les besoins.</u>







J'ai configuré les routes nécessaires sur chaque routeur pour assurer une communication optimale entre les différents sous-réseaux.

## Configuration sur R1:

```
R1(config) #router rip
R1(config-router) #network 10.0.0.0
R1(config-router) #network 192.168.1.0
```

#### Configuration sur R2:


```
R2(config) #router rip
R2(config-router) #network 192.168.1.0
R2(config-router) #network 10.0.0.0
R2(config-router) #network 209.165.200.0
```

## Configuration sur R3

```
R3(config) #router rip
R3(config-router) #network 192.168.1.0
R3(config-router) #network 10.0.0.0
```

Ces routes dynamiques permettent à chaque routeur de connaître le chemin pour atteindre les sous-réseaux connectés aux autres routeurs. Après cette configuration, j'ai redémarré les routeurs et les commutateurs pour appliquer les modifications.

Puis, j'ai testé la connectivité entre PC-A et R2, de même pour PC-C.



## 4.4.4 Configuration des paramètres de base pour chaque routeur.

J'ai appliqué les configurations suivantes sur chaque routeur pour respecter les exigences de l'exercice :

## Désactivation de la recherche DNS

Sur R1, R2, et R3, j'ai désactivé la recherche DNS pour éviter les délais lors des erreurs de commande :

```
R1(config)#no ip domain-lookup
```

R2(config)#no ip domain-lookup

R3(config)#no ip domain-lookup

```
R1(config) #no ip domain-lookup
R2(config) #no ip domain-lookup
R3(config) #no ip domain-lookup
```

## Configuration des noms des périphériques

J'ai configuré le nom des routeurs en fonction de la topologie :

R1(config)#hostname R1

R2(config)#hostname R2

R3(config)#hostname R3

R1(config) #hostname R1

## Configuration des adresses IP

Sur R1:

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface serial 0/0/0

R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

R1(config-if)#clock rate 128000

R1(config-if)#no shutdown

#### Sur **R2**:

R2(config)#interface serial 0/0/0

R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface serial 0/0/1

R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.252

R2(config-if)#clock rate 128000

R2(config-if)#no shutdown

#### Sur **R3**:

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R3(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface serial 0/0/1

R3(config-if)#ip address 10.2.2.1 255.255.255.252

R3(config-if)#clock rate 128000

R3(config-if)#no shutdown

#### Configuration des mots de passe

J'ai configuré le mot de passe pour le mode privilégié (class), le mot de passe de console et les accès VTY (cisco), avec la commande logging synchronous pour éviter l'interruption des commandes par les messages de console.

#### Sur chaque routeur :

enable secret class line con 0 password cisco login logging synchronous line vty 0 4 password cisco login logging synchronous

## Sauvegarde de la configuration

J'ai sauvegardé la configuration en cours en tant que configuration de démarrage : copy running-config startup-config

R1#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config] Building configuration... [OK]

Ces configurations garantissent que les paramètres de base des routeurs sont correctement appliqués et sauvegardés.

## 4.4.5 Configuration des paramètres de base pour chaque commutateur.

## Configuration de S1

J'ai configuré le commutateur S1 avec les paramètres de base suivants :

S1>enable

S1#configure terminal

S1(config)#no ip domain-lookup

S1(config)#hostname S1

S1(config)#enable secret class

S1(config)#interface vlan 1

S1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

S1(config-if)#no shutdown

S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

S1(config)#line con 0

S1(config-line)#password cisco

S1(config-line)#login

S1(config-line)#logging synchronous

S1(config)#line vty 0 4

S1(config-line)#password cisco

S1(config-line)#login

S1(config-line)#logging synchronous

S1#copy running-config startup-config

## Configuration de S3

J'ai configuré le commutateur S3 avec les paramètres de base suivants :

S3>enable

S3#configure terminal

S3(config)#no ip domain-lookup

S3(config)#hostname S3

S3(config)#enable secret class

S3(config)#interface vlan 1

S3(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.0

## Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

S3(config-if)#no shutdown

S3(config)#ip default-gateway 192.168.1.3

S3(config)#line con 0

S3(config-line)#password cisco

S3(config-line)#login

S3(config-line)#logging synchronous

S3(config)#line vty 0 4

S3(config-line)#password cisco

S3(config-line)#login

S3(config-line)#logging synchronous

S3#copy running-config startup-config

## Explication des commandes appliquées

## 1. Désactivation de la recherche DNS :

no ip domain-lookup permet d'éviter les délais causés par les erreurs de commande.

## 2. Nom du périphérique :

hostname S1 ou hostname S3 définit le nom des commutateurs conformément à la topologie.

## 3. Mot de passe du mode privilégié :

enable secret class définit le mot de passe chiffré pour le mode privilégié.

## 4. Adresse IP de l'interface VLAN 1 :

interface vlan 1 permet d'attribuer une adresse IP pour la gestion du commutateur.

#### 5. Passerelle par défaut :

ip default-gateway configure la passerelle par défaut pour l'accès au réseau.

## 6. Mot de passe de console et VTY:

password cisco et login activent l'authentification pour la console et les sessions VTY.

## 7. Logging synchronous:

Évite l'interruption des commandes par les messages de console.

## 8. Sauvegarde de la configuration :

copy running-config startup-config sauvegarde la configuration pour la conserver après un redémarrage.

## 4.4.6 <u>Vérification de la connectivité entre PC-A et PC-C.</u>

Les requêtes ping entre **PC-A** et **PC-C** ont abouti avec succès. Le statut des tests ICMP montre que la communication est établie correctement entre les périphériques suivants :

- De PC-A vers PC-C : Connectivité réussie.
- De PC-A vers R2 : Connectivité réussie.
- De PC-C vers R2 : Connectivité réussie.

La configuration de base est correcte, et aucun problème de connectivité n'a été détecté.



## 4.4.7 Configuration du protocole RIP et du routage par défaut

## Configuration du protocole RIP

J'ai configuré le protocole RIP sur les routeurs R1, R2, et R3 avec l'ID de processus 1, en ajoutant tous les réseaux sauf 209.165.200.224/27.

#### Sur R1:

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#network 192.168.1.0

R1(config-router)#network 10.0.0.0

## Sur R2:

R2(config)#router rip

R2(config-router)#version 2

R2(config-router)#network 192.168.1.0

R2(config-router)#network 10.0.0.0

## Sur R3:

R3(config)#router rip

R3(config-router)#version 2

R3(config-router)#network 192.168.1.0

R3(config-router)#network 10.0.0.0

## Configuration d'une route par défaut sur R2

Sur R2, j'ai configuré une route par défaut en utilisant l'interface Loopback1 comme sortie vers le réseau 209.165.200.224/27.

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback1

## Redistribution de la route par défaut dans le processus RIP sur R2

J'ai redistribué la route par défaut dans le processus RIP en utilisant la commande default-information originate :

R2(config)#router rip

R2(config-router)#default-information originate

## 4.4.8 Vérification de la connectivité.

La connectivité a été vérifiée avec succès depuis R2 :

1. Ping vers 10.1.1.2 : Réussi avec un taux de succès de 100 % (5/5).

- 2. Ping vers 10.2.2.2 : Réussi avec un taux de succès de 100 % (5/5). Les temps de réponse montrent des valeurs normales, indiquant une latence acceptable :
  - 10.1.1.2 : Temps de réponse min/avg/max = 7/10/18 ms.
  - 10.2.2.2 : Temps de réponse min/avg/max = 5/8/10 ms.

Ces résultats confirment que la connectivité entre les interfaces des routeurs est pleinement fonctionnelle.

```
R2#ping 10.1.1.2


Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/10/18 ms
R2#ping 10.2.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/8/10 ms
R2#
```

### **Depuis PC-A**

Les résultats montrent que les requêtes ping depuis PC-A vers toutes les interfaces sur R1, R2, R3, et PC-C ont abouti avec succès. Cela signifie que :


- La connectivité de PC-A vers R1 est établie.
- La connectivité de PC-A vers R2 est établie.
- La connectivité de PC-A vers R3 est établie.
- La connectivité de PC-A vers PC-C est établie.



#### **Depuis PC-C**

Les résultats montrent que les requêtes ping depuis PC-C vers toutes les interfaces sur R1, R2, R3, et PC-A ont également abouti avec succès. Cela signifie que :

- La connectivité de PC-C vers R1 est établie.
- La connectivité de PC-C vers R2 est établie.
- La connectivité de PC-C vers R3 est établie.
- La connectivité de PC-C vers PC-A est établie.




## 4.5 Configuration de la redondance au premier saut avec HSRP

Bien que la topologie ait été conçue avec une certaine redondance (deux routeurs et deux commutateurs sur le même LAN), PC-A et PC-C sont tous deux configurés avec une seule adresse de passerelle. PC-A utilise le routeur R1 et PC-C utilise le routeur R3. En cas de désactivation de l'un de ces routeurs ou des interfaces sur les routeurs, le PC pourrait perdre sa connexion à Internet.


Dans la Partie 2, je vais tester le comportement du réseau avant et après la configuration du protocole HSRP. Pour cela, je vais déterminer le chemin emprunté par les paquets vers l'adresse de bouclage sur R2.

#### 4.5.1 Détermination du chemin du trafic Internet pour PC-A et PC-C.


Pour PC-A, après avoir exécuté la commande tracert vers 209.165.200.225, les paquets sont passés par l'adresse 192.168.1.1. Cela signifie que le chemin suivi emprunte le routeur R1 avant d'atteindre l'adresse de bouclage de R2.



Pour PC-C, en exécutant également la commande tracert vers 209.165.200.225, les paquets sont passés par l'adresse 192.168.1.3. Ainsi, le chemin suivi passe par le routeur R3 avant d'atteindre l'adresse de bouclage de R2.




À partir de PC-C, la commande tracert vers l'adresse de bouclage 209.165.200.225 de R2 montre que les paquets ont emprunté deux sauts. Le premier saut est passé par l'adresse 192.168.1.3, correspondant au routeur R3. Ensuite, le deuxième saut a atteint directement l'adresse de bouclage 209.165.200.225 sur R2. Cela confirme que PC-C utilise R3 comme passerelle pour accéder au réseau.




## 4.5.2 Session ping sur PC-A et rompez la connexion entre S1 et R1 et S2 et R2.

Lorsque la commande ping -t est en cours d'exécution depuis PC-A vers l'adresse 209.165.200.225 et que le câble Ethernet connecté à F0/5 sur S1 est déconnecté, le trafic ICMP est interrompu temporairement. Le ping échoue et affiche des messages de "Request timed out". Cela signifie que PC-A a perdu sa connexion avec le réseau en raison de la déconnexion de l'interface sur S1.



Si je répète les étapes 2a et 2b en effectuant un ping -t depuis PC-C vers l'adresse 209.165.200.225 et que je déconnecte le câble Ethernet sur F0/5 de S3, le trafic ICMP sera temporairement interrompu. Les requêtes ping afficheront des messages "Request timed out". Cela se produit parce que PC-C perd sa connexion au réseau lorsque S3 est déconnecté de R3.



#### Rétablissement de la connectivité

Après avoir reconnecté les câbles Ethernet sur F0/5 de S1 et S3, j'exécute à nouveau les requêtes ping depuis PC-A et PC-C vers 209.165.200.225. La connectivité est alors rétablie, et les réponses ICMP sont de nouveau reçues sans erreur, confirmant le bon fonctionnement du réseau après rétablissement.

## 4.5.3 Configuration du protocole HSRP sur R1 et R3.

Pour configurer le protocole HSRP sur R1 et R3, j'ai effectué les étapes suivantes pour assurer la redondance au niveau de la passerelle par défaut.

## Configuration de HSRP sur R1

Sur R1, j'ai configuré l'interface GigabitEthernet 0/1 avec une priorité élevée pour en faire le routeur actif :

R1(config)#interface g0/1

R1(config-if)#standby version 2

R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254

R1(config-if)#standby 1 priority 150

R1(config-if)#standby 1 preempt R1(config-if)#standby 1 authentication cisco R1(config-if)#exit R1(config)#exit R1#write memory

## Configuration de HSRP sur R3

Sur R3, j'ai configuré l'interface GigabitEthernet 0/1 avec une priorité par défaut pour en faire le routeur de secours :

R3(config)#interface g0/1
R3(config-if)#standby version 2
R3(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
R3(config-if)#standby 1 priority 100
R3(config-if)#standby 1 preempt
R3(config-if)#standby 1 authentication cisco
R3(config-if)#exit
R3(config)#exit
R3#write memory

## Vérification de la configuration HSRP

La commande show standby a été utilisée pour vérifier le statut de HSRP sur R1 et R3.

Sur R1, l'interface est en état Active, avec une priorité de 150 : State is Active Virtual IP address is 192.168.1.254 Active router is local Standby router is 192.168.1.3, priority 100

```
R1#show standby
GigabitEthernet0/1 - Group 1
State is Active
18 state changes, last state change 00:23:49
Virtual IP address is 192.168.1.254
Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 1.371 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 192.168.1.3, priority 100 (expires in 7 sec)
Priority 110 (configured 110)
Group name is hsrp-Gig0/1-1 (default)
R1#
```

Sur R3, l'interface est en état Standby, avec une priorité de 100 : State is Standby Virtual IP address is 192.168.1.254

Active router is 192.168.1.1, priority 150

```
R3#show standby
GigabitEthernet0/1 - Group 1
State is Standby
23 state changes, last state change 00:27:47
Virtual IP address is 192.168.1.254
Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 2.146 secs
Preemption enabled
Active router is 192.168.1.1, priority 110 (expires in 8 sec)
MAC address is 0000.0C07.AC01
Standby router is local
Priority 100 (default 100)
Group name is hsrp-Gig0/1-1 (default)
R3#
```

## Réponses aux questions sur HSRP

#### Quel routeur est le routeur actif?

Le routeur actif est R1, comme indiqué par l'état "State is Active" sur l'interface GigabitEthernet0/1 de R1.

## Quelle est l'adresse MAC pour l'adresse IP virtuelle ?

L'adresse MAC associée à l'adresse IP virtuelle 192.168.1.254 est 0000.0C07.AC01, comme indiqué sous "Active virtual MAC address".

## Quelles sont l'adresse IP et la priorité du routeur en veille ?

L'adresse IP du routeur en veille est 192.168.1.3. La priorité du routeur en veille est 100, comme indiqué sous "Standby router".

## 4.5.4 Résultats des étapes HSRP et ping

#### Résultat de la commande show standby brief

Sur R1, le routeur affiche l'état Active pour le groupe 1 avec une priorité de 150. L'adresse IP virtuelle est 192.168.1.254, et le routeur en veille est 192.168.1.3 (R3).

Sur R3, le routeur affiche l'état Standby pour le groupe 1 avec une priorité de 100. L'adresse IP virtuelle est également 192.168.1.254, et le routeur actif est 192.168.1.1 (R1).

```
R3# show standby brief

P indicates configured to preempt.


Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig0/1 1 100 P Standby 192.168.1.1 local 192.168.1.254
R3#
```

#### Modification de l'adresse de passerelle par défaut

Pour garantir la redondance avec HSRP, j'ai modifié l'adresse de passerelle par défaut sur PC-A, PC-C, S1, et S3 en utilisant l'adresse IP virtuelle 192.168.1.254.

## Vérification des paramètres avec une requête ping


Après avoir configuré l'adresse de passerelle par défaut, j'ai envoyé une requête ping depuis PC-A et PC-C vers l'adresse de bouclage 209.165.200.225 de R2. Les requêtes ping ont réussi, comme le montrent les statistiques de 0 % de perte de paquets. La connectivité est donc correctement assurée grâce à la configuration de HSRP.



## 4.5.5 Résultat de la déconnexion du commutateur lié à R1.

Lorsque la commande ping -t a été exécutée depuis PC-A vers l'adresse 209.165.200.225 et que le câble Ethernet connecté à F0/5 sur S1 a été déconnecté, le trafic ICMP a continué à s'effectuer sans interruption. Les pings ont été reçus avec succès et il n'y a eu aucune perte de paquets. De même, PC-C a continué à communiquer avec succès, avec R1 reprenant le rôle de routeur actif.

Le protocole HSRP a assuré une transition fluide vers R3, permettant à ce dernier de prendre le relais comme routeur actif pour PC-A. Cela confirme que la redondance est correctement configurée et que le basculement fonctionne parfaitement, maintenant ainsi la connectivité réseau sans interruption pour l'ensemble des périphériques.



## 4.5.6 <u>Vérification des paramètres du protocole HSRP sur R1 et R3.</u>

## Quel routeur est le routeur actif après l'exécution de la commande show standby brief ?

D'après les résultats de la commande show standby brief :

- Sur R1: L'état de l'interface GigabitEthernet0/1 est en mode Init, et l'état du routeur actif est unknown. Cela indique que R1 n'est pas le routeur actif à ce moment-là.
- Sur R3 : L'interface GigabitEthernet0/1 est en état Active, ce qui signifie que R3 est le routeur actif à ce moment précis.

## Bloc 2 semestre 3 -4 – atelier 5 – Configuration Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

```
R1#show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP

Gig0/1 1 110 P Init unknown unknown 192.168.1.254

R1#|

R3#show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP

Gig0/1 1 100 P Active local unknown 192.168.1.254
```

## Quel est le routeur actif après avoir reconnecté le câble ou activé l'interface F0/5 ?

Après avoir reconnecté le câble ou activé l'interface F0/5 :

- Sur R3: La commande show standby brief montre que R3 est passé en état Standby, avec R1 en tant que routeur actif.
- Sur R1 : L'interface GigabitEthernet0/1 de R1 est maintenant en état Active avec une priorité de 110, ce qui en fait le routeur actif.

#### 4.5.7 Modifiez les priorités HSRP.

#### Définition de la priorité HSRP sur 200 sur R3

Après avoir défini la priorité HSRP sur 200 pour R3, le routeur R3 devient le routeur actif. Cela est confirmé par la commande show standby brief, qui indique que R3 est en état Active et R1 en état Standby.

## Commande pour définir le routeur actif sur R3 sans modifier la priorité

Pour forcer R3 à devenir le routeur actif sans changer la priorité, j'ai utilisé la commande suivante sur R3 :

R3(config-if)#standby 1 preempt

Cette commande permet à R3 de prendre le rôle de routeur actif si aucune condition prioritaire ne l'empêche.

```
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config) #interface GigabitEthernet0/1
R3(config) #interface GigabitEthernet0/1
R3(config-if) #standby 1 priority 200
R3(config-if) #standby 1 preempt
R3(config-if) #standby 1 authentication cisco

* Invalid input detected at '^' marker.
R3(config-if) #exit
R3(config) #exit
R3(config) #exit
R3(config) #exit
R3#write memory
Building configuration...
[OK]
R3#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
*HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1 state Standby -> Active
```

### Vérification avec show standby brief

La commande show standby brief montre que R3 est le routeur actif :

```
R1#show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig0/1 1 110 P Standby 192.168.1.3 local 192.168.1.254
R1#
R3#show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig0/1 1 200 P Active local 192.168.1.1 192.168.1.254
```

### 4.5.8 Remarques générales

a) Pourquoi une redondance serait-elle nécessaire dans un LAN?

La redondance dans un LAN est essentielle pour maintenir la disponibilité du réseau en cas de défaillance d'un périphérique ou d'un lien. Elle permet de minimiser les interruptions de service en assurant un basculement automatique vers un équipement ou un chemin de secours, ce qui garantit que la connectivité reste opérationnelle même en cas de panne.

De plus, elle améliore la tolérance aux pannes en éliminant les points de défaillance uniques, ce qui augmente la résilience du réseau. La redondance peut également contribuer à l'optimisation de la répartition de charge, en équilibrant le trafic entre plusieurs chemins ou équipements, ce qui améliore les performances et la fluidité globale du réseau. En résumé, une redondance bien conçue garantit un réseau fiable, performant et résistant aux interruptions imprévues.

### 4.5.9 <u>Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs</u>

Résumé des interfaces des routeurs					
Modèle du routeur	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface série 1	Interface série 2	
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)	
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	

2900	Gigabit	Ethernet	Gigabit	Ethernet	Serial	0/0/0	Serial	0/0/1
	0/0 (G0/0	))	0/1 (G0/1	)	(S0/0/0)		(S0/0/1)	

Remarque : pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et séries possibles dans le périphérique. Ce tableau ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L'exemple de l'interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

### 4.6 Configuration HSRP avec répartition de charges sur R1 et R3

Pour assurer une redondance avec répartition de charges, j'ai configuré R1 et R3 avec deux groupes HSRP différents. Cela permet de distribuer le trafic entre les deux routeurs tout en maintenant la redondance en cas de défaillance.

### Configuration de R1:

R1# configure terminal

R1(config)# interface GigabitEthernet0/1

R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254

R1(config-if)# standby 1 priority 150

R1(config-if)# standby 1 preempt

R1(config-if)# standby 1 authentication cisco

R1(config-if)# standby 2 ip 192.168.1.253

R1(config-if)# standby 2 priority 100

R1(config-if)# standby 2 preempt

R1(config-if)# standby 2 authentication cisco

R1(config-if)# exit

R1(config)# exit

R1# write memory

### Configuration de R3:

R3# configure terminal

R3(config)# interface GigabitEthernet0/1

R3(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254

R3(config-if)# standby 1 priority 100

R3(config-if)# standby 1 preempt

R3(config-if)# standby 1 authentication cisco

R3(config-if)# standby 2 ip 192.168.1.253

R3(config-if)# standby 2 priority 150

R3(config-if)# standby 2 preempt

R3(config-if)# standby 2 authentication cisco

R3(config-if)# exit R3(config)# exit R3# write memory

### **Explication des configurations**

Groupe 1 utilise l'adresse IP virtuelle 192.168.1.254 :

- R1 est configuré avec une priorité de 150, ce qui en fait le routeur actif pour le groupe 1.
- R3 est en mode veille avec une priorité de 100 pour le groupe 1.

Groupe 2 utilise l'adresse IP virtuelle 192.168.1.253 :

- R3 est configuré avec une priorité de 150, ce qui en fait le routeur actif pour le groupe 2.
- R1 est en mode veille avec une priorité de 100 pour le groupe 2.

### 4.7 Validation de la répartition de charges en mode Round Robin avec HSRP

J'ai configuré deux groupes HSRP sur R1 et R3, avec les adresses IP virtuelles 192.168.1.254 et 192.168.1.253. Pour le groupe 1, j'ai observé que R3 est en mode actif avec une priorité de 200, tandis que R1 est en mode veille avec une priorité de 110. Pour le groupe 2, R1 est en mode actif avec une priorité de 150, tandis que R3 est en mode veille avec une priorité de 100.

J'ai analysé les paquets HSRP "Hello" envoyés par les deux routeurs, ce qui m'a permis de confirmer leurs statuts respectifs d'actif et de veille pour chaque groupe. J'ai constaté que le trafic est bien réparti entre R1 et R3 grâce à l'alternance des groupes configurés. Cela valide que le protocole HSRP fonctionne en mode Round Robin et permet une répartition de charges efficace entre les deux routeurs, tout en maintenant une redondance complète du réseau.

```
Rigdebug standby packets
HSRP Packets debugging is on
RIGHSRP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.1 Standby pri 110 vIP 192.168.1.254
RIGHSRP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.1 Standby pri 110 vIP 192.168.1.254
RIGHSRP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.1 Standby pri 110 vIP 192.168.1.254
RIGHSRP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.1 Standby pri 110 vIP 192.168.1.254
```


```
R3#debug standby packets
HSAP Packets debugging is on
R3#HSAP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.3 Active pri 200 vIP 192.168.1.254
R3#HSAP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.3 Active pri 200 vIP 192.168.1.254
R3#HSAP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.3 Active pri 200 vIP 192.168.1.254
R3#
R3#HSAP: Gig0/1 Grp 1 Hello out 192.168.1.3 Active pri 200 vIP 192.168.1.254
```

# 5 Exercice 3 : Packet Tracer - Dépannage du protocole HSRP

J'ai utilisé le fichier :

Bloc2 sem3-4 atelier-04 redondance Troubleshoot HSRP.pka

## 5.1 Topologie



## 5.2 Table d'adressage

Apparei I	Interface	Adresse IP	Masque de sous- réseau	Passerelle par défaut
	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R1		209.165.200.22		
	S0/0/0	6	255.255.255.252	N/A
	G0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
R2		209.165.200.23		
	S0/0/1	0	255.255.255.252	N/A
PC0	Carte			
1 00	réseau	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.254
	Carte			
Laptop0	réseau	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.254
	Carte			
Laptop1	réseau	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.254
	Carte			
PC1	réseau	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.254
	Carte	209.165.202.15		
Web	réseau	6	255.255.255.224	209.165.202.158

### 5.3 Objectif

L'objectif est d'identifier et de résoudre les problèmes liés au protocole HSRP sur le réseau. Je dois m'assurer que toutes les configurations respectent les exigences pour garantir une haute disponibilité du réseau.

### 5.4 Contexte/scénario


Le réseau utilise le protocole HSRP pour assurer la disponibilité en cas de panne d'un des routeurs. R1 doit toujours être le routeur actif lorsqu'il fonctionne correctement, avec R2 en secours. L'adresse IP virtuelle HSRP est 192.168.1.254, le groupe HSRP est le 1, et l'adresse du serveur DNS est 209.165.202.157. Tous les utilisateurs doivent pouvoir accéder au site www.cisco.pka tant qu'un des routeurs est opérationnel.

### 5.5 Procédure de dépannage

### 5.5.1 Ordinateurs de bureau et portables

Vérification de la configuration des ordinateurs de bureau et portables.

J'ai vérifié la configuration des adresses IP, des passerelles par défaut et des serveurs DNS sur PC0 et Laptop1 pour m'assurer qu'elles respectent les exigences du réseau.




Les configurations de PC0 et Laptop1 sont incorrecte j'ai donc modifier les adresses IP pour qu'il soit dans le même sous-réseau 192.168.1.0/24, les passerelles par défaut pointent vers 192.168.1.2, et les adresses du serveur DNS sont définies sur 209.165.202.157.

### Vérification de l'accès à www.cisco.pka

Les captures montrent que PC0 et Laptop0 accèdent correctement au site www.cisco.pka via le navigateur web. Cela confirme que les configurations réseau sont correctes et que le protocole HSRP assure la haute disponibilité.

Les paramètres de passerelle par défaut et de serveur DNS sont correctement appliqués, permettant une résolution de noms et une connectivité réseau fonctionnelles.



### 5.5.2 Analyse et dépannage de R1

### Désactivation de l'interface G0/1 sur R2

Pour simuler une défaillance de R2, j'ai désactivé l'interface GigabitEthernet0/1 sur R2 en utilisant les commandes suivantes :

R2(config)# interface GigabitEthernet0/1

R2(config-if)# shutdown

### Analyse des problèmes sur R1

Sur R1, après avoir exécuté les commandes show, j'ai identifié plusieurs points nécessitant une attention particulière :

1. Configuration HSRP:

La configuration de HSRP sur R1 montre que le groupe 11 est utilisé avec une priorité de 50, ce qui est trop bas pour assurer que R1 reste le routeur actif en cas de défaillance de R2. L'exigence indique que R1 doit toujours être le routeur actif lorsqu'il fonctionne correctement.

 Commande incorrecte pour le groupe HSRP : Le groupe 11 devrait être remplacé par le groupe 1 conformément aux exigences.

### Correction des problèmes sur R1

Pour corriger la configuration de HSRP sur R1, j'ai appliqué les modifications suivantes :

R1(config)# interface GigabitEthernet0/1

R1(config-if)# no standby 11 ip 192.168.1.254

R1(config-if)# no standby 11 priority 50

R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254

R1(config-if)# standby 1 priority 110

R1(config-if)# standby 1 preempt

Ces commandes configurent le groupe 1 avec une priorité de 110, assurant que R1 est le routeur actif lorsqu'il fonctionne correctement.

### Réactivation de l'interface G0/1 sur R2

Pour rétablir la connectivité sur R2, j'ai réactivé l'interface GigabitEthernet0/1 avec la commande suivante :

R2(config)# interface GigabitEthernet0/1

R2(config-if)# no shutdown

### 5.5.3 Dépannage de R2

### Désactivation de l'interface G0/1 sur R1

Pour isoler le problème sur R2, j'ai désactivé l'interface GigabitEthernet0/1 sur R1 avec les commandes suivantes :

R1(config)# interface GigabitEthernet0/1

R1(config-if)# shutdown

### Identification des problèmes sur R2

En exécutant les commandes de diagnostic sur **R2**, j'ai identifié que le problème provient de la configuration du groupe HSRP. **R2** utilise le groupe **111**, alors que le réseau est configuré pour utiliser le groupe **1** conformément aux exigences réseau.

### Configuration actuelle sur R2:

interface GigabitEthernet0/1 standby 111 ip 192.168.1.254 standby 111 priority 110

### Correction du problème sur R2

Pour corriger la configuration du groupe HSRP sur R2, j'ai remplacé le groupe 111 par le groupe 1 avec les commandes suivantes :

R2(config)# interface GigabitEthernet0/1

R2(config-if)# no standby 111 ip 192.168.1.254

R2(config-if)# no standby 111 priority 110

R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254

R2(config-if)# standby 1 priority 100

R2(config-if)# standby 1 preempt


#### Vérification de la correction

Pour vérifier que R2 est maintenant correctement configuré avec le bon groupe HSRP, j'ai utilisé la commande suivante :


R2# show standby brief

Cela confirme que R2 utilise bien le groupe 1 avec l'adresse IP virtuelle 192.168.1.254 et une priorité de 100.

Avant la mise en place de la redondance avec le protocole HSRP, je ne parvenais pas à accéder au site web www.cisco.pka en cas de défaillance d'un des routeurs. Lorsque l'un des routeurs tombait en panne, les ordinateurs de bureau et les portables perdaient leur connectivité vers le site web, entraînant un message d'erreur indiquant "Host Name Unresolved". Les requêtes ping et tracert échouaient également, confirmant une interruption de service.



Après avoir configuré correctement HSRP pour assurer la redondance entre R1 et R2, la haute disponibilité du réseau a été garantie. Désormais, lorsque l'un des routeurs est hors service, le second routeur prend automatiquement le relais. Grâce à cette configuration, l'accès au site www.cisco.pka est rétabli de manière transparente, et les utilisateurs peuvent continuer à accéder au site web sans interruption. La redondance mise en place permet ainsi d'assurer une connectivité fiable et continue, même en cas de panne de l'un des équipements du réseau.



### Réactivation de l'interface G0/1 sur R1

Pour rétablir la connectivité réseau après le dépannage, j'ai réactivé l'interface GigabitEthernet0/1 sur R1 avec la commande suivante :

R1(config)# interface GigabitEthernet0/1

R1(config-if)# no shutdown

Pour garantir une connectivité réseau stable et vérifier que toutes les exigences du protocole HSRP sont respectées, j'ai suivi ces étapes :

### Vérification de la connectivité et des exigences HSRP

J'ai effectué une vérification pour m'assurer que les ordinateurs de bureau et portables peuvent accéder au site www.cisco.pka et que le protocole HSRP est correctement configuré.

### Accès à www.cisco.pka


Les tests d'accès montrent que tous les ordinateurs de bureau et portables peuvent se connecter à <a href="www.cisco.pka">www.cisco.pka</a> avec succès. Cela confirme que la connectivité réseau est opérationnelle et que la redondance est effective.



### Vérification des exigences HSRP

Les résultats des commandes show standby brief indiquent que le protocole HSRP est correctement configuré :


- Sur R1:
  - L'interface GigabitEthernet0/1 est dans le groupe 1 avec une priorité de 110.
  - L'état est Active, confirmant que R1 est le routeur actif.
  - L'adresse IP virtuelle est 192.168.1.254.
- Sur R2:
  - L'interface GigabitEthernet0/1 est dans le groupe 1 avec une priorité par défaut de 100.
  - L'état est Standby, indiquant que R2 est prêt à prendre le relais en cas de défaillance de R1.
  - o L'adresse IP virtuelle est également 192.168.1.254.



### 6 Exercice 4 : Etherrchannel avancé

J'ai réalisé le réseau suivant, en y ajoutant des postes afin de faire les tests nécessaires pour montrer le fonctionnement du réseau :

Bloc2 sem3-4 atelier-04 redondance etherchannel-avancer.pkt



#### Quelques opérations d'EtherChannel:

Vlan 2 et Vlan 3 sont déjà configurés sur tous les commutateurs.

- Le lien de SW1 à SW2 nécessite PAgP comme protocole de canal. SW1 et SW2 étiquetteront le portcanal 1.

SW1 initiera le canal, nous utiliserons le mode souhaitable, ce qui signifie qu'il demande activement de former un canal :

SW1(config-if)#interface FastEthernet0/1

SW1(config-if)#channel-group 1 mode desired

SW1(config-if)#interface FastEthernet0/2

SW1(config-if)# channel-group 1 mode desired

- SW2 n'initiera pas le canal, nous utiliserons le mode automatique, ce qui signifie qu'il attend de canaliser jusqu'à ce qu'on lui demande :

SW2(config)#interface FastEthernet0/1

SW2(config-if)# channel-group 1 mode auto

SW2(config-if)#interface FastEthernet0/2

SW2(config-if)# channel-group 1 mode auto

- Le lien de SW1 à SW3 nécessite LACP comme protocole de canal SW1 et SW3 étiquetera portchannel2

SW1 initialisera le canal:

SW1(config-if)# interface FastEthernet0/5

SW1(config-if)# mode groupe de canaux 2 actif

SW1(config-if)# interface FastEthernet0/6

SW1(config-if)# mode groupe de canaux 2 actif

SW3 n'initialisera pas le canal:

SW3(config)#interface FastEthernet0/5

SW3(config-if)# mode groupe de canaux 2 passif

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/6

SW3(config-if)# mode groupe de canaux 2 passif

- Le lien de SW2 à SW3 n'utilisera pas PAgP ou LACP pour canaliser. SW2 et SW3 étiquetteront le port-canal 3.

SW2(config-if)#interface FastEthernet0/8

SW2(config-if)# mode groupe de canaux 3 activé

SW2(config-if)#interface FastEthernet0/9

SW2(config-if)# mode groupe de canaux 3 activé

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/8

SW3(config-if)# mode groupe de canaux 3 activé

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/9

SW3(config-if)# mode groupe de canaux 3 activé

-Le port-canal 1 doit négocier dynamiquement une liaison. SW1 initiera la négociation. SW2 ne lancera pas :

SW1(config-if)# interface FastEthernet0/1

SW1(config-if)# switchport mode dynamic desired

SW1(config-if)#interface FastEthernet0/2

SW1(config-if)# switchport mode dynamic desired

SW1(config-if)#interface Port-channel 1

SW1(config-if)# switchport mode dynamic desired

- Port-channel 2 doit négocier dynamiquement une liaison. SW3 lancera la liaison. SW1 ne lancera pas.

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/5

SW3(config-if)# switchport mode dynamic desired

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/6

SW3(config-if)# switchport mode dynamic desired

SW3(config-if)#interface Port-channel 2

SW3(config-if)# switchport mode dynamic desired

- Le port-channel 3 doit être forcé à se connecter et les deux extrémités de cette liaison ne doivent jamais pouvoir devenir un port d'accès.

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/8

SW3(config-if)# mode switchport trunk

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/9

SW3(config-if)# mode switchport trunk

SW3(config-if)#interface Port-channel 3

SW3(config-if)# mode switchport trunk

SW2(config-if)#interface FastEthernet0/8

SW2(config-if)# mode switchport trunk

SW2(config-if)#interface FastEthernet0/9

SW2(config-if)# mode switchport trunk

SW2(config-if)#interface Port-channel 3

SW2(config-if)# mode switchport trunk

- SW1 est la racine du VLAN 1, SW2 est la racine du VLAN 2 et SW3 est la racine du VLAN 3 :

SW1(config)#spanning-tree vlan 1 root primaire

SW2(config)#spanning-tree vlan 2 root primary

SW3(config)#spanning-tree vlan 3 root primary

-Le port-canal 1 utilisera le VLAN 1 natif

par défaut, fa0/1 et fa0/2 appartiennent au VLAN 1.

-Le port-canal 2 utilisera le VLAN 2 natif :

SW3(config)#interface FastEthernet0/5

SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 2

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/6

SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 2 SW3(config-if)#interface Port-canal 2 SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 2

SW1(config-if)# interface FastEthernet0/5 SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 2 SW1(config-if)#interface FastEthernet0/6 SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 2 SW1(config-if)#interface Port-channel 2 SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 2

-Le port-channel 3 utilisera le VLAN 3 natif : SW2(config-if)# interface FastEthernet0/8 SW2(config-if)# switchport trunk native vlan 3 SW2(config-if)#interface FastEthernet0/9 SW2(config-if)# switchport trunk native vlan 3 SW2(config-if)#interface Port-channel 3 SW2(config-if)# switchport trunk native vlan 3

SW3(config-if)# interface FastEthernet0/8 SW3(config-if)# switchport trunk native vlan 3 SW3(config-if)#interface FastEthernet0/9 SW3(config-if)# switchport trunk native vlan 3 SW3(config-if)#interface Port-channel 3 SW3(config-if)# switchport trunk native vlan 3

-Le port physique supplémentaire à chaque port-channel : Ajoutez le port fa0/3 au port-channel 1 :

SW1(config-if)# interface FastEthernet0/3

SW1(config-if)# mode channel-group 1 souhaitable SW1(config-if)# mode switchport dynamic souhaitable

SW2(config)#interface FastEthernet0/3 SW2(config-if)# mode channel-group 1 auto

Port fa0/7 au port-channel 2 : SW1(config-if)#interface FastEthernet0/7 SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 2 SW1(config-if)# mode channel-group 2 actif

SW3(config-if)#interface FastEthernet0/7 SW3(config-if)# switchport trunk native vlan 2 SW3(config-if)# channel-group 2 mode passive SW3(config-if)# switchport mode dynamic desired

Ajoutez le port fa0/10 au port-channel 3 : SW3(config-if)#interface FastEthernet0/10 SW3(config-if)# switchport trunk native vlan 3 SW3(config-if)# channel-group 3 mode on SW3(config-if)# switchport mode trunk

SW2(config-if)#interface FastEthernet0/10 SW2(config-if)# switchport trunk native vlan 3 SW2(config-if)# channel-group 3 mode on SW2(config-if)# switchport mode trunk

```
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface Port-channel1
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport trunk native vlan 1
S1(config-if) # switchport trunk allowed vlan 1,2,3
S1(config-if)#exit
S1(config) #interface Port-channel2
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport trunk native vlan 2
S1(config-if) # switchport trunk allowed vlan 1,2,3
S1(config-if)#
S1(config-if)#exit
S1(config) #interface Port-channel3
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport trunk native vlan 3
S1(config-if) # switchport trunk allowed vlan 1,2,3
S1(config-if)#
```

J'ai d'abord vérifié le trunking sur chacun des commutateurs afin de confirmer le mode de liaison et les VLAN autorisés. Sur SW1, j'ai entré la commande « show int trunk » pour observer que le port-channel Po1 était en mode « desirable », encapsulé en 802.1q, avec l'état « trunking » et un VLAN natif en VLAN 1. Les VLAN autorisés sur ce trunk sont 1 à 3, et j'ai pu constater que les VLAN 1, 2 et 3 sont actifs dans le domaine de gestion. Le VLAN 1 est en état de forwarding dans le spanning-tree.

Sur SW2, j'ai répété la même vérification. Le port-channel Po3 est configuré en mode « on », encapsulé en 802.1q, avec un trunk opérationnel et un VLAN natif réglé sur le VLAN 3. Tous les VLAN 1 à 3 sont autorisés et actifs, et cette fois-ci les VLAN 1, 2 et 3 sont tous en état de forwarding dans le spanning-tree.

Sur SW3, le port-channel Po3 est également en mode « on », encapsulé en 802.1q, en trunk, avec le VLAN natif à 3. Les VLAN 1 à 3 sont autorisés, actifs et en état de forwarding dans le spanning-tree.

Ensuite, j'ai vérifié l'état de l'EtherChannel. Sur SW1, avec la commande « show etherchannel summary », j'ai vu que le groupe 1 (Po1) utilise le protocole PAgP, avec les interfaces Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 toutes actives (indiquées par (P)). Le groupe 2 (Po2) utilise LACP, et j'ai remarqué que sur Fa0/6 l'état était « I » (stand-alone), alors que Fa0/5 et Fa0/7 étaient en (P), donc bien intégrées dans le channel.

Sur SW3, la même commande m'a indiqué deux groupes : Po2 en LACP avec Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 toutes en (P), et Po3 sans protocole d'agrégation négocié (indiqué par « - ») avec Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 toutes en (P). La configuration entre SW3 et SW2 n'utilise donc pas de protocole d'agrégation dynamique, c'est-à-dire pas de PAgP ni de LACP sur Po3.

```
S3#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
               LACP Fa0/5(P) Fa0/6(P) Fa0/7(P)
     Po2 (SU)
3
      Po3(SU)
                               Fa0/8(P) Fa0/9(P) Fa0/10(P)
S3#
Sur SW2, le groupe Po1 utilise PAgP (avec Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 en (P)) et le groupe Po3 n'a pas de
protocole négocié (marqué « - »), mais les interfaces Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 sont en (P), ce qui confirme
la configuration statique de ce bundle.
S2#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
Po1(SU) PAgP Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P)
Po3(SU) - Fa0/8(P) Fa0/9(P) Fa0/10(P
     Po1(SU)
                              Fa0/8(P) Fa0/9(P) Fa0/10(P)
```

VENTRE ADRIEN 50

S2#

let's verify the trunking: SW1(config-if)#do show int trun **Encapsulation Status** Native vlan Port Mode Po1 desirable n-802.1q trunking Port Vlans allowed on trunk Po1 Port Vlans allowed and active in management domain Po1 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Po1 SW2(config-if)#do show int trun Port Mode **Encapsulation Status** Native vlan Po3 trunking on 802.1q Vlans allowed on trunk Port Po3 Port Vlans allowed and active in management domain Po3 1,2,3 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Po3 1,2,3 SW2(config-if)# SW3(config-if)#do show int trun Port Mode **Encapsulation Status** Native vlan Po3 on trunking 802.1q Vlans allowed on trunk Port Po3 Port Vlans allowed and active in management domain Po3 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Po3 1,2,3 let' verify the EtherChannel operation: SW1#show etherchannel summary Flags: D - down P - in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 f - failed to allocate aggregator U - in use u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

Number of channel-groups in use: 2


2

d - default port

Number of aggregators:

```
Group Port-channel Protocol Ports
-----
    Po1(SU) PAgP Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Po2(SU) LACP Fa0/5(P) Fa0/6(I) Fa0/7(P)
1
2
Notice between SW3 and SW2 there is no negociation as denoted by the characters - in the
following output:
SW3#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3 S - Layer2
    U - in use f - failed to allocate aggregator
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
Po2(SU) LACP Fa0/5(P) Fa0/6(P) Fa0/7(P) Po3(SU) - Fa0/8(P) Fa0/9(P) Fa0/10(P)
3
SW2#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3 S - Layer2
    U - in use f - failed to allocate aggregator
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
Po1(SU) PAgP Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P)
Po3(SU) - Fa0/8(P) Fa0/9(P) Fa0/10(P)
```

#### 6.1 Vérification de la formation des EtherChannels



J'ai vérifié la formation des EtherChannels à l'aide des commandes « show etherchannel summary » et « show etherchannel port ». Cela m'a confirmé la présence de groupes utilisant PAgP, LACP ou une agrégation statique, avec certains ports actifs et d'autres en attente. Le résultat illustre le fonctionnement normal de l'EtherChannel, offrant redondance, répartition de la charge et résilience face aux pannes individuelles de liens.

```
S1#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
           u - unsuitable for bundling
           w - waiting to be aggregated
           d - default port
Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
                        PAgP Fa0/1(I) Fa0/2(I) Fa0/3(I)
LACP Fa0/5(P) Fa0/6(P) Fa0/7(P)
         Po2 (SU)
         Po3 (SD)
S1#show etherchannel port
                    Channel-group listing:
Group: 1
                     Port-channels in the group:
Port-channel: Pol
Age of the Port-channel = 00d:00h:17m:08s Logical slot/port = 2/1 Number of po GC = 0x00000000 HotSta
                                           Number of ports = 0
                                                 HotStandBy port = null
GC = 0x00000000

Port state = Port-channel

Protocol = PAGP

Port Security = Disabled
```

#### Vérification des trunks et VLAN natifs

J'ai vérifié les trunks et le VLAN natif en utilisant la commande « show interface trunk », ce qui m'a confirmé que les liens entre les commutateurs étaient bien configurés en mode trunk, avec le VLAN natif correctement défini. Les VLAN autorisés et actifs sont visibles, ainsi que leur état en spanning-tree, assurant une communication correcte à travers le réseau.

```
S1#show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Po2 on 802.1q trunking 2

Port Vlans allowed on trunk

Po2 1-3

Port Vlans allowed and active in management domain


Po2 1,2,3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned


Po2 1,2,3
```

### Test de résilience en cas de panne physique

Pour tester la résilience, j'ai simulé une panne physique en désactivant un port sur S2 (« shutdown » sur l'interface f0/3). Malgré cette coupure, le réseau a continué de transmettre le trafic, prouvant qu'avec EtherChannel, la perte d'un lien n'interrompt pas la connectivité. Les autres liens dans l'EtherChannel ont pris le relais, permettant aux postes de continuer à communiquer normalement.



S2(config)#interface f0/3 S2(config-if)#shutdown




### Vérification du rôle STP par VLAN

J'ai vérifié le rôle de chaque commutateur dans le spanning-tree par VLAN. Grâce à « show spanning-tree vlan X », j'ai observé pour chaque VLAN qui est le pont racine (root bridge) et le rôle des interfaces (désignées, racine, bloquées). Par exemple, S2 est le root bridge pour le VLAN 2, tandis que pour le VLAN 1 et le VLAN 3, S2 n'est pas la racine. Ces informations confirment que le spanning-tree est opérationnel et que la topologie est optimisée par VLAN.

```
S2#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
   Spanning tree enabled protocol ieee
               Priority
  Root ID
                              24577
                              0005.5E72.3E36
               Address
                            19
                Cost
                              1(FastEthernet0/1)
                Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0001.42BA.B52A
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface
                   Role Sts Cost
                                          Prio.Nbr Type
          Desg FWD 9 128.28
Desg FWD 19 128.25
Root FWD 19 128.1
Altn BLK 19 128.2
                                           128.28
Gi0/1
                                           128.25
                                                     P2p
                                                     P2p
Fa0/2
S2#show spanning-tree vlan 2
VLAN0002
   Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
               Priority 24578
Address 0001.42BA.B52A
               This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
               Address 0001.42BA.B52A
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
                     Role Sts Cost
Interface
                                              Prio.Nbr Type
             Desg FWD 9
                                        128.28
128.1
Desg FWD 19
Fa0/2 Desg FWD 19
Fa0/9 Desg FWD 19
Fa0/8 Desg FWD 19
Fa0/10 Desg FWD 19
                     Desg FWD 19 128.2 P2p
Desg FWD 19 128.9 P2p
Desg FWD 19 128.8 P2p
Desg FWD 19 128.10 P2p
S2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
   Spanning tree enabled protocol ieee
               Priority 24579
Address 0006.2A45.4C19
   Root ID
                 Cost
                                28 (Port-channel3)
                 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
   Bridge ID Priority
                               32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
                                0001.42BA.B52A
                 Address
                 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                 Aging Time 20
                      Role Sts Cost
                                              Prio.Nbr Type
             Root FWD 9
                                           128.28
Po3
                                                         Shr
Fa0/1
                                              128.1
                                                           P2p
               Desg FWD 19 128.1 F2p
Desg FWD 19 128.2 F2p
Desg FWD 19 128.9 F2p
Desg FWD 19 128.8 F2p
Desg FWD 19 128.10 F2p
Fa0/2
Fa0/9
Fa0/8
Fa0/10
S2#
```


# 7 Configuration d'un contrôleur sans fil avec deux VLANs, WPA et authentification RADIUS

J'ai utilisé le réseau suivant en réglant les problèmes, <u>wlc\_pt\_two\_wlans\_wpa\_radius-fr.pkt</u>




### 7.1 Configuré les serveurs RADIUS

J'ai configuré les serveurs RADIUS en définissant le WLC comme client RADIUS, en spécifiant son adresse IP et une clé secrète partagée (« CiscoSecret »). J'ai créé des comptes utilisateurs (par exemple « wlc1 » et « wlc2 ») avec leurs mots de passe sur chaque serveur RADIUS. Ainsi, le WLC peut authentifier les clients sans fil via ces serveurs, garantissant une sécurité WPA avec authentification centralisée.



### 7.2 Configuré mes réseaux sans fil (WLAN)

J'ai configuré mes réseaux sans fil (WLAN) sur le contrôleur afin de proposer deux SSID distincts, chacun associé à un VLAN dédié. J'ai activé une sécurité WPA2, en spécifiant l'adresse du serveur RADIUS ainsi que le secret partagé, et j'ai choisi un chiffrement AES. Enfin, j'ai validé que chaque WLAN est bien attribué aux AP concernés, garantissant une segmentation propre, une authentification centralisée et une sécurité renforcée.



### 7.3 Configuré le routeur

J'ai configuré le routeur en mode « router-on-a-stick » pour gérer plusieurs VLANs. Sur l'interface GigabitEthernet0/0, j'ai créé deux sous-interfaces : GigabitEthernet0/0.10 pour le VLAN 10, avec l'adresse 172.16.0.1/16, et GigabitEthernet0/0.20 pour le VLAN 20, avec l'adresse 192.168.0.1/24. L'interface principale G0/0 est en 10.0.0.1/8, jouant le rôle de gateway pour un premier réseau.

J'ai configuré le DHCP sur le routeur, en excluant certaines adresses de chaque réseau, puis en créant des pools DHCP pour fournir des adresses IP aux clients connectés aux différents VLANs. Les adresses par défaut et les masques ont été définis, ainsi que le routeur par défaut (gateway) pour chaque segment.

Enfin, les interfaces inutilisées, comme GigabitEthernet0/1, sont désactivées (shutdown). Cette configuration permet au routeur d'assurer le routage inter-VLAN, de fournir des adresses IP dynamiques et d'assurer une segmentation logique du réseau.


```
Router#show r
Building configuration...
Current configuration: 1220 bytes
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
ip dhcp excluded-address 10.0.0.1
ip dhcp excluded-address 10.0.0.2
ip dhcp excluded-address 10.0.0.3
ip dhcp excluded-address 10.0.0.4
ip dhcp excluded-address 10.0.0.5
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp pool VLAN10
network 172.16.0.0 255.255.0.0
default-router 172.16.0.1
ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.0.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.0.1
!
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524AWQX
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
```

```
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router rip
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
```


### 7.4 Configuré les points d'accès et PC


J'ai configuré les points d'accès légers (Light Weight AP) pour qu'ils obtiennent leur adresse IP via DHCP et utilisent le routeur comme passerelle par défaut. Du côté des PC, j'ai paramétré les connexions sans fil pour se connecter aux SSID correspondants, en WPA2, avec authentification via les identifiants RADIUS (par exemple, utilisateur « wlc1 » et mot de passe « 1234 »). Ainsi, les clients sans fil obtiennent une adresse IP automatiquement et s'authentifient de manière sécurisée, assurant un accès réseau fiable et protégé.




#### 7.5 Verification

J'ai testé la connectivité entre les points d'accès légers et le routeur via des paquets ICMP (ping). Le tableau montre que les tests sont concluants (« Successful »), prouvant que les points d'accès communiquent correctement avec le routeur et confirment la configuration réseau réussie.







### 8 Annexes

### Fiche technique HSRP

### Principes généraux

HSRP est un protocole propriétaire de CISCO et VRRP est un protocole standard (non propriétaire) décrit par l'IETF dans la RFC 579.

En cas de panne de la passerelle par défaut, HSRP ou VRRP bascule sur un routeur de secours pour assurer la continuité, et ce, de façon transparente pour les utilisateurs. Pour cela, on place plusieurs routeurs au sein d'un même groupe logique auquel on assigne une adresse IP et une adresse MAC virtuelle unique pour le groupe ; un des routeurs est désigné comme routeur actif (nominal), les autres sont dans un mode passif (Standby). En s'envoyant régulièrement des messages HSRP/VRRP (hello), les routeurs du groupe surveillent la présence effective et opérationnelle du routeur actif. S'ils ne reçoivent plus de message du routeur actif pendant un délai défini, le routeur passif du groupe ayant la priorité la plus élevée prend le statut de routeur actif.

Un routeur peut agir en mode préemptif : si le routeur actif R1 est tombé en panne et qu'un routeur passif R2 a pris le rôle actif, lors de son redémarrage, R1 reprendra automatiquement le rôle actif s'il a une priorité plus élevée.

HSRP et VRRP ne gèrent pas l'équilibrage de charge sur les passerelles par défaut, ce que fait le protocole GLBP.

### **Commandes IOS**

Exemple de configuration de deux routeurs R1 et R2

R1(config)#interface fa0/0

R1(config)#standby 10 ip 20.0.0.254

R1(config)#standby 10 preempt

La « commande standby » place le routeur en mode HSRP. « 10 » est le numéro du groupe HSRP auquel appartiendra le routeur. Par défaut il a la priorité « 100 ». L'adresse IP 20.0.0.254 correspond à l'adresse IP virtuelle de la passerelle qu'il faudra configurer sur les hôtes.

La commande utilisant la clause « preempt » rend actif le mode HSRP du routeur.

R2(config)#interface fa0/0

R2(config)#standby 10 ip 20.0.0.254

R2(config)#standby 10 priority 200

R2(config)#standby 10 preempt

Ici, R2 sera prioritaire sur R1 puisqu'il a une priorité de 200.

La commande « show standby brief » permet de connaître l'état HSRP du routeur.

### 9 Conclusion:

Cet exercice a permis de mettre en œuvre et de vérifier les configurations EtherChannel avancées sur un réseau multi-commutateurs. Grâce à l'utilisation de protocoles tels que PAgP et LACP, nous avons démontré l'efficacité de l'agrégation de liens pour augmenter la bande passante et assurer une redondance réseau, tout en réduisant le risque de défaillance des connexions physiques.

En configurant les ports en mode trunk et en ajustant les VLANs natifs pour chaque port-channel, nous avons optimisé la communication entre les différents périphériques, garantissant ainsi la stabilité et la performance du réseau. De plus, l'utilisation des modes de négociation comme desirable, auto, active, et passive a permis de tester et d'assurer que les connexions sont formées correctement selon les exigences spécifiques.

Enfin, les commandes de vérification telles que show etherchannel summary ont confirmé que l'EtherChannel fonctionne comme prévu, avec les agrégations de liens correctement établies. Cet exercice a renforcé les compétences en matière de configuration d'EtherChannel et de gestion de la redondance, des éléments clés pour un réseau robuste et performant.

### 10 Webographie:

### 1. Cisco - Documentation officielle sur EtherChannel

- URL: <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/l2vpn/62x/b-etherchannel-configuration-guide/b-etherchannel-configuration-guide\_chapter\_010.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/l2vpn/62x/b-etherchannel-configuration-guide/b-etherchannel-configuration-guide\_chapter\_010.html</a>
- Description: Cette ressource fournit une documentation détaillée sur la configuration et la gestion d'EtherChannel sur les appareils Cisco. Elle couvre les concepts de base ainsi que des exemples pratiques pour la configuration de PAgP, LACP, et des modes de négociation de trunk.

### 2. Cisco - EtherChannel (Link Aggregation) Configuration Guide

- URL: <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/l2vpn/62x/b-etherchannel-configuration-guide/b-etherchannel-configuration-gui
- Description : Ce guide présente les étapes pour configurer EtherChannel dans un environnement réseau Cisco, y compris les options de protocole comme PAgP et LACP, et les meilleures pratiques pour une gestion optimisée du réseau.

### 3. Packet Tracer Help - Cisco Networking Academy

- URL: https://www.netacad.com/courses/packet-tracer
- Description: Le site de Cisco Networking Academy propose des cours et des ressources pour apprendre à utiliser Cisco Packet Tracer. Cet outil est essentiel pour la simulation de réseaux, y compris les configurations de VLAN, EtherChannel, et bien plus encore.

### 4. EtherChannel Configuration Guide - NetworkLessons.com

- URL: <a href="https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-200-125/etherchannel">https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-200-125/etherchannel</a>
- Description: Ce guide offre des explications claires et des tutoriels sur EtherChannel, y compris les différents protocoles et modes de négociation. Il est adapté aux personnes préparant la certification CCNA et désireuses de maîtriser la configuration d'EtherChannel.

### 5. TechTarget - EtherChannel Overview

- URL: https://searchnetworking.techtarget.com/definition/EtherChannel
- Description : Un article détaillant les bases du protocole EtherChannel, les différents types de liens et leur utilité dans un réseau professionnel. Il aborde aussi les avantages d'EtherChannel pour la redondance et la montée en bande passante.

### 6. Cisco - Spanning Tree Protocol (STP) Documentation

- URL: <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/l2vpn/62x/b-etherchannel-configuration-guide/b-etherchannel-configuration-guide-chapter\_010.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/l2vpn/62x/b-etherchannel-configuration-guide/b-etherchannel-configuration-guide\_chapter\_010.html</a>
- Description : Un guide pour comprendre l'interaction entre EtherChannel et le protocole Spanning Tree, essentiel pour éviter les boucles dans le réseau et assurer la stabilité de l'agrégation de liens.