必要なパッケージー覧は以下になります。 https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Learn_ia/ITA-online-install_ia.pdf 3.14 環境構築(9/10)のライブラリ概要<Mariadb、Ansible>以外に含まれているもの

Cobbler

※ 設定・備考にあるパージョン(xxx)は、インストールするITAパージョンに読み替えてください。 また、(ITAインストール先ディレクトリ名)、(外部ストレージサーパのIPアドレス)、(Cobblerサーパーのホスト名)などの文字はインストールする環境に合わせて適宜読み替えてください。

No. 目的 ITAインストール資材展開	共通 メニュー作成 ホストグループ Ansible 曲	ء ا	CI/CD for laC	設定	備考
1 ITAのインストール資材を展開する 2 3			I	インストール資材展開先にITA資材exastro-it-automation-x.x.x.tar.gzを配置してください。 cd /(インストール資材展開先) ss -l exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz TAインストール資材を展開してください。 car zxf exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz TAインストールディレクトリを設定します。 find it-automation-x.x.x -type f xargs -li sed -i -e "s:%%%%ITA_DIRECTORY%%%%%:/(ITAインストール先ディレクトリ):g" {}	インストール資材の展開先は、どのディレクトリでも問題ありません。 オンラインの場合は以下のコマンドで取得してください。 curl -OL https://github.com/exastro-suite/it- automation/releases/download/vx.x.x/exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz ※v1.10.1以降は以下のコマンドです。 curl -OL https://github.com/exastro-suite/it- automation/releases/download/vx.x.x_tag/exastro-it-automation- x.x.x.tar.gz
 yum-utilsインストール					
4 【CentOS7、RHEL7の場合】 yum-utilsをインストールする		•		以下のパッケージをインストールしてください。 /um-utils	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 yum install -y yum-utils
PHPをインストール 5 PHPをインストールする			l l	以下のパッケージをインストールしてください。 ohp php-bcmath php-cli php-Idap php-mbstring php-mysqlnd php-pear php-pecl-zip php-process php-snmp php-xml zip telnet mailx unzip php-json php- gd python3 php-devel libyaml libyaml-devel make sudo crontabs	オンラインの場合は以下のコマンドでリポジトリを有効にしてください。 【CentOS7、RHEL7の場合】 yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm yum-config-managerenable remi-php72 【CentOS8、CentOS Stream8、RHEL8の場合】 リポジトリは追加しません オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 yum install -y php php-bcmath php-cli php-ldap php-mbstring php- mysqlnd php-pear php-pecl-zip php-process php-snmp php-xml zip telnet mailx unzip php-json php-gd python3 php-devel libyaml libyaml- devel make sudo crontabs
6 PEARライブラリをインストールする		•	F	pear install / (インストール資材展開先) /ita_install_package/ext_files/pear/HTML_AJAX-0.5.8.tgz	
7 HTML_AJAX-betaの設定を行う				n -s /usr/share/pear-data/HTML_AJAX/js /usr/share/pear/HTML/js	
8 php-yamlをインストールする		•	ŀ	以下のパッケージをインストールしてください。 _{bhp} -yaml	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 pecl channel-update pecl.php.net echo "" pecl install YAML
9 PhpSpreadsheet(v1.8.0)をインストールする		•	l l	以下のディレクトリを作成してください。 nkdir -p /usr/share/php/vendor	
0			F	PhpSpreadsheet(v1.8.0)パッケージを/usr/share/php/vendorディレクトリにインストールしてください。	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 curl -sS https://getcomposer.org/installer phpinstall-dir=/usr/bin /usr/bin/composer.phar require "phpoffice/phpspreadsheet":"1.18.0" mv vendor /usr/share/php/
PHPの設定					
11 【CentOS7、RHEL7の場合】 php.iniを設定する		ullet		p -p /(<mark>インストール資材展開先)</mark> /it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS7.x/etc/php.ini /etc/	
12 【CentOS8、CentOS Stream8、RHEL8の場合】 php.iniを設定する		•		cp -p /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS8.x/etc/php.ini /etc/	
13 【CentOS8、CentOS Stream8、RHEL8の場合】 www.confを設定する		•	1	cp -p /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS8.x/etc_php-fpm.d/www.conf /etc/php-fpm.d/	

### 2 日本			的		
4 インスールをディレクト付成	No. 目的	共通 メニュー作成 ホストグループ	オストグループ Ansible Cobbler Terraform CI/CD for laC	備考	
10 自然 y 2 stare ディレアドリ作成	ITAインストール				
日 共有学化クトリを開業する	14 インストール先ディレクトリ作成		•	mkdir -p / (ITAインストール先ディレクトリ)	※ITAインストール先ディレクトリの親ディレクトリ全てに「その他のユーザ」の実行権限を与えてください。
7 TA美井花堂	15 data_relay_storageディレクトリ作成		•	mkdir / (ITAインストール先ディレクトリ) / data_relay_storage	
(「日本付入ストール表子(レクリ) / (日本の入土ール表子(レクリ) / (日本の人工ール表子(レクリ) / (日本の人工)	16 共有ディレクトリを設定する		•	以下の様に外部ストレージの共有ディレクトリとの共有設定を行ってください。	
17 万水質相互常				Cobblerサーバの共有ディレクトリ 外部ストレージの共有ディレクトリ	
18				/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage /(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage	
17 「「Aで使用するディレクトリ作成	17 ITA資材配置		•	cp -rp /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ITA/ita-contents/ita-root /(ITAインストール先ディレクトリ)/.	
(ITAインストール表ティレクトリ)をつけて一行すうテルクトリを向してださい。 mider p / (ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパス)。 mider p / (ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール表ティレクトリ) (ファイルのリングを作成する ***********************************	18 ITA設定ファイル配置		•	cp -rp /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ITA/ita-confs /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs	
個限を変更する(755) 「位限を変更する(755) 「位限を変更する(755) 「位限を変更する(777) 「位限を変更する(777) 「位限を変更する(777) 「位限を変更する(777) 「位別を変更する(777) 「ロップ・「では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	19 ITAで使用するディレクトリ作成		•	(ITAインストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつディレクトリを作成してください。 	
21 権限を変更する(777)				mkdir -p / (ITAインストール先ディレクトリ) (ファイルに記載しているパス)	
# 複類を変更する(777)	20 権限を変更する(755)		•	ンストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつ権限を変更してください。	
Dackyardの設定ファイルのリンクを作成する					
backyardの設定ファイルのリンクを作成する cobbler_driver(Cobblerサーバ側のbackyard処理のサービスファイルをコピーする cobbler_driver(Cobblerサーバ側のサービスファイルをコピーする cobbler_driver(Cobblerサーバ側のサービスファイルをコピーする cobbler_driver(Cobblerサーバ側のサービスの常駐設定と起動を行う cobbler_driver(Cobbler サーバ側のサービスの常駐設定と起動を行う pystemctl enable ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemctlync_system(system_Sync_side_Cobbler system_Sync_side_Cobbler system_Sync_side	21 権限を変更する(777)		•	ンストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつ権限を変更してください。 	
cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のbackyard処理のサービスファイルをコピーする					
cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のサービスの常駐設定と起動を行う systemctl enable ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemSync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler hostsの設定 vi /etc/hosts 以下の内容を追記してください。 127.0.0.1 (Cobblerサーバーのホスト名)	22 backyardの設定ファイルのリンクを作成する		•	ln -s / (ITAインストール先ディレクトリ) /ita-root/confs/backyardconfs/ita_env /etc/sysconfig/ita_env	
systemCt lenable ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_systemCtl start ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_systemCync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_systemCync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_systemCtl start ky_cobbler_systemCync_side_Cobbler systemCtl start ky_cobbler_systemCtl start ky_cobbler_systemC	23 cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のbackyard処理のサービスファイルをコピーする		•	cp -p / (ITAインストール先ディレクトリ) /ita-root/backyards/cobbler_driver/*.service /usr/lib/systemd/system/.	
Vi /etc/hostsの設定 Vi /etc/hosts 以下の内容を追記してください。	24 cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のサービスの常駐設定と起動を行う		•	systemctl enable ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler systemctl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler	
以下の内容を追記してください。 127.0.0.1 (Cobblerサーバーの木スト名) Cobblerインストール	 hostsの設定				<u></u>
	25 /etc/hostsの設定			 以下の内容を追記してください。	
26 Cobblerをインストールする					
	26 Cobblerをインストールする			Cobbler開発元のドキュメント等を参考にインストールしてください。	