必要なパッケージー覧は以下になります。

| https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Learn ja/ITA-online-install ja.pdf 3.11 環境構築(7/7)のライブラリ概要<Mariadb、Ansible>以外に含まれているもの Cabbles

Cobbler

※ 設定・備考にあるパージョン(x.x.x)は、インストールするITAパージョンに読み替えてください。 また、(ITAインストール先ディレクトリ名)、(外部ストレージサーバのIPアドレス)、(Cobblerサーバーのホスト名)などの文字はインストールする環境に合わせて適宜読み替えてください。

No. 目的	共通 構築資材管理 メニュー作成 ホストグルーブ	Ansible QB Cobbler OpenStack	設定	備考
ITAインストール資材展開			インストール資材展開先にITA資材vxxx.tar.gzを配置してください。 cd /(インストール資材展開先) s - vx.xx.tar.gz ITAインストール資材を展開してください。 tar -zxf vx.xx.tar.gz ITAインストールディレクトリを設定します。 find it-automation-x.x.x -type f xargs -I() sed -i -e "s.%%%%ITA_DIRECTORY%%%%%:/(ITAインストール先ディレクトリ):g" ()	インストール資材の展開先は、どのディレクトリでも問題ありません。 オンラインの場合は以下のコマンドで取得してください。 wget https://github.com/exastro-suite/it-automation/archive/vx.x.tar.gz
yum-utilsインストール 4 [CentOS7、RHEL7の場合] yum-utilsをインストールする PHPインストール		•	以下のパッケージをインストールしてください。 yum-utils	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 yum install -y yum-utils
5 PHPをインストールする			以下のパッケージをインストールしてください。 php php-bcmath php-cli php-ldap php-mbstring php-mysqlnd php-pear php-pecl-zip php-process php-snmp php-xml zip telnet mailx unzip php-json php-gd python3 php-devel libyaml libyaml-devel make sudo crontabs	オンラインの場合は以下のコマンドでリポジトリを有効にしてください。 【CentOS7、RHEL7の場合】 yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm yum-config-managerenable remi-php72 【CentOS8、RHEL8の場合】 リポジトリは追加しません オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 yum install -y php php-bcmath php-cli php-ldap php-mbstring php- mysqlnd php-pear php-pecl-zip php-process php-snmp php-xml zip telnet mailx unzip php-json php-gd python3 php-devel libyaml libyaml-devel make sudo crontabs
6 PEARライブラリをインストールする		•	以下のPEARパッケージをインストールしてください。 HTML_AJAX-beta	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 pear install HTML_AJAX-beta
7 HTML_AJAX-betaの設定を行う			In -s /usr/share/pear-data/HTML_AJAX/js /usr/share/pear/HTML/js	
8 php-yamlをインストールする		•	以下のパッケージをインストールしてください。 php-yaml	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 pecl channel-update pecl.php.net echo "" pecl install YAML
9 PhpSpreadsheetをインストールする 10		•	以下のディレクトリ作成してください。 mkdir -p /usr/share/php/vendor PhpSpreadsheetパッケージを/usr/share/php/vendorディレクトリにインストールしてください。	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 curl -sS https://getcomposer.org/installer phpinstall-dir=/usr/bin /usr/bin/composer.phar require "phpoffice/phpspreadsheet":"1.14.1" mv vendor /usr/share/php/
 PHPの設定				
11 【CentOS7、RHEL7の場合】 php.iniを設定する			cp -p /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS7.x/etc/php.ini /etc/	
12 【CentOS8、RHEL8の場合】 php.iniを設定する		•	cp -p /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS8.x/etc/php.ini /etc/	
13 【CentOS8、RHEL8の場合】 www.confを設定する		•	cp -p /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS8.x/etc_php-fpm.d/www.conf /etc/php-fpm.d/	
ITAインストール			(175 A) 21 - 1 H 2 A 10 U)	Were the plant had a believed a believed as the control of the
14 インストール先ディレクトリ作成			mkdir -p / (ITAインストール先ディレクトリ)	※ITAインストール先ディレクトリの親ディレクトリ全てに「その他のユーザ」 の実行権限を与えてください。
15 data_relay_storageディレクトリ作成			mkdir / (ITAインストール先ディレクトリ) / data_relay_storage	

		目白	勺			
No. 目的	共通構築資材管理	メニュー作成 ホストグループ	Ansible Cobbler	OpenStack Terraform	設定	備考
16 共有ディレクトリを設定する			•		以下の様に外部ストレージの共有ディレクトリとの共有設定を行ってください。	
					Cobblerサーバの共有ディレクトリ 外部ストレージの共有ディレクトリ	
					/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage /(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage	
17 ITA資材配置		+	•		cp -rp / (インストール資材展開先) /it-automation-x.x.x/ita_install_package/ITA/ita-contents/ita-root / (ITAインストール先ディレクトリ) /.	
18 ITA設定ファイル配置			•	11	cp -rp /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ITA/ita-confs /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs	
19 ITAで使用するディレクトリ作成			•		/(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts/list/create_dir_list.txtのファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITA インストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつディレクトリを作成してください。 mkdir -p /(ITAインストール先ディレクトリ)(ファイルに記載しているパス)	
20 権限を変更する(755)			•		/(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts/list/755_list.txtのファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつ権限を変更してください。	
					chmod 755 /(ITAインストール先ディレクトリ)(ファイルに記載しているパス)	
21 権限を変更する(777)					/(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts/list/777_list.txtのファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつ権限を変更してください。 chmod 777 /(ITAインストール先ディレクトリ)(ファイルに記載しているパス)	
22 backyardの設定ファイルのリンクを作成する		+	•		In -s /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs/backyardconfs/ita_env /etc/sysconfig/ita_env	
23 cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のbackyard処理のサービスファイルをコピーする			•	+	cp -p / (ITAインストール先ディレクトリ) / ita-root/backyards/cobbler_driver/*.service /usr/lib/systemd/system/.	
24 cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のサービスの常駐設定と起動を行う			•		systemctl enable ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemctl enable ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler systemctl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemctl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemctl start ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler	
 hostsの設定						
25 /etc/hostsの設定					vi /etc/hosts 以下の内容を追記してください。 127.0.0.1(Cobblerサーバーのホスト名)	
Cobblerインストール						
26 Cobblerをインストールする					Cobbler開発元のドキュメント等を参考にインストールしてください。	