1. MariaDB(server.cnf) 設定値の変更箇所リスト

以下の設定はMariaDB10.4、かつ、ITAシステムサーバ※1 の最小スペック(CPU:2コア/メモリ:4GB)にて動作するように設計されています。 ※1 ITAシステムサーバ … Ansibleサーバなど連携ドライバのサーバを別構成にしたITA基本構成

No.	必須/参考	初期値	ITAインストール後	備考
1	必須	OFF	explicit_defaults_for_timestamp = true	
2	必須	latin1	character-set-server = utf8	
3	必須	REPEATABLE-READ	transaction-isolation=READ-COMMITTED	トランザクションの分離レベルを指定。 「READ-COMMITTED」は多くのデータベースシステム(Oracle、 PostgreSQL、SQL Server)でデフォルトの分離レベル。 MariaDBのデフォルトは「REPEATABLE-READ」であるがITAの利用方針と合わないため変更する必要がある。
4	参考	128MB	innodb_buffer_pool_size = 512MB	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
5	参考	16MB	innodb_log_buffer_size=64M	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
6	参考	48MB	innodb_log_file_size=256M	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
7	参考	0	min_examined_row_limit=100	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
8	参考	256KB	join_buffer_size=128M	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
9	参考 1M		query_cache_size=512M	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
10	参考	OFF	query_cache_type=1	
11	参考	16MB	max_heap_table_size=64M	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
12	参考	16MB	tmp_table_size=64M	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
13	参考	256KB	mrr_buffer_size=64M	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。
14	参考	151	max_connections=256	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。

2. PHP(php.ini) 設定値の変更箇所リスト

以下の設定は、ITAシステムサーバ※1 の最小スペック(CPU: 2コア/メモリ: 4GB)にて動作するように設計されています。

※1 ITAシステムサーバ … Ansibleサーバなど連携ドライバのサーバを別構成にしたITA基本構成

No.	必須/参考	初期値	ITAインストール後	備考	
1	参考	output_buffering = 4096	output_buffering = 8192	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。	
2	参考	expose_php = On	expose_php = Off	PHPバージョンを隠す場合に設定を変更。	
3	参考	max_execution_time = 30	max_execution_time = 600	ITA利用時にタイムアウト等発生の際はチューニングを検討。	
4	参考	max_input_time = 60	max_input_time = 600	ITA利用時にタイムアウト等発生の際はチューニングを検討。	
5	参考	memory_limit = 128M	memory_limit = 512M	ITA利用時にPHPのメモリ不足が発生する場合はチューニングを検討。	
6	参考	post_max_size = 8M	post_max_size = 4096M	ITA利用時に大容量の登録/更新ができない場合はチューニングを検討。	
7	参考	upload_max_filesize = 2M	upload_max_filesize = 4096M	ITAにてファイルアップロードしたいサイズによりチューニングを検討。	
8	参考	default_socket_timeout = 60	default_socket_timeout = 600	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。	
9	必須	;date.timezone =	date.timezone = "Asia/Tokyo"		
10	参考	pdo_mysql.cache_size = 2000	pdo_mysql.cache_size = 4000	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。	
11	必須	pdo_mysql.default_socket=	pdo_mysql.default_socket=/var/lib/mysql/mysql.sock	ITAはPHPからPDOを利用してMySQLに接続している。	
12	参考	mysql.cache_size = 2000	mysql.cache_size = 4000	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。	
13	参考	mysql.connect_timeout = 60	mysql.connect_timeout = 600	ITAの使い方に応じてチューニングを検討。	
14	必須	;session.save_path = "/tmp"	session.save_path = "/var/lib/php/session"	変更後のディレクトリは作成しておく必要がある。	
				デフォルト(/tmp)は非推奨。	
15	必須	session.gc_divisor = 1000	session.gc_divisor = 1	PHPセッションファイルのGCを制御する。	
				左記の設定では、	
16	必須	session.gc_maxlifetime = 1440	session.gc_maxlifetime = 43200	session.gc_probability = 1 のデフォルト値との組み合わせで、	
				12時間以上経過のセッションファイルを100%の確率でGCする。	
17	必須	;mbstring.language = Japanese	mbstring.language = Japanese	 ※コメント解除	
18	必須	;mbstring.internal_encoding =	mbstring.internal_encoding = UTF-8		
19	必須	;mbstring.http_input =	mbstring.http_input = auto	※コメント解除+変更	
20	必須	;mbstring.http_output =	mbstring.http_output = UTF-8	※コメント解除+変更	
21	必須	;mbstring.encoding_translation = Off	mbstring.encoding_translation = Off		
22	必須	;mbstring.detect_order = auto	mbstring.detect_order = auto		
23	必須	;mbstring.substitute_character = none	mbstring.substitute_character = none	※コメント解除	
24	必須	;openssl.cafile=	openssl.cafile=/etc/pki/tls/certs/exastro-it-automation-ja.crt		
25	必須	;openssl.capath=	openssl.capath=/etc/pki/tls/certs/exastro-it-automation-ja.crt		

3. Ansible (ansible.cfg) 設定変更箇所

No.	必須/参考	初期値	ITAインストール後	備考
1	必須	#inventory = /etc/ansible/hosts	inventory = /etc/ansible/hosts	※コメント解除
2	必須	#remote_tmp = ~/.ansible/tmp	remote_tmp = ~/.ansible/tmp	※コメント解除
3	必須	#forks = 5	forks = 5	※コメント解除
4	必須	#poll_interval = 15	poll_interval = 15	※コメント解除
5	必須	#sudo_user = root	sudo_user = root	※コメント解除
6	必須	#transport = smart	transport = smart	※コメント解除
7	必須	#module_lang = C	module_lang = C	※コメント解除
8	必須	#gathering = implicit	gathering = implicit	※コメント解除
9	必須	#host_key_checking = False	host_key_checking = False	※コメント解除
10	必須	#sudo_exe = sudo	sudo_exe = sudo	※コメント解除
11	必須	#timeout = 10	timeout = 10	※コメント解除
12	必須	#ansible_managed = Ansible managed	ansible_managed = Ansible managed	※コメント解除
13	必須	#deprecation_warnings = True	deprecation_warnings = False	※コメント解除+変更
14	必須	#action_plugins = /usr/share/ansible/plugins/action	action_plugins = /usr/share/ansible/plugins/action	※コメント解除
15	必須	#callback_plugins = /usr/share/ansible/plugins/callback	callback_plugins = /usr/share/ansible/plugins/callback	※コメント解除
16	必須	#connection_plugins = /usr/share/ansible/plugins/connection	connection_plugins = /usr/share/ansible/plugins/connection	※コメント解除
17	必須	#lookup_plugins = /usr/share/ansible/plugins/lookup	lookup_plugins = /usr/share/ansible/plugins/lookup	※コメント解除
18	必須	#vars_plugins = /usr/share/ansible/plugins/vars	vars_plugins = /usr/share/ansible/plugins/vars	※コメント解除
19	必須	#filter_plugins = /usr/share/ansible/plugins/filter	filter_plugins = /usr/share/ansible/plugins/filter	※コメント解除
20	必須	#fact_caching = memory	fact_caching = memory	※コメント解除
21	必須	#ssh_args = -C -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=60s	ssh_args = -o ControlMaster=no -o ControlPersist=60s -o	※コメント解除+変更
			StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null	
22	必須	#accelerate_port = 5099	accelerate_port = 5099	※コメント解除
23	必須	#accelerate_timeout = 30	accelerate_timeout = 30	※コメント解除
24	必須	#accelerate_connect_timeout = 5.0	accelerate_connect_timeout = 5.0	※コメント解除
25	必須	#accelerate_daemon_timeout = 30	accelerate_daemon_timeout = 30	※コメント解除

4. ITA設定ファイル説明

	インストールシステム/連携ドライバ			イバ				
No.	ITA-BASE	Ansible	Cobbler	Open	DSC	Ansible	設定ファイル名	説明
1				Stack		Tower	(ITAインストールディレクトリ)/ita-	Cobblerサーバにて、データリレイストレージのルートパスを定義。
1			0				root/confs/backyardconfs/cobbler_driver/path_DATA_RELAY_STRAGE_side_Cobbler	COUDICI O THE CONTROL OF THE CONTROL
2							(ITAインストールディレクトリ)/ita-	データポータビリティの、インポート処理の実行時間制限値。
							root/confs/backyardconfs/ita_base/data_portability_running_limit.txt	設定値を過ぎても実行中の処理は失敗と判定する。
	0							単位は秒。デフォルトは300を指定。
3							(ITAインストールディレクトリ)/ita-	代入値自動登録設定の項目表示から除外するカラムを記載する。
	0	0			0	0	root/confs/backyardconfs/ita_base/hide_menu_column_list.txt	「#」始まりの行は無視される。
4	0	0	0	0	0	0	(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/backyardconfs/ita_env	バックヤード機能のログレベルとITAのルードディレクトリ(ita-root)を記載する。
5							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/backyardconfs/path_PHP_MODULE.txt	PHPモジュールのパスを記載。
	0	0	0	0	0	0		例:/bin/php
6							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/backyardconfs/sysmail.list	システムメール(ky_mail)を利用する場合の設定を記載する。
	0							※ITAのメール送信機能(ky_mail)を利用しない場合は不要。
7							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/ansible_vault_accesskey.txt	ansible-vaultコマンドのパスワード
/							(11A-1) X 1 - 707 1 0 7 1 0 7 1 0 0 1 1 0 0 1 Confis Confinion Confis Anisipie_value_accesskey.txt	パスワードの変更は、ITAインストール直後のみ動作保証しています。
								運用中に変更したり、パスワードが一致して環境へのメニューエクスポート・メニューインポー
		0				0		トは動作保証していません。
								例:「ANSIBLE-VAULT-PASSWORD」を暗号した文字列。
								暗号仕様については※1を参照
8							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/app_mail_from.txt	WebDBCoreからシステムメール(ky_mail)を利用する場合に、送信元アドレスになる。
	0							※00_loadtable.phpにアクション契機でメール送信する場合。
								※ITAのメール送信機能(ky_mail)を利用しない場合は不要。
9							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/app_msg_language.txt	ITAの使用言語を定義する。
,	\circ	0			0	0	(2111) 777 777 777 1000 1000 1000 1000 100	日本語の場合は「ja_JP」を記載。
	Ü							arrade Mario 13a_5.3 Cabano
10							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/db_connection_string.txt	MySQLへの接続文字列。
								例:「mysql:dbname=ITA_DB;host=localhost」を暗号した文字列
	0	0	0	0	0	0		
								暗号仕様については※1を参照
11							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/db_model_string.txt	RDBの種別を定義。
	0	0	0	0	0	0		0 : OracleDB
	0	0	O	0	0			1 : MySQL/MariaDB
12							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/db_password.txt	MySQLの接続パスワード。
	0	0	0	0	0	0		例:「ITA_PASSWD」を暗号した文字列。
	\cup							
								暗号仕様については※1を参照
13							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/db_username.txt	MySQLの接続ユーザ。
	0	0	0	0	0	0		例:「ITA_USER」を暗号した文字列。
								暗号仕様については※1を参照

4. ITA設定ファイル説明

	インストールシステム/連携ドライバ							
No.	ITA-BASE	Ansible	Cobbler	Open Stack	DSC	Ansible Tower	設定ファイル名	説明
14	0	0				0	(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/path_ANSIBLE_MODULE.txt	ansibleコマンド(ansible-playbook/ansible-vault)がインストールされているパスを記載。 本サンプル⇒「/usr/local/bin」を記載
15	0	0				0	(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/path_PHPSpyc_Classes.txt	Spycのパスを記載。 本サンプル⇒「/usr/share/php/spyc-master」を記載
16		0					(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/restapiconfs/ansible_driver/accesskey.txt	AnsibleサーバのRestAPIに使用するアクセスキー。 例:「AccessKeyId」を暗号した文字列 暗号仕様については※1を参照
17							(ITAインストールディレクトリ)/ita-	AnsibleサーバのRestAPIに使用する秘密キー。
		0					root/confs/restapiconfs/ansible_driver/secret_accesskey.txt	例:「SecretAccessKey」を暗号した文字列 暗号仕様については※1を参照
18							(ITAインストールディレクトリ)/ita-	AnsibleサーバのRestAPIでansible-playbookコマンドの稼働確認を行う周期を記載。(単位:ミ
		0					root/confs/restapiconfs/ansible_driver/ansible_playbook_watch_time.txt	リ秒) この周期で、最大3回まで稼働確認を行う。 例:「10」
19							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/commonconfs/admin_mail_addr.txt	システム管理者の連絡先(メールアドレス)を記載。
	0							ファイルが無い場合 ⇒「管理者へ連絡」といったリンクが無くなる
20	0						(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/webconfs/ExternalAuthSettings.ini	ActiveDirectoryの連携先情報を記載。
21							(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/webconfs/L7Protocol.txt	ITA前段でHTTPS終端する場合など、クライアント→サーバのプロトコルが分からない場合に利用する。
	0							ファイルが存在しておりプロトコル(HTTP/HTTPS)の記載がある場合 ⇒ファイルに記載されているプロトコル(HTTP or HTTPS)が採用される
								ファイルが無いまたはファイルが0バイトの場合 ⇒環境変数(\$_SERVER)からHTTP/HTTPSを判定する
22						1	(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/webconfs/path_HTML_AJAX.txt	HTML AJAXのパスを記載。
	0						,	例:/usr/share/pear/
23	0	0	0	0	0	0	(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/confs/webconfs/path_PhpSpreadsheet.txt	Phpspreadsheetのパスを記載。 本サンプル⇒「/usr/share/php」を記載

※1 base64エンコード後、rot13で変換した値