

# IT Automation バージョンアップ

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

Exastro IT Automation Version 1.11 Exastro developer

## 目次

- 1. はじめに
  - 1.1 本資料について
- 2. システム構成
  - 2.1 動作環境・条件
- 3. ITAバージョンアップ手順
  - 3.1 事前準備(1/1)
  - 3.2 ITAバージョンアップフロー
  - 3.3 バージョンアップ(1/9)
  - 3.4 バージョンアップ (2/9)
  - 3.5 バージョンアップ (3/9)
  - 3.6 バージョンアップ (4/9)
  - 3.7 バージョンアップ (5/9)
  - 3.8 バージョンアップ (6/9)
  - 3.9 バージョンアップ (7/9)
  - 3.10 バージョンアップ (8/9)
  - 3.11 バージョンアップ (9/9)
- 4. ITA動作確認
  - 4.1 動作確認(1/2)
  - 4.2 動作確認(2/2)

1. はじめに





## 1.1 本資料について

#### 本資料について

◆本資料では、オールインワン構成でインストールされているITA環境に対して、バージョンアップを行う手順について記載しています。



# 2. システム構成



#### 2.1 動作環境・条件

#### ITAのバージョンアップを行う環境について

- ●本書の手順は、オールインワン構成でインストールされているITA環境に対して実施可能です。
- ●バージョンアップに対応しているITAのバージョンは1.4.0以降です。1.4.0以降のITAバージョンの環境に対して、本書の手順を実施することによりバージョンアップを行うことができます。

# 3. ITAバージョンアップ手順



## 3.1 事前準備(1/1)

## ITAバージョンアップツール一覧


●ITAバージョンアップツール一覧は以下となります。

説明	ファイル	格納先	
ITAインストーラー	ita_installer.sh	/(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/	
アンサーファイル ita_answers.txt		/(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/	

## 3.2 ITAバージョンアップフロー

## バージョンアップフロー

●バージョンアップは以下のフローとなっています。



## 3.3 バージョンアップ(1/9)

\*バージョンアップのユーザーはrootユーザーで実施すること。

#### ITA環境のバックアップ

● 事前にITA環境のバックアップを取得してください。

#### Githubからの資材ダウンロード

● 以下のコマンドで資材をDLします。

# curl -OL https://github.com/exastro-suite/it-automation/releases/download/vx.x.x/exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz

※v1.10.1以降は以下のコマンドです。

# curl -OL https://github.com/exastro-suite/it-automation/releases/download/vx.x.x\_tag/exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz

- ※ curlコマンドは事前にインストールしてください。
- ※バージョン(x.x.x)は適宜変更してください。

#### 資材の展開

● .tar.qzファイルを解凍します。

# tar zxf exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz

#### ■ ディレクトリ移動

● バージョンアップ設定を行うアンサーファイルとシェルのあるディレクトリに移動します。

# cd it-automation-x.x.x/ita\_install\_package/install\_scripts

※v1.10.1 以降は以下のコマンドです。 # cd it-automation-x.x.x tag/ita install package/install scripts

## 3.4 バージョンアップ(2/9)

#### 【アンサーファイル(ita\_answers.txt)を編集

- ●ITAのバージョンアップ設定を行うアンサーファイルを事前に作成してください。
- ●バージョンアップを行う際、ライブラリのインストールを行う場合は「install\_mode」の値を「Versionup\_All」に、ライブラリのインストールを行わない場合は「Versionup\_ITA」にしてください。
- ●バージョンアップに使用する項目は「install\_mode」と「ita\_directory」になります。 その他の項目は使用いたしません。

種目	必須	初期値	説明
install_mode	0	Install_Online	インストールモードの設定 ・Install_Online:オンラインインストール ・Install_Offline:オフラインインストール ・Install_Offline:オフラインインストール ・Gather_Library:ライブラリ収集 ・Install_ITA:ITA本体のインストール ・Versionup_All:ITA本体のバージョンアップ(ライブラリのインストールあり) ・Versionup_ITA:ITA本体のバージョンアップ(ライブラリのインストールなし) ・Uninstall:ITA本体のアンインストール
ita_directory	0	/exastro	インストールディレクトリ ITAをインストールするディレクトリを絶対パスで指定してください。 全ユーザーが参照可能なディレクトリを指定してください。 ディレクトリが無い場合作成されます。
ita_language		Ja_JP	ITA画面表示の言語 (日本語 (ja JP) / 英語 (en_US) )
ita_domain	_	exastro-it-	ITAのドメイン名の指定(ITAインストーラーが自己証明書を作成する時はこちらの値 アペリプでは使用しません
certificate_path	_	_	ユーザ指定のSSLサーバ証明書に使用するファイルのファイルパスを指定 (ユーザ指定のSSL証明書使用時のみ入力。絶対パスで指定してください。)
private_key_path	_	_	ユーザ指定のSSL秘密鍵に使用するファイルのファイルパスを指定 (ユーザ指定のSSL秘密鍵使用時のみ入力。絶対パスで指定してください。)

## 3.5 バージョンアップ (3/9)

#### | インストールモードについて

- ●バージョン1.6.0より、インストーラー起動時に実行するシェルがita\_installer.shのみに統一され、アンサーファイル(ita\_answers.txt)の「install\_mode」の値によって、インストーラーの動作が分岐します。バージョンアップ時には以下のいずれかの値を入力します。
  - Versionup\_All:バージョンアップで必要となるライブラリをインターネット経由で追加インストールした後、ITA本体をバージョンアップします。
  - Versionup\_ITA: ライブラリのインストールは行わずに、ITA本体をバージョンアップします。
- ●オンライン環境でライブラリを自動でインストールする場合は、「install\_mode」 を「Versionup\_All」を、オフライン環境、またはライブラリを自動でインストールしない場合は、「Versionup\_ITA」を入力してください。

## 3.6 バージョンアップ (4/9)

#### アンサーファイル(ita\_answers.txt)のサンプル

● アンサーファイル(ita\_answers.txt)のサンプルを以下に示します

```
# Select install mode.
# ("Install_Online","Install_Offline","Gather_Library","Install_ITA", # "Versionup_All","Versionup_ITA","Uninstall")
# e.g) install mode:Install Online
# *This installer operates according to the inputted values below.
# Install_Online: ITA will be installed after the necessary libraries
              has been installed via internet.
# Install_Offline: ITA will start installing using the package created
               in Gather Library.
# Gather_Library: Gathers the necessary libraries via internet and creates
              the package necessary to execute Install_Offline.
              (Execute this before executing Install_Offline)
# Install_ITA: Installs ITA without installing any libraries.
# Versionup_All: Installs ITA after installing the necessary libraries for
              the desired ITA version via internet.
# Versionup_ITA: Updates ITA without installing any libraries.
# Uninstall: ITA Uninstalls ITA.(Libraries will not be uninstalled)
install_mode: Versionup_All
# e.g) ita_directory:/exastro
ita_directory:/exastro
# Select language. ("en_US" or "ja_JP")
# e.g) ita_language:en_US
ita language:ja JP
```

バージョンアップで 使用する項目は 「install\_mode」と 「ita\_directory」にな ります。 その他の項目は使用いた しません。

**POINT** 

**POINT** 

アンサーファイル (ita\_answers.txt)ではど の項目にも全角文字が使用 できません。

## 3.7 バージョンアップ(5/9)

#### ■ITAインストーラー(バージョンアップ)実行

●以下のコマンドで、 ITAインストーラー (バージョンアップ) を実行します。

# sh ita\_installer.sh

アンサーファイル(ita\_answers.txt)の「install\_mode」が「Versionup\_All」の場合は、 処理の途中でライブラリが自動でインストールされます。 バージョンごとにインストールされるライブラリは次ページを参照してください。

#### ■処理の確認

- ●正常に終了すると、取得した資材のバージョンに上げることができます。
- ●バージョンアップツールを実行するとita\_version\_up.logに処理内容が出力されます。
- ログ格納パス /(インストール資材展開先)/ita\_install\_package/install\_scripts/log/

#### 終了ステータスについて

●ITAインストーラーは、シェルの処理終了時に終了の状態によって以下の終了ステータスを返します。

正常終了時:0 異常終了時:1

## 3.8 バージョンアップ(6/9)

### バージョンアップ時にインストールされるライブラリ一覧

● アンサーファイル(ita\_answers.txt)の「install\_mode」に「Versionup\_All」を入力した場合は、インストール済のドライバに応じて以下のライブラリが自動でインストールされます。 「VersionUP\_ITA」を入力した場合は、手動でライブラリのインストールを実施してください。

バージョン	インストール済 ドライバ	ライブラリ名	インストールコマンド	必須	<b>用途</b>
		php-devel	yum install –y php-devel	0	YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
		libyaml	yum install –y libyaml	0	YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
	ita_base	libyaml-devel	yum install –y libyaml- devel	0	YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
		make	yum install -y make	0	YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
1.5.0		yaml	pecl install yaml	0	YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
	ansible-driver	nc	yum install –y nc	-	プロキシ環境下のITAからAWSなどの対外サーバにプロキシサーバ経由でSSH接続しAnsible Playbook実行する際のSSHコマンドオプションに使用。
		paramiko	pip3 install paramiko	-	ansible_connectionにnetwork_cliを指定してネットワーク機器に接続するために必要。
1.6.0			バージョン1.6.0で追加された	たライブ	ラリはありません。
1.6.1	バージョン1.6.1で追加されたライブラリはありません。				
1.6.2			バージョン1.6.2で追加されたライブラリはありません。		
1.6.3			バージョン1.6.3で追加されたライブラリはありません。		
1.7.0	ansible-driver	boto	Pip3 install boto	-	Ansibleモジュールのcommunity.aws.iamで使用。
1.7.1			バージョン1.7.1で追加された	たライブ:	うりはありません。
1.7.2			バージョン1.7.2で追加された	たライブ:	<b>ラリはありません。</b>

# 3.9 バージョンアップ (7/9)

バージョン	インストール済 ドライバ	ライブラリ名	インストールコマンド	必須	用途
1.8.0	バージョン1.8.0で追加されたライブラリはありません。				
1.8.1	バージョン1.8.1で追加されたライブラリはありません。				
1.8.2	バージョン1.8.2で追加されたライブラリはありません。				
1.9.0	バージョン1.9.0で追加されたライブラリはありません。				
1.9.1	バージョン1.9.1で追加されたライブラリはありません。				
1.10.0	ansible-driver	git	yum install –y git	-	Ansible Automation Controllerとの連携で使用。
1.10.0	terraform-driver	python-hcl2	pip3 install python-hcl2	-	tfファイルの解析に使用。
1.10.1	バージョン1.10.1で追加されたライブラリはありません。				
1.10.2	バージョン1.10.2で追加されたライブラリはありません。				
1.11.0	terraformcli- driver	terraform	yum -y install terraform	-	terraformコマンド実行に使用

## 3.10 バージョンアップ (8/9)

#### バージョンアップ時のサービス起動について

バージョンアップを行うと、ITAのサービスはすべて再起動されます。

手動で停止していたサービスがある場合もすべて起動されますので、必要であれば再度停止を お願いします。

#### PHPのバージョンについて

ITA v1.9.1以前はPHP7.2が必須でしたが、 ITA v1.10.0からPHP7.2と7.4の両方に対応可能となりました。

ITAインストーラを使用してITA v1.10.0を新規インストールした場合はPHP7.4がインストールされますが、

ITA v1.9.1以前からITA v1.10.0以降にバージョンアップした場合、PHPのバージョンは自動で7.4にはならずに7.2のままとなります。

7.4に上げたい場合は手動でのPHPバージョンアップをお願いします。

## 3.11 バージョンアップ (9/9)

#### Ansible Automation Controller4.x対応について

ITA v1.10.0からAnsible Tower3.xの後継機であるAnsible Automation Controller4.xと連携可能となりました。

連携するために必要な設定は「 <u>Exastro-ITA システム構成/環境構築ガイド Ansible-driver</u> <u>編</u>」を参照してください。

また、Ansible Tower3.xとの連携も一部方式が変更になっています。

ITA v1.9.1以前からITA v1.10.0以降にバージョンアップしてAnsible Tower3.x と連携する場合、「<u>Exastro-ITA システム構成/環境構築ガイド Ansible-driver編</u>」の「5.2. ITA 作業用ディレクトリの準備」の設定を実施してください。

18

# 4. ITA動作確認



### 4.1 動作確認(1/2)

#### バージョンの確認

● ITAにログイン後、[管理コンソール]-[バージョン情報]メニューでバージョンが上がっていることを確認してください。



## 4.2 動作確認 (2/2)

#### 削除された機能について

下記の機能は記載のバージョンで削除されました。

バージョンアップ前にインストールしてある機能はそのまま残りますが、 記載のバージョン以降は正常に動作しない可能性があります。

機能名	廃止バージョン
DSC-Driver	v1.5.0
OpenStack-Driver	v1.6.1
構築資材管理機能	v1.8.0

