# 卷卷

接口说明书 V1.0.11

2017年9月20日

## 目录

### 目录 2

	记录	
公共	参数	6
<b>—</b> ,	登录注册	7
1.	登录	7
2.	注册	7
3.	登录密码找回	8
二、	帖子	9
1.	帖子列表	9
2.	帖子详情	9
3.	点赞列表	10
4.	评论列表	10
5.	打赏列表	11
6.	点赞	11
7.	评论	12
8.	帖子置项	12
9.	帖子删除	13
10.	发布帖子	13
11.	帖子推广	14
12.	获得帖子推广数量	15
13.	用户首页的帖子列表	15
<b>⇒</b> .	☆ 左	16

1.	发布交友帖	16
2.	交友贴续费	16
3.	交友列表	17
四、	消息	18
1.	消息页面	18
2.	系统消息	18
3.	聊天记录	19
4.	发送消息	19
五、	设置	20
1.	获得验证码	20
2.	验证旧手机	20
3.	绑定新手机	21
4.	修改登录密码	21
5.	获得新版信息	22
6.	设备性别绑定	22
7.	获得设备绑定的性别	23
8.	获得广告轮播图	23
六、	用户资料	24
1.	用户资料首页	24
2.	关注/取关	24
3.	获得用户个人资料	25
4.	完善资料	25
5.	获得用户个性标签	26
6.	修改个性标签	26
7.	设置粉丝门槛	27
8.	获得用户粉丝门槛	27
9.	谁看过我	28
10.	关注关系	28
11	粉丝列表	29

12.	拉黑/取消拉黑	29
13.	获得用户可选择的个性标签	30
七、	用户	30
1.	用户钱包	30
2.	资金明细	31
3.	提现申请	31
4.	充值	32
5.	提现记录	33
6.	签到	33
7.	获得会员状态	33
8.	获得签到状态	34
9.	提现账号保存	34
10.	获得提现账号	35
八、	支付类	35
1.	成为粉丝	35
2.	开通会员	36
3.	帖子打赏	36
4.	获得系统粉丝价格(设置粉丝价格时调用)	37
5.	获得 vip 价格	37
6.	获得发布交友贴价格	38
7.	获得帖子推广价格	38
九、	客户端管理	39
1.	帖子头条	39
2.	获得会员状态	39
3.	禁言	40
4.	赠送会员	40
5.	注销账户	41
6.	管理员删除帖子	41
<b>_</b>	ios 内脑	42

1.	充值		12
	附录	42	
model 类(	<b>修</b> 改记录		12
化太和		,	12

### 修改记录

时间	修改人	修改说明
		修改接口 6.9 , 删除系统粉丝请求的参数
2017年8月17日	黄卓	接口 6.9->8.4 ,
		新增接口 8.5, 8.6, 8.7
		新增接口 5.6,5.7
2017年8月17日	黄卓	新增返回码 36 , 37
		修改接口 2.1 , 3.3 的 token 参数为非必传
		所有请求参数为 ld 的,增加前缀
2017年8月21日	黄卓	新增接口 2.13 ,
		增加接口 6.1的参数 start,limit,增加返回值 userPostList
2017年8月22日	黄卓	接口 3.3 , 删除部分无用参数 , 仅保留性别
2017年0日22日	黄卓	接口 2.10 发布帖子新增参数 imgOrVideo、video、videolmg
2017年8月23日		接口 6.4 参数 userHeadImg 改为非必传
2017年8月24日	黄卓	接口 8.4 的返回参数类型为 Map
		接口 2.13 新增参数 token
2017年8月28日	黄卓	新增接口 7.8 获得签到状态
		接口 6.4 , 补全参数 token
2017年9月05日	黄卓	新增接口 10.1-10.7 IOS 内购系列业务
2017年3月03日	英千	10.7 新增参数 receipt、isFormal
		修改接口 6.5 的 userTags 的返回类型 UserAllTagsDto
2017年9月08日	黄卓	接口 6.6 的参数为 token、tagld、type,无其他返回值
2011年3月00日	男早 	接口 2.2 的 token 参数修改为非必传(允许游客浏览)
2017年9月09日	黄卓	更新接口 8.1-3 , 2.11 , 3.1 , 3.2 , 仅能使用余额支付
117,311		删除接口 10110.6 , 仅保留现 10.1IOS 充值

2017年9月11日	黄卓	新增接口 6.13 修改 6.1 用户资料首页的 userTags 类型 UserAllTagsDto 修改接口 8.3 price 参数类型由 double 变更为 int,有最小单位限制
2017年9月15日	黄卓	接口 7.3 的 withdrawPrice 参数类型由 double 变为 int 参数名 accountUserName 变为 withdrawUserName
2017年9月18日	黄卓	接口 3.3 新增 nickName 参数 , 用作交友列表搜索 新增接口 7.9 , 7.10
2017年9月19日	黄卓	修改接口 9.3 参数为 noSpeakDay
2017年9月20日	黄卓	新增接口 5.8 , 9.6

### 公共参数

测试环境地址: http://120.25.147.143/Circles

正式环境地址:

字符编码: UTF-8

参数名	参数类型	含义
language	string	语言 , ch 中文 en 英文
version	string	版本号
platform	string	平台, ios 或 android, web

## 一、 登录注册

### 1. 登录

URL:/client/user/login

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phone	string	16	是	注册用手机号
loginPwd	string	32	是	登录密码,32 位 MD5 加密

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	用户信息

### 2. 注册

URL:/client/user/register

传值方式:POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义

#### 深圳市创世易明科技有限公司

phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号
checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码
sex	string	1	是	性别 0 女 , 1 男
loginPwd	string	32	是	登录密码
recommendId	string	8	否	推荐码,无则不填

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	用户信息

### 3. 登录密码找回

URL: /client/user/login/retrieval

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号
checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码
loginPwd	string	32	是	新的登录密码

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 二、帖子

### 1. 帖子列表

URL: /client/post/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	否	用户身份标识
type	string	1	是	动态列表类型 0 最新 , 1 关注 , 2 最热 , 3 大神
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postList	List< PostInfoDto>		是	帖子列表

### 2. 帖子详情

URL:/client/post/detail

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	否	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id

参数名	类型	长	是否必	含义
-----	----	---	-----	----

		度	须	
reCode	string		畏	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postInfo	PostInfoDto		是	帖子详情

### 3. 点赞列表

URL:/client/post/like/list

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
likeList	List < PostLikeDto>		是	点赞列表

### 4. 评论列表

URL:/client/post/comment/list

传值方式:POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		睼	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		睼	返回信息
commentList	List < PostCommentDto>		是	评论列表

### 5. 打赏列表

URL: /client/post/reward/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postReardList	List < PostReward Dto >		是	打赏列表

### 6. 点赞

URL:/client/post/like/push

传值方式: POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
-----	----	----	------	----

#### 深圳市创世易明科技有限公司

token	string	64	是	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id
t us a status s	1	是	0 点赞 , <del>1 取消点数</del>	
type	string			取消赞预留,但是不起作用,设定为无法取消赞的形式

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postLikeList	List <postlikedto></postlikedto>		是	点赞成功后,返回详情页面的点赞列表

### 7. 评论

URL: /client/post/comment/push

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id
pid	int	9	是	如果是回复则填入被回复评论 id , 不是则为 0
msgComment	string	100	是	评论内容
tipUser	int	9	是	提示人,评论则为帖子发布者 id,回复则为被回复人

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
newComment	PostCommentDto		是	发布评论成功后,返回发表的评论

### 8. 帖子置顶

URL : /client/post/top

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 9. 帖子删除

URL:/client/post/delete

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 10. 发布帖子

URL:/client/post/push

传值方式:POST

#### 返回值:

				14		
参数名	È	类型	长月	吏	是否必须	含义
reCode token	S	tring string	]	64	是	错误码,用正确以某他都为错误
reMsg	S	tring		40	Ę.	返回信息
postInfontent postInfo	Pos	:InfoDto <sup>ing</sup>	)	0	是	軸子
positionName	е	string	3	20	否	帖子位置名称
positionLongitu	ude	string	]	20	是	帖子位置经度
positionLatitud	de	string	]	20	是	帖子位置纬度
type		string		1	是	帖子类型 0 所有人,1粉丝
postlmg1		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg2		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg3		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg4		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg5		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg6		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg7		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg8		MultipartFile			否	帖子图片
postlmg9		MultipartFile			否	帖子图片
imgOrVideo	)	string		1	是	附带图片视频类型 0均无,1图片,2视频
video		Multipar	tFile		否	帖子视频
videoImg		Multipar	tFile		否	帖子视频缩略图

### 11. 帖子推广

URL: /client/order/spread

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	則	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id
type	string	1	是	推广时长 0123 对应 3 小时,6 小时,12 小时,24 小时
tradingPlatform	string	1	是	支付方式:5,仅能使用该方式,即余额支付

reCode	string	是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string	是	返回信息

### 12. 获得帖子推广数量

URL : /client/post/spread/count

传值方式: POST

请求参数:无需求参数

返回值:

参数名	类型	长 度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
spreadCou nt	long		叩	当前推广中的帖子数量

### 13. 用户首页的帖子列表

URL: /client/user/index/post

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	被查看的用户的 id
start	int	4	否	开始条数
limit	int	4	否	获取条数

参数名	类型	长 度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userPostLis	Map <long,< td=""><td></td><td>否</td><td>B 스바스 제품</td></long,<>		否	B 스바스 제품
t	List <postinfodto>&gt;</postinfodto>			用户帖子列表

### 三、交友

### 1. 发布交友帖

URL: /client/order/friend

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	开通时长 0123 对应 1,2,3,4 个月
tradingPlatform	string	1	是	支付方式:5,仅能使用该方式,即余额支付

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 2. 交友贴续费

URL: /client/order/friend/add

h

参数名	类型	是否必须	含义
-----	----	------	----

#### 深圳市创世易明科技有限公司

token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	续费时长 0123 对应 1,2,3,4
tradingPlatform	string	1	是	支付方式:5,仅能使用该方式,即余额支付

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 3. 交友列表

URL: /client/post/friend/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	否	用户身份标识
sex	string	1	否	性别,0 女 1 男
nickName	string	24	否	不能超过 24 个字母或者 12 个汉字
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

参数名	类型	长 度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
friendList	List <postfriendinfodt o&gt;</postfriendinfodt 		是	帖子列表

## 四、消息

### 1. 消息页面

URL: /client/news/index

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	用户私聊,开始条数
limit	int	4	是	用户私聊,获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必须	含义
reCode	string	1	是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string	1	是	返回信息
newsList	NewsListDto		是	系统消息
userTalk	List < User Talk Dto >		是	用户私聊内容,显示不同的用户的最新一条

### 2. 系统消息

URL: /client/news/system/list

传值方式: POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
newsList	List <newslistdto></newslistdto>		是	系统消息列表

### 3. 聊天记录

URL: /client/news/talk/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	与用户私聊的用户 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		肥	返回信息
userTalk	List < User Talk Dto >		是	用户私聊内容,按照时间倒序显示最新的记录

### 4. 发送消息

URL: /client/news/talk/push

传值方式:POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	与用户私聊的用户 id
sendMessage	string	100	否	发送的消息内容
type	string	1	刪	消息类型 0文字,1图片,2视频
imgFile	MultipartFile		否	发送的图片
videoFile	MultipartFile		否	发送的视频

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
newTalk	UserTalkDto		是	发送成功的消息

## 五、 设置

### 1. 获得验证码

URL: /client/account/phone/checkcode

传值方式: POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phone	string	16	是	用户需要接收验证码的手机号
type	string	1	是	手机号类型 0 注册 , 1 旧手机 , 2 新手机 , 3 找回密码

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 2. 验证旧手机

URL: /client/account/phone/validate

传值方式: POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 深圳市创世易明科技有限公司

phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号
checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 3. 绑定新手机

URL: /client/account/phone/bind

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号
checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	返回新的用户信息

### 4. 修改登录密码

URL: /client/account/login/modify

传值方式:POST

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
oldlægjgBwd	str <b>ing</b> ng	32	是	错误码,用定确工和制力错误
login/Ryd	str <b>ɨŋg</b> ŋg	32	是	用户要缝摊新密码

### 5. 获得新版信息

URL: /client/version/new

传值方式: POST

请求参数:无需传参

返回值:

参数名	类型	长 度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysVersion	SysVersionDto		是	最新版本信息

### 6. 设备性别绑定

URL: /client/sys/sn/update

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phoneSn	string	100	是	用户设备标识
sex	string	1	是	用户选择的性别 0 女 1 男

参数名	类型	长 度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

sysPhoneS	SysPhoneSn	是	获得绑定结果
-----------	------------	---	--------

### 7. 获得设备绑定的性别

URL: /client/sys/sn/get

传值方式:POST

#### 请求参数:

	参数名	类型	长度	是否必须	含义
Ī	phoneSn	string	100	是	用户设备标识

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysPhoneSN	SysPhoneSn		否	获得绑定结果

### 8. 获得广告轮播图

URL:/client/adver

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
adverList	List <sysadverdto></sysadverdto>		是	广告轮播图列表

## 六、 用户资料

### 1. 用户资料首页

URL: /client/user/index

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	被查看的用户的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userIndex	UserIndexDto		是	用户资料首页信息
userTags	UserAllTagsDto		否	用户个性标签,仅当非自己资料时获取
userPostList	Map <long,< td=""><td></td><td>否</td><td>用户帖子列表</td></long,<>		否	用户帖子列表
asen Ostrist	List <postinfodto>&gt;</postinfodto>			ти "Рој. 79√К

### 2. 关注/取关

URL: /client/user/concer

传值方式:POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被关注的用户的 id
type	string	1	是	关注类型,0 关注,1 取消关注

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 3. 获得用户个人资料

URL: /client/user/data

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	用户信息

### 4. 完善资料

URL:/client/user/data/update

传值方式:POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userHeadImg	MultipartFile		否	头像图片文件
nickName	string	24	否	不能超过 24 个字母或者 12 个汉字
age	int	4	否	年龄

height	int	4	否	身高
weight	int	4	否	体重,单位为kg
province	string	50	否	省份
city	string	50	否	城市
signature	string	64	否	个性签名

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	用户信息

### 5. 获得用户个性标签

URL:/client/user/tags/get

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否 必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userTags	UserAllTagsDto		是	个性标签对象

### 6. 修改个性标签

URL: /client/user/tags/update

传值方式: POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
-----	----	----	------	----

#### 深圳市创世易明科技有限公司

token	string	64	是	用户身份标识
tagld	string	9	是	标签 ld
type	string	1	是	0删除1增加

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否 必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 7. 设置粉丝门槛

URL: /client/user/fans/option

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
fansThresholdOne	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord
fansThresholdThree	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord
fansThresholdSix	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord
fansThresholdYear	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否 必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 8. 获得用户粉丝门槛

URL: /client/user/fans/option/get

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
userld	int	9	是	偶像的用户 id

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
fansOption	UserFansOptionDto		是	用户的粉丝门槛

### 9. 谁看过我

URL: /client/user/visit/list

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userVisitRecord	List< UserVisitRecordDto>		是	谁看过我-列表

### 10. 关注关系

URL: /client/user/concer/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	类型:0 谁关注我,1 我关注谁
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userConcer	List <userconcerdto></userconcerdto>		是	关注关系列表

### 11. 粉丝列表

URL: /client/user/fans/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
fansList	List < UserFansDto >		是	粉丝列表

### 12. 拉黑/取消拉黑

URL: /client/user/black

传值方式: POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	被拉黑的用户 id
type	string	1	是	0 拉黑 , 1 取消拉黑

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
blackStatus	string		是	0 拉黑中 , 1 未拉黑

### 13. 获得用户可选择的个性标签

URL: /client/sys/tags/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	刪	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
tagsList	List <usertagsdto></usertagsdto>		是	获得用户可选择的个性标签

## 七、用户

### 1. 用户钱包

URL: /client/user/balance

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否 必须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userBalance	UserBalanceDto		是	用户钱包对象

### 2. 资金明细

URL: /client/user/balance/list

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	則	用户身份标识
startTime	string	10	是	待查询的开始时间格式为 yyyy-MM-dd
endTime	string	10	是	待查询的结束时间格式为 yyyy-MM-dd
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userBalanceList	List < UserBalanceDetailsDto >		是	提现记录

### 3. 提现申请

URL: /client/user/withdraw

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
withdrawPrice	int	8,2	是	用户的提现金额
tradingPlatform	string	1	是	用户提现的平台1支付宝,2微信
withdrawAccount	string	50	是	用户提现的账户
withdrawUserName	string	50	是	用户提现账户的真实姓名

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否 必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 4. 充值

URL:/client/order/recharge

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
price	double	8,2	是	用户充值的金额
tradingPlatform	string	1	是	用户充值的平台1支付宝,2微信

参数名	类型	长 度	是否 必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInf o	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

### 5. 提现记录

URL: /client/user/withdraw/list

传值方式: POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		睼	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userWithdrawList	List < UserWithdrawDto >		是	提现记录

### 6. 签到

URL: /client/user/sign

传值方式: POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 7. 获得会员状态

URL: /client/user/vip/state

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userVipState	UserVipDto		是	用户会员开通状态,为空则无

### 8. 获得签到状态

URL : /client/user/sign/status

传值方式: POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
signStatus	string		是	签到状态 0 未签到 , 1 已签到

### 9. 提现账号保存

URL: /client/user/withdraw/set

传值方式: POST

参数名	类型	长度	是否必须	含义
-----	----	----	------	----

token	string	64	是	用户身份标识
tradingPlatform	string	1	是	用户提现的平台1支付宝,2微信
withdrawAccount	string	50	是	用户提现的账户
withdrawUserName	string	50	是	用户提现账户的真实姓名

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
signStatus	string		是	签到状态 0 未签到 , 1 已签到

### 10. 获得提现账号

URL: /client/user/withdraw/get

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		肥	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		肥	返回信息
signStatus	string		是	签到状态 0 未签到 , 1 已签到

## 八、支付类

### 1. 成为粉丝

URL: /client/order/fans

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
idolUserId	int	9	是	偶像的用户 id
type	string	1	是	粉丝时长 0123 对应 1,3,6,12 个月
tradingPlatform	string	1	是	支付方式:5,仅能使用该方式,即余额支付

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 2. 开通会员

URL:/client/order/vip

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	开通时长 0123 , 对应 1 , 3 , 6 , 12 个月
tradingPlatform	string	1	是	支付方式:5,仅能使用该方式,即余额支付

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 3. 帖子打赏

URL: /client/order/reward

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id
price	int	8	是	打赏的金额,最小单位为 100 金豆 , 无十位数和个位数
tradingPlatform	string	1	是	支付方式:5,仅能使用该方式,即余额支付

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必 须	含义
reCode	string		是	错误码,0正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 4. 获得系统粉丝价格(设置粉丝价格时调用)

URL: /client/sys/fans/option/get

传值方式: POST

请求参数: 无

返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysProperty	Map <string, list<syspropertydt="" o="">&gt;</string,>		是	系统设置的可供选择的粉丝门槛

### 5. 获得 vip 价格

URL : /client/sys/vip/option/get

传值方式: POST

请求参数: 无

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		胆	返回信息
sysProperty	List<		是	系统设置的 vip 价格
3y3i TOPELTY	SysPropertyDto >			THE WASHINGTON

### 6. 获得发布交友贴价格

URL: /client/sys/postFriend/option/get

传值方式:POST

请求参数: 无

返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码 , 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysProperty	List < SysPropertyDto >		是	获得发布交友贴价格

### 7. 获得帖子推广价格

URL : /client/sys/postSpread/option/get

传值方式:POST

请求参数: 无

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

sysProperty	List <	是	帖子推广价格
	SysPropertyDto >		

## 九、 客户端管理

### 1. 帖子头条

URL:/client/admin/post/hot

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	被操作的帖子 id
type	string	1	是	0 设置帖子头条 , 1 取消

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 2. 获得会员状态

URL: /client/admin/vip/state

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	被查看的用户 id

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userVipStatus	UserVipDto		是	用户的会员状态,为空则无或已到期

### 3. 禁言

URL: /client/admin/speak

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	被禁言的用户 id
noSpeakDay	int	9	是	用户被禁言时长,单位:天

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 4. 赠送会员

URL: /client/admin/vip/largess

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userld	int	9	是	受赠的用户 id
largessDay	int	9	是	受赠的天数

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 5. 注销账户

URL: /client/admin/account/logout

传值方式:POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被注销的用户 id

#### 返回值:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 6. 管理员删除帖子

URL: /client/admin/post/del

传值方式: POST

#### 请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postld	int	9	是	帖子的 id

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 十、 IOS 内购

### 1. 充值

URL: /client/order/ios/recharge

传值方式:POST

请求参数:

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
price	double	8,2	是	用户充值的金额
tradingPlatform	string	1	是	用户支付的平台 6IOS 支付
receipt	string	50	是	IOS 充值的订单凭据
isFormal	string	1	是	是否是正式数据 0 否 1是

#### 返回值:

参数名	类型	长 度	是否 必须	含义
reCode	string		是	错误码,0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 附录

### model 类修改记录

时间	修改人	修改说明
2017年8月21日	黄卓	将 Dto 关键字为 ld 的,增加前缀 将 UserIndex 中的 New 关键字改为 Add
2017年8月23日	黄卓	新增 PostImgDto 中的 videoUrl 参数

		修改 PostInfoDto 的返回 PostImgDto
2017年8月28日	黄卓	修改 PostImgDto 中的 postInfo 参数类型为 Integer 新增 PostCommentDto 中的 tipUserNickName 参数 新增 UserSimpleInfoDto 中的 age 参数 新增 PostInfoDto 中的 characterTags 参数
2017年8月30日	黄卓	新增 PostInfoDto 的参数 isLike, rewardCount
2017年9月01日	黄卓	新增 UserIndexDto 的参数 friendExpireTime, vipExpireTime
2017年9月04日	黄卓	新增 UserBalanceDto 的参数 noCashBalance, canCashBalance
2017年9月08日	黄卓	新增 UserTagInfoDto, UserAllTagsDto, UserTagsDto 修改 PostFriendInfoDto 中的 userTags 类型为 UserAllTagsDto 修改 PostInfoDto 中的 characterTags 类型为 UserAllTagsDto
2017年9月09日	黄卓	新增 UserBalanceDetailsDto 中的 moneyType 参数

### 状态码

状态码	备注
0	成功
9	非VIP
11	登录失败,用户名或密码有误
12	登录超时
13	未传入 token
14	手机已被绑定
15	未传入手机
16	未传入验证码
20	角色无此权限
30	验证码有误
31	账号异常,需要重新登录
32	不正确的参数
33	聊天图片上传失败
34	聊天视频上传失败
35	帖子图片上传失败
40	用户当前绑定的手机与当前接收验证码的手机不同 用户当前待绑定的手机号与原有手机号相同

#### 深圳市创世易明科技有限公司

41	原登录密码有误
42	修改密码失败
50	头条数量达到上限
51	设置帖子置顶出错,帖子不存在或不是自己的
52	帖子不存在或已被删除
53	今日已签到
54	用户被禁言中
60	订单支付状态不正确
61	订单开通时长不正确
70	提现时的错误金额(账户余额不足)
71	提现金额不符合最低要求
99	操作失败
36	设备绑定性别失败
37	设备未绑定性别
17	无该账号
80	用户账户余额不足,订单支付失败
81	用户账户余额查询失败
38	帖子视频或缩略图为空
82	IOS 充值失败,凭据验证不通过
43	修改个性标签失败
18	环信账号注册失败
62	女性不允许续费
63	帖子推广失败,粉丝可见类型帖子不允许推广