2.9~2.12 小 结

- (1) 段地址在 8086CPU 的段寄存器中存放。当 8086CPU 要访问内存时,由段寄存器提供内存单元的 段地址。8086CPU 有 4 个段寄存器,其中 CS 用来存放指令的段地址。
 - (2) CS 存放指令的段地址, IP 存放指令的偏移地址。

8086 机中,任意时刻, CPU 将 CS:IP 指向的内容当作指令执行。

- (3) 8086CPU 的工作过程:
- ① 从 CS: IP 指向的内存单元读取指令,读取的指令进入指令缓冲器;
- ② IP 指向下一条指令:
- ③ 执行指令。(转到步骤①, 重复这个过程。)
- (4) 8086CPU 提供转移指令修改 CS、IP 的内容。

检测点 2.3

下面的 3 条指令执行后,CPU 几次修改 IP?都是在什么时候? 最后 IP 中的值是多少?

mov ax, bx

sub ax, ax

jmp ax

实验 1 查看 CPU 和内存, 用机器指令和汇编指令编程

1. 预备知识: Debug 的使用

我们以后所有的实验中,都将用到 Debug 程序,首先学习一下它的主要用法。

(1) 什么是 Debug?

Debug 是 DOS、Windows 都提供的实模式(8086 方式)程序的调试工具。使用它,可以查看 CPU 各种寄存器中的内容、内存的情况和在机器码级跟踪程序的运行。

- (2) 我们用到的 Debug 功能。
- 用 Debug 的 R 命令查看、改变 CPU 寄存器的内容:
- 用 Debug 的 D 命令查看内存中的内容;
- 用 Debug 的 E 命令改写内存中的内容:
- 用 Debug 的 U 命令将内存中的机器指令翻译成汇编指令:
- 用 Debug 的 T 命令执行一条机器指令;
- 用 Debug 的 A 命令以汇编指令的格式在内存中写入一条机器指令。

Debug 的命令比较多, 共有 20 多个, 但这 6 个命令是和汇编学习密切相关的。在以后的实验中, 我们还会用到一个 P 命令。

(3) 进入 Debug。

Debug 是在 DOS 方式下使用的程序。我们在进入 Debug 前,应先进入到 DOS 方式。用以下方式可以进入 DOS。

- ① 重新启动计算机, 进入 DOS 方式, 此时进入的是实模式的 DOS。
- ② 在 Windows 中进入 DOS 方式,此时进入的是虚拟 8086 模式的 DOS。

下面说明在 Windows 2000 中进入 Debug 的一种方法,在其它 Windows 系统中进入的方法与此类似。

选择【开始】菜单中的【运行】命令,如图 2.28 所示,打开【运行】对话框,如图 2.29 所示,在文本框中输入"command"后,单击【确定】按钮。



图 2.28 选择【运行】命令




图 2.29 在文本框中输入 "command"

进入 DOS 方式后,如果显示为窗口方式,可以按下 Alt+Enter 键将窗口变为全屏方式。然后运行 Debug 程序,如图 2.30 所示。这个程序在不同的 Windows 系统中所在的路径不尽相同,在 Windows 2000 中通常在 c:\winnt\system 下。由于系统指定了搜索路径,所以在任何一个路径中都可以运行。




图 2.30 运行 Debug 程序

(4) 用 R 命令查看、改变 CPU 寄存器的内容。

我们已经知道了 AX、BX、CX、DX、CS、IP 这 6 个寄存器,现在看一下它们之中的内容,如图 2.31 所示。其他寄存器如 SP、BP、SI、DI、DS、ES、SS、标志寄存器等我们先不予理会。

```
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-1999.
C:\>debug
-r
AX-0000 BX-0000 CX-0000 DX-0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS-0CA2 ES-0CA2 SS-0CA2 CS-0CA2 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
OCA2:0100 027548 ADD DH,[DI+48] DS:0048-00
```

图 2.31 使用 R 命令查看 CPU 中各个寄存器中的内容

注意 CS 和 IP 的值, CS=0CA2, IP=0100, 也就是说, 内存 0CA2:0100 处的指令为 CPU 当前要读取、执行的指令。在所有寄存器的下方, Debug 还列出了 CS:IP 所指向的内存单元处所存放的机器码,并将它翻译为汇编指令。可以看到, CS:IP 所指向的内存单元为 0CA2:0100, 此处存放的机器码为 02 75 48, 对应的汇编指令为 ADD DH,[DI+48](这条指令的含义我们还不知道,先不必深究)。

Debug 输出的右下角还有一个信息: "DS:0048=0", 我们以后会进行说明, 这里同样不必深究。

还可以用 R 命令来改变寄存器中的内容,如图 2.32 所示。

```
C:\>debug
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B39 ES=0B39 SS=0B39 CS=0B39 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B39:0100 40 INC AX
-r ax
AX=0000
:1111
-r
AX=1111 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B39 ES=0B39 SS=0B39 CS=0B39 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B39:0100 40 INC AX
-
```

图 2.32 用 R 命令修改寄存器 AX 中的内容

若要修改一个寄存器中的值,比如 AX 中的值,可用 R 命令后加寄存器名来进行,输入 "r ax"后按 Enter 键,将出现":"作为输入提示,在后面输入要写入的数据后按 Enter 键,即完成了对 AX 中内容的修改。若想看一下修改的结果,可再用 R 命令查看,如图 2.32 所示。

```
C:\>debug
AX=0000 BX=0
DS=0B39 ES=0
0B39:0100 40
                               CX=0000
SS=0B39
INC
               BX =0000
ES =0B39
                                                                SP=FFEE
IP=0100
                                                                                                                DI =0000
                                                                                  NU UP
                                                                                                  PL NZ NA PO NC
                                                                                            FI
-r ip
IP 0100
:200
-r
AX=0000
AX=0000 BX=0000
DS=0B39 ES=0B39
0B39:0200 5B
                               CX = 0000 DX = 0000
SS = 0B39 CS = 0B39
POP BX
                                                                                                  I = 0000 DI = 0000
PL NZ NA PO NC
                                                                                                 SI = PAPA
cs ØB39
                                                                                                                DI =0000
                                                                                                SI =0000
               ES=ØB39
 S=0B39 ES=
F00:0200 51
                                          9 CS=FF00
PUSH CX
                                                                                            EI
                                                                                                  PL NZ NA PO NC
```

图 2.33 用 R 命令修改 CS 和 IP 中的内容

在图 2.33 中,一进入 Debug, 用 R 命令查看, CS:IP 指向 0B39:0100, 此处存放的机器码为 40, 对应的汇编指令是 INC AX;

接着,用 R 命令将 IP 修改为 200,则 CS:IP 指向 0B39:0200,此处存放的机器码为 5B,对应的汇编指令是 POP BX:

接着,用 R 命令将 CS 修改为 ff00,则 CS:IP 指向 ff00:0200,此处存放的机器码为51,对应的汇编指令是 PUSH CX。

(5) 用 Debug 的 D 命令查看内存中的内容。

用 Debug 的 D 命令,可以查看内存中的内容, D 命令的格式较多,这里只介绍在本次实验中用到的格式。

如果我们想知道内存 10000H 处的内容,可以用"d 段地址:偏移地址"的格式来查看,如图 2.34 所示。

图 2.34 用 D 命令查看内存 1000:0 处的内容

要查看内存 10000H 处的内容,首先将这个地址表示为段地址:偏移地址的格式,可以是 1000:0,然后用"d 1000:0"列出 1000:0 处的内容。

使用 "d 段地址:偏移地址" 的格式, Debug 将列出从指定内存单元开始的 128 个内存单元的内容。图 2.34 中, 在使用 d 1000:0 后, Debug 列出了 1000:0~1000:7F 中的内容。

使用 D 命令, Debug 将输出 3 部分内容(如图 2.34 所示)。

- ① 中间是从指定地址开始的 128 个内存单元的内容,用十六进制的格式输出,每行的输出从 16 的整数倍的地址开始,最多输出 16 个单元的内容。从图中,我们可以知道,内存 1000:0 单元中的内容是 72H,内存 1000:1 单元中的内容是 64H,内存 1000:0~1000:F 中的内容都在第一行;内存 1000:10 中的内容是 6DH,内存 1000:11 处的内容是 61H,内存 1000:10~1000:1F 中的内容都在第二行。注意在每行的中间有一个"-",它将每行的输出分为两部分,这样便于查看。比如,要想从图中找出 1000:6B 单元中内容,可以从 1000:60 找到行,"-"前面是 1000:60~1000:67 的 8 个单元,后面是 1000:68~1000:6F 的 8 个单元,这样我们就可以从 1000:68 单元向后数 3 个单元,找到 1000:6B 单元,可以看到,1000:6B 中的内容为 67H。
 - ② 左边是每行的起始地址。

③ 右边是每个内存单元中的数据对应的可显示的 ASCII 码字符。比如,内存单元 1000:0、1000:1、1000:2 中存放的数据是 72H、64H、73H, 它对应的 ASCII 字符分别是 "r"、"d"、"s"; 内存单元 1000:36 中的数据是 0AH, 它没有对应可显示的 ASCII 字符, Debug 就用"."来代替。

注意,我们看到的内存中的内容,在不同的计算机中是不一样的,也可能每次用 Debug 看到的内容都不相同,因为我们用 Debug 看到的都是原来就在内存中的内容,这些 内容受随时都有可能变化的系统环境的影响。当然,我们也可以改变内存、寄存器中的 内容。

我们使用 d 1000:9 查看 1000:9 处的内容, Debug 将怎样输出呢?如图 2.35 所示。

```
C:\>debug
-d1000:9
1000:0000
6E 74 73 20 28 72 65
1000:0010 6B 61 72 6B 73 29 20 69-6E 20 61 20 62 61 74 63
1000:0020 68 20 66 69 6C 65 20 6F-72 20 43 4F 4E 46 49 47
1000:0030 2E 53 59 53 2E 0D 0A DD-DA 52 45 4D 20 5B 63 6F
1000:0040 6B 6B 65 6E 74 5D 0B 0B-6B 53 75 73 70 65 6E 64
1000:0050 73 20 70 72 6F 63 65 73-73 69 6E 67 20 6F 66 20 s processing of 1000:0060 61 20 62 61 74 63 68 20-70 72 6F 67 72 61 6D 20 a batch program 1000:0070 61 6E 64 20 64 69 73 70-6C 61 79 73 20 74 68 65
1000:0080 20 60 65 73 73 61 67 65-20
```

图 2.35 查看 1000:9 处的内容

Debug 从 1000:9 开始显示,一直到 1000:88,一共是 128 个字节。第一行中的 1000:0~1000:8 单元中的内容不显示。

在一进入 Debug 后,用 D 命令直接查看,将列出 Debug 预设的地址处的内容,如图 2.36 所示。

图 2.36 列出 Debug 预设的地址处的内容

在使用"d 段地址:偏移地址"之后,接着使用 D 命令,可列出后续的内容,如图 2.37 所示。

也可以指定 D 命令的查看范围,此时采用"d 段地址:起始偏移地址 结尾偏移地址"的格式。比如要看 1000:0~1000:9 中的内容,可以用"d 1000:0 9"实现,如图 2.38 所示。

```
C:\>debug
-d1000:0
-d1000:0
1000:000
1000:0010
1000:0020
1000:0030
1000:0050
1000:0050
1000:0050
                                                                                                                                                                                                                                      72
74
49
63
                                                                                                                                                                                                                                                                         rds comments (re
marks) in a batc
h file or CONFIG
.SYS....REM [co
mment]..kSuspend
                                                                                                   63
60
2E
74
6F
74
                                                                                                                                                                                                           20
4E
20
70
20
72
20
                                               72
60
68
2E
60
73
61
                                                                        73
72
66
59
65
70
62
                                                                                      20
68
69
53
6E
72
61
20
                                                                                                                6F
29
65
0D
5D
63
63
                                                                                                                            6D
20
20
0A
0D
65
68
73
                                                                                                                                         60-65
69-6E
6F-72
0D-0A
0A-6B
73-73
20-70
70-6C
                                                                                                                                                                                                                                                  63
47
                                                                                                                                                                                              20
4F
4D
73
67
67
                                                                                                                                                                                                                        61
46
58
65
67
61
                                                            61
20
53
60
20
20
6E
                                                                                                                                                                                 61
43
45
75
6E
6F
79
                                                                                                                                                                    20
52
53
69
72
61
                                                                                                                                                                                                                                                   6F
                                                                                                                                                                                                                                      6E
                                                                                                                                                                                                                                                                         s processing of
a batch program
and displays the
                                                                                                                                         65-20
79-20
2E-22
73-70
20-6F
64-20
6F-66
4F-4E
                                               20
61
69
53
73
20
20
                                                                        65
79
75
00
61
6F
6E
43
                                                                                                                                                                     22
74
                                                                                                                                                                                 50
6F
                                                                                                                                                                                              72
20
00
                                                                                                                                                                                                           65
63
 1000:0080
                                                            6D
6E
6E
45
73
6F
45
                                                                                      73
00
65
0A
67
60
20
48
                                                                                                  73
0A
2E
4D
65
6D
6F
4F
                                                                                                                                                                                                                        73
6F
50
20
72
69
00
46
                                                                                                                                                                                                                                                                            message "Press
                                                                                                                61
6B
2E
44
73
61
72
20
                                                                                                                            67
65
2E
69
2C
6E
2D
5B
1000:0090
1000:00A0
1000:00B0
1000:00C0
1000:00D0
                                                                                                                                                                                                                                                                         any..key to cont
inue..."...PAU
SE..MDisplays me
                                                                                                                                                                                                                                                  74
55
65
73
67
20
50
                                                                                                                                                                    0D
6C
72
65
66
20
                                                                                                                                                                                 0A
61
20
63
2E
7C
                                                                                                                                                                                                           DA
73
75
6F
0A
4F
                                                                                                                                                                                                                                     41
6E
6E
0A
                                                                                                                                                                                              79
74
68
00
20
                                                                                                                                                                                                                                                                         ssages, or turns
                                                                                                                                                                                                                                                                             command-echoing
1000:00E0
1000:00F0
                                                                                                                                                                                                                                                                            on or off....
ECHO [ON | OFF]
```

图 2.37 列出后续的内容

```
C:\>debug
-d1000:0 9
1000:0000 72 64 73 20 63 6F 6D 6D-65 6E rds commen
-
```

图 2.38 查看 1000:0~1000:9 单元中的内容

如果我们就想查看内存单元 10000H 中的内容,可以用图 2.39 中的任何一种方法看到,因为图中的所有"段地址:偏移地址"都表示了 10000H 这一物理地址。

图 2.39 用 3 种不同的段地址和偏移地址查看同一个物理地址中的内容

(6) 用 Debug 的 E 命令改写内存中的内容。

可以使用 E 命令来改写内存中的内容,比如,要将内存 1000:0~1000:9 单元中的内容 分别写为 $0 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9$,可以用 "e 起始地址 数据 数据 数据 数据 ……"的格式来进行,如图 2.40 所示。

```
C:\>debug
-d 1000:0 f
1000:0000 72 64 73 20 63 6F 6D 6D-65 6E 74 73 20 28 72 65 rds comments (re
-e 1000:0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-d 1000:0 f
1000:0000 00 01 02 03 04 05 06 07-08 09 74 73 20 28 72 65 .....ts (re
```

图 2.40 用 E 命令修改从 1000:0 开始的 10 个单元的内容

图 2.40 中, 先用 D 命令查看 1000:0~1000:f 单元的内容, 再用 E 命令修改从 1000:0 开始的 10 个单元的内容, 最后用 D 命令查看 1000:0~1000:f 中内容的变化。

也可以采用提问的方式来一个一个地改写内存中的内容,如图 2.41 所示。

```
-d 1000:10 19
1000:0010 6D 61 72 6B 73 29 20 69-6E 20 marks) in
-e 1000:10
1000:0010 6D.0 61.1 72.2 6B.1c
-
```

图 2.41 用 E 命令修改从 1000:10 开始的 4 个单元的内容

如图 2.41 中,可以用 E 命令以提问的方式来逐个地修改从某一地址开始的内存单元中的内容,以从 1000:10 单元开始为例,步骤如下。

- ① 输入e 1000:10, 按 Enter 键。
- ② Debug 显示起始地址 1000:0010, 和第一单元(即 1000:0010 单元)的原始内容: 6D, 然后光标停在"."的后面提示输入想要写入的数据,此时可以有两个选择:其一为输入数据(我们输入的是 0),然后按空格键,即用输入的数据改写当前的内存单元;其二为不输入数据,直接按空格键,则不对当前内存单元进行改写。
- ③ 当前单元处理完成后(不论是改写或没有改写,只要按了空格键,就表示处理完成), Debug 将接着显示下一个内存单元的原始内容,并提示进行修改,读者可以用同样的方法处理。
 - ④ 所有希望改写的内存单元改写完毕后,按 Enter 键, E 命令操作结束。

可以用 E 命令向内存中写入字符,比如,用 E 命令从内存 1000:0 开始写入数值 1、字符 "a"、数值 2、字符 "b"、数值 3、字符 "c",可采用图 2.42 中所示的方法进行。

图 2.42 用 E 命令向内存中写入字符

从图 2.42 中可以看出, Debug 对 E 命令的执行结果是, 向 1000:0、1000:2、1000:4 单元中写入数值 1、2、3, 向 1000:1、1000:3、1000: 5 单元中写入字符 "a"、"b"、"c"的 ASCII 码值: 61H、62H、63H。

也可以用 E 命令向内存中写入字符串,比如,用 E 命令从内存 1000:0 开始写入:数值 1、字符串 "a+b"、数值 2、字符串 "c++"、字符 3、字符串 "IBM",如图 2.43 所示。

(7) 用 E 命令向内存中写入机器码,用 U 命令查看内存中机器码的含义,用 T 命令执行内存中的机器码。

图 2.43 用 E 命令向内存中写入字符串

如何向内存中写入机器码呢?我们知道,机器码也是数据,当然可以用 E 命令将机器码写入内存。比如我们要从内存 1000:0 单元开始写入这样一段机器码:

```
机器码 对应的汇编指令
b80100 mov ax,0001
b90200 mov cx,0002
01c8 add ax,cx
```

可用如图 2.44 中所示的方法进行。

```
C:\>debug
-e 1000:0 h8 01 00 h9 02 00 01 c8
-
```

图 2.44 用 E 命令将机器码写入内存

如何查看写入的或内存中原有的机器码所对应的汇编指令呢?可以使用 U 命令。比如可以用 U 命令将从 1000:0 开始的内存单元中的内容翻译为汇编指令,并显示出来,如图 2.45 所示。

```
::\>debug
-e 1000:0 b8 01 00 b9 02 00 01 c8
1000:0000
1000:0010
          1000:0
         B80100
         B90200
                                 0002
                       ADD
                                 [BX+DI+42]
         4D
         0000
         0000
1000:001A
1000:001C
         0000
         0000
         0000
1000:001E
```

图 2.45 用 U 命令将内存单元中的内容翻译为汇编指令显示

图 2.45 中,首先用 E 命令向从 1000:0 开始的内存单元中写入了 8 个字节的机器码; 然后用 D 命令查看内存 1000:0~1000:1f 中的数据(从数据的角度看一下写入的内容); 最后用 U 命令查看从 1000:0 开始的内存单元中的机器指令和它们所对应的汇编指令。

U 命令的显示输出分为 3 部分,每一条机器指令的地址、机器指令、机器指令所对应的汇编指令。我们可以看到:

1000:0 处存放的是写入的机器码 b8 01 00 所组成的机器指令,对应的汇编指令是 mov ax,1;

1000:3 处存放的是写入的机器码 b9 02 00 所组成的机器指令;对应的汇编指令是 mov cx.2;

1000:6 处存放的是写入的机器码 01 c8 所组成的机器指令;对应的汇编指令是 add ax,cx;

1000:8 处存放的是内存中的机器码 03 49 42 所组成的机器指令;对应的汇编指令是 add cx,[bx+di+42]。

由此,我们可以再一次看到内存中的数据和代码没有任何区别,关键在于如何解释。

如何执行我们写入的机器指令呢? 使用 Debug 的 T 命令可以执行一条或多条指令, 简单地使用 T 命令, 可以执行 CS:IP 指向的指令, 如图 2.46 所示。




图 2.46 使用 T 命令执行 CS:IP 指向的指令

图 2.46 中,首先用 E 命令向从 1000:0 开始的内存单元中写入了 8 个字节的机器码; 然后用 R 命令查看 CPU 中寄存器的状态,可以看到, CS=0b39H、IP=0100H,指向内存 0b39:0100; 若要用 T 命令控制 CPU 执行我们写到 1000:0 的指令,必须先让 CS:IP 指向 1000:0;接着用 R 命令修改 CS、IP 中的内容,使 CS:IP 指向 1000:0。

完成上面的步骤后,就可以使用 T 命令来执行我们写入的指令了(此时, CS:IP 指向我们的指令所在的内存单元)。执行 T 命令后, CPU 执行 CS:IP 指向的指令,则 1000:0 处的指令 b8 01 00(mov ax,0001)得到执行,指令执行后,Debug 显示输出 CPU 中寄存器的状态。

注意,指令执行后,AX中的内容被改写为1,IP改变为IP+3(因为mov ax,0001的指令长度为3个字节),CS:IP指向下一条指令。

接着图 2.46, 我们可以继续使用 T 命令执行下面的指令,如图 2.47 所示。

```
8P=0000 SI=0000 DI=0000
NV UP EI PL NZ NA PO NC
                             CX=0000
SS=0B39
                                                         SP=FFEE
IP=0003
                                                                                                    DI =0000
              ES = ØB39
                                      9 CS=1000
MOU CX
DS =ØB39
                                                  CX,0002
1000:0003 B90200
                                                       SP=FFEE
                            CX=0002 DX=0000 SP=FFEE
SS=0B39 CS=1000 IP=0006
ADD AX,CX
AX=0001
DS=0B39
              BX =0000
                                                                        BP=0000
                                                                                     SI =0000
              ES = ØB39
                                                                         NU UP EI PL NZ NA PO NC
1000:0006 01C8
АХ=ИИИЗ
              BX = 0000
ES = 0B39
                            CX=0002 I
SS=0B39 (
I NC
                                          DX =0000
CS =1000
                                                         SP=FFEE
IP=0008
                                                                       BP=0000 SI=0000 DI=0000
NU UP EI PL NZ NA PE NC
    =ØB39
1000:0008 40
```

图 2.47 用 T 命令继续执行

在图 2.47 中,用 T 命令继续执行后面的指令,注意每条指令执行后,CPU 相关寄存器内容的变化。

(8) 用 Debug 的 A 命令以汇编指令的形式在内存中写入机器指令。

前面我们使用 E 命令写入机器指令,这样做很不方便,最好能直接以汇编指令的形式写入指令。为此,Debug 提供了 A 命令。 A 命令的使用方法如图 2.48 所示。

```
C:\>debug
a 1000:0
          mov
000:0003 mov bx,2
 000:0006
              CX,
1000:0009
          add
              ax,bx
1000:000B add
              ax,cx
000:000D
          add
1000:000F
d 1000:0 f
000:0000
           B8 01 00 BB 02 00 B9 03-00 01 D8 01 C8 01 C0 00
```

图 2.48 用 A 命令向从 1000:0 开始的内存单元中写入指令

图 2.48 中,首先用 A 命令,以汇编语言向从 1000:0 开始的内存单元中写入了几条指令,然后用 D 命令查看 A 命令的执行结果。可以看到,在使用 A 命令写入指令时,我们输入的是汇编指令,Debug 将这些汇编指令翻译为对应的机器指令,将它们的机器码写入内存。

使用 A 命令写入汇编指令时,在给出的起始地址后直接按 Enter 键表示操作结束。 如图 2.49 中,简单地用 A 命令,从一个预设的地址开始输入指令。

```
C:\>debug

-a

0B39:0100 mov ax,1

0B39:0103 mov bx,2

0B39:0106 mov cx,3

0B39:0109 add ax,bx

0B39:010B add ax,cx

0B39:010D add ax,ax
```

图 2.49 从一个预设的地址开始输入指令

本次实验中需要用到的命令

查看、修改 CPU 中寄存器的内容: R 命令

查看内存中的内容: D 命令

修改内存中的内容: E 命令(可以写入数据、指令,在内存中,它们实际上没有区别)

将内存中的内容解释为机器指令和对应的汇编指令: U 命令

执行 CS:IP 指向的内存单元处的指令: T命令

以汇编指令的形式向内存中写入指令: A 命令

在预备知识中,详细讲解了 Debug 的基本功能和用法。在汇编语言的学习中,Debug 是一个经常用到的工具,在学习预备知识中,应该一边看书一边在机器上操作。

前面提到,我们的原则是:以后用到的,以后再说。所以在这里只讲了一些在本次实验中需要用到的命令的相关的使用方法。以后根据需要,我们会讲解其他的用法。

2. 实验任务

(1) 使用 Debug,将下面的程序段写入内存,逐条执行,观察每条指令执行后 CPU 中相关寄存器中内容的变化。

机器码			冯	汇编	汇编指令	
	b8	20	4e	mov	ax,4E20H	
	05	16	14	add	ax,1416H	
	bb	00	20	mov	bx,2000H	
	01	d8		add	ax,bx	
	89	с3		mov	bx,ax	
	01	d8		add	ax,bx	
	b8	1a	00	mov	ax,001AH	
	bb	26	00	mov	bx,0026H	
	00	d8		add	al,bl	
	00	dc		add	ah,bl	
	00	с7		add	bh,al	
	b4	00		mov	ah,0	
	00	d8		add	al,bl	
	04	9с		add	al,9CH	

提示,可用 E 命令和 A 命令以两种方式将指令写入内存。注意用 T 命令执行时, CS:IP 的指向。

(2) 将下面 3 条指令写入从 2000:0 开始的内存单元中,利用这 3 条指令计算 2 的 8 次方。

mov ax, 1

add ax,ax jmp 2000:0003

(3) 查看内存中的内容。

PC 机主板上的 ROM 中写有一个生产日期,在内存 FFF00H~FFFFFH 的某几个单元中,请找到这个生产日期并试图改变它。

提示,如果读者对实验的结果感到疑惑,请仔细阅读第1章中的1.15节。

(4) 向内存从 B8100H 开始的单元中填写数据,如:

-e B810:0000 01 01 02 02 03 03 04 04

请读者先填写不同的数据,观察产生的现象;再改变填写的地址,观察产生的现象。提示,如果读者对实验的结果感到疑惑,请仔细阅读第1章中的1.15节。