



- 1 光照模型的发展
 - ② Phong模型



光照模型的发展


- ◆1967年, Wylie等人第一次在显示物体时加进光照效果,认为光强与 距离成反比。
- ◆1970年, Bouknight提出第一个光反射模型:

Lambert漫反射 + 环境光

- ◆1971年,Gouraud提出漫反射模型加插值的思想
- ◆1975年,Phong提出图形学中第一个有影响的光照明模型
- ◆全局光照



光照模型的发展





◆局部光照

◆全局光照

取自《Physically Based Rendering, Second Edition Edition From Theory to Implementation》的封面




简单光照明模型模拟物体表面对光的反射作用


- ◆光源为点光源
- ◆反射作用分为


环境光(Ambient Light)

漫反射(Diffuse Reflection)

镜面反射(Specular Reflection)








2

Phong模型

◆环境光(Ambient Light)

在没有光源的地方,景物没有受到光源的直接照射,但其表面仍具有一定的亮度,使它们可见。这是因为光线在场景中经过复杂的传播之后,形成了弥漫于整个空间的光线,称为环境光。

- 环境光是指光源间接对物体的影响
- 光在物体和环境之间多次反射,最终达到平衡
- 同一环境下的环境光光强分布均匀
- 近似表示: I_e=I_a•K_a
 其中, I_a环境光强度
 K_a为物体对环境光的反射系数






◆理想漫反射和镜面反射相关的点光源

点光源是位于空间某个位置的一个点,向周围所有的方向上辐射等光强的光,记其光强为 $\mathbf{I}_{\mathbf{p}}$ 。

在点光源的照射下,物体表面的不同部分亮度不同,亮度的大小依赖于它的朝向以及它与点光源之间的距离。

点光源发射光的路径





◆理想漫反射(Diffuse Reflection)

在一个粗糙的、无光泽的表面呈现为漫 反射。当光线照射到这样的表面上时, 光线沿各个方向都作相同的反射,所以 从任何角度去看这种表面都有相同的亮 度。


漫反射的特点:光源来自一个方向,反 射光均匀地射向各个方向,与视点无关。




- ◆理想漫反射(Diffuse Reflection)
 - 由Lambert余弦定律,漫反射光强为 $I_d = I_p K_d \times cos\theta$
 - · 其中:
 - Ip是入射光的强度
 - K_d 是与物体有关的漫反射系数 , $0 < K_d < 1$
 - θ是L和N的夹角 0≤θ≤π/2


L是P点指向光源的方向矢量

N是物体表面在P点的法矢量



- ◆理想漫反射(Diffuse Reflection)
 - 其中: 0≤θ≤π/2






- ◆理想漫反射(Diffuse Reflection)
 - 由Lambert余弦定律,漫反射光强为 $I_d = I_p K_d \times cos\theta$
 - · 其中:
 - Ip是入射光的强度
 - K_d 是与物体有关的漫反射系数 , $0 < K_d < 1$
 - θ是L和N的夹角 0≤θ≤π/2

L是P点指向光源的方向矢量

N是物体表面在P点的法矢量

将L和N规格化为单位矢量则 $cos\theta = (L·N)$


漫反射光强为I_d=I_pK_d× (L·N)



◆理想漫反射

多个点光源 (m个点光源)

漫反射光强为
$$I_d = \sum_{i=1}^{m} I_{p,i} K_d \times (L_i \cdot N)$$






◆镜面反射(Specular Reflection)

镜面反射遵循反射定律,反射光位于表面法矢的两侧。

▶对于理想的高光泽度反射面,反射角等于入射角时候,光线才会被反射。这时,如果观察者正好处在P点的镜面反射方向上,就会看到一个比周围亮得多的一个高光点。






◆镜面反射(Specular Reflection)

镜面反射遵循反射定律,反射光位于表面法矢的两侧。

▶非理想的反射面,只要其表面是 光滑的,在点光源的照射下,也会 产生一块特别亮的区域,称为高光 点。

尽管这时镜面反射光的强度会随α角的增加而急剧地减少,但观察者还是可以在α角很小的情况下接受到这种改变了方向的一部分镜面反射光。






- ◆镜面反射(Specular Reflection)
 - 镜面反射光强可表示为I_s=I_p·K_scos ⁿ α
 - · I_p是入射光的强度
 - · K_s是与物体有关的镜面反射系数
 - α为视点方向V与镜面反射方向R之间的夹角,且V、R均规格化为单位向量cosα=R·V

$$I_s = I_p \cdot K_s$$
 (R · V) ⁿ

• n为反射指数,反映物体表面的光泽程度,数目越大物体表面越光滑








光滑

粗糙

◆镜面反射(Specular Reflection)

多个点光源 (m个点光源)


镜面反射光强为
$$I_s = \sum_{i=1}^{m} I_{p,i} K_s \times (R_i \cdot V)^n$$



◆综合表示 (假定只有一个光源)

Phong光照明模型的综合表述:由物体表面上一点P反射到视点的光强**I**为环境光的反射光强I_e、理想漫反射光强I_d和镜面反射光强I_s的总和。

$$I=I_aK_a+I_pK_d(L\cdot N)+I_pK_s(R\cdot V)^n$$



◆综合表示

$$I=I_aK_a+I_pK_d(L\cdot N)+I_pK_s(R\cdot V)^n$$

