


# Лабораторная работа. Настройка статических маршрутов и маршрутов IPv4 по умолчанию

#### Топология



# Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R3	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	Lo1	198.133.219.1	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1
PC-C	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1

#### Задачи

- Часть 1. Настройка топологии и установка исходного состояния устройства
- Часть 2. Настройка базовых параметров устройств и проверка подключения
- Часть 3. Настройка статических маршрутов
- Настройка рекурсивного статического маршрута.
- Настройка статического маршрута с прямым подключением.
- Настройка и удаление статических маршрутов.

Часть 4. Настройка и проверка маршрута по умолчанию

#### Исходные данные/сценарий

Каждый маршрутизатор принимает решения о направлении пересылки пакетов на основании таблицы маршрутизации. Таблица маршрутизации содержит набор маршрутов, в соответствии с которыми определяется, какой шлюз или интерфейс маршрутизатор использует для достижения конкретной сети. Изначально таблица маршрутизации содержит только сети с прямым подключением. Для обмена данными с удалёнными сетями, нужно определить маршруты для их достижения и внести их в таблицу маршрутизации.

В данной лабораторной работе вам предстоит вручную настроить статический маршрут до конкретной удалённой сети, исходя из IP-адреса следующего перехода или выходного интерфейса. Также вы настроите статический маршрут по умолчанию. Маршрут по умолчанию — это тип статического маршрута, определяющий шлюз, который следует использовать в том случае, когда таблица маршрутизации не содержит путь до сети назначения.

**Примечание**. В данной лабораторной работе содержится минимальный набор команд, необходимых для настройки статической маршрутизации. Список требуемых команд приведён в приложении А. Проверьте свои знания — настройте устройства, не обращаясь к информации, приведённой в приложении.

Примечание. В лабораторных работах ССNA используются маршрутизаторы с интегрированными службами серии Cisco 1941 под управлением ОС Cisco IOS 15.2(4) М3 (образ universalk9). В лабораторной работе используются коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960s под управлением ОС Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9). Допускается использование коммутаторов и маршрутизаторов других моделей, под управлением других версий ОС Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и выходные данные могут отличаться от данных, полученных при выполнении лабораторных работ. Точные идентификаторы интерфейса указаны в таблице сводной информации об интерфейсах маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

**Примечание**. Убедитесь, что предыдущие настройки маршрутизаторов и коммутаторов удалены, и они не имеют загрузочной конфигурации. Если вы не уверены в этом, обратитесь к преподавателю.

#### Необходимые ресурсы:

- 2 маршрутизатора (Cisco 1941 под управлением ОС Cisco IOS 15.2(4) М3 (образ universal) или аналогичная модель);
- 2 коммутатора (Cisco 2960 под управлением ОС Cisco IOS 15.0(2), образ lanbasek9 или аналогичная модель);
- 2 ПК (под управлением ОС Windows 7, Vista или XP с программой эмуляции терминала, например Tera Term):
- консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты;
- кабели Ethernet и последовательные кабели в соответствии с топологией.

# Часть 1: Настройка топологии и инициализация устройств

Шаг 1: Подключите кабели в сети в соответствии с топологией.

Шаг 2: Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутатора.

# Часть 2: Настройка базовых параметров устройств и проверка подключения

Во второй части лабораторной работы вам необходимо настроить такие базовые параметры, как IP-адреса интерфейсов, доступ к устройствам и пароли. Вам предстоит проверить подключение по локальной сети и определить маршруты, перечисленные в таблицах маршрутизации для маршрутизаторов R1 и R3.

#### Шаг 1: Настройте интерфейсы ПК.

#### Шаг 2: Настройте базовые параметры на маршрутизаторах.

- а. Задайте устройствам имена в соответствии с топологией и таблицей адресации.
- b. Отключите поиск DNS.
- с. Установите **class** в качестве пароля привилегированного режима. В качестве паролей консоли и виртуального терминала vty задайте **cisco**.
- d. Сохраните файл текущей конфигурации в файл загрузочной конфигурации.

#### **Шаг 3:** Настройте IP-параметры на маршрутизаторах.

- а. Настройте IP-адреса на интерфейсах маршрутизаторов R1 и R3 в соответствии с таблицей адресации.
- b. Подключение S0/0/0 это подключение DCE, которое требует выполнения команды **clock rate**. Настройка интерфейса S0/0/0 маршрутизатора R3 отображена ниже.

```
R3(config)# interface s0/0/0
R3(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255
R3(config-if)# clock rate 128000
R3(config-if)# no shutdown
```

# **Шаг 4:** Проверьте подключение в локальных сетях.

14.	проверьте подключение в локальных сетях.
a.	Проверьте соединение, отправив эхо-запросы с каждого ПК на соответствующие шлюзы по умолчанию.
	Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на шлюз по умолчанию?
	Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-С на шлюз по умолчанию?
b.	Проверьте соединение, отправив эхо-запросы между маршрутизаторами с прямым подключением.
	Успешно ли проходит эхо-запрос с маршрутизатора R1 на интерфейс S0/0/0 маршрутизатора R3?
	<del></del>
	Если на какой-либо из этих вопросов вы ответили отрицательно, выявите и устраните неполадки в конфигурации.

с. Проверьте соединение между устройствами без прямого подключения.

#### Лабораторная работа. Настройка статических маршрутов и маршрутов IPv4 по умолчанию

	Успешно ли проходит эхо-запрос с PC-A на PC-C?
	Успешно ли отправляется эхо-запрос от узла PC-A на интерфейс Lo0?
	Успешно ли проходит эхо-запрос с PC-A на Lo1?
	Успешно ли выполнены эхо-запросы? Поясните свой ответ.
	<b>Примечание</b> . Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.
Шаг 5	: Сбор информации.
a.	Проверьте состояние интерфейсов на маршрутизаторе R1 с помощью команды <b>show ip interface brief</b> .
	Сколько интерфейсов активировано на маршрутизаторе R1?
b.	Проверьте состояние интерфейсов на маршрутизаторе R3.
	Сколько интерфейсов активировано на маршрутизаторе R3?
C.	Просмотрите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1 с помощью команды <b>show ip route</b> .
	Какие сети содержатся в таблице адресации, приведённой в данной лабораторной работе, но отсутствуют в таблице маршрутизации R1?
d.	Просмотрите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R3.
	Какие сети содержатся в таблице адресации, приведённой в данной лабораторной работе, но отсутствуют в таблице маршрутизации R3?
	Почему в таблицах маршрутизации каждого из маршрутизаторов содержатся не все сети?

# Часть 3: Настройка статических маршрутов

В третьей части лабораторной работы вам предстоит разными способами реализовывать статические и маршруты по умолчанию, убедиться, что маршруты были добавлены в таблицы маршрутизации маршрутизаторов R1 и R3, а также проверить подключение на основе внесённых маршрутов.

**Примечание**. В данной лабораторной работе содержится минимальный набор команд, необходимых для настройки статической маршрутизации. Список требуемых команд приведён в приложении А. Проверьте свои знания — настройте устройства, не обращаясь к информации, приведённой в приложении.

#### Шаг 1: Настройка рекурсивного статического маршрута.

При использовании рекурсивного статического маршрута указывается IP-адрес следующего перехода. Поскольку задается только IP-адрес следующего перехода, перед пересылкой пакетов маршрутизатор должен несколько раз выполнить поиск в таблице маршрутизации. Для настройки рекурсивных статических маршрутов используйте следующий синтаксис:

Router (config) # ip route адрес-сети маска-подсети ip-адрес

запрос поступает на РС-С. РС-С отправляет ответ на эхо-запрос компьютеру РС-А. Однако отве на эхо-запрос сбрасывается на маршрутизаторе R3, поскольку R3 не обладает обратным маршрутом к сети 192.168.0.0 в таблице маршрутизации.  Шаг 2: Настройка статического маршрута с прямым подключением.  При использовании статического маршрута с прямым подключением указывается выходной интерфейс (параметр exit-interface), что позволяет маршрутизатору принять решение о пересылке один поиск. Статический маршрут с прямым подключением обычно используется с последователь интерфейсом для соединения типа точка-точка. Для настройки статических маршрутов с прямым подключением с указанным выходным интерфейсом используйте следующий синтаксис:  Router (config) # ip route адрес-сети маска-подсети выходной-интерфейс  а. На маршрутизаторе R3 настройте статический маршрут к сети 192.168.0.0, используя интерфей S0/0/0 в качестве выходного. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.  Как новый маршрут отображается в таблице маршрута в таблице маршрутизации?  c. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на узел РС-С?  Эхо-запрос должен пройти успешно.  Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.  Шаг 3: Настройте статический маршрут.  а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.	a.	На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 192.168.1.0, используя IP-адрес последовательного интерфейса Serial 0/0/0 маршрутизатора R3 в качестве адреса следующего перехода. Ниже напишите команду, которую вы использовали.
Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на узел РС-С?	b.	Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.
Зти запросы не будут успешными. Если рекурсивный статический маршрут настроен верно, эхс запрос поступает на РС-С. РС-С отправляет ответ на эхо-запрос компьютеру РС-А. Однако отве на эхо-запрос сбрасывается на маршрутизаторе R3, поскольку R3 не обладает обратным маршрутом к сети 192.168.0.0 в таблице маршрутизации.  Шаг 2: Настройка статического маршрута с прямым подключением.  При использовании статического маршрута с прямым подключением указывается выходной интерфейс (параметр exit-interface), что позволяет маршрутизатору принять решение о пересылке содин поиск. Статический маршрут с прямым подключением обычно используется с постедователье интерфейсом для соединения типа точка-точка. Для настройки статических маршрутов с прямым подключением с указанным выходным интерфейсом используйте спедующий синтаксис:  ——————————————————————————————————		Как новый маршрут отображается в таблице маршрутизации?
запрос поступает на РС-С. РС-С отправляет ответ на эхо-запрос компьютеру РС-А. Однако отв на эхо-запрос сбрасывается на маршрутизаторе R3, поскольку R3 не обладает обратным маршрутом к сети 192.168.0.0 в таблице маршрутазации.  Шаг 2: Настройка статического маршрута с прямым подключением.  При использовании статического маршрута с прямым подключением указывается выходной интерфейс (параметр ехії-іпtеrface), что позволяет маршрутизатору принять решение о пересылке содин поиск. Статический маршрут с прямым подключением обычно используется с последователье интерфейсом для сосединения типа точка-точка. Для настройки статических маршрутов с прямым подключением с указанным выходным интерфейсом используйте спедующий синтаксис:  Router (config) # ip route адрес-сети маска-подсети выходной-интерфейс  а. На маршрутизаторе R3 настройте статический маршрут к сети 192.168.0.0, используя интерфей S0/0/0 в качестве выходного. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации?  c. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на узел РС-С?  Эхо-запрос должен пройти успешно.  Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.  Шаг 3: Настройте статический маршрут.  а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметро настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.		Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на узел PC-C?
При использовании статического маршрута с прямым подключением указывается выходной интерфейс (параметр exit-interface), что позволяет маршрутизатору принять решение о пересылке один поиск. Статический маршрут с прямым подключением обычно используется с последователь интерфейсом для соединения типа точка-точка. Для настройки статических маршрутов с прямым подключением с указанным выходным интерфейсом используйте следующий синтаксис:  Router (config) # ip route appec-сети маска-подсети выходной-интерфейс  а. На маршрутизаторе R3 настройте статический маршрут к сети 192.168.0.0, используя интерфей S0/0/0 в качестве выходного. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации?  c. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на узел PC-C?  Эхо-запрос должен пройти успешно.  Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.  шат 3: Настройте статический маршрут.  а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.		
интерфейс (параметр exit-interface), что позволяет маршрутизатору принять решение о пересылке один поиск. Статический маршрут с прямым подключением обычно используется с последователы интерфейсом для соединения типа точка-точка. Для настройки статических маршрутов с прямым подключением с указанным выходным интерфейсом используйте следующий синтаксис:  Router (config) # ip route appec-сети маска-подсети выходной-интерфейс  а. На маршрутизаторе R3 настройте статический маршрут к сети 192.168.0.0, используя интерфей S0/0/0 в качестве выходного. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.  Как новый маршрут отображается в таблице маршрутизации?  c. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на узел PC-C?  — эхо-запрос должен пройти успешно.  Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.  шат 3: Настройте статический маршрут.  а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.	Шаг 2	: Настройка статического маршрута с прямым подключением.
<ul> <li>а. На маршрутизаторе R3 настройте статический маршрут к сети 192.168.0.0, используя интерфей S0/0/0 в качестве выходного. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>b. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации?</li> <li>c. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на узел PC-C?</li></ul>	ин ОД ин	терфейс (параметр <i>exit-interface</i> ), что позволяет маршрутизатору принять решение о пересылке за ин поиск. Статический маршрут с прямым подключением обычно используется с последовательным терфейсом для соединения типа точка-точка. Для настройки статических маршрутов с прямым
<ul> <li>S0/0/0 в качестве выходного. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>b. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации?</li> <li>с. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на узел РС-С?</li></ul>		Router(config)# <b>ip route</b> адрес-сети маска-подсети выходной-интерфейс
С. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на узел PC-C?  Эхо-запрос должен пройти успешно.  Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.  Шаг 3: Настройте статический маршрут.  а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  c. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.	a.	
<ul> <li>с. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на узел РС-С?</li></ul>	b.	Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.
<ul> <li>Эхо-запрос должен пройти успешно.</li> <li>Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.</li> <li>Шаг 3: Настройте статический маршрут.</li> <li>а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>с. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.</li> </ul>		Как новый маршрут отображается в таблице маршрутизации?
<ul> <li>Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.</li> <li>Шаг 3: Настройте статический маршрут.</li> <li>а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>с. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.</li> </ul>	C.	Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на узел PC-C?
<ul> <li>Брандмауэра.</li> <li>Шаг 3: Настройте статический маршрут.</li> <li>а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>с. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.</li> </ul>		Эхо-запрос должен пройти успешно.
<ul> <li>а. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 198.133.219.0, указывая один из параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.</li> <li>c. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.</li> </ul>		
параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  b. На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  c. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.	Шаг 3	: Настройте статический маршрут.
задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.  с. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.	a.	параметров настройки статического маршрута, предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже
	b.	На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут к сети 209.165.200.224 маршрутизатора R3 задав другой параметр конфигурации статического маршрута из предлагаемых на предыдущих шагах. Ниже напишите команду, которую вы использовали.
	C.	

Пабо	раторная	і работа. Н	астройка с	татических м	аршр	утов и ма	удша	<b>/тов IP</b>	v4 по	умолчанию

	d.	Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на адреса маршрутизатора R1 198.133.219.1?
		Эхо-запрос должен пройти успешно.
Ша	г 4:	: Удалите статические маршруты для loopback-адресов.
	a.	На маршрутизаторе R1 используйте команду <b>no</b> , чтобы удалить статические маршруты для двух loopback-адресов из таблицы маршрутизации. В специально отведённом месте напишите команды которые вы использовали.
	b.	Просмотрите таблицу маршрутизации, чтобы убедиться в успешном удалении маршрутов.
		Сколько маршрутов сети указано в таблице маршрутизации маршрутизатора R1?
		Настроен ли шлюз «последней надежды»?
Ча	СТ	ь 4: Настройка и проверка маршрута по умолчанию
		етвёртой части необходимо реализовать маршрут по умолчанию, проверить добавление маршрута аблицу маршрутизации и проверить подключение, использующее внесённый маршрут.
,	кот умс	ршрут по умолчанию определяет шлюз, на который маршрутизатор отправляет все IP-пакеты, для орых у него нет заимствованного или статического маршрута. Статический маршрут по олчанию — это статический маршрут, IP-адрес назначения и маска подсети которого равны 0.0.0.0. ычно его называют маршрутом «четырёх нолей».
		паршруте по умолчанию можно указать либо IP-адрес следующего перехода, либо выходной герфейс. Для настройки статических маршрутов по умолчанию используйте следующий синтаксис:
		Router(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address or exit-intf}
i	a.	На маршрутизаторе R1 настройте маршрут по умолчанию, используя выходной интерфейс S0/0/1. Ниже напишите команду, которую вы использовали.
	b.	Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.
		Как новый маршрут отображается в таблице маршрутизации?
		Какой шлюз является шлюзом «последней надежды»?
	C.	Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на адрес 209.165.200.225?
	d.	Успешно ли проходит эхо-запрос с узла РС-А на адрес 198.133.219.1?
		Эхо-запросы должны пройти успешно.
Вог	пр	осы на закрепление
		вая сеть 192.168.3.0/24 подключена к интерфейсу G0/0 маршрутизатора R1. Какие команды можно пользовать для настройки статического маршрута к этой сети от маршрутизатора R3?

۷.	Существует ли преимущество в настроике статического маршрута с прямым подключением по
	сравнению с настройкой рекурсивного статического маршрута?

3. Почему так важно настроить маршрут по умолчанию на маршрутизаторе?

#### Сводная таблица интерфейсов маршрутизаторов

Сводная информация об интерфейсах маршрутизаторов								
Модель маршрутизатора	Интерфейс Ethernet №1			Последовательный интерфейс №2				
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)				
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				

Примечание. Чтобы узнать, каким образом настроен маршрутизатор, изучите интерфейсы с целью определения типа маршрутизатора и количества имеющихся на нём интерфейсов. Эффективного способа перечисления всех комбинаций настроек для каждого класса маршрутизаторов не существует. В данной таблице содержатся идентификаторы возможных сочетаний Ethernet и последовательных (Serial) интерфейсов в устройстве. В таблицу не включены какие-либо иные типы интерфейсов, даже если на определённом маршрутизаторе они присутствуют. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это принятое сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для представления интерфейса.

# Приложение А: команды настройки для частей 2, 3 и 4

Команды содержатся в приложении А только для справки. Приложение не содержит все команды, необходимые для выполнения данной лабораторной работы.

#### Базовые параметры устройств

Настройка параметров IP на маршрутизаторе.

```
R3(config)# interface s0/0/0
R3(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R3(config-if)# clock rate 128000
R3(config-if)# no shutdown
```

#### Настройка статического маршрута

#### Настройка рекурсивного статического маршрута.

```
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
```

#### Настройка статического маршрута с прямым подключением.

```
R3(config) # ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 s0/0/0
```

#### Удаление статического маршрута.

```
R1(config) # no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 serial0/0/1 или
R1(config) # no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 10.1.1.2 или
R1(config) # no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224
```

# Настройка маршрута по умолчанию

```
R1(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1
```