




Список USB-устройств на хосте zVirt не обновляются после добавления - извлечения USB устройства (USB-Flash)

1. Вопрос

Список USB-устройств на хосте zVirt не обновляются после добавления/извлечения USB устройства (USB-Flash)

2. Ответ

Подключение/извлечение устройства - это аппаратные изменения хоста, мониторинг хоста происходит с определенным периодом. Если необходимо форсировать эту процедуру можно воспользоваться функцией **Обновить возможности**.





В Chrome не работает HTML5-консоль. Ошибка "WebSocket error Can't connect to websocket on URL"

1. Вопрос

При использовании Chrome не работает HTML5-консоль. Ошибка:

WebSocket error: Can't connect to websocket on URL...



2. Решение

Перевыпустите TLS сертификат "Портала Администрирования" с соответствующим SAN (subject alternative name) или использовать Firefox.

Архитектура

Типы развертывания

- «Standalone» — тип развертывания, который не требует высокой доступности и отказоустойчивости системы. Такой режим подходит для тестовой инсталляции.
- «High Availability» — тип развертывания, который требует высокую доступность брокеров для обеспечения непрерывной работы системы. Если один из брокеров выйдет из строя, другие смогут взять на себя его функции и обеспечить бесперебойное обслуживание запросов пользователей. Такой режим подходит для продуктивной инсталляции.

Типы пользователей


- Внутренние пользователи — пользователи, которые подключаются к СТД «Термит» из внутренней (корпоративной) сети или через корпоративное VPN-решение.
- Внешние пользователи — пользователи, которые подключаются к СТД «Термит» из внешней (вне корпоративного сегмента) сети и не используют корпоративное VPN-решение.

В этом разделе представлены:

- базовая архитектура;
- архитектура с внутренними пользователями;
- архитектура с внутренними и внешними пользователями.

Базовая архитектура

Ниже представлена схема базовой архитектуры в режиме «Standalone»: с одним брокером, без балансировщика нагрузки и шлюза.



Описание работы СТД «Термит»

Аутентификация

- Пользователь запускает десктоп-клиент. Далее вводит адрес брокера.
- Пользователь вводит имя доменной учетной записи и пароль.
- Брокер проверяет эти данные на сервере LDAP.
- Брокер возвращает десктоп-клиенту токен для аутентификации в REST API.

Получение списка приложений

- Десктоп-клиент запрашивает у брокера список приложений, доступных пользователю. Брокер проверяет права пользователя (сравнивая его группы с теми, которые назначены на приложения) и отдает список доступных приложений.


Старт сессии

- Пользователь запускает нужное приложение или рабочий стол. Десктоп-клиент отправляет брокеру запрос на старт новой терминальной сессии.
- Брокер выбирает терминальный сервер, который может обслужить запрос.
- Брокер создает сессию в базе данных (БД) и отдает десктоп-клиенту профиль подключения, включающий в себя адрес шлюза удаленного доступа, адрес терминального сервера, порт подключения, команду для запуска и другие параметры.
- Десктоп-клиент стартует сессию на терминальном сервере. В процессе старта десктоп-клиент запрашивает у пользователя имя учетной записи и пароль и отправляет их терминальному серверу. Терминальный сервер проводит аутентификацию пользователя. Десктоп-клиент настраивает перенаправление звука, файловой системы, печати и запускает приложение/рабочий стол в сессии.

10. На стороне терминального сервера агент завершает создание сессии: уведомляет брокер о том, что создана сессия с X2Go/RDP ID. Далее происходит синхронизация этого ID с ID из БД.
11. Сессия готова к работе.

Архитектура с внутренними пользователями

Ниже представлена схема архитектуры в режиме «High Availability» с внутренними пользователями, несколькими брокерами, балансировщиком нагрузки и отсутствует шлюз удаленного доступа.



Описание работы СТД «Термит»

Аутентификация

1. Пользователь запускает десктоп-клиент и вводит адрес балансировщика нагрузки. Балансировщик нагрузки определяет, какой брокер будет обслуживать этого пользователя, и в дальнейшем перенаправляет все запросы на выбранный брокер.
2. Пользователь вводит имя доменной учетной записи и пароль.
3. Брокер проверяет эти данные на сервере LDAP.
4. Брокер возвращает десктоп-клиенту токен для аутентификации в REST API.

Получение списка приложений

5. Десктоп-клиент запрашивает у брокера список приложений, доступных пользователю. Брокер проверяет права пользователя, сравнивая его группы с теми,


которые назначены на приложения, и отдает список доступных приложений.

Старт сессии

6. Пользователь запускает нужное приложение или рабочий стол. Десктоп-клиент отправляет брокеру запрос на старт новой терминальной сессии.
7. Брокер выбирает терминальный сервер, который может обслужить запрос.
8. Брокер создает сессию в БД и отдает десктоп-клиенту профиль подключения, включающий в себя адрес шлюза удаленного доступа, адрес терминального сервера, порт подключения, команду для запуска и другие параметры.
9. Десктоп-клиент начинает сессию на терминальном сервере. В процессе старта десктоп-клиент запрашивает у пользователя имя учетной записи и пароль и отправляет их терминальному серверу. Терминальный сервер проводит аутентификацию пользователя. Десктоп-клиент настраивает перенаправление звука, файловой системы, печати и запускает приложение/рабочий стол в сессии.
10. На стороне терминального сервера агент завершает создание сессии: уведомляет брокер о том, что создана сессия с X2Go/RDP ID. Далее происходит синхронизация этого ID с ID из БД.
11. Сессия готова к работе.

Архитектура с внешними и внутренними пользователями

Ниже представлена схема архитектуры в режиме «High Availability» с внешними и внутренними пользователями, несколькими брокерами, балансировщиком нагрузки и шлюзом удаленного доступа.



Описание работы СТД «Термит»

- Пользователь запускает десктоп-клиент и вводит адрес балансировщика нагрузки. Балансировщик нагрузки определяет, какой брокер будет обслуживать этого пользователя, и в дальнейшем перенаправляет все запросы на выбранный брокер.
- Пользователь указывает адрес брокера. Открывается страница для ввода логина и пароля.
- Пользователь вводит имя доменной учетной записи и пароль.
- Сервис аутентификации проверяет введенные данные на LDAP-сервере.
- Сервис аутентификации проверяет данные пользователей на RADIUS-сервере и возвращает токен.
- Брокер и десктоп-клиент используют этот токен для взаимодействия по REST API.
- Десктоп-клиент запрашивает у брокера список приложений, доступных пользователю. Брокер проверяет права пользователя (сравнивая его группы с теми, которые назначены на приложения) и отдает список доступных приложений.
- Пользователь запускает нужное приложение или рабочий стол. Десктоп-клиент отправляет брокеру запрос на запуск новой терминальной сессии.
- Брокер выбирает терминальные серверы на основе метрик, который предоставляет сервис мониторинга.
- Брокер создает сессию в БД и отдает десктоп-клиенту профиль подключения, включающий в себя адрес шлюза удаленного доступа, адрес терминального сервера, порт подключения, команду для запуска и другие параметры.

11. Пользователь подключается к шлюзу удаленного доступа и проходит на нем аутентификацию.
12. Клиент X2Go/RDP с помощью шлюза удаленного доступа начинает сессию на терминальном сервере. В процессе старта клиент X2Go/RDP запрашивает у десктоп-клиента имя учетной записи и пароль и отправляет их терминальному серверу. Терминальный сервер проводит аутентификацию пользователя. Клиент X2Go/RDP настраивает перенаправление звука, файловой системы, печати и запускает приложение в сессии.
13. На стороне терминального сервера агент Термит завершает создание сессии: уведомляет брокер о том, что создана сессия с X2Go/RDP ID. Далее происходит синхронизация сессии с брокером.
14. Сессия готова к работе.

Требования к развертыванию

Требования к инфраструктурным сторонним компонентам

Для корректного развертывания и использования СТД «Термит» необходимы следующие сторонние сервисы и компоненты:

- Инфраструктура DNS



Перед установкой брокера проверьте с помощью команд `nslookup`, `ping`, что все компоненты: база данных, LDAP-сервер, шлюз удаленного доступа, балансировщик нагрузки, брокер, десктоп-клиент (опционально) — зарегистрированы на DNS-сервере и доступны по зарегистрированным DNS-именам. В выводе команды не должно быть ошибок.

- Сервер каталогов (LDAP).

Рекомендуемые системные требования для продуктивной инсталляции

Компонент	Требования
Брокер (серверный вариант установки, без графической среды)	ОС: <ul style="list-style-type: none">РЕД ОС 7.3.4, 8.0Debian 12 и вышеAstra Linux 1.7.5, 1.8OpenSUSE 15.5ALT Linux 10.4
	vCPU — 4
	vRAM, ГБ — 8
	Хранилище, ГБ — 100

Компонент	Требования
Балансировщик нагрузки HAProxy (серверный вариант установки, без графической среды)	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • РЕД ОС 7.3.4, 8.0 • Debian 12 и выше • Astra Linux 1.7.5, 1.8 • OpenSUSE 15.5 • ALT Linux 10.4
	vCPU — 4
	vRAM, ГБ — 8
	Хранилище, ГБ — 100

Компонент	Требования
Терминальный сервер (серверный вариант установки, с графическим окружением)	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> РЕД ОС 7.3.4 Astra Linux 1.7.5, 1.8 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 ALT Linux 10.4 Debian 12 и выше OpenSUSE 15.5
	vCPU – 4
	vRAM, ГБ – 8
	Хранилище, ГБ – 100
	<p>Требования к сессии:</p> <ul style="list-style-type: none"> Базовые: <ul style="list-style-type: none"> vCPU – 0,5 vRAM, ГБ – 1 Хранилище, ГБ – 0,5 Расширенные: <ul style="list-style-type: none"> vCPU – 1 vRAM, ГБ – 2 Хранилище, ГБ – 2
	Рекомендуется резерв 15-20% от полученных значений.
<p>i Базовые требования подходят для работы с опубликованным приложением в режиме RemoteApp (текстовый редактор/редактор таблиц/браузер).</p> <p>Расширенные требования подходят для работы с опубликованными приложениями в режиме RemoteApp или удаленным рабочим столом (текстовый редактор/редактор таблиц/браузер).</p> <p>Для получения более точных сведений требуется произвести базовый расчет, исходя из набора публикуемых приложений в рамках сессии пользователя.</p>	

Компонент	Требования
Шлюзы удаленного доступа OpenSSH (серверный вариант установки, без графической среды)	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • РЕД ОС 7.3.4, 8.0 • Debian 12 и выше • Astra Linux 1.7.5, 1.8 • OpenSUSE 15.5 • ALT Linux 10.4
	vCPU — 4
	vRAM, ГБ — 8
	Хранилище, ГБ — 100
Среда рабочего стола терминального сервера	<ul style="list-style-type: none"> • Linux <ul style="list-style-type: none"> ◦ MATE ◦ XFCE ◦ FLY • Windows <ul style="list-style-type: none"> ◦ Explorer
База данных	PostgreSQL 11 и выше
	vCPU — 4
	vRAM, ГБ — 8
	Хранилище, ГБ — 100
	Дополнительный диск для базы данных, ГБ — 150
Десктоп-клиент	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • РЕД ОС 7.3.4 • Astra Linux 1.7.5, 1.8 • Microsoft Windows 7 x32 и x64 • Microsoft Windows 8.1 x32 и x64 • Microsoft Windows 10 x32 и x64 • Microsoft Windows 11 x64 • MacOS X • ALT Linux 10.4

Компонент	Требования
Служба каталогов	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Active Directory 2012 и выше (в качестве LDAP-каталога) Samba DC 4.17 (необходимо отключить обязательное использование шифрования) РЕД АДМ (Промышленная редакция) версии 1.0.2, РЕД АДМ DC 4.19.0 FreeIPA 4.10.3 ALD Pro 2.2.1 OpenLDAP slapd 2.5.17

Минимальные системные требования для тестовой инсталляции

Компонент	Требования
Брокер (серверный вариант установки, без графической среды)	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> РЕД ОС 7.3.4, 8.0 Debian 12 и выше Astra Linux 1.7.5, 1.8 OpenSUSE 15.5 ALT Linux 10.4 <p>vCPU — 2</p> <p>vRAM, ГБ — 8</p> <p>Хранилище, ГБ — 50</p>
Балансировщик нагрузки HAProxy (серверный вариант установки, без графической среды)	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> РЕД ОС 7.3.4, 8.0 Debian 12 и выше Astra Linux 1.7.5, 1.8 OpenSUSE 15.5 ALT Linux 10.4 <p>vCPU — 2</p> <p>vRAM, ГБ — 2</p> <p>Хранилище, ГБ — 50</p>

Компонент	Требования
Шлюзы удаленного доступа OpenSSH (серверный вариант установки, без графической среды)	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> РЕД ОС 7.3.4, 8.0 Debian 12 и выше Astra Linux 1.7.5, 1.8 OpenSUSE 15.5 ALT Linux 10.4
	vCPU — 2
	vRAM, ГБ — 2
	Хранилище, ГБ — 50
База данных	<p>PostgreSQL 11 и выше</p> <p>vCPU — 2</p> <p>vRAM, ГБ — 4</p> <p>Хранилище, ГБ — 50</p>
Терминальный сервер (серверный вариант установки, с графическим окружением)	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> РЕД ОС 7.3.4 Astra Linux 1.7.5, 1.8 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 ALT Linux 10.4 Debian 12 и выше OpenSUSE 15.5
	vCPU — 4
	vRAM, ГБ — 4
	Хранилище, ГБ — 50
	<p>Базовые требования к сессии:</p> <ul style="list-style-type: none"> vCPU — 0,2 vRAM, ГБ — 0,5 Хранилище, ГБ — 0,2

Компонент	Требования
Десктоп-клиент	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> РЕД ОС 7.3.4 Astra Linux 1.7.5, 1.8 Microsoft Windows 7 x32 и x64 Microsoft Windows 8.1 x32 и x64 Microsoft Windows 10 x32 и x64 Microsoft Windows 11 x64 MacOS X ALT Linux 10.4
Служба каталогов	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Active Directory 2012 и выше (в качестве LDAP-каталога) Samba DC 4.17 (необходимо отключить обязательное использование шифрования) РЕД АДМ (Промышленная редакция) версии 1.0.2, РЕД АДМ DC 4.19.0 FreeIPA 4.10.3 ALD Pro 2.2.1 OpenLDAP slapd 2.5.17



Базовые требования подходят для работы с опубликованным приложением в режиме RemoteApp (текстовый редактор/редактор таблиц/браузер).

Для получения более точных сведений требуется произвести базовый расчет, исходя из набора публикуемых приложений в рамках сессии пользователя.

Порты

Источник	Назначение	Протокол	Порт	Описание
Брокер	База данных	TCP	5432	Связь с сервером баз данных PostgreSQL
	Служба каталогов	TCP/UDP	389/636	LDAP/LDAPS/LDAP StartTLS
	RADIUS-сервер	RADIUS	1812	Связь сервиса аутентификации и RADIUS-сервера
	Терминальный сервер	TCP	8443	Связь сервиса мониторинга, брокера и агента
		TCP	9100	Связь сервиса мониторинга и агента мониторинга
	Брокер (Межсервисная коммуникация)	TCP	9090	Связь брокера и сервиса мониторинга
Шлюз удаленного доступа	Терминальный сервер (Linux)	TCP	22	SSH подключение к терминальному серверу
	Терминальный сервер (Windows)	TCP	13389	RDP подключение к терминальному серверу через SSH-туннель между шлюзом и терминальным сервером
	Служба каталогов	TCP/UDP	389/636	LDAP/LDAPS/LDAP StartTLS
		TCP/UDP	53	DNS
		TCP/UDP	88	Kerberos
		TCP	3268/3269	Глобальный каталог/Глобальный каталог с SSL
Десктоп-клиент	Шлюз удаленного доступа	TCP	22	Связь десктоп-клиента и шлюза
	Терминальный сервер (Linux)	TCP	22	SSH подключение к терминальному серверу без использования компонента шлюз
	Терминальный сервер (Windows)	TCP	3389	RDP подключение к терминальному серверу без использования компонента шлюз
	Балансировщик нагрузки	TCP	443	HTTPS подключение к брокеру через балансировщик нагрузки
	Брокер	TCP	443	HTTPS подключение к брокеру

Источник	Назначение	Протокол	Порт	Описание
Внутренний балансировщик нагрузки	Брокер	TCP	80*	Связь балансировщика нагрузки и брокера * Трафик, поступающий на порт 80, перенаправляется на порт 443
		TCP	443	Связь балансировщика нагрузки и брокера
		TCP	8443	Связь балансировщика нагрузки и брокера
		TCP	9090	Связь балансировщика нагрузки и брокера
Внешний балансировщик нагрузки	Брокер	TCP	9090	Связь балансировщика нагрузки и брокера
		TCP	10443	Связь балансировщика нагрузки и брокера
Терминальный сервер	Служба каталогов	TCP	3268/3269	Глобальный каталог/Глобальный каталог с SSL
		TCP/UDP	53	DNS
		TCP/UDP	88	Kerberos
	Внутренний балансировщик нагрузки	TCP	8443	Связь агента и внутреннего балансировщика нагрузки
	Брокер	TCP	8443	Связь агента и брокера
	Брокер	TCP	443	Связь терминального сервера и брокера
	Внутренний балансировщик нагрузки	TCP	443	Связь терминального сервера и внутреннего балансировщика нагрузки

Пропускная способность

Ниже приведены данные пропускной способности сети.

Разрешение Full HD

Сценарий	X2Go	RDP	Описание
Бездействие	0,2 Мбит/с	0,1 Мбит/с	Простой экрана (Рабочий стол)
Libre Office (Word)	0,2-1,2 Мбит/с	0,09-0,1 Мбит/с	Активный набор текста, копирование-вставка текста и изображений
Libre Office (Excel)	0,4-1,1 Мбит/с	0,05-0,1 Мбит/с	Активный набор текста, копирование-вставка текста и изображений
Просмотр веб-страниц	1,2-3,6 Мбит/с	1,9-4,7 Мбит/с	Просмотр веб-страниц браузером Mozilla Firefox с чередующимся содержимым (текст, изображения), переход по страницам
Коллекция изображений	0,7-1,9 Мбит/с	0,4-1,4 Мбит/с	Поочередный просмотр коллекции изображений (10 шт)
Воспроизведение видео	3,5-7,6 Мбит/с	2,5-6,3 Мбит/с	Просмотр Full HD видео в свернутом режиме (не на весь экран)
Воспроизведение видео в полноэкранном режиме	5,5-9,5 Мбит/с	3,8-9,7 Мбит/с	Просмотр Full HD видео на весь экран

При работе с разрешением 1920 x 1080 рекомендуемая максимальная задержка в пределах 150-200 мс с потерями до 10% потери пакетов. Пропускная способность для сотрудника офиса (работа с документами) должна составлять 0,6 Мбит/с на одну сессию.

Разрешение 4K

Сценарий	X2Go	RDP	Описание
Бездействие	0,2-0,4 Мбит/с	0,1 Мбит/с	Простой экрана (Рабочий стол)
Libre Office (Word)	0,4-0,7 Мбит/с	0,05-0,3 Мбит/с	Активный набор текста, копирование-вставка текста и изображений
Libre Office (Excel)	0,6-1 Мбит/с	0,09-0,3 Мбит/с	Активный набор текста, копирование-вставка текста и изображений
Просмотр веб-страниц	0,5-6 Мбит/с	3,8-9 Мбит/с	Просмотр веб-страниц браузером Mozilla Firefox с чередующимся содержимым (текст, изображения), переход по страницам
Коллекция изображений	0,5-2,5 Мбит/с	3,3-7,3 Мбит/с	Поочередный просмотр коллекции изображений (10 шт)

Сценарий	X2Go	RDP	Описание
Воспроизведение видео	27-32 Мбит/с	18-30 Мбит/с	Просмотр Full HD видео в свернутом режиме (не на весь экран)
Воспроизведение видео в полноэкранном режиме	28,5-34,5 Мбит/с	24-34 Мбит/с	Просмотр Full HD видео на полный экран

При работе с разрешением 3840 x 2160 рекомендуемая максимальная задержка в пределах 10-30 мс с потерями до 5%. Пропускная способность для сотрудника офиса (работа с документами) должна составлять 5 Мбит/с на одну сессию.



О системе

В этих разделах вы найдете описание системы терминального доступа «Термит» (СТД «Термит»):

- Обзор
- Архитектура
- Ограничения и особенности
- Требования к развертыванию