



Dompé

GUIDA D'USO

Guida per l'operatore

Come rilasciare, consegnare e gestire gli accessi Wi-Fi per gli ospiti



Campo	Valore
Applicativo	Guest Portal — Cisco Catalyst 9800 Guest Management Desk
Indirizzo (produzione)	https://guestportal.dompe.com
Documento	OP — Guida per l'operatore
Versione	1.2
Data di emissione	25 settembre 2026
Stato	Emesso
Destinatari	Reception, front office, service desk
Classificazione	Uso interno
Repository di riferimento	github.com/ACF-Dompe/Centralino
Revisione del codice	main · 3338398 (+ modifiche non ancora committate)

Indice

1	Prima di cominciare	4
1.1	Che cosa fa l'applicazione	4
1.2	Che cosa ti serve	4
1.3	Che cosa puoi fare, secondo il tuo ruolo	4
2	Entrare nel portale	5
2.1	Accesso normale	5
2.2	La prima volta: «Accesso in attesa di abilitazione»	5
2.3	Se l'accesso ti risulta sospeso	6
2.4	L'accesso di emergenza	6
3	Scegliere la sede	7
3.1	Se la sede non si apre	7
4	La console	9
4.1	La barra in alto	9
4.2	I cinque contatori	10
4.3	Trovare un ospite	10
4.4	Leggere una riga	10
5	Registrare un ospite	11
5.1	I passaggi	11
5.2	I campi	11
5.2.1	Il campo Referente cerca in rubrica	12
5.3	La durata	12
5.4	La password compare una volta sola	12
6	Gestire un ospite già registrato	13
6.1	Re-invia Credenziali	13
6.2	Elimina	13
6.3	Attiva	13
6.4	Quello che non devi fare	13
7	Stati e tempo	14
8	Il lavoro di tutti i giorni	15
8.1	L'elenco si aggiorna da solo	15
8.2	Cambiare sede	15
8.3	Blocca	15
8.4	Lingua	15
8.5	Uscire	15

9	Quando qualcosa non va	16
10	Domande frequenti.....	17
11	Promemoria	18

1 Prima di cominciare

Questa guida spiega come usare il Guest Portal per dare una connessione Wi-Fi temporanea a un visitatore. Non serve conoscere la rete: l'applicazione parla lei con il controller della sede.

1.1 Che cosa fa l'applicazione

Quando registri un ospite, il portale crea per lui un account sulla rete Wi-Fi della tua sede, con una durata che decidi tu, e ti restituisce una password da consegnare. Alla scadenza l'accesso smette di funzionare da solo: non devi ricordarti di togliere nulla.

1.2 Che cosa ti serve

- L'**indirizzo del portale**: <https://guestportal.dompe.com> — conviene salvarlo fra i preferiti.
- Un **computer collegato alla rete aziendale** o alla VPN. Da fuori, senza VPN, l'indirizzo non risponde.
- Il tuo **account Dompé** — lo stesso con cui accedi alla posta.
- L'**abilitazione** al portale, che un amministratore concede una volta sola (vedi §2.2).

1.3 Che cosa puoi fare, secondo il tuo ruolo

Se il tuo ruolo è...	Puoi
Operatore	Tutto ciò che descrive questa guida: registrare ospiti, consegnare e reinviare credenziali, eliminare accessi — sulle sedi che ti sono state assegnate .
Sola lettura	Consultare l'elenco degli ospiti e copiare gli username. Non vedrai i pulsanti che modificano qualcosa: è previsto, non è un guasto.
Amministratore	Quanto sopra su tutte le sedi, più il pannello di amministrazione — descritto nella guida dedicata.

Tabella 1 — Che cosa consente ciascun ruolo.

Se un pulsante non c'è

L'applicazione nasconde i comandi che il tuo ruolo non prevede. Se ti aspetti un pulsante e non lo trovi, non è un malfunzionamento: chiedi a un amministratore di verificare il tuo ruolo.

2 Entrare nel portale

● Schermata di accesso




Figura 1 — La schermata di accesso. Lo schema riproduce la disposizione dei comandi, non è una fotografia dello schermo.

N.	Elemento
1	Unico pulsante da usare: apre l'autenticazione aziendale.
2	Accesso di emergenza — solo quando l'SSO non funziona (§2.4).
3	Lingua dell'interfaccia: italiano o inglese.

2.1 Accesso normale

1. Apri <https://guestportal1.dompe.com> nel browser.
2. Premi **Accedi con SSO**.
3. Ti trovi sulla pagina Microsoft: autentichi come fai di solito — password, notifica sul telefono, badge, riconoscimento del volto: dipende da come è configurato il tuo account, non dal portale.
4. Torni automaticamente al portale.

Non esiste una password «del portale»: l'accesso è sempre quello aziendale. La sessione dura **24 ore**; dopo di che ti verrà richiesto di rientrare.

2.2 La prima volta: «Accesso in attesa di abilitazione»

Al primo accesso il portale ti riconosce ma non ti concede ancora nulla. È voluto: serve che un amministratore decida quale ruolo hai e su quali sedi lavori.

- Account riconosciuto ma non ancora abilitato




Figura 2 — La schermata che compare finché non sei stato abilitato. Il riquadro ****1**** contiene l'indirizzo da comunicare.

1. Copia l'indirizzo mostrato nel riquadro **Il tuo account**.
2. Comunicalo all'amministratore del portale ospiti: è esattamente quello che deve cercare nel suo pannello.
3. Quando ti abilita, aggiorna la pagina. **Non serve rifare l'accesso**: l'abilitazione ha effetto in pochi secondi.

Perché proprio quell'indirizzo

Può essere diverso dal tuo indirizzo di posta abituale. È l'identificativo con cui Microsoft ti presenta al portale, ed è quello che l'amministratore vede nella sua lista: dagli quello, non un altro.

2.3 Se l'accesso ti risulta sospeso

Il messaggio «Accesso sospeso» significa che un amministratore ha disattivato il tuo profilo. Non è una scadenza automatica: contattalo indicando l'indirizzo mostrato a schermo.

2.4 L'accesso di emergenza

Sotto il pulsante di accesso può comparire un collegamento **Accesso di emergenza**. Serve **solo** quando l'autenticazione aziendale è fuori servizio ed è riservato a chi ha ricevuto credenziali dedicate dal team di sicurezza.

Non è una scorciatoia

Ogni tentativo viene registrato e segnalato al team di sicurezza, e ogni accesso riuscito viene verificato. Se il collegamento non compare, significa che la funzione è spenta o che non sei su una rete autorizzata: è il comportamento previsto. Usa l'accesso normale.

3 Scegliere la sede

• Selezione della sede




Figura 3 — Il selettore delle sedi.

N.	Elemento
1	Compaiono solo le sedi in servizio e a te assegnate.
2	Seleziona la sede: la sessione vi resta legata finché non la cambi.
3	Se qualcosa non va, il messaggio indica la causa e a chi rivolgersi (§3.1).

Dopo l'accesso scegli **la sede in cui ti trovi**. Da quel momento tutto ciò che vedi e tutto ciò che fai riguarda quella sede soltanto: gli ospiti che registri finiscono sul suo controller, e l'elenco mostra i suoi ospiti.

- Se una sede che ti aspetti non compare, chiedi all'amministratore di assegnartela o di rimetterla in servizio.
- Puoi cambiare sede in qualsiasi momento con **Cambia sede**, senza uscire dal portale.

3.1 Se la sede non si apre

Messaggio	Che cosa significa	Che cosa fare
Sede non ancora abilitata: manca la password del controller	La sede esiste ma non è ancora pronta all'uso.	Segnala all'amministratore: deve far configurare la credenziale.
Controller non ancora configurato per la sede	Manca l'indirizzo del controller.	Segnala all'amministratore.
La sede è disattivata	È stata messa fuori servizio.	Chiedi all'amministratore se è previsto riattivarla.
Non sei abilitato alla sede	La sede non è fra quelle che ti sono state concesse.	Chiedi l'abilitazione all'amministratore.
WLC di ... non raggiungibile	Il portale non riesce a parlare con l'apparato della sede.	Segnala all'amministratore o al supporto di rete. Non dipende da te.

Tabella 2 — *Messaggi possibili al momento di aprire una sede.*

4 La console

È la schermata in cui lavorerai. Vale la pena dedicarle un minuto: quasi tutto quello che ti serve è qui.

• La console — mappa dei comandi




Figura 4 — Mappa dei comandi della console.

N.	Elemento
1	Sede su cui stai lavorando — controllala prima di registrare.
2	Stato del collegamento all'apparato della sede.
3	Sincronizza, blocca lo schermo, cambia sede, esci.
4	Contatori, aggiornati in tempo reale.
5	Ricerca libera e filtro per stato.
6	Apri il modulo di registrazione.
7	Username creato sull'apparato, con il pulsante per copiarlo. La password non è più leggibile.
8	Tempo residuo e barra di avanzamento, calcolati dal server.
9	Azioni sulla riga: Re-invia Credenziali e Elimina .

4.1 La barra in alto

Elemento	A che cosa serve
Etichetta della sede	Ricorda su quale sede stai lavorando. Controllala prima di registrare un ospite.
CONNESSO / OFFLINE	Dice se il portale sta parlando con l'apparato della sede. Se leggi OFFLINE, le registrazioni vengono comunque salvate ma non arrivano subito sulla rete: segnala.
Il tuo nome	Conferma con quale utenza sei entrato.
Ultimo sync	Quando l'elenco è stato riallineato con l'apparato. Si aggiorna da solo ogni 30 secondi.
Sincronizza	Forza subito un aggiornamento dell'elenco.
Blocca	Copre lo schermo quando ti allontani (vedi §8.3).
Cambia sede	Torna al selettore mantenendo l'accesso.

Elemento	A che cosa serve
Esci	Chiude la sessione.

Tabella 3 — I comandi della barra superiore.

4.2 I cinque contatori

Contatore	Conta
Registrati	Tutti gli ospiti presenti nell'elenco della sede.
Connessi Ora	Gli accessi validi in questo momento.
In attesa	Accessi creati ma non ancora attivati. Nel flusso normale resta a zero.
Scaduto	Accessi la cui durata è finita.
Revocato	Accessi non più presenti sull'apparato.

Tabella 4 — Significato dei contatori.

4.3 Trovare un ospite

- La **casella di ricerca** cerca contemporaneamente in nome, e-mail, azienda, referente e username.
- I **filtri di stato** (Tutti · In attesa · Connesso · Scaduto · Revocato) restringono l'elenco.
- Ricerca e filtro si combinano: «Rossi» + «Connesso» mostra solo i Rossi attivi in questo momento.

4.4 Leggere una riga

Colonna	Che cosa mostra
Ospite	Nome, e-mail e telefono che hai inserito.
Azienda / Sponsor	Azienda dell'ospite, referente interno e le eventuali note.
Credenziali Wi-Fi	L'username creato sull'apparato, con un pulsante per copiarlo. La password è sempre «—» : non viene conservata da nessuna parte (vedi §5.4).
Tempo rimanente	Quanto manca alla scadenza, con una barra che si riempie. Il conteggio lo fa il server: è uguale per tutti.
Stato	In attesa · Connesso · Scaduto · Revocato.
Azioni	I comandi disponibili su quella riga (vedi §6).

Tabella 5 — Le colonne della tabella.

5 Registrare un ospite

• Registrazione di un ospite

A — Il modulo

Registra Nuovo Ospite
Sede: Dompé Milano HQ (MIL)

NOME COMPLETO *
Mario Rossi

EMAIL
mario.rossi@acme.com

TELEFONO

AZIENDA
ACME S.p.A.

REFERENTE / SPONSOR *
Bian
Anna Bianchi
Marco Bianchini
Sara Bianco

DURATA ACCESSO *
30 min 2 ore **4 ore** 8 ore 1 giorno 1 settimana
Data personalizzata

NOTE
Riunione commerciale

Annulla Crea Ospite

B — L'esito: la password compare una volta sola

Password temporanea (mostrata una sola volta)
Mario Rossi — ACME S.p.A.

Copia questa password e comunicala all'ospite: non viene salvata.
Per generarne una nuova usa «Re-invia Credenziali» nella tabella.

SSID
Dompé Guest

USERNAME
g.mrossi417

PASSWORD
DOMPE-k7Rm2xQp

Una email con queste credenziali è stata inviata a mario.rossi@acme.com.

Copia Chiudi

Figura 5 — Il modulo di registrazione e il riquadro con la password.

N.	Elemento
1	Obbligatori: nome completo e referente interno.
2	Se indichi l'e-mail, le credenziali partono da sole.
3	Durata: valori pronti o una data di fine. Il massimo è una settimana.
4	Questa password non sarà più leggibile da nessuna parte: copiala ora.
5	Copia SSID, username e password negli appunti in un colpo solo.

5.1 I passaggi

1. Verifica in alto che la sede sia quella giusta.
2. Premi **+ Registra Ospite**.
3. Compila **Nome completo** e **Referente / Sponsor**: sono gli unici due campi obbligatori.
4. Se hai l'indirizzo dell'ospite, inseriscilo: le credenziali gli arriveranno per e-mail da sole.
5. Scegli la **durata**.
6. Premi **Crea Ospite**.

5.2 I campi

Campo	Obbligatorio	Note
Nome completo	Sì	Da questo il sistema ricava l'username sulla rete.
Referente / Sponsor	Sì	Chi in Dompé ospita la visita. Comincia a scrivere il nome e scegli dall'elenco che compare: sono le persone in rubrica aziendale. Se il

Campo	Obbligatorio	Note
		referente non c'è — per esempio un consulente esterno — scrivilo pure a mano.
E-mail	No	Se la inserisci, le credenziali partono automaticamente.
Telefono	No	Raccolto ma non utilizzato: l'invio via SMS oggi non è attivo.
Azienda	No	Predefinito «Ospite Individuale».
Note	No	Testo libero, visibile nell'elenco.

Tabella 6 — I campi del modulo.

5.2.1 Il campo Referente cerca in rubrica

Dopo due lettere compaiono i nomi che corrispondono, presi dalla rubrica aziendale. Scegline uno con il mouse o con le frecce e Invio.

- Cerca per **nome, cognome o e-mail**, ma nell'elenco compare solo il nome.
- Se non trovi nessuno, puoi **scrivere il nome a mano**: il campo accetta qualunque testo.
- Se i suggerimenti non compaiono affatto, la ricerca è momentaneamente non disponibile. Non è un problema: scrivi il nome e prosegui.

5.3 La durata

Hai sei valori pronti — **30 minuti, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 1 giorno, 1 settimana** — oppure **Data personalizzata**, con cui indichi giorno e ora di fine.

- Il conteggio parte **subito**, non al primo collegamento dell'ospite.
- Il massimo è **una settimana**, anche con la data personalizzata.
- Meglio stretti che larghi: se serve più tempo si registra di nuovo, mentre un accesso troppo lungo resta aperto per giorni.

5.4 La password compare una volta sola

Questo è il punto da ricordare di tutta la guida

Appena creato l'ospite, il portale mostra un riquadro con **SSID, username e password**. Quella password **non viene salvata da nessuna parte**: non è nella tabella, non è nella banca dati, nessuno può rileggerla — nemmeno un amministratore. Se chiudi il riquadro senza averla consegnata, l'unica via è generarne una nuova con **Re-invia Credenziali**.

PRIMA DI CHIUDERE QUEL RIQUADRO

1. Premi **Copia**: negli appunti finiscono SSID, username e password insieme, pronti da incollare.
2. Consegna le credenziali all'ospite — a voce, su un foglio, o incollandole in un messaggio.
3. Se avevi indicato l'e-mail, il riquadro te lo conferma: la consegna è già partita.
4. Solo a quel punto premi **Chiudi**.

6 Gestire un ospite già registrato

6.1 Re-invia Credenziali

È il comando da usare **ogni volta che la password non è più disponibile**: l'ospite l'ha persa, non gli è arrivata, o hai chiuso il riquadro troppo presto.

1. Individua la riga e premi l'icona **Re-invia Credenziali**.
2. Il portale genera una **password nuova**, la sostituisce sull'apparato e la invia all'indirizzo dell'ospite.
3. Un messaggio ti conferma l'invio.
 - L'**username non cambia**: cambia solo la password.
 - La password precedente smette di funzionare immediatamente.
 - Se l'ospite **non ha un indirizzo e-mail**, il comando non è disponibile e il portale te lo dice: in quel caso elimina la riga e registralo di nuovo indicando un indirizzo, oppure consegna a voce le credenziali di una nuova registrazione.

6.2 Elimina

Toglie l'accesso: la riga sparisce dall'elenco e l'utenza viene rimossa dall'apparato della sede. È il modo per revocare un accesso prima della sua scadenza naturale — per esempio se la visita finisce prima.

- Ti viene chiesta una conferma.
- L'operazione **non si annulla**: per ridare l'accesso si registra di nuovo l'ospite.

6.3 Attiva

Compare solo sulle righe in stato **In attesa**, che nel flusso normale non si producono: gli ospiti che registri tu nascono già attivi. Se ti capita una riga in attesa, attivarla fa ripartire il conteggio ma **non ricrea la password**: completa sempre con **Re-invia Credenziali**.

6.4 Quello che non devi fare

- Non lasciare accessi aperti «per sicurezza»: la durata è il controllo, non un fastidio.
- Non riusare la registrazione di un ospite per un ospite diverso: il nome sulla riga è ciò che permette di ricostruire chi era in sede.
- Non comunicare le credenziali su canali non aziendali.

7 Stati e tempo

Stato	Significa	Come ci si arriva
Connesso	L'accesso è valido: l'ospite può collegarsi.	Alla registrazione.
Scaduto	La durata è finita, l'accesso non funziona più.	Automaticamente, allo scadere del tempo.
Revocato	L'utenza non è più sull'apparato.	Dopo un'eliminazione, oppure se qualcuno l'ha tolta direttamente dall'apparato.
In attesa	Accesso creato ma non attivo.	Non si produce nel flusso normale.

Tabella 7 — Gli stati di un ospite.

La colonna **Tempo rimanente** è calcolata dal server e vale per tutti allo stesso modo: la barra diventa rossa quando il tempo sta finendo. Non serve ricaricare la pagina per vederla scendere.

Ospiti che compaiono da soli

Ogni trenta secondi il portale confronta il proprio elenco con l'apparato della sede. Se qualcuno ha creato un'utenza direttamente sull'apparato, questa compare nell'elenco con la dicitura **«Importato dal WLC»** e azienda «Utente WLC». Non è un errore: è il portale che ti mostra tutto ciò che esiste davvero sulla rete. Di questi accessi non si conosce la password, e la durata è una stima.

8 Il lavoro di tutti i giorni

8.1 L'elenco si aggiorna da solo

Non serve premere nulla per vedere le novità: quando un collega registra un ospite nella tua stessa sede, o quando un accesso scade, la tua schermata si aggiorna entro pochi istanti e compare un avviso. Per le scadenze e le revoche c'è anche un breve segnale acustico.

- L'icona con il **numero di eventi recenti** apre l'elenco delle ultime notifiche.
- Vedi solo gli eventi della **tua sede**.
- **Sincronizza** forza un aggiornamento immediato — utile se hai il dubbio che qualcosa non sia arrivato.

8.2 Cambiare sede

Cambia sede ti riporta al selettore senza farti uscire. Se una sede viene messa fuori servizio mentre ci stai lavorando, il portale ti riporta al selettore da solo.

8.3 Blocca

Che cosa fa davvero, e che cosa no

Copre lo schermo quando ti allontani dalla postazione, così chi passa non legge i nomi degli ospiti. **Non è una protezione**: per sbloccare basta premere il pulsante, qualunque valore si digiti. Se lasci la postazione per più di qualche minuto, usa **Esci** oppure blocca il computer.

8.4 Lingua

Il selettore in alto a destra passa fra **italiano** e **inglese**. Il cambio è immediato e non ti fa perdere il lavoro in corso.

8.5 Uscire

Esci chiude la sessione, sia nel portale sia — dove previsto — sull'autenticazione Microsoft. Su una postazione condivisa esci sempre a fine turno.

9 Quando qualcosa non va

Che cosa vedi	Che cosa significa	Che cosa fare
«Accesso in attesa di abilitazione»	Non sei ancora stato abilitato.	Comunica il tuo indirizzo a un amministratore (§2.2).
«Accesso sospeso»	Un amministratore ha disattivato il tuo profilo.	Contatta un amministratore.
«Non hai i permessi necessari»	L'operazione richiede un ruolo che non hai.	Chiedi la modifica del ruolo.
«Non sei abilitato a questa sede»	La sede non è fra quelle assegnate a te.	Chiedi l'abilitazione alla sede.
«Nessuna sede configurata»	Il portale non ha ancora nessuna sede da offrire.	Segnala all'amministratore: è una configurazione mancante.
OFFLINE nella barra in alto	Il portale non parla con l'apparato della sede.	Puoi continuare a registrare: le operazioni verranno allineate appena l'apparato torna raggiungibile. Segnala comunque.
«WLC non raggiungibile»	Problema di rete verso l'apparato.	Segnala al supporto di rete. Non dipende dal tuo computer.
L'ospite non riesce a collegarsi	Password sbagliata, scaduta, o credenziale non ancora arrivata sull'apparato.	Controlla stato e tempo residuo nell'elenco; se sono a posto, usa Re-invia Credenziali .
L'e-mail non è arrivata	Indirizzo errato, oppure invio non riuscito.	Verifica l'indirizzo nella riga, poi Re-invia Credenziali . In alternativa consegna a voce.
«Servizio di autorizzazione non disponibile»	Un componente del portale non risponde.	Attendi qualche istante e riprova. Se persiste, segnala.

Tabella 8 — Cosa fare davanti ai messaggi più frequenti.

QUANDO SEGNALI UN PROBLEMA

Indica **sede**, **ora**, **nome dell'ospite** e il **testo esatto** del messaggio. Con questi quattro dati chi riceve la segnalazione ritrova l'operazione nei registri in pochi minuti.

10 Domande frequenti

Domanda	Risposta
Posso rivedere la password di un ospite?	No. Non è salvata da nessuna parte e nessuno può recuperarla, nemmeno un amministratore. Si genera una nuova password con Re-invia Credenziali .
Posso prolungare un accesso in corso?	Non c'è un comando per farlo. Registra di nuovo l'ospite con la durata che serve.
Che cosa succede alla scadenza?	L'accesso smette di funzionare da solo e la riga passa a Scaduto . Non devi fare nulla.
Devo eliminare gli ospiti scaduti?	No. Restano nell'elenco come storico. Elimina solo quando vuoi togliere un accesso prima della scadenza.
Un ospite può usare le credenziali su più dispositivi?	Dipende dalla configurazione della rete, non dal portale. Chiedi al supporto di rete.
Vedo ospiti registrati da colleghi.	Sì: l'elenco è quello della sede, condiviso fra tutti gli operatori.
Posso lavorare su due sedi insieme?	No, una per volta. Usa Cambia sede .
Ho registrato l'ospite sulla sede sbagliata.	Elimina la riga, cambia sede e registralo di nuovo.
Chi vede i nomi degli ospiti?	Solo chi è abilitato a quella sede. Sono dati personali: trattali come tali.
Devo comunicare la scadenza all'ospite?	È buona pratica. Il messaggio e-mail la riporta già.

Tabella 9 — Domande frequenti.

11 Promemoria

I quattro punti che contano

1. Prima di registrare, controlla la sede in alto a sinistra.
2. La password compare **una volta sola**: copiala prima di chiudere il riquadro.
3. Password persa? **Re-invia Credenziali** — ne genera una nuova, l'username resta.
4. Visita finita prima del previsto? **Elimina** toglie l'accesso subito.

Voglio...	Comando
Dare la Wi-Fi a un visitatore	+ Registra Ospite
Ridare la password a chi l'ha persa	Icona Re-invia Credenziali sulla riga
Togliere subito un accesso	Icona Elimina sulla riga
Copiare l'username	Icona di copia accanto all'username
Cercare un ospite	Casella di ricerca, oppure filtri di stato
Vedere subito le novità	Sincronizza
Lavorare su un'altra sede	Cambia sede
Allontanarmi un momento	Blocca (solo per riservatezza) — o Esci se ti assenti a lungo
Chiudere la giornata	Esci

Tabella 10 — Comandi in breve.

Per le funzioni di amministrazione — abilitare utenti, configurare sedi — esiste una guida dedicata, destinata a chi ha il ruolo di amministratore.