并发控制:至斥

实现互斥的相本困难:不能同时演/写共享内存.

· load 加州俱不能写

· 看到的东西马上就过时了

store 的时候不能读

· 也不知道把什么改成了什么

自旋模 Spin Lock

假设硬件能为我们提供添"瞬间完成"的读+写的指令 X86原子操作: 加以 拼令前缀: 处理器消灭并行

Atomic exchange (load + store)

xchq(lex,ly):交换xy地址上的值

RISC-V原子操作该计:

load -> exec -> store

Load-Reserved / Store - conditional

自旋锁的缺陷:性肥闷趣

· 自旋(共享变量) 会触发处理器间的缓存同步, 延迟增加

·除了进入临界区的线程,其它处理器上的线程都在空转(while(1);) 争抢锁的处理器越多,利用率越低

極件层面

·获得自旋版的线程可能被操作系统切换出去

·操作系统不"感知"钱程在做什么

实现加名资源浪费。

使用场景:操作系统内核的形数数据结构(短临界区

· 临界区几乎不"拥堵"

·持有自旋输出禁止执行流切换

互斥號 Mutex Lock

Scalability:性能新维度(可拓展性) 同一份计算任务,时间和空间会随处理器数量的增长而变化 实现线程+长临界区的互斥

· 把锁的实现放到操作系统里!

syscall (SYSCALL_lock,&lk); 试图获得从,但如果失败,就切换到其它线程(Sleep)

· syscall (SYSCALL-unlock, &Ik); 释放从, 业界有等待锁的锐程就唤醒.

Futex = Spin + Mutex (Fast Userspace muTexes) Spin Lock (结程共享 locked)

奥快的 fast path

xchg成功一立即进入临界区,开销很小

· 更慢的 slow path

xchg 失败→ 孢黄 CPU 自旋等待.

Mutex Lock (通过系统调用访问 locked)
· 史快的 slow path
· 上镜失败铑程不再占有 CPU

· 更慢的 fost path

·即使上镟成功也需要进出内核 (syscall)

Futex

- Fast path:一条原子指令,上银成功立即返回
- Slow poth:上锁失败,执行系统调用睡眠。

先在用户空间自旋

- · 如果获得锁,直接进入
- · 未获得锁, 系统调用
- ·解较以后也需要系统调用