
FDMA(1G) -> TDMA(2G) -> CDMA(3G) -> OFDMA



- Multiple access : base station(안테나)와 terminal(모바일)들 사이의 동시 접속
 - (목소리가 높은 주파수(헤르츠)변환을 거쳐 베이스로 간 후: UPLINK_UL, 베이스에서 다른 모바일로 전달: DOWNLINK_DL)
 - LINK : 터미널, 베이스 간 path
- CELL : 베이스가 커버하는 범위의 구역(셀의 수용인원(Capacity)은 한정되어 있고, 근원거리 목소리 전달과 같이 넓은 범위를 위해서는 많은 파워 소모, 또한 터미널(모바일)의 파워는 한정되어 있기에 먼곳의 베이스 접속 불가)
 - 여러가지 불이익을 고려, 전력과 효율성 등 여러 측면에서 이득인 좁은 범위의 베이스 = cellular system
 - 셀은 동물의 세포와 같이 고정되지 않은 유기적인 범위, 셀은 서로 붙어 있기에 모바일의 이동에 따라 셀의 범위를 고려, 베이스와의 링크가 자동으로 변하고 유지
 - Handover, Handoff : WIFI와는 달리, 기지국(베이스)간의 이동을 지원(Mobility)

FDMA(1G) TDMA(2G) frequency frequency frequency CDMA FDMA TDMA **FDMA** TDMA CDMA Call 3 Call 2 Call 1 Everyone talks in a Within each room, Everyone speaks a different room to prevent everyone takes turns different language at the interference. Since the talking to prevent same time in the same conversation can't be interference. Within each room. Since each heard from another room, room, one person is talking language is unique, one it can be filtered from the at once, so they must talk may be filtered from other by going to the other fast to say everything. another.

Frequency division

Time division

Code division

CDMA(2G-3G) -> OFDMA(4G, LTE)

- FDMA: 베이스의 주파수를 각 채널로 나눈 뒤, 다른 사용자들에게 배분(simultaneous, 동시 통신 가능), time 축과 평행(주파수 분배), 화장실 칸과 같이 어떤 사용자가 나와야 빈 채널 사용자 할당 가능
 - 주파수 나누기 -> 4개의 채널
- TDMA: 주파수로 나눈 각 채널에서, 20ms(Time) 간격으로 사용자 전환 및 목소리 전달 => 이런 주기(Period)를 모든 터미널들이 가지고 있기에 채널 공유(Share)가 가능
 - 주파수 나누기 -> 4개의 채널 -> 시간 분배를 통해 채널 당 4개의 통신
 - 이 기술을 활용한 시스템이 GSM(Global system for mobile communication)
- · CDMA: 주파수와 시간을 모두 겹치게 사용, 즉 채널(방)을 모두 공유하면서 자기만의 고유한 언어로 대화
 - 전쟁 이후 풀린 기밀 통신 방식(1950~1980), 미국 Qualcomm 협업으로 개발
 - Market share: TDMA(GSM) 85%, CDMA 15%


FDMA(1G)

TDMA(2G)

CDMA(2G-3G)

->

OFDMA(4G, LTE)



different room to prevent everyone takes turns conversation can't be interference. Within each heard from another room, other by going to the other fast to say everything. room.

Everyone talks in a Within each room, interference. Since the talking to prevent room, one person is talking it can be filtered from the at once, so they must talk

Everyone speaks a different language at the same time in the same Since each room. language is unique, one may be filtered from another.


- WCDMA(3G): Wideband CDMA, GSM 기반의 '시스템'이기는 하나, CDMA '기술'을 계승, 기본 베이스 주파수가 4배
- OFDMA : 신호들을 일정 주파수 간격으로 겹쳐 두 주파수가 직교(내적 0) 방식을 통해 기존 대비 절반의 주파수 save 및 주파수 속도 speedy
 - 시공간에서 샘플링 된 신호를 시간 주파수, 공간 주파수에서 샘플링 된 신호로 변환, 푸리에 변환 => 어떤 신호가 1일 때, 다른 값들은 전부 0, 신호의 직교 덕에 겹친 신호도 값 구별 가능
- 1980-(FDMA): Based on amps(advanced mobile phone service)
- 1990-(TDMA) : 1988, 3GPP(3G partnership project), 이동통신 공동 연구 프로젝트(멤버십), 시스템 규격 작성 및 표준화 활동
- 2000-(CDMA) : ITU-R(International telecommunication union radio communication) 첫 무선통신규격, IMT-2000 등 오피셜 표준 규약 존재
- 2010-(FDMA): IMT-advanced
- 2020-(FDMA): IMT-2020, 5G

- PSTN : 공중교환 전화망(public switched telephone network)
 - Fixed telephone network, 즉 일반적인 유선 전화
 - CS 방식 이용했으나 PS로 변화 중
- VOIP : 음성 인터넷 프로토콜(voice over internet protocol)
 - 일종의 카톡 인터넷 전화
 - 음성데이터를 데이터 패킷으로 변환해서 통화
 - 응용하여 인터넷까지는 VOIP, 이후 외국 회선 연결시에는 PSTN을 이용하는 방식 가능
- 3G 이전, voice=CS, data=PS
- 4G부터는 모두 패킷 스위칭 이용

- CS (circuit switching) = 노드(셀)을 통해 연결된 링크는 다른 사람과 공유되지 않는다. 즉 요금제가 비싸다. Link setup, maintain, secure.
 - Stable but very expensive
 - 한국 미국 통신(phone call)(voice service)
 - 데이터를 발생시키지 않아도 과금
 - 데이터를 전송하기 전부터 미리 연결 완료
- PS (packet switching) = 사용자가 보내는 메시지, 사진 등이 packet 으로 택배상자처럼 포장되고, (sender=source, receiver=destination, Two's IP address) IP 주소에 따라 수많은 중간지점에서 순차적으로 전달 (passing -> considering destination's IP address -> passing -> ... -> arrive)
 - Email sending case
 - 링크가 많은 사용자에 의해 공유
 - 저렴한 비용
 - 현재 많은 카카오, 전화 등은 패킷 스위칭 이용(data service)
 - 3G에는 voice=CS, data=PS, 4G부터는 모두 패킷 스위칭

- 3G 부터는 high bearer capacity
 - Bearer : 품다(contains something)
 - Tx 부터 Rx 까지의 전송, bearer 링크가 셋업
 - Wireless channel=사람의 이동에 따라 약간 채널이 바뀐다.
 - 채널 컨디션은 폰의 안테나로 확인 가능하다.
 - 그 채널 컨디션에 따라 같은 부분을 모으면 공간에서 흐르는 면(공간)을 만들 수 있다
 - 고정 채널은 때때로 좋지 않다. 통신이 좋지 않을 때 약간의 움직임은 효과적이다.
 - Line of sight (LOS): 가시 거리, 너무 직접적으로 가시거리에 있는 인터넷 연결은 때때로 좋지 않다.
 - None line of sight (NLOS): blocked

- Base station의 통신 수용 범위 500m 이하, 사람이 많아지면 작아지고 시골에 가면 3km로 증가
- Morphology(형태)
 - Dense urban 20<floor
 - Urban 10~20 floor
 - Sub urban floor<10
 - Rural/open area
- Cell radius
 - Hotspot, hole (사람이 많은 지역, 셀들이 겹치지 않는 구멍)
 - Macro cell(일반적인 셀): 100~100km
 - Small cell
 - Microcell: 100~500m
 - Picocell
 - Femtocell



- Case of airplane, ship, we cannot connect to base station
 - Because of limited coverage
 - TN: Terrestrial network (지상망)
 - NTN : non terrestrial network (비 지상망)
 - HAPS : high altitude platform station 높은 고도 스테이션
 - NTN의 일종, Satellite: has own orbit(궤도)
 - GEO (geostationary) 정지 괴도 위성
 - 지구 자전과 같은 속도도 공전
 - Seems to be stopped
 - 1.5시간 지구 한바퀴
 - 7.5km/sec
 - Delay is too long (latency)
 - MEO (median) 중궤도 위성
 - LEO (Low earth orbit) 적외도 위성
 - StarLink
 - One web
 - 고급 기술이자 주요한 기술
 - 500-2000km high (low latency)
 - 지구 한바퀴 = 1.5hr(7km/sec)

- LAN(Local area net)
 - Wireless
 - Wireline
- Wireless PAN(Personal area net)
 - Bluetooth
- Wireless BAN(Body area net)
 - Onbody glass, watch
 - Inbody 신체 내부 칩(medical chip), 심장제세동기
- MAN(Metropolitan area net)
 - For big city level
- WAN(Wide area net)
- GPS = 3개~6개의 위성 이용, 위치나 시간을 3 선의 교점
- Ad Hoc networks = 독립 단말들끼리 자율적인 임시 망
- Temporary sensor net 여러 센서들 간 커뮤니케이션
 - 태풍에 1000개의 센서를 뿌리고 정보 수집
 - 센서들 간 연결이 미리 정해진 것이 아니다, can be changed, not pre-determined


Base station's another names

- Node B 3G
- Evolved Node B (ENB)– LTE
- GNB 5G

UE : user equipment(mobile station)

- 이상적으로는 base station range=circle,
 - Most using model = hexagonal(6각형)
 - 큰 건물이 있다면 막혀서 모양이 틀어진다.
 - 물(강)이 있다면 범위가 크게 늘어난다.
 - 베이스가 전력이 커서 큰 범위를 커버하더라도, phone의 범위 때문에 적합하지 않다.

- FDMA(1G) for example, 4channel, 4users
 - Voice service : 10kbps
 - One downlink frequency = many channels(part of frequency) = 주파수를 나눠서 사용자에게 할당
 - If frequency channels are full, then the other users cannot be connected until using user stop accessing
- TDMA(2g) for example, 4channel, 5 time-division, 20users
 - Voice communication은 보통 항상 이루어지지 않는다 = 20ms차이를 두고 같은 채널에서 더 많은 할당 가능
 - GSM using TDMA(8 time slot), FDMA user * 8
- CDMA(3g) Qualcomm(1990)
 - 군사통신 유래(for hard security, cryptography(암호화))
 - Ceaser's code(한계가 있다, 창과 방패)
 - 이와 같이 주파수 통신도 일종의 신호 파워가 존재하기에 적이 탈취할 수 있다.
 - 또한 interference를 통해 주파수 신호 간섭을 할 수 있다. (Jamming 의도적인 전파 방해)
 - 신호를 보내는지도 모르게 하면 상쇄가능 possible?
 - 지구 코어는 매우 뜨겁고 에너지 있기에 thermal noise(모든 범위의 주 파수를 가지고 있고 파워는 매우 약한 신호) 발생, 여기에 숨겨 보내기?



- 모든 신호는 시간과 주파수 축이 존재한다. Important!
- 아주 작은 기본 파워(모든 주파수에 걸쳐 펼쳐진) 아래로 신호를 숨겨서 보내기

Rectangular pulse


- 신호가 상수 값 constant유지
- 상수 값이 변하는 곳(-1 to 1)에서 진동수=infinite

주파수 f를 그래프로 그리면...

- 가장 높은 Y축 지점 : AT(시간, 파워의 곱(넓이))
- 0과 만나는 지점 : 1/T, 2/T...
- Y축 대칭
- 싱크 함수(sinc function) -
- Y축으로 -1/T~1/T : null to null

$A=1, T=10 \rightarrow AT=10, 1/T=1/10$


- 만약 시간을 5로 줄이면?
- A=1, T=5 \rightarrow AT=5, 1/T=1/5
- 즉 시간을 줄이면 주파수 그래프가 매우 평평
- 지구 신호 밑에 숨기기 가능




$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi u x} du$$

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi ux} dx$$

- 싱크 함수에 대해...
 - 푸리에 변환 : 임의의 신호를 다양한 주파수를 가지는 <mark>주기함수들의 합</mark>으로 분해 및 표현
 - 입력신호 f(x)는 주기함수 $e^{j2\pi ux}$ 들의 합(오일러 공식)
 - 주기함수의 주파수 = u
 - 주기함수의 성분의 계수 = F(u)
 - 즉 선형대수에서, 계수와 주기함수 내적 = f(x)
 - f(x)를 주기함수 성분으로 분해 = 계수
 - f(x)에 rectangular function을 넣고 적분, sin(x)/x꼴
 - 시간 영역과 주파수 영역간 관계
 - 사각 펄스 = sinc 함수






- 만약 시간의 narrow = 10, 하나의 칩 = 1(1/10)
- CDMA 사용시 (-1)^n
- -1과 1로 binary signal 전달 (not 0, 1)
- 매우 길고 얇게 깔린 신호를 수신자가 어떻게 복원?
 - (1 -1 1 -1 1...) = 공용 코드(칩)
 - 1 -1 1 -1 1... * (1 -1 1 -1 1...) = 1 1 1 1 1...
 - -1 1 -1 1 -1... * (1 -1 1 -1 1...) = -1 -1 -1 -1...
 - 칩으로 쪼개서 보내고, 받아서 칩을 곱하면 신호
 - 이 과정에서 시간이 매우 잘게 쪼개짐
 - Spreading, de-spreading

모든 비트에 일정한 sequence(칩, 코드)를 곱하면 1, -1 의원래 시그널 복원 가능

Spread spectrum communication system(SSCS)

- 1. Direct sequence SSCS (DS-SSCS)
- 2. Frequency hopping SSCS (FH-SSCS)



Tx -> Rx 사이의 신호 스펙트럼에 강한 신호를 보내 간섭(interference) = jamming

DS-SSCS = CDMA

- 필요한 스펙트럼보다 훨씬 많은 스펙트럼 사용
- 주파수 대역이 넓어져 비효율
- 하지만, 주파수 안에 간섭이 없는 신호 여러 개 (code가 신호마다 다른 칩)
- 넓어진 스펙트럼 덕에 간섭에 강한 신호

FH-SSCS

- 중심 주파수를 정해진 순서대로 옮기면서 전송
- 10개의 신호 스펙트럼이 있다고 할 때, 모든 신호를 방해할 수 없기에 2개의 신호만 jamming
- Frequency hopping patter으로(1번 스펙 -> 3번 > 5 10 8 6...) 변화
- 빈번하게 바꾸는 예... Bluetooth

CDMA에 multiple access... How?


User A, Ba(t) * Ca(code) = BaCa \rightarrow BaCa*Ca = Ba User B, Bb(t) * Cb(code) = ... = Bb


Mixed signal = BaCa + BbCb + BcCc

- RxA, Mixed signal * Ca = Ba+BbCbCa+BcCcCa
- RxB, Mixed signal * Cb = ...
 - 코드에 맞는 신호는 원래 상태로 복원(파워)
 - 하지만 간섭 신호의 파워 小
 - 간섭신호는 칩에 의해 그대로 나눠진 상태
 - Spread state, 복원 불가(low, flat)
 - 넓은 주파수 대역에 분포된 간섭 신호
 - Signal power/interference power > 4
 - Signal to interference ratio(SIR) > 4
 - Signal to inter plus noise ratio(SINR=SNIR)
 - Channel quality(easily check by phone)
 - Inter가 dominant할 때, ignore noise
 - Without multiple access, SNR

- Intracell interference
 - CDMA always use
 - Signal power must larger than others
- FDMA : divide frequency for each users
- TDMA: on FDMA, divide time with fast switching
- CDMA: S/(I+N)=4... communication quality
 - MA based on DS-SSCS
 - DS-SSCS(don't have Multiple access)
 - 통신의 질을 위해 4를 넘지 않는 선에서 최대한 많은 유저 = capacity is not fixed(soft capacity)
 - For use capacity, "power control"(줄여, 높여)
 - Base station's control frequency=100~1500/sec
- OFDMA(4G-5G) : 주파수 스펙트럼의 내적 활용
 - MA based on OFDM
 - OFDM(don't have Multiple access)
 - Orthogonal frequency division multiplexing
 - 주파수 대역끼리 겹치게 하되, 내적을 이용하여 서로의 간섭이 없도록... 주파수 분할 다중화+a
 - Inter channel(carrier) interference = ICI

- 기존의 FDMA은 서로의 간섭을 막기위해 주파수 스펙트럼 간 guard band 존재
- 정확한 내적 상태면 OFDM은 no interference
 - 반송파들 간 내적 상태
 - 원래 신호*내적 반송파 = 여러 신호 유지
 - Not multiple access, Multiplexing
 - Vector space orthogonal : 2차원 x, y
 - Signal space orthogonal : 겹쳐 보이지만 또 다른 축에 의해 나눠진 상태
 - Spectral efficiency=Spectrum efficiency
 - bps/Hz
 - 주파수 대비 전송 효율
 - 10Hz 주파수 안에 1bps씩 20개의 내적 주파수 스펙트럼 = 2bps/Hz







Modulator(변조기): 저주파 정보신호를 고주파 반송파에 싣는 장치 Demodulator(복조기): 고주파 반송파를 제거하여 저주파 정보신호를 내리는 장치


- 예를 들어, 사람의 목소리 통화
- Low frequency voice(20~20kHz=20,000Hz)
 - Audible frequency(가청 주파수)
 - 만약 가청 주파수가 Base band(기저대역)일 때
 - s(t)*cos(2pi*fc*t)
 - 시간 정보신호*carrier(반송파, 운반파)signal
 - s(t)의 푸리에 변환 스펙트럼 S(s) 주파수 이동
 - 주파수 대역 증폭
 - 저주파 → 고주파
 - Modulation(변조) FM
 - Base span 주파수 증폭 전달
 - Demodulation(복조)
 - 증폭된 주파수 base span 복원
 - Case of OFDM
 - Each one is subcarrier(부반송파)
 - Orthogonal each other

- 주파수 : 도 < 레 < 미
- If power 1, 2, 3
- OFDA = deliver frequencies at the same time
 - 도레미
 - Parallel transmission
 - Recently introduced
 - 부반송파의 직교성을 활용하여 동시 전달
 - FDM은 single carrier 이용
 - 하지만 이상적이지 않은 경우?
 - Subcarrier들 간 직교성이 간섭 경우
- 예를 들어, 안테나 안테나 신호
 - 모든 방향으로 신호 주고 받기(도넛 범위)
 - 안테나를 나온 신호는 시간이 지남에 따라 조금씩 power 감소 = Path loss
 - Phase(위상)이 같다
 - Constructive phase
 - Destructive phase
 - e.g. noise canceling headphone
 - Multipath delay profile(kind of echo)






OFDM의 기본원리



- OFDM 과정
 - 여러 신호(n개의 심볼)를 서로 직교하는 n개의 carriers를 이용하여 변조, 수신자는 다시 복조
 - 즉 특정 캐리어로 어떤 성분이든 추출 가능
- 하지만 복조 후 만들어지는, 조금씩 작아지는 신호가 반복(메아리)되는 현상
 - Inter symbol interference = ISI
 - 심볼간 간섭
 - 간섭 echo들을 정렬시킨다면 신호 증폭 이득
 - Constructive phase
 - Channel equalizer
 - Adaptive channel equalizer
 - 하나의 signal 길이를 늘인다면 ISI 감소
 - Symbol length large = ISI decrease
 - 언급했듯, 변조=저주파(원본)*고주파(캐리어)
- CDMA using small symbol
- OFDM using long symbol (narrow 'Frequency')
- OFDM can decrease ISI


N subcarriers = N different frequencies



- One OFDM symbols
 - N개의 반송파에 의해 변조를 거친 여러 개가 뭉친 신호
 - Composed signal contains all frequencies(all color)
- 1/n * n carriers = 1 harmony of signal
- 1 harmony * various time


OFDMA

- OFDM + MA(multiple access)
- Divide sub carriers with some part
- Can spread signal harmony at the same time
- Now can use multiple access
 - Divide frequency ~ like FDMA
 - Divide time ~ like TDMA
 - Mix ~ like CDMA
 - F, T resource can be divided flexibly
- Simultaneous?
 - 데이터를 항상 보내지 않아도 가능
 - e.g. < 20ms
 - Not obvious in real time




- One of OFDMA, LTE
- 결국은 CDMA에서 주파수 활용성을 극도로 올린 것 = OFDMA
 - Channel bandwidth 20MHz
 - About 1200 subcarriers
 - We cannot serve each carrier to each user = Impossible 1200users
 - 12subcarriers = one block of F
 - 7symbols = one block of T
 - To allocate resources well
 - Use 'scheduler'
 - Scheduling period : 0.5ms
 - Time is too short, use two block = RB(resource block) pair(1ms)

OFDM vs. OFDMA



- OFDM: similar with TDMA
 - All carriers only for one user
 - 한 사용자만 더 많은 신호 전송 가능
 - IEEE(I triple E) 802.16e = LTE
 - 11 : LAN(local)
 - 15 : PAN(personal)
 - 16 : MAN(metropolitan)
- 전화선 케이블을 활용한 데이터 전송
- ADSL: asymmetric digital subscriber line
- · VDSL: very high speed
- HDSL : high-bit rate


Frequency



- Frequency hopping system
 - Base on military
 - Bluetooth
 - To avoid jamming
 - Change frequency many time

2G Cellular Systems (e.g. CDMA)

Circuit Switching (CS) Network



MSC: one or two in area(서울)

BSC : 수백 개


- Phone call
- Circuit switching
 - not shared by others
 - One line set, no one cannot use it, but stable, expensive
- Packet switching
 - link is automatically set(not fixed), small data unit(packet) has header(has from-to IP), router check IP, cheap
- LTE는 PS만 사용, 3G는 통화만 CS사용


Generation	1G	2 G	3G (IMT-2000)	4G (IMT- advanced)	5 G	6G
Technology	FDMA	TDMA CDMA	CDMA	OFDMA		
Real tech name	AMPS	GSM CDMA	WCDMA HSDPA HSPA LTE	LTE-advanced LTE-a pro		

- GSM에서 3GPP를 만들고 WCDMA로 발전
- 기반 기술 이름은 CDMA로 같지만 더 넓은 폭 사용(wide CDMA)
- 통신 Standard 표준 제작(International mobile communication)
- 3GPP (The 3rd generation partnership project)
 - 1998
 - Let's make standard of 3G
- 4G의 요구사양 : peak data rate >= 1Gbps
 - LTE = 300Mbps (so called, pre-4G, 3.9G)
 - 엄격하게 말하면 4G!= LTE
- LTE-advanced >= 3Gbps, real 4G
- 시장에서의 원활한 용어 사용을 위해 LTE 사용

- WCDMA(384Kbps for DL, UL)
- HSDPA(Hight speed downlink packet access)
 - (14.4Mbs for DL-peak, normal case 3-4)
- 5G(IMT-2020 >= 20Gbps)
- 6G(IMT-2030 >= 1Tbps)

- 참고
 - LTE (Long Term Evolution)
 - Base station to cell phone : down link (DL)
 - Cell phone to base station : up link (UL)
 - Side link for specific case (SL)
 - D2D communication (Device To Device)
 - for public safety
 - 공공기관 (경찰, 소방서) 등 특수 목적
 - ITO-R(international Telecommunication union-radio)






- Network core 시스템의 중앙, 데이터 전송, 라우터
- Network edge end system(PC, phone, server)=host
- Access network(3G, LTE, 5G) end system이 사용하는 길
- Radio access net (RAN) 무선 접속 망
 - End system to BS

- Edge to core access,
- 스마트폰(Network edge)에서
- WIFI(Access network)를 통해
- Network core(Core net) 접속
 - SKT, KT
- 이후 인터넷의 특정 서버 접속 가능
 - (like YouTube, Instagram)
- Base station
 - Node B(3G)
 - Evolved Node B(4G)
 - g Node B(5G)-generation
- Mobile station
 - UE(user equipment)

- UTRAN
 - UMTS Terrestrial Radio Access Network
 - Universal Mobile Telecommunication System
- E-UTRAN
 - Evolved
- EPC
 - Evolved packet core
- EPS = E-UTRAN+EPC
 - Evolved packet system
 - Mobility management entry(MME)
 - Home subscriber server(HSS)
 - GW = Gateway
 - PDN = Packet data network
- User plane = data + signal for database(PDN)
- Control plane = MME+HSS(이용 요금, 사용자 등 정보)
- IMS = IP multimedia subsystem(optional)



3stage net architecture

Flat architecture 계층이 사라진 구조

- HLR(Home)
- VLR(where to visit)
- For 2G, 3G
- i.e. how can I get phone call(ringing)?
- Paging message(20ms-200ms 주기 간격으로) 신호 체크
- Downlink and uplink
 - Two channels each
 - Traffic: user data
 - Control : control signals

Source coding(encoding, decoding)
Channel coding(encoding, decoding)

두 종류의 코딩 존재

- Source coding
 - reduce size, compression(압축)
- Channel coding
 - for error detection or error correction, use redundancy
 - Correction > detection
 - huge redundancy
 - 원래 신호에 추가로 정보 전송

함께 진행해도 신호 손실이 없기에 동시 사용 가능

BS

1. Need to establish path

2. Frequency/time slot/code assigned (FDMA/TDMA/CDMA)

3. Control Information Acknowledgement

4. Start communication

BS to MS

Acknowledgement : positive or negative feedback

(신호 해석 여부 – ack, nack)

- Modulator/Demodulator
 - convert binary data to waveform
 - Using carrier
 - Pass it to antenna(air)
 - In water, electronic wave cannot through the water
 - Use acoustic wave(dolphin uses)
- Satellite system
 - Refer to page 6
 - Traditional / telecommunication
- Protocol
 - Rules for communication
 - Client / server(host)
 - TCP request / response
 - Get URL / HTML... file transmit




- TCP and UDP
 - Transmit Control Protocol
 - User Data Protocol
 - UDP doesn't require handshaking
 - UDP faster, but low security service
 - TCP = 논리적 경로 배정(use handshaking)
 - UDP = 비 연결형 서비스(not use handshaking)

- A : kind of smart phone app or program, browser
 - for specific purpose, can decompose A = A + P +S
- T: MS to SERVER transmit using router
- N : determines route (Path for transmit)
- L: link between routers
- P: wire or air, water, optic cable(광케이블)
- Layer를 통과할 때마다 사이즈 증가(header)
- Each layer, input=Service data unit, output=Protocol data unit
- 정보 추가, 박스 > 정보 <u>추가, 박스...</u> 반복
- Encapsulation, decapsulation

Application
Transport
Network
Link
Physical


a. Five-layer Internet protocol stack Application
Presentation
Session
Transport
Network
Link
Physical

b. Seven-layer ISO OSI reference model




- Ad-hoc network
 - 독립 단말들끼리 자율적인 임시 망
 - Network topology (노드들의 연결)
 - Temporary
- A mobile ad-hoc network (MANET)
 - 독립 단말 자율 임시 망이 이동하는 경우
 - Dynamic change, not static
 - Peer to peer
 - (same level in hierarchy, not client-server)
 - Store and forward method(반드시 저장 후 전송)
- Sensor network
 - Refer to page 7
 - 아주 작은 Node가 직접 신호를 보내기 어렵기에 클라우드 내의 타겟을 이용해 전달
- LAN and PAN
 - Local area and Personal area
 - Cover smaller area
 - Office and home (WIFI)

 MANET are basically peer-to-peer (p2p) multihop mobile wireless networks where information packets are transmitted in a store-and-forward method from source to destination, via intermediate nodes.



Wireless Sensor Network




Source: Journal of Sensors, 2015, "A Review on Sensor Network Issues and Robotics"


- Path loss, slow fading, east fading important
- Time-varying = time-variant
 - 시간의 흐름에 따라 지속적으로 변화
- Random variable
 - 일정 수치 간격내에 랜덤하게 바뀌는 값 (주사위)
- Electromagnetic wave
 - 전자기파
 - $C = f \cdot \lambda$
 - 광속 = 진동수 * 파장(waveform length)
 - *C* = 3*10^8m/sec 38광땡(1초에 지구 7.5바퀴)
 - If f=1GHz, λ (lambda) is 30cm(0.3m)
 - Ultra, Super, Extremely is the most useful nowadays

3.3~3.4 very important 6page ~ 13page

- The received signal consists of several paths.
 - 1. Direct Path
 - 2. Reflected Path
 - 3. Scattered Path
 - 4. Diffracted Path







Source: https://courses.lumenlearning.com/

- Line of sight(LOS) condition
 - Direct path
- Non-LOS condition
 - Reflected path(반사)
 - 상대적으로 λ < hitting area
 - 10km 파장에 비해 1cm 파장은 휴대폰에 반사 가능
 - Scattered path(산란)
 - <mark>상대적으로 λ > hitting area</mark>
 - 어디로 반사될 지 모르는 상태
 - Diffracted path(회절)
 - 날카롭거나 불규칙적인 표면에 만나면 <mark>스친 물질 방향으로 회절</mark>
 - Direction is slightly change
 - 주파수에 따라 회절 각도 변화
 - Hight frequency = smaller angle change
 - Low frequency = high angle change
 - 주파수가 높아지면 직진성이 높아진다.
 - 주파수가 높으면 coverage가 좁다.
 - 주파수가 낮으면 coverage가 넓다. (라디오)

- Transmit power
 - 수신전력 P_r
 - 송신전력 P_t
- In free space
 - 한 점에서 구를 바탕으로 모든 방향으로 신호 전송
 - $4\pi d^2 = 7$ 의 전체 면적으로 나눈 후

 - G_t = 안테나 신호 증폭 이득

$$P_r = \frac{A_e G_t P_t}{4\pi d^2}$$


•
$$G_r = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$$

• 연립하면,
$$P_r = \frac{G_r G_t P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$$

• Path loss, How many times power decrease(양수)

•
$$L_f = \frac{P_t}{P_r} = \frac{1}{G_r G_t} \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$

•
$$G_rG_t = 1$$
이라면, $\mathbf{L}_f = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 = \left(\frac{4\pi f_c d}{c}\right)^2$



- 주파수와 거리의 제곱비례관계 = Path Loss
- 10m to 20m 거리 2배, loss 4배
- 1GHz to 2GHz 주파수 2배, loss 4배
- 널리 퍼지기 위해서는 주파수를 적게(radio)
- dB (decibel) amount of sound
- 방대한 대역의 숫자를 표현하기 위한 방법
- $10 \cdot \log_{10} x$
- 10, 10², 10³... → 10, 20, 30...
- 13P) log scale이기에 loss증가 폭이 적어 보이지만, 사실 매우 크게 증가 중


- 실제 세상에서는, $P_r = \frac{G_t G_r P_t}{L}$
- 손실 L은 Path loss, Slow fading, Fast fading 여러 손실의 propagation(번식)
- In real world, Path loss에 미치는 영향
- Distance, 거리
- Frequency, 주파수
- Morphology, 지역 밀집도
- Height Tx and Rx, 이용자 높이 위치
- 신호는 Fluctuation = 요동치며 전달(increase, decrease 반복)
- 서로 다른 경로에서 오는 신호의 전파가 상호 간섭
- 진폭 및 위상이 시간적으로 불규칙하게 변화
 - Slow fading, Slow change = Shadowing = 느린 감쇠 손실
 - 몇 십 미터 수준의 거시적 관점(local)에서 전파 손실의 변화
 - 건물, 길, 물체 등에 영향 받는 것
 - 모바일에 의해 이동되는 일부 거리에 대해 전체 평균 fading
 - Fast fading, Fast change = 빠른 감쇠 손실
 - 미시적인 관점에서 전파 손실의 변화
 - 많은 회절파로 구성된 모바일의 이동에 의해 fading
 - Multi path fading (fast fading)
 - Omni direction path

- 콘크리트 벽에 20-30dB path loss
- 100-1000times decrease
- 여러 방향에서 오는 여러 신호
 - Same phase
 - Constructive phase
 - 합쳐져 신호 증폭
 - Different phase
 - Destructive phase
 - 신호 감소
- →・ 두 phase가 빠르게 반복

Midterm: ~32p

Path loss에 대한 간단 공식 $L_p = Ad^{\alpha}$

- A = constant
- α = Depend on density of city, can be 3, 4, 5... not d^2
- Hata Model
 - based on Okumura model
 - 선형회귀처럼, 거리 d에 따라 L(path loss) 추정 가능
 - 고려 변수
 - 주파수
 - Height of BS, MS
 - 거리 d
 - Morphology
- Path loss가 증가하는 경우
 - 거리가 멀수록
 - 주파수가 높을수록
 - 도심(urban)일수록



- Slow fading = log normal fading = shadowing
 - 적분의 넓이를 이용한 평균값 계산
 - 천천히 바뀌는 그래프
- Normal distribution = Gaussian distribution = 정규분포
- $x \sim N(M, \sigma^2)$
- $M = 10 \log_{10} m = dB$
- m은 정규분포를 따르지 않는데, M이 정규분포를 따르면...
- m = log normal random variable, log normal distribution
- m은 실제로 정규분포를 따르지 않을지라도 그렇게 명명

- Fast fading
 - Due to multi path of the signal
 - 한순간에 들어오는 멀티 패스에 의해
 - 서로 다른 phase가 섞이는 형태가 사용자 움직임에 따라 매우 빈번히 달라진다.
 - Constructive phase(similar phase)
 - Destructive phase(opposite phase)
- Phase가 바뀌는 이유?
 - Reflection, Scattering, Diffraction
- 매우 작은 파장도 fast fading 유발
 - $\lambda/2$ 만큼의 거리만 움직여도 유발
 - 1GHz, 30cm → movement of 15cm can occur fast fading
- Fast fading의 두가지 해석
 - Rayleigh fading(distribution)
 - Rician fading(distribution)


Rayleigh

- 상대적으로 특정 강신호가 없다.
- 대부분의 경우 NLOS(non-LOS)
- No dominant 특출난 신호가 없다.
- Fast fading + Rayleigh = Rayleigh fading
- 정규분포를 따르는 Path(평균=0)들이 합성된 전체 신호는 Rayleigh distribution을 따른다.

Rician

- 특정 path가 다른 path에 비해 매우 강하다.
- 대부분의 경우 LOS(Line Of Sight)
- Dominant path 특출난 신호가 있다.
- 정규분포를 따르는 Path(평균이 0이 아닌 분포) 들이 합성된 전체 신호는 Rician distribution을 따른다.
- Direct signal이 매우 크다면 정규분포 근사
- Direct signal이 작다면 특정 강신호가 없거나 약하다는 의미 = Rayleigh에 근사

Pdf of Rayleigh distribution




Path들의 정규분포 평균 = 0

- Rayleigh fading(distribution)
- Rician fading(distribution)
- Nakagami distribution

Fast fading을 위한 또다른 방법으로, 특별 상수 m이 존재

- Pdf of Rician distribution
 - When the direct signal is very strong $(\beta \gg 1)$ \rightarrow can be approximated by a **Gaussian distribution**
 - When the direct signal is very small $(\beta \approx 0)$
 - → can be approximated by a Rayleigh distribution



Path들의 정규분포 평균은 가변적

- 평균이 매우 크다면 정규분포
- 평균이 0에 근사하면 Rayleigh 분포