Kab-board pour Windows

Le clavier kabyle pour Windows : manuel d'utilisation, version 0.2

12 octobre 2026

Résumé

Vous tapez sur votre clavier habituel, dans toutes les applications : Kab-board écrit les lettres kabyles, propose des corrections et complète les mots. Ce manuel en décrit l'installation, la frappe des lettres kabyles, la barre des propositions, le clavier à l'écran, les outils, la dictée et la désinstallation. Tout se calcule sur l'ordinateur : rien n'est envoyé sur Internet.




Figure 1 – Dans le Bloc-notes : la barre des propositions sous le mot « ruhaɣ ».

Kab-board, clavier et correcteur kabyles. Licence GNU GPL version 3 ou ultérieure. Le lexique et le modèle de langue sont publiés sous licence CC BY-SA 4.0, doi 10.5281/zenodo.22112059. La dictée utilise le modèle vocal Mmeslay (Aomer Gaya Ouldali), sous licence GNU GPL version 3.

Sommaire

1 Ce qu'il faut **3**

2 Installer Kab-board **3**

3 Le premier lancement **4**

4 Écrire les lettres kabyles **5**

5 La barre des propositions **6**

6 Choisir une proposition **7**

7 Les possessifs : « tamurt iw » → « tamurt-iw » **8**

8 Écrire avec v ou avec b **9**

9 Partout : Word, le navigateur, la messagerie **9**

10 L'icône près de l'horloge **10**

11 Le clavier à l'écran, si vous le voulez **11**

12 La fiche d'un mot, du français au kabyle, le mot du jour **11**

13 Relire un texte copié **12**

14 La fenêtre « Écrire et relire » **13**

15 Dicter en kabyle **13**

16 Mon dictionnaire **14**

17 Démarrer avec Windows, arrêter **14**

18 Sur une clé USB **15**

19 Vos données **15**

20 Désinstaller **15**

21 En cas de souci **16**

1 Ce qu'il faut

- **Windows 10 ou 11**, en 64 bits (presque tous les ordinateurs récents).
- Environ **600 Mo** d'espace libre.
- Votre clavier habituel, AZERTY ou QWERTY : rien à changer dans Windows.
- Pour la dictée seulement : un **micro**.

Il n'y a rien d'autre à installer. Kab-board emporte tout avec lui : le correcteur, son lexique de 1,58 million de formes, le modèle de langue, le modèle de dictée, et le programme qui les fait tourner.

Pas besoin d'être administrateur de l'ordinateur : Kab-board s'installe dans votre compte Windows.

Avec Kab-board pour Word. Les deux s'installent côte à côte et se complètent : le clavier écrit et propose pendant la frappe, le complément Word relit un document entier. Ils partagent la graphie (v ou b) et « mon dictionnaire ».

2 Installer Kab-board

L'installeur est un seul fichier : `kab-board-windows-0.2-setup.exe` (environ 250 Mo).

2.1 Étape 1 : lancer l'installeur

Double-cliquez sur le fichier.

« Windows a protégé votre ordinateur ». L'installeur n'est pas signé numériquement : Windows peut afficher cet écran bleu la première fois. Cliquez sur Informations complémentaires, puis sur Exécuter quand même.

2.2 Étape 2 : allumer le clavier avec Windows, ou non

Cochez la case si vous voulez que le clavier kabyle soit prêt dès l'ouverture de votre session. Vous pourrez changer d'avis plus tard (section 17). Cliquez sur Suivant.




Figure 2 – La seule question posée par l'installeur.

2.3 Étape 3 : installer

Cliquez sur Installer. Les fichiers se copient en deux minutes environ.




Figure 3 – Prêt à installer.




Figure 4 – Les fichiers se copient.

2.4 Étape 4 : terminer

Laissez cochée « Ouvrir Kab-board » et cliquez sur Terminer.

Mise à jour. Pour passer à une nouvelle version, lancez le nouvel installeur : il remplace l'ancienne et garde vos réglages et votre dictionnaire.

3 Le premier lancement

Ouvrir Kab-board (menu Démarrer › Kab-board) allume le clavier kabyle et ouvre la fenêtre des réglages.




Figure 5 – Kab-board est dans le menu Démarrer.




Figure 6 – Les réglages. En bas : « Clavier actif, prêt à écrire dans toutes les applications. »

Le correcteur se prépare en une dizaine de secondes (une minute la toute première fois, le temps de construire son cache). Pendant ce temps, la frappe marche déjà, sans propositions.

Vous pouvez fermer cette fenêtre : le clavier reste allumé. Son icône est près de l'horloge (section 10).

Pas de clavier à l'écran. Kab-board ne remplace pas votre clavier : vous tapez dessus comme d'habitude, et il travaille pendant la frappe. Le clavier à l'écran existe, mais seulement si vous le voulez (section 11).

4 Écrire les lettres kabyles

Tapez comme on parle : Kab-board écrit la lettre kabyle à la place des deux lettres.

Vous tapez	Kab-board écrit	Ou bien, avec AltGr
gh	ɣ	AltGr + g
dh	ḍ	AltGr + d
kh	x	
aa	ɛ	AltGr + e
ou	u	
	ḥ ṭ ẓ ṣ č ǧ ṛ	AltGr + h, t, z, s, c, j, r




Figure 7 – « agh » devient « aɣ ».




Figure 8 – Un effacement juste après : « agh » revient.

Un effacement juste après une conversion la défait : utile pour écrire « gh » pour de bon. Pour ne plus convertir du tout, décochez Écrire comme on parle dans les réglages.

5 La barre des propositions

Pendant que vous tapez un mot, une petite barre s'ouvre juste sous lui, avec six propositions.




Figure 9 – « ruhaɣ » : la correction en contexte « ruḥeɣ » en tête (vert), puis les candidats (bleu).

Couleur	Ce que c'est
vert	La correction en contexte : ce que le correcteur choisirait, compte tenu des mots d'avant.
bleu	Les autres candidats pour ce mot.
ocre	De 1 à 3 lettres, les mots qui commencent ainsi ; le mot fini, les mots qui viennent souvent après.




Figure 10 – Trois lettres : les mots qui commencent par « tam ».

Rien n'est corrigé d'office. L'espace écrit le mot tel que vous l'avez tapé. Les propositions ne s'écrivent que si vous les choisissez.

Effacer l'espace après un mot le rend de nouveau modifiable : ses propositions reviennent.

6 Choisir une proposition

- un clic sur la proposition ;




Figure 11 – Le mot fini : la suite probable.

- ou un chiffre de 1 à 6 : 1 pour la première, 2 pour la deuxième, et ainsi de suite.

La proposition remplace le mot tapé, suivie d'une espace.

Sur un clavier AZERTY. Les chiffres se tapent avec Maj, comme d'habitude : Maj + `&` donne 1, Maj + `é` donne 2. Le pavé numérique marche aussi. Les touches `&`, `é`, `-` seules écrivent `&`, `é`, `-` comme toujours.

Les chiffres ne choisissent que pendant qu'un mot s'écrit : après une espace, ils s'écrivent normalement, pour taper un nombre. Ce choix aux chiffres se coupe dans les réglages.

7 Les possessifs : « tamurt iw » → « tamurt-iw »

Un possessif (*iw*, *ik*, *im*, *is*, *nneɣ*, *nwen*…) s'attache au mot d'avant par un tiret. Tapez-le comme un mot à part : la barre propose les deux mots rattachés, en tête.




Figure 12 – « tamurt iw » : « tamurt-iw » en tête.

Après une préposition, l'état d'annexion s'ajoute : « ɣer tamurt iw » devient « ɣer tmurt-iw ». Jamais par-dessus une virgule : « tamurt, iw » reste tel quel.




Figure 13 – Choisi : les deux mots n'en font qu'un.

8 Écrire avec v ou avec b

Certains écrivent *avrid*, d'autres *abrid*. Choisissez dans les réglages : Écrire avec v ou Écrire avec b. Le réglage vaut pour tout : les propositions, la prédiction, la fiche, la recherche, le mot du jour et la dictée. Au départ, c'est v.




Figure 14 – En graphie b, les propositions s'écrivent avec b.

Si Kab-board pour Word est installé, c'est le même réglage : choisi ici ou dans Word, il vaut pour les deux.

9 Partout : Word, le navigateur, la messagerie

Kab-board écrit dans toutes les applications : traitement de texte, navigateur, messagerie, réseaux sociaux, Bloc-notes. Il suffit qu'un texte s'y tape.

Quand il se tait.

- Dans un mot de passe : ni conversion, ni barre.
- Dans une application lancée en tant qu'administrateur : Windows lui interdit d'y écrire.




Figure 15 – Dans Word, à côté de Kab-board pour Word (onglet « Kab-board »).




Figure 16 – Dans le navigateur, même dans un champ qui ouvre ses propres suggestions.

- Après un clic, une flèche ou un raccourci, il ne sait plus ce qui précède le curseur : il reprend au mot suivant.

Certaines applications ne disent pas où est leur curseur : la barre se pose alors en bas de l'écran.

10 L'icône près de l'horloge

Tant que le clavier est allumé, son icône est près de l'horloge, parfois cachée derrière la petite flèche. Survolez-la : elle dit si le correcteur est prêt. Un clic droit ouvre son menu.

On y trouve le clavier à l'écran, « Écrire comme on parle », la graphie, « Écrire et relire », les réglages, et Arrêter le clavier kabyle.




Figure 17 – Le menu de l'icône.

11 Le clavier à l'écran, si vous le voulez

Réglages › Clavier à l'écran, ou le menu de l'icône. Il reste au-dessus des autres fenêtres et ne prend jamais le curseur : cliquez dans votre texte, puis sur ses touches. Il se déplace en tirant sa barre du haut.



Figure 18 – Le clavier à l'écran : ses outils, la barre, les touches kabyles.

Un appui long sur une touche montre ses variantes (â, à, ẓ, ṛ, č…) ; sur l'effacement, il efface le mot entier. Sa rangée d'outils :

Outil	**À quoi il sert**
Dicter	Écrit au curseur ce que vous dites en kabyle (section 15).
gh → ɣ	« Écrire comme on parle », ou non.
Asegzawal	La fiche du mot (section 12).
fr → kab	Chercher un mot kabyle depuis le français (section 12).
Relire	Relit le texte copié (section 13).
Mot du jour	Le même pour tout le monde, chaque jour.

12 La fiche d'un mot, du français au kabyle, le mot du jour

Un clic droit sur une proposition de la barre, ou Asegzawal dans le clavier à l'écran, ouvre la fiche du mot : son sens et sa catégorie, et ses états libre et d'annexion quand le lexique les connaît.




Figure 19 – La fiche de « aɣrum ».




Figure 20 – fr → kab : « pain ».




Figure 21 – Le mot du jour.

13 Relire un texte copié

Copiez un texte kabyle (Ctrl + C), où qu'il soit, puis Relire dans le clavier à l'écran. Les mots douteux s'affichent avec leurs corrections. Copier la version corrigée la remet dans le presse-papiers : il ne reste qu'à la coller.




Figure 22 – Relire le texte copié.

14 La fenêtre « Écrire et relire »

Une fenêtre pour écrire un texte, le relire mot à mot et le copier : bouton Écrire et relire des réglages, menu de l'icône, ou menu Démarrer › Écrire et relire (Kab-board). Votre clavier et ses touches à l'écran y écrivent tous les deux.




Figure 23 – « Écrire et relire » : le texte, la barre, les touches.

Relire parcourt le texte et propose, mot par mot, de remplacer. Copier tout met le texte dans le presse-papiers. Changer de graphie réécrit le texte déjà tapé.

15 Dicter en kabyle

1. Cliquez dans votre texte, à l'endroit où écrire.
2. Dans le clavier à l'écran, cliquez sur Dicter, et parlez.
3. Cliquez sur Arrêter : le texte s'écrit au curseur, dans votre graphie (30 secondes au plus).




Figure 24 – La relecture : un clic sur une correction la remplace dans le texte.

La voix est transcrite sur place, puis l'enregistrement est effacé. Le texte dicté n'est jamais corrigé d'office.

Si Windows bloque le micro. Paramètres › Confidentialité et sécurité › Microphone : autorisez les applications de bureau à y accéder.

16 Mon dictionnaire

Les mots que la relecture ne doit plus signaler : des noms propres, des mots rares. Bouton Mon dictionnaire des réglages : le fichier s'ouvre dans le Bloc-notes, un mot par ligne. Ajoutez, enregistrez, c'est tout.




Figure 25 – Mon dictionnaire, dans le Bloc-notes.

C'est le même fichier que celui de Kab-board pour Word.

17 Démarrer avec Windows, arrêter

Réglages › Démarrer avec Windows : le clavier s'allume à l'ouverture de votre session, sans ouvrir la fenêtre des réglages.

Pour l'arrêter : menu de l'icône › Arrêter le clavier kabyle, ou décochez Clavier kabyle dans les réglages. Les touches repartent telles quelles dans les applications. Pour le rallumer, ouvrez Kab-board depuis le menu Démarrer.

18 Sur une clé USB

L'archive `kab-board-windows-0.2-portable.zip` se décompresse où vous voulez, même sur une clé USB. Double-cliquez sur `Kab-board.exe` : le clavier kabyle est là, sans rien installer, sans droits d'administrateur.

Avec le fichier `portable.txt` à côté de `Kab-board.exe`, vos réglages, votre dictionnaire et le cache restent dans le dossier `donnees`, sur la clé : ils vous suivent d'un ordinateur à l'autre, et rien ne reste sur l'ordinateur.

19 Vos données

Rien ne quitte votre ordinateur. Le correcteur et la dictée tournent entièrement sur votre machine, et ne se connectent à aucun service sur Internet. Kab-board ne retient pas ce que vous tapez.

Quoi	**Où**
Le programme	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Kab-board Windows`
Les réglages	`%LOCALAPPDATA%\kab-board\reglages.json`
Votre dictionnaire	`%LOCALAPPDATA%\kab-board\mots-a-moi.txt`
Les journaux	`%LOCALAPPDATA%\kab-board\saisie.log`, `service.log`
La graphie	aussi dans le registre de Windows, à votre nom, pour Kab-board pour Word

20 Désinstaller

1. Ouvrez Paramètres › Applications › Applications installées.
2. Cherchez « Kab-board ».
3. Cliquez sur les trois points à droite de « Kab-board, clavier kabyle pour Windows », puis sur Désinstaller, et confirmez.




Figure 26 – La confirmation de la désinstallation.

Le clavier s'arrête, puis ses fichiers partent. Votre dictionnaire est gardé, au cas où vous réinstalleriez ; Kab-board pour Word n'est pas touché.

21 En cas de souci

Ce qui se passe	Que faire
Pas de barre sous le mot	Le correcteur se prépare encore : attendez une dizaine de secondes. Vérifiez aussi La barre sous le curseur dans les réglages.
La barre est en bas de l'écran	L'application ne dit pas où est son curseur : la barre s'y pose, mais marche pareil.
La touche 1 écrit « & »	Clavier AZERTY : Maj + `&`, ou le pavé numérique (section 6).
Rien ne se convertit dans une application	Elle est peut-être lancée en administrateur, ou c'est un champ de mot de passe.
« gh » s'écrit ɣ alors que je voulais gh	Effacez une fois juste après : « gh » revient.
« Windows a refusé le clavier kabyle »	Fermez Kab-board (menu de l'icône › Arrêter) et rouvrez-le.
Rien n'est reconnu à la dictée	Parlez plus près du micro, et vérifiez l'autorisation du micro (section 15).

Pour signaler un problème : `https://github.com/ADJ-MSS/kab-board`. Joignez si possible les journaux `saisie.log` et `service.log`, dans `%LOCALAPPDATA%\kab-board`.