

Rapport de projet :

Mise en place d'une architecture réalisant par la segmentation d'un réseau : VLAN PfSense

Réaliser par :

ADJIMON Olawole Gérard

Technicien réseau et système

E-mail: adjgerard1@gmail.com

Tel: +228 69172383

02 Novembre 2024

PLAN:

INTRODUCTIONS:

- I- PREREQUIS
- II- ARCHITECTURE
- **III- DEPLOIEMENT**
- **IV- TEST ET VALIDATION**
- V- CONCLUSION

Introductions


Avec l'évolution des besoins en matière de sécurité, de gestion et de performance des réseaux, la segmentation devient une composante essentielle pour les infrastructures informatiques modernes. Ce projet vise à mettre en place une architecture de réseau segmentée en utilisant des VLANs (Virtual Local Area Networks) gérés par le pare-feu PfSense. L'objectif est de structurer le réseau de manière sécurisée, en séparant les différents groupes d'utilisateurs et services pour optimiser la sécurité, réduire les risques de propagation d'attaques et améliorer la gestion du trafic réseau.

I - Prérequis

Pour la mise en place de notre architecture réseau sous GNS3, nous aurons besoin de ces différents prérequis, à savoir :

- ✓ GNS3 VM et GNS3 Client
- ✓ VMware Workstation
- ✓ PfSense
- ✓ VPCS (Virtual PC Simulator) ou Clients Simulés
- ✓ Image de Commutateur L2/L3

II - Architecture



Cette architecture représente notre réseau informatique où différents équipements sont connectés et interagissent les uns avec les autres. Voici une description détaillée :

1. PfSense

Interfaces

Em0: Connecter a L'internet via DHCP

Em1: Connecter au réseau local

Rôle : PfSense fonctionne ici comme un routeur pare-feu assurant la sécurité du Réseau. Il filtre le trafic entre le réseau interne et le routeur HQ.

2. SWT__DIS (Switch L2)

Port:

Eth0/0: connecter à l'interface em1 du PfSense

Eth0/1: Connecter au switch du Vlan 10 (Administrations)

Eth0/2 : Connecter au switch du Vlan 20 (Utilisateurs)

Eth0/3: Connecter au switch du Vlan 30 (Serveurs)

Eth1/0: Connecter au switch du Vlan 40 (Visiteurs)

Rôle : Le SWT_DIS relie les switches de chaque Vlan et assure leur communication


3. Equipment connecter

PC : sont des VPCS dans GNS3 pour simuler des clients de chaque VLAN. Cela permet de tester la connectivité, les adresses IP, et les règles d'accès.


III – Déploiements

Tout d'abord, la première chose à faire c'est de mettre en place l'architecture réseau. Et pour ce faire, nous avons opter d'utiliser GNS3 comme plateforme de simulation. Et la mise place de tous ces périphériques sur GNS3 nécessite un processus, ce qui n'est pas détaillé sur ce rapport. Toute fois, la mise là de ces périphériques est disponible sur documentation du site officiel de GNS3.


3.1. Installations de PfSense




Accepter les afin d'installer PfSense




Sélectionne << Install PfSense>>




Sélectionne <<**OK>>** pour installer le PfSense sur le disque




Sélectionne << Install >> et << OK >> et appui sur la touche Entre du claviers pour valider la configuration



Utiliser la touche espace du clavier pour sélectionner le disque VTBD0 et valider par OK pour continuer l'installations







Sélectionner << **Reboot>>** pour redémarrer le système

3.2. <u>Configurations du PfSense</u>


Une fois redémarrer, nous avons l'interface de PfSense qui est afficher.



Nous devons changer l'adresses de l'interface « Lan », pour cela sélectionner « 2 »




On sélectionne l'interface « Lan », qui est le choix « 2 »



Ont défini l'adresse IP de notre interface : 192.168.1.254

```
🚾 QEMU (pfSense-1) - TightVNC Viewer
                                                                          X
🖺 🔛 🖺 🖺 🕕 | 📕 😏 🙉 🕍 Ctrl Alt | 🖺 | 🗨 🔍 🔍 🔍 🖎
6) Halt system
                                       15) Restore recent configuration
                                       16) Restart PHP-FPM
7) Ping host
8) Shell
Enter an option: 2
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 – LAN (em1 – static)
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
 192.168.1.254
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0
                   = 16
     255.0.0.0
                   = 8
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
```

Et l'on indique le masque de sous réseau de notre réseau en « CIDR » : 24



On ignore la question demander, en appuyant sur « Entrer »


```
🚾 QEMU (pfSense-1) - TightVNC Viewer
                                                                         \Box
                                                                              ×
🖺 🔛 🖺 🖺 📗 🗲 😝 👪 Ctrl Alt 🖺 🕀 🗨 🔍 🔍 🖎
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
 192.168.1.254
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
    255.255.0.0
                   = 16
    255.0.0.0
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
or a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
or a LAN, press <ENTER> for none:
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Inter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n)
```

On fait de même, car nous avons un réseau en IPv4

```
QEMU (pfSense-1) - TightVNC Viewer
                                                                         X
🖺 🔚 😭 🗓 | 🛮 😏 | 🕬 🗿 Ctrl Alt | 🖺 | 🗨 🔍 🔍 🍭 🗛 | 🐼
 192.168.1.254
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0
                   = 16
    255.0.0.0
                   = 8
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
or a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
or a LAN, press <ENTER> for none:
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
o you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
nter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.1.1
nter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.1.100
Disabiling levo DHCPD..
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) 📕
```


Appuyez sur <<Y>> pour activer le DHCP et saisir le début de la plage d'adresse

Et ensuit <<**Y>>** pour activer l'interface Web




3.3. <u>Interface Web du PfSense</u>

Pour cela, se connecter sur le panel PFSENSE avec l'adresse IP le L'interface LAN = 192.168.1.254




Login: admin Password: pfsense




Cliquer sur << Next>> jusqu'à ce que vous alliez tomber << Set Admin WebGUI Password >> pour changer le mot de passe par défaut

Nous avons le Dashboard de PFSENSE, avec les informations principales et les informations système.




3.4. <u>Configuration du General setup (changer le Hostname,</u> Domain, DNS, Langue du système ...)

Pour configurer le général setup allez dans l'onglet Système | General Setup



Et changer les informations comme :


Hostname, Domain, DNS server, etc. ...



3.5. Créations des VLAN

Les VLAN (Virtual LAN) nous permettent de séparer le trafic des différents réseaux pour augmenter la sécurité du réseau, nous pouvons créer plusieurs VLAN pour séparer les réseaux et avoir différents niveaux d'autorisations et d'accès dans chaque réseau local créé.

La première chose que nous devons faire pour créer des VLAN sur le LAN est d'accéder au **Interfaces** | **Affectations d'interface section | VLANs**




Pour créer un nouveau VLAN, cliquez sur « Ajouter », puis effectuez les étapes suivantes :


- 1. Interface parent : assurez-vous que nous Choisissons le port attribué au LAN (pas au WAN Internet).
- 2. Balise VLAN: Créez l'ID VLAN qui correspond à celui du commutateur.
- 3. Priorité VLAN : on peut le laisser vide.
- 4. Détails : nous mettons un nom descriptif, par exemple « Administrations »





La procédure est exactement la même pour crée les autre VLAN




Une fois créé, nous reviendrons à **<<Interfaces** | **Affectations d'interface >>,** Ici nous pouvons voir un résumé des interfaces physiques et du port réseau. Par défaut, nous aurons le WAN Internet (avec ou sans VLAN), ainsi que le LAN. Pour ajouter ces nouvelles interfaces au LAN, il suffit de sélectionner l'interface « VLAN 2 sur em1... » et de cliquer sur « Ajouter », et de même avec les autres, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran suivantes :







Une fois que nous les avons créés, ils apparaîtront tous dans la liste déroulante « Interfaces », le nom par défaut étant «OPT1 », «OPT2 » et ainsi de suite. Par défaut, nous avons activé l'interface LAN, avec son adresse IPv4 privée correspondante




La configuration du reste des interfaces est exactement la même, nous devrons l'activer, mettre un nom descriptif, mettre la configuration IPv4 et / ou IPv6 correspondante, enregistrer les modifications et les appliquer.

VLAN Administrations 192.168.10.254

VLAN Utilisateur 192.168.20.254

VLAN Serveurs 192.168.30.254

VLAN Visiteurs 192.168.40.254





3.6. Configurations du serveur DHCP sur chaque interfaces VLAN

Pour ce faire, nous allons dans la section « Services | Serveur DHCP ». Juste en dessous, nous aurons quelques onglets de LAN, et les mêmes réseaux que nous avons créés précédemment VLANs.



Choisissons un VLAN et remplir les informations comme suite :

Cocher la case activer le sur l'interfaces


Définir la plage d'adresse

VLAN 10: 192.168.10.10 - 192.168.10.100

VLAN 20: 192.168.20.10 - 192.168.20.100

VLAN 30: 192.168.30.10 - 192.168.30.100

VLAN 40: 192.168.40.10 - 192.168.40.100



Les options de configuration des autres VLAN sont exactement les mêmes.


3.7. Configurations des règles de pare-feu


Les règle de pare-feu permet d'autoriser ou refuser certaine Trafic qui transitent les différents interfaces physique et logique de réseau.

Dans notre cas nous allons bloquer tous les trafics et autoriser certain trafic : (HTTP, HTTPS, DNS, ICMP)


Dans l'onglet << Pare-feu | Règle >> choisissez un réseau (vlan _admin, LAN ...)

➤ 1ère règle : Bloquer tous les trafic et protocole






➤ 2^{eme} règle : Autoriser le protocole http et HTTPS pour permettre au réseau d'avoir accès a l'internet




Même procédure pour autoriser le protocole DNS saut la plage de port destination change DNS (53)

> 3^{eme} règle : Autorisations du protocole ICMP pour permettre au VLAN d'envoyé et recevoir des requête ICMP (ping)



Les processus restent la même pour crée les règles de pare – feu pour les autres VLANs





3.8. Configurations du switch SWT—DST

Sur le switch SWT_DST nous allons créer des VLANs avec des même identifiant comme sur le pare-feu PfSense et configurer les ports du switch

Créations des VLAN

```
IOU1(config)#vlan 10
IOU1(config-vlan)# name VLAN_Administrations
IOU1(config-vlan)# vlan 20
IOU1(config-vlan)# name VLAN_Utilisateurs
IOU1(config-vlan)# vlan 30
IOU1(config-vlan)# name VLAN_Serveurs
IOU1(config-vlan)# vlan 40
IOU1(config-vlan)# name VLAN_Visiteurs
```

Configurations des ports

Le port ethernet0/0 est configurer en mode trunk et permet de faire passer les Traffic de chaque VLAN ver le Pfsense

```
IOU1(config)# int et0/0
IOU1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)# switchport mode trunk
IOU1(config-if)# no shut
```

Et les 4 autre ports sont configurer en mode Access et sont intègre dans des VLANs

Ethernet0/1 = vlan 10

Ethernet0/2 = vlan 20

Ethernet0/3 = vlan 30

Ethernet 1/0 = v lan 40

```
IOU1(config)#int et0/1
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 10
IOU1(config-if)#no sh
IOU1(config-if)#
IOU1(config-if)#int et0/2
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 20
IOU1(config-if)#no sh
IOU1(config-if)#
IOU1(config-if)#int et0/3
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 30
IOU1(config-if)#no sh
IOU1(config-if)#
IOU1(config-if)#int et1/0
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 40
IOU1(config-if)#no sh
```

Vérifications des configurations

```
IOU1(config-if)#do sh vlan br
/LAN Name
                                         Status
                                                    Ports
                                                    Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
Et3/1, Et3/2, Et3/3
Et0/1
     default
                                         active
    VLAN_Administrations
                                        active
    VLAN_Utilisateurs
                                                    Et0/2
20
                                        active
    VLAN_Serveurs
VLAN_Visiteurs
30
                                                    Et0/3
                                        active
40
                                                    Et1/0
                                        active
1002 fddi-default
                                        act/unsup
1003 token-ring-default
                                        act/unsup
1004 fddinet-default
                                         act/unsup
1005 trnet-default
                                         act/unsup
IOU1(config-if)#
IOU1(config-if)#do sh int trunk
                                                                       Native vlan
Port
              Mode
                                   Encapsulation Status
Et0/0
                                   802.1q
                                                     trunking
Port
              Vlans allowed on trunk
Et0/0
              1-4094
Port
              Vlans allowed and active in management domain
Et0/0
              1,10,20,30,40
              Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Port
Et0/0 1,10,20,30,40
IOU1(config-if)#
```

IV- Test et Validations

4.1. Vérifions que chaque VLAN reçois la bonne adresse IP via le DHCP

Utiliser << **IP DHCP** >> pour activer le DHCP sur les VPCS et <<**show IP** >> pour vérifier les informations reçues par le DHCP

```
OORA IP 192.168.10.11/24 GW 192.168.10.254
                                                          OORA IP 192.168.20.10/24 GW 192.168.20.254
PC1> show ip
                                                          /PCS> show ip
                                                         NAME
                                                                       : VPCS[1]
NAME
              : PC1[1]
                                                         IP/MASK
                                                                         192.168.20.10/24
IP/MASK
                                                                         192.168.20.254
192.168.20.254
                                                         GATEWAY
                192.168.10.254
BATEWAY
DNS
               : 192.168.10.254
                                                         DHCP SERVER :
                                                                         192.168.20.254
DHCP SERVER : 192.168.10.254
                                                                         7195, 7200/3600/6300
BynariSecProjet.Local
                                                         DHCP LEASE
DHCP LEASE : 7195, 7200/3600/6300
DOMAIN NAME : BynariSecProjet.Local
                                                         DOMAIN NAME
                                                                         00:50:79:66:68:00
                00:50:79:66:68:03
                                                         LPORT
LPORT
              : 10010
                                                         RHOST:PORT
                                                                         127.0.0.1:10008
              : 127.0.0.1:10011
RHOST:PORT
                                                                         1500
MTU:
              : 1500
                                                         VPCS>
PC1>
DORA IP 192.168.30.10/24 GW 192.168.30.254
                                                         OORA IP 192.168.10.11/24 GW 192.168.10.254
                                                         PC1> show ip
PC_Serveur> show ip
              : PC_Serveur[1]
                                                         NAME
                                                                       : PC1[1]
                192.168.30.10/24
                                                         IP/MASK
IP/MASK
                                                                         192.168.10.11/24
GATEWAY
              : 192.168.30.254
                                                         SATEWAY
                                                                         192.168.10.254
DNS
                                                         SNC
DHCP SERVER : 192.168.30.254
                                                         OHCP SERVER
                                                                         192.168.10.254
                                                         DHCP LEASE
DHCP LEASE : 7194, 7200/3600/6300
DOMAIN NAME : BynariSecProjet.Local
DHCP LEASE
                                                                         7195, 7200/3600/6300
BynariSecProjet.Local
                                                         DOMAIN NAME
MAC
               : 00:50:79:66:68:01
                                                                         00:50:79:66:68:03
LPORT
               : 10005
                                                         _PORT
                                                                         10010
              : 127.0.0.1:10006
: 1500
                                                         RHOST:PORT
RHOST:PORT
                                                                         127.0.0.1:10011
MTU:
                                                         :UTP
                                                                         1500
PC_Serveur>
                                                         PC1>
```

Dans l'onglet << services |Bails DHCP >> vérifions les adresses qui ont été attribué et les adresse MAC des Clients DHCP


Baux									
	Adresse IP	Adresse MAC	Nom d'hôte	Description	Démarrer	Fin	Actions		
⊗↓	192.168.1.10	06:85:26:b8:8f:24			2024/11/01 05:38:04	2024/11/01 07:38:04	田田山前		
⊘↑	192.168.10.10	ca:d4:fc:06:48:cb			2024/11/01 06:21:43	2024/11/01 08:21:43	+		
⊘↑	192.168.10.11	00:50:79:66:68:03	pc11		2024/11/01 06:26:07	2024/11/01 08:26:07	+		
⊘↑	192.168.20.10	00:50:79:66:68:00	vpcs1		2024/11/01 06:22:32	2024/11/01 08:22:32	+		
⊘↑	192.168.30.10	00:50:79:66:68:01	pcserveur1		2024/11/01 06:23:35	2024/11/01 08:23:35	+		
⊘↑	192.168.40.10	00:50:79:66:68:02	pcvisiteur1		2024/11/01 06:24:14	2024/11/01 08:24:14	+		
Leas	e Utilization								

Lease Utilization								
Interface	Début du Pool	Fin du Pool	Used	Capacity	Utilization			
LAN	192.168.1.10	192.168.1.245	1	236	0% of 236			
ADMINISTRATIONS	192.168.10.10	192.168.10.100	2	91	2% of 91			
UTILISATEURS	192.168.20.10	192.168.20.100	1	91	1% of 91			
SERVEURS	192.168.30.10	192.168.30.100	1	91	1% of 91			
VISITEURS	192.168.40.10	192.168.40.100	1	91	1% of 91			

4.2. Testez la connectivité entre les VLANs et d'accès à internet

```
PC1> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=37.069 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=7.036 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=7.545 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp seg=4 ttl=63 time=7.093 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.508 ms
PC1> ping 192.168.30.10
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=9.579 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seg=2 ttl=63 time=7.916 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.244 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=12.450 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=8.211 ms
PC1> ping 192.168.40.10
84 bytes from 192.168.40.10 icmp seg=1 ttl=63 time=12.757 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.215 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=9.966 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.872 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=10.633 ms
PC1>
```

Test d'accès à internet



V- Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de déployer une architecture réseau segmentée et sécurisée grâce aux VLANs et à PfSense, le tout simulé sous GNS3. En isolant les différents segments du réseau, nous avons pu contrôler finement les accès, optimiser la sécurité, et simplifier la gestion du trafic. Cette segmentation offre une protection accrue face aux menaces internes et facilite l'évolution du réseau selon les besoins futurs. Ce travail démontre l'efficacité de PfSense dans la gestion et la sécurisation des réseaux, en faisant un outil idéal pour des environnements professionnels nécessitant robustesse et flexibilité.

