Résumé Pratique Noté (Préparation à l'Examen)

Routage statique, OSPF et DHCP

Matériel:

• Simulateur eNSP

• 3 routeurs Huawei: R1, R2, R3

• **3 PC**: PC1, PC2, PC3

Topologie




Tableau d'adressage IP

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Remarque
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	Statique
PC2	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	Statique
PC3	NIC	192.168.30.10	255.255.255.0	Statique
R1	Gig0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	Vers PC1
	Gig0/1	10.0.12.1	255.255.255.0	Vers R2
	Gig0/2	10.0.13.1	255.255.255.0	Vers R3 (secours)
	Loopback0	10.0.0.1	255.255.255.255	Router ID OSPF
R2	Gig0/0	10.0.12.2	255.255.255.0	Vers R1
	Gig0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	Vers PC2
	Gig0/2	10.0.23.1	255.255.255.0	Vers R3
	Loopback0	10.0.0.2	255.255.255.255	Router ID OSPF
R3	Gig0/0	10.0.23.2	255.255.255.0	Vers R2
	Gig0/1	192.168.30.1	255.255.255.0	Vers PC3
	Gig0/2	10.0.13.2	255.255.255.0	Vers R1 (secours)
	Loopback0	10.0.0.3	255.255.255.255	Router ID OSPF

Travail à réaliser

1. Configuration de base des routeurs

- 1. Donner un nom à chaque routeur (exp :R1_X (x=première lettre de votre nom))
- 2. Configurer toutes les interfaces physiques selon le tableau.
- 3. Créer une interface **Loopback0** avec une adresse IP unique (voir tableau).
- 4. Activer toutes les interfaces.

2. Configuration IP des PC

- 1. Attribuer manuellement les IP selon le tableau.
- 2. Ajouter la passerelle (IP du routeur local).

3. Routage statique, par défaut et route de secours

Configurer les routes suivantes :

- Sur R1:
 - o Route par défaut vers 10.0.12.2
 - o Route statique vers le réseau 192.168.30.0/24 via 10.0.12.2
 - o Route de secours vers 192.168.30.0/24 via 10.0.13.2 avec préférence 80
- Sur R3 :
 - o Route par défaut vers 10.0.23.1
 - o Route statique vers le réseau 192.168.10.0/24 via 10.0.23.1
 - o Route de secours vers 192.168.10.0/24 via 10.0.13.1 avec préférence 80
- Sur R2:
 - o Route vers 192.168.10.0/24 via 10.0.12.1
 - o Route vers 192.168.30.0/24 via 10.0.23.2

Test de la route de secours :

- 1. Vérifier le ping entre PC1 et PC3.
- 2. Couper l'interface **Gig0/1** de R1 (vers R2).
- 3. Tester à nouveau la connectivité entre PC1 et PC3.
- 4. Vérifier que le trafic utilise $R1 \leftrightarrow R3$.
- 5. Réactiver l'interface.

4. Routage dynamique (OSPF)

- 1. Activer OSPF (processus 1) sur chaque routeur.
- 2. Forcer le Router ID en utilisant l'adresse Loopback0.
- 3. Ajouter à OSPF:
 - o Toutes les interfaces physiques
 - o L'interface Loopback0
 - o Zone 0 pour toutes les interfaces
- 4. Vérifier les voisins OSPF et la table de routage.

5. DHCP

- 1. Configurer le DHCP sur R2.
- 2. Configurer PC2 en DHCP.
- 3. Vérifier qu'il obtient une IP correcte.