Chapitre 2 Routage Statique

1. Définition

Le routage statique est réalisé manuellement par l'administrateur réseau.

Avantages	Inconvénients
Utilisation de fichiers de configuration donc	Si le réseau comporte de nombreux routeurs :
stabilité	- tâche fastidieuse
de la configuration	- risque d'erreur important
	Impossibilité pour gérer les routes
	redondantes


Le routage statique est utilisé dans les réseaux de petite taille.

Adresse IP et interface

Une adresse IP est associée à une interface.


Exemple: le routeur R à deux interfaces, il a donc deux adresses:

193.51.25.254 et 193.51.24.3



2. Table de routage


Pour	aller	Je	dois
sur le i	réseau	passe	er par
172.30	.0.0/16	193.	51.25.122
193.51	.24.0/2	4 193.	51.25.3
18.0.0.	0/24	193.	51.25.254
212.21	.71.0/2	4 193.	51.25.254
43.0.0.	0/24	193.	51.25.254
195.56	.16.0/2	4 193.	51.25.254
194.21	.36.0/2	4 193.	51.25.254



2.1 Simplification des tables de routage


S'il faut répertorier tous les réseaux de l'Internet dans chaque table il faut avoir des tables de routage de très grande taille pour cela il faut les routes par défaut et l'agrégation de réseaux (CIDR).

Pour	aller	Je	dois
sur le i			er par
		•	51.25.122
	,		
	.24.0/2		
default		193.	51.25.254



2.2 Route par défaut

Pour	aller	Je	dois
sur le i	réseau	passe	er par
172.30	.0.0/16	193.	51.25.122
193.51	.24.0/2	4 193.	51.25.3
default		193.	51.25.254



3.Aggrégation de routes : CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Pour agréger les tables de routage :

- -Allouer aux "utilisateurs" des réseaux de classe C contigus des réseaux contigus ont les mêmes bits de poids fort :→ ils ont même préfixe
- -Grouper les préfixes par région, prestataires ...
- -Router les préfixes des supernets (ou agrégats) une seule entrée par agrégat dans la table de routage suffit

Exemple 1:

Les deux réseaux :

193.51.32.0 de masque 255.255.255.0 (noté 193.51.32.0 / 24)

193.51.33.0 de masque 255.255.255.0 (noté 193.51.33.0 / 24)

sont agrégés en 193.51.32.0 255.255.254.0 (193.51.32.0 / 23)

Exemple 2:

Les huit réseaux :

201.18.168.0/24

201.18.169.0/24

201.18.170.0/24

201.18.171.0/24

201.18.172.0/24

201.18.173.0/24


201.18.174.0/24

201.18.175.0/24

Sont agrégés en 201.18.168.0/21


Exemple 3:

Réseau destination	Routeur
201.18.168.0/24	R1
201.18.169.0/24	R1
201.18.170.0/24	R1
201.18.171.0/24	R1
201.18.172.0/24	R1
201.18.173.0/24	R1
201.18.174.0/24	R1
201.18.175.0/24	R1
18.0.0.0/16	R1
193.51.32.0/24	R2
193.51.33.0/24	R2
193.51.34.0/24	R2
195.87.65.0/24	R3
195.56.16.0/24	R3
default	R4



Réseau destination	Routeur
201.18.168.0/21	R1
18.0.0.0/16	R1
193.51.32.0/23	R2
193.51.34.0/24	R2
195.87.65.0/24	R3
195.56.16.0/24	R3
default	R4

Exemple 4:



]	Réseau Destination	Routeur	Interface
	default	R_FAI	ext
	194.168.235.0/27 (dorsale)	lien local	int
R1	194.168.235.32/27 (enseignement)	194.168.235.12	int
	194.168.235.64/27 (laboratoire)	194.168.235.1	int
	194.168.235.64/27 (administratif)	194.168.235.14	int
	194.168.235.128/27 (compta/gestion)	194.168.235.14	int
	194.168.235.160/27 (personnel)	194.168.235.14	int

	Réseau Destination	Routeur	Interface
	default	194.168.235.10	ext
	194.168.235.0/27 (dorsale)	lien local	ext
R2	194.168.235.32/27 (enseignement)	194.168.235.12	ext
	194.168.235.64/27 (laboratoire)	lien local	int
	194.168.235.64/27 (administratif)	194.168.235.14	ext
	194.168.235.128/27 (compta/gestion)	194.168.235.14	ext
	194.168.235.160/27 (personnel)	194.168.235.14	ext

]	Réseau Destination	Routeur	Interface
1	default	194.168.235.10	ext
1	194.168.235.0/27 (dorsale)	lien local	ext
R3	194.168.235.32/27 (enseignement)	lien local	int
	194.168.235.64/27 (laboratoire)	194.168.235.1	ext
	194.168.235.64/27 (administratif)	194.168.235.14	ext
	194.168.235.128/27 (compta/gestion)	194.168.235.14	ext
	194.168.235.160/27 (personnel)	194.168.235.14	ext

	Réseau Destination	Routeur	Interface
	default	194.168.235.10	ext
	194.168.235.0/27 (dorsale)	lien local	ext
R4	194.168.235.32/27 (enseignement)	194.168.235.12	ext
	194.168.235.64/27 (laboratoire)	194.168.235.1	ext
	194.168.235.64/27 (administratif)	lien local	int
	194.168.235.128/27 (compta/gestion)	194.168.235.124	int
	194.168.235.160/27 (personnel)	194.168.235.125	int

	Réseau Destination	Routeur	Interface
DE	default	194.168.235.120	ext
R5	194.168.235.64/27 (administratif)	lien local	ext
	194.168.235.128/27 (compta/gestion)	lien local	int
	194.168.235.160/27 (personnel)	194.168.235.125	ext

	Réseau Destination	Routeur	Interface
R6	default	194.168.235.120	ext
KO	194.168.235.64/27 (administratif)	lien local	ext
	194.168.235.128/27 (compta/gestion)	194.168.235.124	ext
	194.168.235.160/27 (personnel)	lien local	int

Cette méthode a l'avantage d'être simple et est suffisante pour un petit réseau. Mais elle pose des problèmes importants de passage à plus grande échelle : l'administrateur devra configurer toutes les machines du réseau.

De plus, cela ne prend pas en compte la « dynamicité » du réseau. Si un lien tombe (la topologie change), alors l'administrateur devra reconfigurer les tables de routage de toutes les machines du réseau pour prendre en compte la nouvelle route pour détourner le trafic.

Contenu

1.	Defi	nition	1
2.	Table o	de routage	2
		nplification des tables de routage	
		Route par défaut	
3.	3. Aggrégation de routes : CIDR (Classless Inter-Domain Routing)		