

# Módulo de Gestión de Mensajería

**XDS** 

Versión 2.0

Setiembre, 2018











#### **Control de Cambios**

Fecha	Versión	Responsables	Cambios
29/05/2018	1.0	Equipo HCEN	Versión inicial del documento
29/09/2018	2.0	Equipo HCEN	Actualización tipo de dato, atributo QMessageId y Qmessageresendqty





## Contenido

Contenido	3
Introducción	4
Objetivo	
Descripción funcional de la solución	4
Agregar mensaje a MGM	4
Reprocesar mensaje de MGM	5
Máquina de Estados QMessage:	5
Descripción técnica de la solución	6
Estructuras	E
QMessage	E
State	6
ProcessType	7
Process	7
ParameterType	7
Parameter	8





## Introducción

El Módulo de Gestión de Mensajería (MGM) es un componente que se encuentra integrado al XDS y provee las funcionalidades necesarias para almacenar y reprocesar mensajes que se intercambian entre el XDS BUS-Repositorio XDS y XDS BUS-la Plataforma de Salud.

## **Objetivo**

Este documento tiene como objetivo principal describir las funcionalidades y diseño del Módulo de Gestión de Mensajería.

## Descripción funcional de la solución

La MGM tiene como objetivo poder almacenar, y reprocesar mensajes que, debido a errores de comunicación, no se han podido enviar desde el XDS BUS hacia el Repositorio XDS o hacia la Plataforma de Salud.


Los mensajes que gestiona el MGM son los request asociados a las siguientes transacciones:

Registro de documento y metadata (ProvideAndRegisterDocumentSet-b ITI 41)

Con el fin de comprender cómo se comporta el MGM a continuación se presentan dos diagramas de flujo que representan cómo se almacena y cómo se reprocesan los mensajes en el MGM.

#### Agregar mensaje a MGM

El proceso inicia cuando llega al XDS el registro de metada y documento (provideAndRegisterDocumentSet-b).








## Reprocesar mensaje de MGM

El MGM tiene disponible una tarea programada para la transacción provideAndRegisterDocumentSet que gestiona los mensajes. En caso de estar pendiente el registro de metada en el Registro Nacional, invoca la ITI 42 (registerDocumentSet), sino la ITI 41 (provideAndRegisterDocumentSet).

Dicha tarea programada recorre, de forma FIFO, todos los mensajes pendientes de determinada transacción y ejecuta el flujo de reenvío que se puede ver en el siguiente diagrama.



## Máquina de Estados QMessage:




Tabla de Transición de Estados:

PEND PROCSE PROCCE





PEND	<i>(3).</i> Error de comunicación.	(2). Invocación a WS retorna "Success".	(1). Invocación a WS retorna "Failure". ó No pasa Controles.
------	---------------------------------------	---	--

# Descripción técnica de la solución

En esta sección se detalla el modelo de datos del MGM.

#### **Estructuras**

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN
QMessage	Representa la cola FIFO de mensajes a procesar. Cada mensaje se
	corresponde con un proceso previamente definido
State	Contiene la configuración de los diferentes estados que pueden
	tomar los mensajes en la cola de procesos del MGM
ProcessType	Contiene los diferentes tipos de procesos
Process	Contiene los diferentes procesos
ParameterType	Contiene los diferentes tipos de parámetros
Parameter	Contiene los diferentes parámetros

#### QMessage

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
QMessageId	Identificador del mensaje.(Autonumber)	BigInt
QMessageProcessId	Identificador del proceso	Numeric(4)
QMessageRequest	Mensaje de solicitud (en formato JSON)	LongVarChar(2M)
QMessageResponse	Contiene los diferentes procesos	LongVarChar(2M)
QMessageCreationDate	Contiene los diferentes tipos de parámetros	DateTime
QMessageModificationDate	Contiene los diferentes parámetros	DateTime
QMessageState	Estado del mensaje	Numeric(3)
QMessageResendQty	Cantidad de Reenvíos del mensaje	BigInt

#### State

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
StateId	Identificador numérico del estado (Autonumber)	Numeric(3)
StateCode	Código único descriptivo del estado (unique)	Character(6)
StateDescription	Descripción del estado	Character(120)

Los posibles estados son los siguientes:







PEND	Nuevo mensaje.(Pendiente)
PROCSE	Procesado sin error
PROCCE	Procesado con error
CANUSU	Cancelado por usuario
CANPRO	Cancelado por proceso

#### ProcessType

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ProcessTypeId	Identificador del tipo de proceso	Numeric(4)
ProcessTypeCode	Código único descriptivo del tipo de proceso	Character(6)
ProcessTypeDescription	Descripción del tipo de proceso	Character(120)

Los posibles Tipos de proceso son los siguientes:

ProcessTypeId	PorcessTypeCode	ProcessTypeDescription
1	BATCH	Reenvío de Mensajería

#### Process

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ProcessId	Identificador de proceso	Numeric(4)
ProcessCode	Código único del proceso	Character(6)
ProcessTypeId	Identificador del tipo de procesos (FK)	Numeric(3)
ProcessDescription	Descripción del proceso	Character(120)
ProcessMaxAttempts	Cantidad máxima de reenvíos	Numeric(4)

Los posibles procesos son los siguientes (configuración basada en las transacciones para las que se gestionan los mensajes desde el MGM):

ProcessCode	ProccessTypeId	ProcessDescription	<b>ProcessMaxAttempts</b>
ITI-41	1	ITI-41	-
ITI-42	1	ITI-41	-

#### ParameterType

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ParameterTypeId	Id de Tipo de parámetro	Numeric(4)
ParameterTypeDesc	Desc de Tipo de parámetro	VarChar(40)
ParameterTypeCod	Código del Tipo de Parámetro	Character(6)





#### La configuración de ParameterType (asociados a MGM) es la siguiente:

ParameterTypeld	ParameterTypeDesc	ParameterTypeCod
ld1	Módulo Gestión Mensajería	MGM

#### Parameter

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ParameterCod	Código de parámetro	Character(6)
ParameterTypeId	Id de Tipo de parámetro Numerio	
ParameterValue	Valor del parámetro	VarChar(250)
ParameterDesc	neterDesc Descripción del parámetro	

## La configuración de los parámetros (asociados a MGM) es la siguiente:

ParameterTypeId	ParameterCod	Parameter Value	ParameterDesc
Id (MGM)	SINC	(0 – asíncrono, 1 – síncrono)	Envió de mensajes Síncrono o Asíncrono
Id (PROXY)	CTRDAT	(0 – deshabilitados, 1 – habilitados)	Habilitar Controles de Datos

