Un processore z64 controlla un sistema per la digitalizzazione e l'archiviazione di documenti ad alta affidabilità. Il sistema è utilizzato contemporaneamente da più utenti che trascrivono mediante una tastiera alcuni documenti cartacei.

Questo sistema è quindi composto da un insieme di *n* periferiche TASTIERA, attraverso le quali gli utenti possono trascrivere i documenti, e da un sistema di archiviazione con replica di backup. Gli utenti hanno anche a disposizione una periferica SCHERMO ciascuno, per controllare la correttezza del documento che stanno digitalizzando.

Alla pressione di un tasto, il carattere corrispondente viene memorizzato all'interno di un buffer interno a ciascuna periferica TASTIERA (fa eccezione il tasto backspace che cancella l'ultimo carattere inserito). La periferica ha anche a disposizione un contatore, interrogabile dal processore, che permette di conoscere quanti caratteri sono stati digitati dall'ultima acquisizione.

Lo z64 interroga le periferiche TASTIERA in maniera ciclica. Ogni volta che l'interrogazione comunica allo z64 che almeno un carattere è disponibile nel buffer interno, lo z64 attiva una specifica procedura per acquisire in maniera asincrona, uno alla volta, tutti i caratteri presenti nel buffer.

Questi caratteri vengono memorizzati all'interno di un vettore in memoria, di dimensione fissa, ciascuno associato ad ogni utente del sistema. Ogni carattere viene anche trasmesso alla periferica SCHERMO, in maniera sincrona.

Quando un buffer di memoria viene riempito, lo z64 programma il DMAC di sistema per trasferire tutto il contenuto del buffer su una periferica DISCO attestata sul DMAC. Al termine di questo trasferimento, i nuovi caratteri digitati dall'utente verranno memorizzati su un nuovo buffer. Il buffer precedente, prima o poi, potrà essere utilizzato nuovamente. La scrittura dei buffer su DISCO è sequenziale.

Il sistema è anche equipaggiato di un TIMER. Allo scadere di un intervallo di tempo precedentemente programmato, lo z64, per garantire l'alta affidabilità, programma una periferica NASTRO che governa un nastro magnetico per effettuare un backup di uno dei buffer dati già memorizzati precedentemente su DISCO. La periferica lavora in maniera sincrona e, specificando la posizione sul nastro (una quadword) in cui scrivere un carattere ed il carattere stesso, effettua la scrittura. È compito del software garantire che i vari buffer non si sovrappongano. Qualora all'attivazione di TIMER sia presente almeno un buffer completamente pieno di cui effettuare il backup, il sistema riprogramma TIMER con un intervallo di attivazione dimezzato. Altrimenti, l'intervallo di attivazione viene raddoppiato. Questa procedura tiene conto di due soglie, MAX e MIN, che non possono mai essere superate.

Data la natura meno critica di quest'ultimo task del sistema, la scrittura su nastro deve poter essere interrotta dall'acquisizione di caratteri.

Si progettino interfacce, driver, e codice del sistema. Per semplicità, si può assumere che DISCO e NASTRO abbiano capacità illimitata, così come la dimensione dei buffer interni alle tastiere.

Interfacce

TASTIERA

- Periferica di input
- Registro di interfaccia per comunicare quanti tasti sono presenti nel buffer interno
- Questo numero può cambiare anche durante l'acquisizione dei caratteri (l'utente può continuare a scrivere)
- Registro di interfaccia per comunicare un carattere

SCHERMO

- Periferica di output sincrona
- Registro di interfaccia per scrivere un carattere

TIMER


• Identico al timer visto a lezione


NASTRO

- Periferica di output asincrona
- Due registri: dato e posizione sul nastro


DISCO


• È attestato sul DMAC, pertanto non ci interessa progettarne l'interfaccia





TIMER





Software

TASTIERA

- Un ciclo di polling sulle periferiche tastiera per scoprire se è presente almeno un carattere
- Bitmap per sapere per quale tastiera non è in corso un ciclo di acquisizione
- Driver a interruzioni per acquisire un carattere alla volta, finché non arriva a zero il registro associato al numero di caratteri presenti nel buffer
- Flip/flop di modo per discriminare l'operazione richiesta alla tastiera quando questa viene avviata a software
- Interfaccia funzionante sia a busy waiting che a interruzioni
- Assunzione: un backspace, se possibile, viene gestito nel buffer interno.
 Altrimenti, viene inviato il codice ASCII associato
- Un vettore "buffers" viene utilizzato per associare a ciascuna tastiera il buffer (di taglia fissa) in cui scaricare i caratteri
- Un vettore "filled" viene utilizzato per tenere traccia di quanti caratteri sono stati scaricati da ciascuna tastiera
- Al riempimento, un buffer libero viene recuperato dal vettore "buffer pool" che contiene un numero doppio di buffer. Una bitmap "buffer pool used" permette di sapere quali buffer sono attualmente liberi.

NASTRO

- Driver interrompibile
- Utilizza due variabili d'appoggio: una per sapere quale buffer sta scaricando su nastro, uno per sapere a quale carattere si è arrivati. Il valore -1 associato al buffer indica che ha completato tutte le proprie operazioni.

TIMER

- Driver interrompibile
- Se NASTRO non ha ancora completato la sua operazione, si riprogramma senza modificare la sua configurazione
- Controlla tutti i buffer della tastiera, ne identifica uno pieno ed avvia il funzionamento di NASTRO
- Se ha programmato NASTRO, dimezza il tempo di risveglio
- Se non ha programmato NASTRO, raddoppia il tempo di risveglio

```
.data
.equ T MODO BW, 0
.equ T MODO INT, 1
.equ disco, 0x02
.equ timer status, 0x03
.equ timer irq, 0x04
.equ timer reg, 0x05
.equ nastro status, 0x06
.equ nastro dato, 0x08
.equ nastro posizione, 0x09
# Si assume che le tastiere connesse al sistema siano soltanto 4.
# Il codice di funzionamento del sistema è però indipendente dal numero.
# Per aggiungere una nuova periferica tastiera è sufficiente popolare
# un elemento in più dei vettori ed aumentare la taglia
.equ TASTIERE, 4
TAST status: .word 0x0a, 0x0f, 0x14, 0x19
              .word 0x0b, 0x10, 0x15, 0x1a
TAST irq:
              .word 0x0c, 0x11, 0x16, 0x1b
TAST modo:
              .word 0x0d, 0x12, 0x17, 0x1c
TAST count:
TAST char: .word 0x0e, 0x13, 0x18, 0x1d
SCHERMO status:.word 0x1e, 0x20, 0x22, 0x24
SCHERMO_char: .word 0x1f, 0x21, 0x23, 0x25
# Maschera di bit per indicare se una tastiera è coinvolta o meno
# in una operazione di trasferimento dati verso memoria
.comm TAST busy, (TASTIERE / 8 + 1)
# Vettore di puntatori: ogni elemento punta al buffer associato alla
# tastiera
.comm TAST buff, (TASTIERE * 8)
# Vettore di interi: ogni elemento dice quanti caratteri sono stati
# scaricati nel buffer corrispondente
.comm TAST counter, (TASTIERE * 4)
.equ BUFF SIZE, 1024
# Buffer per scaricare le sequenze di caratteri e relativa bitmap
.comm buffers, (BUFF SIZE * TASTIERE * 2)
.comm buffer bitmap, (TASTIERE * 2 / 8 + 1)
```

```
# Bitmap per indicare che il buffer associato deve essere processato
# da NASTRO
.comm buffer_bitmap_nastro, (TASTIERE * 2 / 8 + 1)
.equ NUM BUFFERS, (TASTIERE * 2)
# Variabili utilizzate dal driver del TIMER
last checked buffer: .long 0
.equ MAX, 16
.equ MIN, 2
current_interval: .byte MIN
.text
               # Programma il timer
               movb current_interval, %al
               movw $timer reg, %dx
               outb %al, %dx
               movb $1, %al
               movw $timer_status, %dx
               outb %al, %dx
               # Ciclo di polling verso le tastiere. Qui si sfrutta il fatto che
               # i F/F di status sono associati agli indirizzi bassi
        .init:
               xorq %rsi, %rsi# %rsi identifica la tastiera da interrogare
               cli
       .loop:
               call verifica tastiera
               addq $1, %rsi
               cmpq $TASTIERE, %rsi
               jz .init
               jmp .loop
```

```
# Questa funzione verifica il valore dell'i-simo bit di una bitmap.
# In %rsi si passa la posizione, in %rdi si passa la bitmap. Viene
# restituito "true" se il bit è impostato
check bit at:
               # Calcola il blocco in cui compare il bit associato, effettuando
               # una divisione per 8 (bitmap di byte)
               movq %rsi, %rdx
               shrq $3, %rdx
               # Calcola il bit da testare. Il bit è il resto della divisione
               # precedente. Poiché 8 è potenza di 2, vale la relazione:
               \# a \% b == a \& (b - 1)
               # Costruisce anche la maschera da usare per fare il test
               movq %rsi, %rcx
               andq $7, %rcx
               movb $1, %r8b
               shlb %r8b
               # Carica il blocco di interesse ed effettua il mascheramento
               movb (%rdi, %rdx, 1), %al
               andb %r8b, %al
               ret
# Questa funzione imposta l'i-simo bit di una bitmap.
# In %rsi si passa la posizione, in %rdi si passa la bitmap.
set bit at:
               # Calcola il blocco in cui compare il bit associato, effettuando
               # una divisione per 8 (bitmap di byte)
               movq %rsi, %rdx
               shrq $3, %rdx
               # Calcola il bit da testare. Il bit è il resto della divisione
               # precedente. Poiché 8 è potenza di 2, vale la relazione:
               \# a \% b == a \& (b - 1)
               # Costruisce anche la maschera da usare per fare il test
               movq %rsi, %rcx
               andq $7, %rcx
               movb $1, %r8b
               shlb %r8b
               # Imposta il bit nel blocco di interesse
               orb %r8b, (%rdi, %rdx, 1)
               ret
```

```
# Questa funzione cancella l'i-simo bit di una bitmap.
# In %rsi si passa la posizione, in %rdi si passa la bitmap.
clear bit at:
               # Calcola il blocco in cui compare il bit associato, effettuando
               # una divisione per 8 (bitmap di byte)
               movq %rsi, %rdx
               shrq $3, %rdx
               # Calcola il bit da testare. Il bit è il resto della divisione
               # precedente. Poiché 8 è potenza di 2, vale la relazione:
               \# a \% b == a \& (b - 1)
               # Costruisce anche la maschera da usare per fare il test
               movq %rsi, %rcx
               andq $7, %rcx
               movb $1, %r8b
               shlb %r8b
               negb %r8b
               # Carica il blocco di interesse ed imposta il bit
               andb %r8b, (%rdi, %rdx, 1)
               ret
# Questa funzione trova un buffer libero in buffers, controllando
# la bitmap in buffer bitmap e convertendo l'indice in spiazzamento
# rispetto a buffers.
get free buffer:
               push %rsi
               movq $buffer bitmap, %rdi
        .gfb init:
               xorq %rsi, %rsi
        .gfb loop:
               call check bit at
               cmpq $0, %rax
               jnz .gfb skip
               # Marca il buffer come usato
               movq %rax, %rsi
               call set bit at
               # La funzione moltiplica è identica a quella vista a lezione
               movq $BUFF SIZE, %rsi
               movq %rax, %rdi
               call moltiplica
               pop %rsi
               ret
```

```
.gfb skip:
               addq $1, %rsi
               cmpq $NUM BUFFERS, %rsi
               jz .gfb_init
               jmp .gfb loop
# Chiedi alla tastiera quanti caratteri sono disponibili.
# In %rsi il codice della tastiera. Restituisce il numero di caratteri
caratteri disponibili:
               # - Imposta il modo a MODO BW
               # - Avvia la periferica
               # - Aspetta che sia pronta
               # - Leggi il registro COUNT
               # - Se è zero, ritorna al chiamante
               movb $MODO BW, %al
               movw TAST modo(, %rsi, 2), %dx
               outb %al, %dx
               movb $1, %al
               movw TAST status(, %rsi, 2), %dx
               outb %al, %dx
       .bw vt:
               inb %dx, %al
               btb $0, %al
               jnc .bw vt
               movw TAST count(, %rsi, 2), %dx
               inw %dx, %ax
               ret
# Se la tastiera identificata dal codice passato in %rsi
# non è soggetta ad operazione di acquisizione dati, verifica se
# almeno un carattere è stato immesso. In caso positivo, avvia la
# procedura di acquisizione caratteri.
verifica tastiera:
               # Verifica se la tastiera è occupata per un'operazione di copia.
               # Se la funzione restituisce "true", ritorna al chiamante.
               movq $TAST_busy, %rdi
               call check bit at
               testq %rax, %rax
               jnz .out
               call caratteri disponibili
               cmpw $0, %ax
               jz .out
```

```
# Avvia il processo di acquisizione:
               # - Trova un buffer libero
               # - Assegnalo alla tastiera
               # - Azzera il contatore di caratteri associato
               # - Programma l'acquisizione dei caratteri
               # - Marca la tastiera come "occupata"
               call get free buffer
               movq %rax, TAST_buff(, %rsi, 2)
               movq $0, TAST count(, %rsi, 2)
               movb $T MODO IRQ, %al
               movw TAST modo(, %rsi, 2), %dx
               outb %al, %dx
               movb $1, %al
               movw TAST status(, %rsi, 2), %dx
               outb %al, %dx
               movq $TAST busy, %rdi
               call set bit at
       .out:
               ret
# Recupera un carattere da una tastiera e lo salva nel buffer corrispondente.
# Inoltre, lo scrive sull'i-simo schermo in modalità sincrona.
# Restituisce il numero di caratteri nel buffer corrispondente.
recupera carattere:
               movw TAST char(, %rsi, 2), %dx
               inb %dx, %al
               # Controlla se è un backspace
               cmpb $0x8, %al
               jnz .rc store
               subl $1, TAST counter(, %rsi, 2) # TODO: non si controlla se è
                                                 # il primo carattere
               jmp .rc out
        .rc store:
               movq TAST buff(, %rsi, 2), %rdi
               movq TAST counter(, %rsi, 2), %rcx
               movb %al, (%rdi, %rcx, 1)
               addl $1, TAST counter(, %rsi, 2)
               movw SCHERMO char(, %rsi, 2), %dx
               outb %al, %dx
               movw SCHERMO status(, %rsi, 2), %dx
               movb $1, %al
               outb %al, %dx
```

```
.rc bw:
               inb %dx, %al
               btb $0, %al
               jnc .rc_bw
       .rc out:
               movl TAST_counter(, %rsi, 2), %eax
               ret
# Effettua la copia su disco.
programma_backup:
               push %rsi
               # Utilizza il DMAC di sistema
               movq TAST_buff(, %rsi, 2), %rsi
               movq $BUFF_SIZE, %rcx
               movw $disco, %dx
               cld
               outsb
               pop %rsi
               \# Indica che il buffer appena scaricato su disco deve anche
               # essere processato da NASTRO
               movq $buffer_bitmap_nastro, %rdi
               call set bit at
               # Indica la tastiera in questione come "non occupata"
               movq $TAST busy, %rdi
               call clear_bit_at
               ret
```

```
# Codice comune dei driver
common driver code:
               pushq %rsi
               pushq %rdi
               pushq %rdx
               pushq %rax
               call recupera carattere
               cmpl $BUFF SIZE, %eax
               jnz .riprogramma_0
               call programma_backup
               jmp .leave 0
       .riprogramma 0:
               call caratteri disponibili
               testb %al, %al
               jz .leave_1
               movb $1, %al
               movw TAST status(, %rsi, 2), %dx
               outb %al, %dx
       .leave 0:
               # Cancella la causa di interruzione prima di ritornare
               movb $0, %al
               movw TAST_irq(, %rsi, 2), %dx
               outb %al, %dx
               pushq %rax
               pushq %rdx
               pushq %rdi
               pushq %rsi
               iret
        .leave 1:
               # Indica la tastiera in questione come "non occupata"
               movq $TAST_busy, %rdi
               call clear bit at
               jmp .leave 0
```

```
# Driver tastiere: un carattere è stato messo nel registro corrispondente.
# Recupera il carattere e verifica se ce ne sono altri
.driver 0
               movq $0, %rsi
               jmp common driver code
.driver 1
               movq $1, %rsi
               jmp common_driver_code
.driver 2
               movq $2, %rsi
               jmp common driver code
.driver 3
               movq $3, %rsi
               jmp common driver code
# Questa funzione scrive su NASTRO un carattere.
# In %sil il carattere, in %rdi l'indice del carattere nel buffer
scrivi su nastro:
               movb %sil, %al
               movw $nastro dato, %dx
               outb %al, %dx
               # La cella del nastro su cui scrivere è:
               # BUFF_SIZE * numero_copie + posizione carattere
               push %rdi
               movq $BUFF SIZE, %rdi
               movq nastro copie, %rsi
               call moltiplica
               pop %rdi
               addq %rdi, %rax
               # moltiplica ci dà il risultato in %rax che va nel registro POSIZIONE
               movw $nastro posizione, %dx
               outw %ax, %dx
               # Avvia la scrittura
               movb $1, %al
               movw $nastro status, %dx
               outb %al, %dx
        .ssn bw:
               inb %dx, %al
               btb $0, %al
               jnc .ssn bw
               ret
```

```
# Driver di timer: controlla se un qualche buffer va scaricato.
# Riparte sempre dall'ultimo buffer controllato per evitare starvation.
# Driver interrompibile
.driver 4
               movb $0, %al
               movw $timer irq, %dx
               outb %al, %dx
               sti
               cmpq $-1, nastro_buff
               jnz .timer out
               # Cerca un buffer che NASTRO deve ancora copiare
               movl last checked buffer, %r9d
       .timer loop:
               movzlq %r9d, %rsi
               movq $buffer bitmap nastro, %rdi
               call check bit at
               cmpq $1, %rax
               jz .found
               addl $1, %r9d
               cmpl last checked buffer, %r9d
               jnz .timer loop
               # Nessun buffer trovato: raddoppio il tempo di attivazione.
               cmpb $MAX, current interval
               jz .timer out
               shlb $1, current interval
               movb current interval, %al
               movw $timer reg, %dx
               outb %al, %dx
               jmp .timer out
       .found:
               # Determina l'offset del buffer da cui copiare
               movq %rax, nastro buff
               movq %rax, %rdi
               movq $BUFF SIZE, %rsi
               call moltiplica
               # Effettua la copia del buffer in busy waiting
               xorq %rcx, %rcx
        .copy loop:
               movb buffers(%rax, %rcx, 1), %sil
```

```
movq $0, %rdi
       call scrivi_su_nastro
       addl $1, %rcx
       cmpl $BUFF_SIZE, %rcx
       jnz .copy_loop
       # Dimezza il tempo di attivazione di timer
       cmpb $MIN, current interval
       jz .timer_out
       shrb $1, current_interval
       movb current interval, %al
       movw $timer_reg, %dx
       outb %al, %dx
.timer_out:
       cli
       movb $1, %al
       movw $timer_status, %dx
       outb %al, %dx
       iret
```