

# 第五章 输入输出系统

电子科技大学信息与软件工程学院

### 5 输入输出系统

- I/O 系统简介
- 中断处理程序
- 设备驱动程序
- 磁盘系统及磁盘调度



- ■设备管理的对象: 主要是I/O设备。
- ■设备管理的基本任务: 完成用户提出的I/O请求,提高I/O 速率以及改善I/O设备的利用率。
- ■设备管理的主要功能有:缓冲区管理、设备分配、设备处理、虚拟设备及实现设备独立性等。




### I/O 系统的基本功能

- 1) 设备分配
- 2) 设备映射
- 3) 设备驱动
- 4) I/O缓冲区的管理



### 通用设备管理分层模型

为了使得复杂的 I/O 软件具有清晰的结构、更好的可移植性和易适应性,I/O系统目前普遍采用层次式的结构。通常划分为四层。



I/O系统的层次结构



# 5.2 中断处理程序

### 5.2.1 中断简介

- •1) 中断和陷入—CPU外部事件和内部事件导致
- 2) 中断向量表和中断优先级
- 3) 对多中断源的处理方式
  - ■屏蔽 (禁止) 中断
  - 嵌套中断



# 5.2 中断处理程序

### 5.2.1 中断简介

#### 基本概念

- 中断源: 引起中断发生的事件
- 中断请求:中断源向CPU发出的请求中断处理信号
- 中断响应: CPU收到中断请求后转到相应的事件处理程序的过程
- 关中断/开中断: CPU内部的PSW的中断允许位被清除/ 被设置,不允许/允许CPU响应中断。用于保证某段程序 执行的原子性
- 中断屏蔽:在中断请求产生后,系统有选择地封锁一部分中断而允许另一部分仍能得到响应。有些具有最高优先级的中断不允许被屏蔽。



对于为每一类设备设置一个I/O进程的设备处理方式, 其中断处理程序的处理过程分成以下几个步骤:

#### 1. 测定是否有未响应的中断信号

- ■程序完成当前指令后测试是否有未响应的中断信号。
- ■如果没有,继续执行下一条指令。
- ■如果有,则停止原有进程的执行,准备转去执行中断处理程序,为把处理机的控制权转交给中断处理程序做准备。



### 2、保护被中断进程的运行环境(中断现场)


- 通常由硬件自动将处理机状态字PSW 和程序计数器(PC)中的内容,保存在中断保留区(栈)中
- 然后把被中断进程的CPU现场信息(即包括所有的 CPU寄存器,如通用寄存器、段寄存器等内容)都 压入中断栈中



# 5.2 中断处理程序

#### 5.2.2 中断处理程序

### 2、保护被中断进程的运行环境(中断现场)



中断现场保护示意图



### 3、转入相应的设备处理程序

- 由处理机对各个中断源进行测试,以确定引起本次中断的I/O设备,并发送一应答信号给发出中断请求的进程,使之消除该中断请求信号
- 然后将相应的设备中断处理程序的入口地址装入到程序计数器中,使处理机转向中断处理程序。



### 4、执行中断处理

- 该程序首先从设备控制器中读出设备状态,以判断本次中断是正常完成中断,还是异常结束中断。
- 若是前者,中断程序便进行结束处理;若还有命令, 可再向控制器发送新的命令,进行新一轮的数据传送。
- 若是异常结束中断,则根据发生异常的原因做相应的 处理。



### 5、恢复被中断进程的现场


- ■当中断处理完成以后,便可将保存在中断栈中的被中断进程的现场信息取出,并装入到相应的寄存器中,其中包括该程序下一次要执行的指令的地址N+1、处理机状态字PSW,以及各通用寄存器和段寄存器的内容。
- 这样,当处理机再执行本程序时,便从N+1处开始, 最终返回到被中断的程序。



# 5.2 中断处理程序



### 5.2.2 中断处理程序



### 中断处理流程



#### 对I/O设备的控制方式主要分为以下四种:

- ▶ 使用轮询的可编程I/O方式
- ▶使用中断的可编程I/O方式
- > 直接存储器访问方式
- ► I/O通道控制方式




5.3.1 使用轮询的可编程I/O方式

- ■程序I/O (Programmed I/O) 方式,或称为忙-等待方式。处理机向控制器发出一条I/O指令启动输入设备输入数据时,同时把busy置为1,并不断循环测试busy。
- ■当Busy=0,完成输入,处理机读取数据,送入指定单元, 完成一次I/O。
- ■通过对状态寄存器中的忙/闲标志busy的检查实现控制。



### 5.3.1 使用轮询的可编程I/O方式(续)




可编程I/O 方式



### 5.3.2 使用中断的可编程I/O方式

- ■中断驱动方式可以大幅度 地提高CPU的利用率。
- CPU与I/O 设备并行工作。

中断驱动方式






### 5.3.3 直接存储器访问方式

- 1) DMA控制方式的引入
- ■为了进一步减少CPU对I/O的干预而引入了直接存储器访 问方式
- ■DMA控制方式的特点:
- ①数据传输的基本单位是数据块,即在CPU与I/O设备之间, 每次传送至少一个数据块;
- ②所传送的数据是从设备直接送入内存的,或者相反;
- ③仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需CPU干 预、整块数据的传送是在设备控制器的控制下完成的。



### 5.3.3 直接存储器访问方式(续)


- 1、DMA控制方式的引入
- DMA方式较之中断驱动方式, 又是成百倍地减少了CPU对I/O 的干预,进一步提高了CPU与 I/O设备的并行操作程度。





### 5.3.3 直接存储器访问方式(续)


- 2、DMA控制器的组成
- ① 主机与DMA控制器的接口;
- ② DMA控制器与块设备的接口;
- ③ I/O控制逻辑。





### 5.3.3 直接存储器访问方式(续)

3、DMA的工作过程



DMA工作过程




# 5.3.4 I/O通道控制方式

- ▶ I/O通道方式是DMA方式的发展,它可进一步减少CPU的干预,即把对一个数据块的读(或写)为单位的干预,减少为对一组数据块的读(或写)及有关的控制和管理为单位的干预。
- 一可实现CPU、通道和I/O设备三者的并行操作,从而更有效地提高整个系统的资源利用率。



### 5.3.5 I/O控制方式小结



I/O控制方式



- 现代计算机系统中,都配置了磁盘存储器,并以它 为主来存放文件。
- 一对文件的操作,都将涉及到对磁盘的访问,磁盘 I/O速度的高低和磁盘系统的可靠性,都将直接影响到整个系统的性能。因此,设法改善磁盘系统的性能, 已成为现代操作系统的重要任务之一。




#### 提高磁盘I/O性能的主要途径:

- (1) 选择性能好的磁盘产品
- (2) 采用好的磁盘调度算法
- (3) 设置磁盘高速缓存 (Disk Cache)
- (4) 构建磁盘冗余阵列
- (5) 其它方法



### 5.4.1 数据的组织和格式

- > 存储面 (surface)
- ➤ 磁道(track)
- ➤ 柱面(cylinder)
- ➤ 扇区(sector)





#### 5.4.2 磁盘的访问时间

#### 磁盘访问时间分成以下三部分:

#### 1) 寻道时间Ts:

这是指把磁臂(磁头)移动到指定磁道上所经历的时间。

$$T_s = m \times n + s$$

s: 启动磁臂的时间

n: 磁头移动n条磁道

m: 移动每一条磁道所花费的时间



5.4.2 磁盘的访问时间

#### 2) 旋转延迟时间Tτ:

- 这是指定扇区移动到磁头下面所经历的时间。
- 例如:
  - 软盘旋转速度为 300 r/min或600 r/min, 这样, 平均 $T\tau$  为50~100 ms。
  - 硬盘旋转速度为 $15~000~\mathrm{r/min}$ ,每转需时 $4~\mathrm{ms}$ ,平均旋转延迟时间 $T\tau$ 为 $2~\mathrm{ms}$ ;



### 5.4.2 磁盘的访问时间

- 3) 传输时间Tt
- 这是指把数据从磁盘读出或向磁盘写入数据所经历的时间。
- Tt 的大小与每次所读/写的字节数b和旋转速度有关:

$$T_{\rm t} = \frac{b}{rN}$$

■ r为磁盘每秒钟的转数; N为一条磁道上的字节数



5.4.3 磁盘调度

磁盘是可供多个进程共享的设备,当有多个进程都要求访问磁盘时,应采用一种最佳调度算法,以使各进程对磁盘的平均访问时间最小。目前常用的磁盘调度算法有:

- 1. 先来先服务 (FCFS)
- 2. 最短寻道时间优先 (SSTF)
- 3. 扫描算法 (SCAN)
- 4. 循环扫描算法 (CSCAN)



#### 5.4.3 磁盘调度

#### 1. 先来先服务FCFS

根据进程请求访问磁盘的 先后次序进行调度。此算法 的优点是公平、简单,且每 个进程的请求都能依次地得 到处理,不会出现某一进程的请求长期得不到满足的情况。

请求序列: 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184

(从 100 号磁道开始)		
被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
55	45	
58	3	
39	19	
18	21	
90	72	
160	70	
150	10	
38	112	
184	146	
平均寻道长度: 55.3		



5.4.3 磁盘调度

### 2. 最短寻道时间优先SSTF

- 该算法选择这样的进程,其要求访问的磁道,与当前磁头所在的磁道距离最近,以使每次的寻道时间最短,
- SSTF算法虽然能获得较好的寻道性能,但却可能导致某个进程发生"饥饿"现象。



### 5.4.3 磁盘调度

### 2. 最短寻道时间优先SSTF

<u> </u>	_
55	
58	
39	
18	
90	
160	
150	
38	I
184	
	_

(从 100 号磁道开始)		
被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
90	10	
58	32	
55	3	
39	16	
38	1	
18	20	
150	132	
160	10	
184	24	
平均寻道长度: 27.5		
-		



5.4.3 磁盘调度

### 3. 扫描(SCAN)算法

- ■SSTF算法虽然能获得较好的寻道性能,但却可能导致 某个进程发生"饥饿"(Starvation)现象。
- SCAN算法优先考虑的是磁头当前的移动方向。例如, 磁头自里向外移动,并同时自里向外地访问,直至再无 更外的磁道需要访问时,才将磁臂换向自外向里移动。 (又常称之为电梯调度算法)



### 5.4.3 磁盘调度

### 3. 扫描(SCAN)算法

	-
55	
58	
39	
18	
90	
160	
150	
38	
184	_

(从 100#磁道开始,向磁道号增加方向访问)		
被访问的下	移动距离	
-个磁道号	(磁道数)	
150	50	
160	10	
184	24	
90	94	
58	32	
55	3	
39	16	
38	1	
18	20	
平均寻道长度: 27.8		



### 5.4.3 磁盘调度

### 4. 循环扫描(CSCAN)算法

CSCAN算法规定磁头单向移动,例如,只是自里向外移动,当磁头移到最外的磁道并访问后,磁头立即返回到最里的欲访问磁道,亦即将最小磁道号紧接着最大磁道号构成循环,进行循环扫描。



### 5.4.3 磁盘调度

### 4. 循环扫描(CSCAN)算法

55	
58	
39	
18	
90	
160	
150	
38	
184	



(从 100#磁道开始,向磁道号增加方向访问)		
被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
150	50	
160	10	
184	24	
18	166	
38	20	
39	1	
55	16	
58	3	
90	32	
均寻道长度: 35.8		