
기초부터 실전까지 · 따라 하며 익히는

내 화면 위의 스트림덱
QuickDeck 사용설명서

버튼 하나로 프로그램 실행부터 단축키·자동화까지

설치와 화면 구성 · 버튼·아이콘 만들기 · 폴더와 프로그램 연결 · 멀티 액션 · 문제 해결



I 시작하기
II 버튼 만들기
III 아이콘 꾸미기
IV 폴더와 프로그램 연결
V 멀티 액션과 텍스트 입력
VI 설정과 관리
VII 문제 해결

QuickDeck v0.8.7 기준 · 제작 Lee EunDeok

2026. 11.

차례 CONTENTS

각 단원은 **학습 목표 → 개념 설명 → 따라 해 보기 → 확인 문제** 순서로 구성되어 있습니다. 처음 쓰는 분은 I단원부터 차례대로, 필요한 기능만 찾는 분은 아래에서 바로 찾아가세요.

I 시작하기 4

01 QuickDeck 알아보기 4
02 설치하고 실행하기 5
03 화면 구성 살펴보기 5
04 창 보이기·숨기기와 트레이 메뉴 6

II 버튼 만들기 7

01 편집 모드 사용하기 7
02 버튼 동작 한눈에 보기 8
03 단축키 녹화하기 9
04 버튼마다 전역 단축키 붙이기 9

III 아이콘 꾸미기 11

01 이모지와 색상 11
02 아이콘 자동으로 넣기 12
03 내 이미지·화면 캡처 넣기 13

IV 폴더와 프로그램 연결 14

01 폴더 만들고 정리하기 14
02 프로그램 연결 폴더 14
03 프로그램 프리셋 16

V 멀티 액션과 텍스트 입력 18

01 멀티 액션 만들기 18
02 텍스트 입력 버튼 19

VI 설정과 관리 20

01 화면 설정 20
02 복제·복사·붙여넣기 26
03 백업과 복원 26
04 자동 업데이트 27

VII 휴대폰 리모컨과 똑똑한 버튼 28

01 휴대폰 리모컨 연결하기 28
02 트랙패드·키보드·음악 탭 30
03 토글과 길게 누르기 34
04 시계·타이머·CPU 위젯 34
05 창 배치 버튼 35

VIII 문제 해결 38

01 자주 묻는 질문 38

부록 40

A 보낼 키 이름표 40
B 한글 프리셋 단축키 41
C 확인 문제 정답과 해설 41

UNIT

I

시작하기

QuickDeck을 설치하고, 화면 구성과 기본 사용법을 익힙니다.

학습 목표

- ✓ QuickDeck이 무엇이고 어떤 일을 할 수 있는지 설명할 수 있다.
- ✓ QuickDeck을 설치하고 Windows 시작 시 자동 실행되게 설정할 수 있다.
- ✓ 화면의 각 부분과 단축키로 창을 보이고 숨기는 방법을 안다.

01 QuickDeck 알아보기

QuickDeck은 컴퓨터 화면 위에 항상 떠 있는 **버튼판**입니다. 방송용 장비인 '스트림덱'처럼 버튼을 누르면 프로그램이 실행되거나, 단축키가 입력되거나, 정해 둔 작업이 차례대로 실행됩니다. 실물 장비 없이 무료로 쓸 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다.

📌 핵심 정리 — QuickDeck으로 할 수 있는 일

- **프로그램·파일·폴더 실행** — 이름만 적어도 설치 위치를 찾아 실행합니다.
- **단축키 보내기** — `Ctrl` + `S` 같은 단축키를 버튼 하나로 입력합니다.
- **웹사이트 열기, 텍스트 입력, PowerShell 명령 실행**
- **멀티 액션** — 여러 동작을 순서대로 한 번에 실행합니다.
- **프로그램 연결 폴더** — 한글을 쓰면 한글용 버튼으로 화면이 저절로 바뀝니다.
- **휴대폰 리모컨** — 같은 와이파이나 **USB 케이블**로 연결한 휴대폰으로 버튼을 누르고, 마우스·키보드·음악까지 조작합니다.
- **똑똑한 버튼** — 토글, 길게 누르기, 시계·타이머·CPU 표시, 창 배치

알아 두기

QuickDeck 버튼을 눌러도 **지금 쓰고 있는 창의 포커스를 빼앗지 않습니다.** 그래서 메모장에 글을 쓰다가 QuickDeck의 '복사' 버튼을 눌러도, 단축키는 메모장으로 그대로 들어갑니다.

02 설치하고 실행하기

✍️ 따라 해 보기 — 설치

1. 설치 파일 `QuickDeck_0.7.0_x64-setup.exe`를 더블클릭합니다.
2. "Windows의 PC 보호" 창이 뜨면 **추가 정보 → 실행**을 누릅니다. (코드 서명이 없는 프로그램이라 나타나는 안내입니다.)
3. 설치가 끝나면 QuickDeck이 자동으로 실행되고, 작업 표시줄 오른쪽 **트레이**에 아이콘이 생깁니다.
4. 트레이 아이콘을 우클릭해 **Windows 시작 시 자동 실행**에 체크하면, 컴퓨터를 켤 때마다 바로 쓸 수 있습니다.

⚠ 주의

새 버전으로 업데이트할 때는 먼저 트레이에서 QuickDeck을 **종료**한 뒤 설치하세요. 설치 후 버튼이 기본 버튼 8개만 보이면, 편집하지 말고 QuickDeck을 종료했다가 다시 실행하면 원래 버튼이 돌아옵니다. (VIII단원 참고)

03 화면 구성 살펴보기

1. **내비게이션 바** — 이 부분을 끌면 창이 움직입니다. 가운데는 지금 화면의 이름, 아래 작은 글씨는 창을 부르는 단축키입니다.
2. **편집** — 버튼을 만들고 고치는 편집 모드로 들어갑니다.
3. **—** — 창을 숨깁니다. 프로그램은 트레이에서 계속 실행 중입니다.
4. **버튼** — 누르면 정해 둔 동작을 실행합니다. 오른쪽 위 작은 표시로 종류를 알 수 있습니다.

표시	뜻
▦	프로그램 아이콘을 쓴 폴더
⛓	멀티 액션 버튼
⌘	전역 단축키가 붙은 버튼
⋯	길게 누르면 다른 동작을 하는 버튼




그림 I-1 QuickDeck 처음 화면

창 크기는 가장자리를 끌어서 바꿀 수 있습니다. 창을 키우면 아이콘도 함께 커지고, **모든 줄이 창 안에 들어오도록** 크기가 자동으로 맞춰집니다.

04 창 보이기·숨기기와 트레이 메뉴

방법	설명
창 토글 단축키	어느 프로그램에서든 누르면 창이 나타나고, 다시 누르면 숨습니다. 처음 설치하면 `Ctrl` + `Shift` + `F12` 입니다. (VI단원에서 바꿀 수 있음)
트레이 아이콘 왼쪽 클릭	창 보이기 / 숨기기
트레이 아이콘 오른쪽 클릭	**보이기/숨기기**, **버튼 편집**, **Windows 시작 시 자동 실행**, **업데이트 확인**, **종료**
화면 가장자리 자동 숨김	설정에서 켜 두면, 창을 화면 왼쪽·오른쪽·위 끝에 붙였을 때 마우스가 떠나면 가장자리로 쏙 들어가고, 마우스를 그 끝에 대면 다시 나옵니다. (VI단원)

> 💡 **TIP**
>
> 창 토글 단축키가 다른 프로그램과 겹치면, QuickDeck이 시작할 때 비어 있는 다른 조합으로 자동으로 바꾸고 알림으로 알려 줍니다.

I단원 확인 문제

정답은 부록 C

1. QuickDeck 버튼을 눌렀을 때의 특징으로 옳은 것은?

① 버튼을 누르면 항상 QuickDeck 창이 앞으로 나온다.

② 버튼을 눌러도 지금 쓰던 창의 포커스를 빼앗지 않는다.

③ 단축키 버튼은 QuickDeck 창 안에서만 동작한다.

2. 새 버전을 설치하기 전에 먼저 해야 할 일은 무엇인가요?

(서술형)

3. 버튼 오른쪽 위의 ⛓ 표시는 무엇을 뜻하나요?

① 폴더

② 멀티 액션

③ 전역 단축키

④ 웹사이트

UNIT

II

버튼 만들기

편집 모드에서 버튼을 만들고, 동작과 단축키를 정합니다.

학습 목표

- ✓ 편집 모드에서 버튼을 추가·삭제하고 순서를 바꿀 수 있다.
- ✓ 여러 가지 버튼 동작의 차이를 알고 알맞게 고를 수 있다.
- ✓ 키보드를 눌러 단축키를 녹화하고, 버튼에 전역 단축키를 붙일 수 있다.

01 편집 모드 사용하기

오른쪽 위 **편집**을 누르면 아이콘이 흔들리며 편집 모드가 됩니다. iPhone 홈 화면을 편집하는 것과 같습니다.

- **+ 추가** 칸 — 지금 화면에 새 버튼을 만듭니다.
- **버튼 클릭** — 가운데에 **버튼 편집 창**이 열립니다. 다 고쳤으면 **닫기**나 **Esc**, 또는 창 바깥 어두운 곳을 누르세요.
- **설정**(오른쪽 위) — 화면 테마·칸 수·프리셋·휴대폰 리모컨·백업 같은 전체 설정 창이 열립니다.
- **왼쪽 위 −** — 버튼을 지웁니다.
- **버튼 끌기** — 끌어다 놓아 순서를 바꿉니다.
- **완료** — 저장하고 나갑니다. **취소**는 바꾼 내용을 모두 버립니다.

> **알아 두기**
>
> 편집하는 동안에는 전역 단축키와 프로그램별 자동 전환이 잠시 멈춥니다. 단축키를 녹화할 때 기존 단축키가 끼어들지 않게 하기 위해서입니다.




그림 II-1 버튼을 누르면 열리는 버튼 편집 창

02 버튼 동작 한눈에 보기

버튼 편집 창의 **동작** 목록에서 버튼이 할 일을 고릅니다.

동작	하는 일	예시
📁 **폴더**	안에 다른 버튼을 넣습니다. 누르면 폴더 안으로 들어갑니다.	업무, 한글, 게임
🚀 **프로그램 / 파일 실행**	프로그램·파일·폴더·바로가기를 엽니다. 이름만 적어도 설치 위치를 찾습니다.	`notepad.exe`, `StarCraft.exe`
⌨ **단축키 보내기**	정해 둔 키 조합을 입력합니다.	`ctrl+shift+esc`
🌐 **웹사이트 열기**	기본 브라우저로 주소를 엽니다.	`https://www.naver.com`
📝 **텍스트 입력**	정해 둔 글을 붙여넣습니다. (V단원)	인사말, 서명, 주소
💻 **PowerShell 명령**	명령을 창 없이 실행합니다.	`shutdown /s /t 600`
🔗 **멀티 액션**	위 동작들을 순서대로 실행합니다. (V단원)	앱 실행 → 1초 → 입력
🔁 **토글**	누를 때마다 두 동작을 번갈아 실행하고, 켜진 동안 이름·아이콘이 바뀝니다. (VII단원)	마이크 끄기 ↔ 켜기
🪟 **창 배치**	지금 쓰던 창을 반쪽·최대화·다른 모니터로 옮깁니다. (VII단원)	왼쪽 절반
🕒 **시계** · ⏱ **타이머** · 📈 **CPU·메모리**	버튼에 정보를 보여 줍니다. (VII단원)	라면 5분 타이머

> 💡 **TIP**
>
> 설정을 바꾼 뒤 저장하기 전에 버튼 편집 창 아래쪽 **테스트 실행**으로 바로 시험해 볼 수 있습니다.

03 단축키 녹화하기

단축키 칸은 **클릭하고 키보드를 누르기만 하면** 그대로 기록됩니다. 직접 타자를 칠 필요가 없습니다.

✍️ 따라 해 보기 — 작업 관리자 버튼

1. 새 버튼을 만들고 동작을 **단축키 보내기**로 고릅니다.
2. 보낼 키 칸을 클릭합니다. (파란 테두리가 생기면 녹화 중)
3. 키보드에서 `Ctrl` + `Shift` + `Esc`를 누릅니다.
4. 이름을 '작업 관리자'로 바꾸고 **완료**를 누릅니다.



그림 II-2 보낼 키 녹화 칸과 자주 쓰는 키

이럴 때	이렇게
순서대로 누르는 키	이어서 누르면 차례로 추가됩니다. 한글의 표 만들기 `Ctrl` + `N` → `T`
잘못 눌렀을 때	`⌫ Backspace`를 누르면 마지막 조합이 지워집니다.
볼륨·재생 등 특수 키	칸 아래 **볼륨 +, 음소거, 재생/정지** 같은 버튼을 누릅니다.
Windows가 가로채는 키	`Win` 조합처럼 기록되지 않는 키는 ✎를 눌러 글자로 입력합니다. 예: `win+shift+s`

04 버튼마다 전역 단축키 붙이기

버튼 편집 창 아래쪽 **이 버튼의 전역 단축키**에 키를 녹화하면, QuickDeck 창이 숨어 있어도 그 키로 버튼을 실행할 수 있습니다. 폴더 버튼에 붙이면 창이 나타나면서 그 폴더가 바로 열립니다.

⚠ 주의

전역 단축키는 `Ctrl` · `Alt` · `Shift` · `Win` 중 하나와 함께 눌러야 합니다. 글자 키 하나만 쓰면 다른 프로그램에서 그 글자를 칠 수 없게 되기 때문입니다. (`F1` ~ `F24`, 볼륨 키는 단독 사용 가능)

II단원 확인 문제

정답은 부록 C

1. 한글의 '표 만들기(`Ctrl` + `N`, `T`)'를 녹화하는 올바른 방법은?

① `Ctrl` + `N` + `T`를 동시에 누른다.

② `Ctrl` + `N`을 누르고 손을 뗀 뒤 이어서 `T`를 누른다.

③ 녹화는 불가능하므로 다른 프로그램을 써야 한다.

2. 다음 중 전역 단축키로 쓸 수 <u>없는</u> 것은?

① `Ctrl` + `Alt` + `K`

② `F9`

③ `K`

④ `Shift` + `F12`

3. 편집 모드에서 바꾼 내용을 모두 버리고 나가려면 어떤 버튼을 누르나요?

(단답형)

UNIT III

아이콘 꾸미기

이모지, 프로그램 아이콘, 사이트 아이콘, 내 이미지로 버튼을 꾸밉니다.

학습 목표

- ✓ 버튼 색상과 이모지를 바꿀 수 있다.
- ✓ 프로그램·웹사이트 아이콘이 자동으로 들어가는 원리를 이해한다.
- ✓ 파일·붙여넣기·화면 캡처로 버튼 이미지를 넣을 수 있다.

01 이모지와 색상

아이콘 칸의 작은 입력 칸에 이모지나 글자를 넣고, **색상**에서 버튼 바탕색을 고릅니다. 색상은 많이 쓰는 12가지가 준비되어 있고, 마지막 네모 칸을 누르면 원하는 색을 직접 고를 수 있습니다.

> 💡 **TIP**
>
> Windows에서 이모지는 `Win` + `.`(마침표)를 누르면 고를 수 있습니다.

02 아이콘 자동으로 넣기

아래 버튼들은 대상을 정하면 **잠시 뒤 아이콘이 자동으로** 들어갑니다.

버튼	들어가는 아이콘
프로그램 실행	그 프로그램의 아이콘 (바로가기 .lnk, Steam .url 포함)
프로그램 연결 폴더	연결한 프로그램의 아이콘
웹사이트	그 사이트의 아이콘

이미 만든 버튼이 많다면, 편집 모드 오른쪽 위 **설정**을 눌러 설정 창의 ✨ **모든 버튼에 아이콘 넣기**를 누르세요. 폴더 안 버튼까지 한 번에 채웁니다.




그림 III-1 스타크래프트 아이콘이 자동으로 들어간 모습

📌 핵심 정리 — 직접 넣은 이미지는 지켜 줍니다

자동으로 들어간 아이콘은 실행할 프로그램이나 주소를 바꾸면 새 아이콘으로 바뀝니다. 하지만 **파일·붙여넣기·캡처로 직접 넣은 이미지는 절대 자동으로 바꾸지 않습니다.** 단축키·텍스트 버튼은 폴더 안 버튼이 모두 같은 아이콘이 되지 않도록 자동 대상에서 빠집니다. (필요하면 📦 **프로그램 아이콘** 버튼으로 직접 넣을 수 있습니다.)

03 내 이미지·화면 캡처 넣기

방법	사용법
🖼 **이미지 선택**	파일 창에서 PNG·JPG·GIF·SVG 등을 고릅니다.
붙여넣기	왼쪽 미리보기 칸을 클릭하고 `Ctrl` + `V`
끌어다 놓기	탐색기의 이미지 파일을 미리보기 칸이나 **버튼 위**로 끌어 놓습니다.
✂ **화면 캡처**	Windows 캡처 화면이 뜨면 원하는 영역을 드래그합니다. 캡처하는 동안 QuickDeck 창은 잠시 숨습니다. `Esc`로 취소할 수 있습니다.

이미지가 들어가면 **버튼 전체에 꽉 채우기** 스위치로 아이콘 크기와 꽉 찬 모양 중 고를 수 있습니다. 큰 사진도 자동으로 작게 줄여 저장하므로 설정 파일이 커지지 않습니다.

III단원 확인 문제

정답은 부록 C

1. 다음 중 아이콘이 <u>자동으로 들어가지 않는</u> 버튼은?

① 프로그램 실행 버튼
② 웹사이트 버튼
③ 단축키 보내기 버튼
④ 프로그램 연결 폴더

2. 화면 캡처로 넣은 이미지는 실행할 프로그램을 바꾸면 자동으로 바뀐다. (O / X)

UNIT
IV
폴더와 프로그램 연결

버튼을 폴더로 정리하고, 프로그램에 맞춰 화면이 저절로 바뀌게 합니다.

학습 목표

- ✓ 폴더를 만들고 버튼을 옮겨 정리할 수 있다.
- ✓ 프로그램 연결 폴더가 동작하는 방식을 설명할 수 있다.
- ✓ 프로그램 프리셋으로 한글·Office용 버튼을 한 번에 만들 수 있다.

01 폴더 만들고 정리하기

✍ 따라 해 보기 — 폴더 만들기

1. 편집 모드에서 **+ 추가**로 버튼을 만들고, 동작을 **폴더**로 고릅니다.
2. 폴더 버튼을 **더블클릭**하거나 **폴더 열어서 편집 →**을 눌러 안으로 들어갑니다.
3. 안에서 **+ 추가**로 버튼을 만듭니다. 그 버튼을 다시 폴더로 바꾸면 **하위 폴더**가 됩니다.




그림 IV-1 폴더 안 화면 (서식은 하위 폴더)

- **뒤로 가기** — 첫 칸의 ‹ 뒤로, 또는 왼쪽 위 ‹ 표시
- **다른 폴더로 옮기기** — 버튼 편집 창의 **위치** 목록에서 폴더를 고르거나, 버튼을 ‹ 뒤로 칸에 끌어 놓으면 위 폴더로 옮겨집니다.

02 프로그램 연결 폴더

폴더에 프로그램을 연결하면, **그 프로그램이 앞에 올 때 폴더가 저절로 열리고** 다른 프로그램으로 옮겨 가면 원래 화면으로 돌아옵니다. 한글을 쓰는 동안에는 한글용 버튼이, 웹 브라우저를 쓰는 동안에는 브라우저용 버튼이 보이는 식입니다.



그림 IV-2 폴더에 Hwp.exe 연결하기




그림 IV-3 한글이 앞에 오면 저절로 열린 폴더 (초록 ● 표시)

📌 핵심 정리 — 프로그램 연결 폴더의 4가지 규칙

1. **자동 전환** — 연결한 프로그램이 앞에 오면 폴더가 열리고, 다른 프로그램으로 가면 돌아옵니다.
2. **키를 그 프로그램으로** — 폴더 안 단축키 버튼은 지금 어떤 창이 앞에 있든 **연결한 프로그램 창으로** 키를 보냅니다. 하위 폴더 안 버튼도 같습니다.
3. **여러 프로그램 연결** — 크롬·엣지·웨일처럼 여러 개를 연결하면 그중 **열려 있는 것**(여러 개면 최근에 쓴 것)으로 보냅니다.
4. **폴더를 누르면 실행** — 연결 프로그램이 꺼져 있으면 실행하고, 이미 켜져 있으면 그 창을 앞으로 가져옵니다. 실행 경로가 비어 있으면 설치 위치를 자동으로 찾습니다.

> 💡 **TIP**
>
> **실행 중에서 선택**을 누르면 지금 열려 있는 프로그램 목록에서 고를 수 있어 실행 파일 이름을 몰라도 됩니다. 버튼마다 따로 **보낼 프로그램**을 정할 수도 있습니다.

03 프로그램 프리셋

편집 모드 오른쪽 위 **설정**을 누르면 설정 창이 열립니다. **프로그램 프리셋 추가**에서 프로그램을 고르면, 자주 쓰는 명령 버튼이 담긴 **프로그램 연결 폴더**가 한 번에 만들어지고 설치된 프로그램의 아이콘도 들어갑니다.

프리셋	연결 프로그램	들어 있는 버튼 (예)
한글	Hwp.exe	새 문서, 저장, 인쇄, 찾기, 표 만들기, 쪽 번호, 각주, 맞춤법 + 서식 하위 폴더 (부록 B)
Word	WINWORD.EXE	새 문서, 저장, 찾기·바꾸기, 페이지 나누기, 글꼴, 맞춤법
Excel	EXCEL.EXE	셀 서식, 자동 합계, 필터, 오늘 날짜, 행 삽입, 시트 이동
PowerPoint	POWERPNT.EXE	새 슬라이드, 슬라이드 복제, 슬라이드 쇼, 그룹 + **발표 중** 하위 폴더 (다음·이전, 화면 검게, 펜, 레이저 포인터)
메모장	notepad.exe	새 탭, 저장, 찾기·바꾸기, 날짜·시간 넣기, 확대·축소
파일 탐색기	explorer.exe	새 폴더, 이름 바꾸기, 경로 복사, 상위 폴더, 미리 보기 창
Zoom	Zoom.exe	마이크·카메라 켜기/끄기, 화면 공유, 손들기, 채팅, 회의 나가기
Teams	ms-teams·Teams	마이크·카메라 켜기/끄기, 화면 공유, 손들기, 통화 끊기
카카오톡	KakaoTalk.exe	친구, 채팅, 검색, 잠금
웹 브라우저	chrome·msedge·whale·firefox	새 탭, 탭 닫기, 닫은 탭 열기, 시크릿 창, 주소창
유튜브	(없음 · 일반 폴더)	유튜브 열기, 재생/정지, 10초 앞/뒤, 자막, 빠르게·느리게
곰·팟플레이어	GOM·PotPlayer	재생/정지, 앞/뒤로, 배속, 전체 화면, 소리
Photoshop	Photoshop.exe	이동·브러시·지우개·문자, 브러시 크기, 새 레이어, 자유 변형
Figma · Canva	Figma.exe · Canva.exe	도형·텍스트 도구, 그룹·그룹 해제, 복제
OBS Studio	obs64.exe	방송·녹화 시작/중지, 장면 전환, 마이크 (OBS에서 Ctrl+Alt+1~6 지정 필요)
VS Code	Code.exe	명령 팔레트, 파일 찾기, 터미널, 코드 정리, 주석
Windows 기본	(없음 · 일반 폴더)	화면 캡처, 바탕화면, 클립보드 기록, 이모지, 설정, 화면 잠금

알아 두기

유튜브와 **Windows 기본**은 특정 프로그램에 연결되지 않은 일반 폴더입니다. 유튜브 버튼은 영상이 열린 브라우저 창을 한 번 클릭해 둔 뒤 누르세요. **OBS**는 기본 단축키가 없어서, 추가하면 OBS 설정 → 단축키에서 버튼과 같은 키를 지정하라는 안내가 나옵니다.

프리셋으로 만든 버튼도 일반 버튼처럼 고치고 지울 수 있습니다. 프로그램 설정에서 단축키를 바꿔 쓰고 있다면 버튼의 키도 그에 맞게 고치세요.

IV단원 확인 문제

정답은 부록 C

1. '웹 브라우저' 폴더에 크롬·엣지·웨일이 연결되어 있고, 지금은 웨일만 켜져 있다. 폴더 안 '새 탭' 버튼을 누르면?

① 크롬이 꺼져 있다는 오류가 난다.

② 웨일 창이 앞으로 오고 새 탭이 열린다.

③ 크롬을 새로 실행한다.

2. 연결한 프로그램이 이미 실행 중일 때 폴더 버튼을 누르면 어떻게 되나요?

(서술형)

UNIT

V

멀티 액션과 텍스트 입력

여러 동작을 한 번에 실행하고, 자주 쓰는 글을 버튼 하나로 입력합니다.

학습 목표

- ✓ 멀티 액션에 단계를 추가하고 순서를 바꿀 수 있다.
- ✓ '기다리기' 단계가 필요한 이유를 설명할 수 있다.
- ✓ 텍스트 입력 버튼의 두 가지 방식을 구분할 수 있다.

01 멀티 액션 만들기

✍️ 따라 해 보기 — 아침 루틴 버튼

1. 동작을 🔗 **멀티 액션**으로 고릅니다.
2. 아래 버튼으로 단계를 추가합니다: 🚀 **실행** `notepad.exe` → ⏱️ **기다리기** 1초 → 📝 **텍스트** '오늘 할 일:'
3. 단계를 클릭하면 펼쳐져 수정할 수 있고, ▲▼로 순서를, ✕로 삭제합니다.
4. **테스트 실행**으로 확인한 뒤 **완료**를 누릅니다.

⚠ 주의

프로그램 실행은 창이 다 뜰 때까지 기다리지 않습니다. 실행 바로 뒤에 키 입력이 있으면 **기다리기 단계**(보통 0.5~1.5초)를 꼭 넣으세요.



그림 V-1 멀티 액션 단계 목록

중간 단계가 실패하면 "3번째 단계 실패: …"처럼 몇 번째인지 알려 주고 멈춥니다. 기다리기는 한 단계에 최대 60초이고, 멀티 액션 안에 멀티 액션이나 폴더는 넣을 수 없습니다.

02 텍스트 입력 버튼

방식	설명
붙여넣기 (기본)	글을 클립보드에 넣고 `Ctrl` + `V` 로 붙여넣은 뒤, **원래 복사해 둔 내용을 다시 돌려놓습니다.** 한글 입력기 상태와 상관없이 긴 한글 문장도 깨지지 않습니다.
한 글자씩 입력	붙여넣기를 막아 둔 프로그램(일부 보안 입력 칸 등)용입니다. '한 글자씩 입력하기' 스위치를 켭니다.

> 💡 **TIP**
>
> 자주 쓰는 인사말, 이메일 서명, 집 주소, 계좌 안내문 등을 버튼으로 만들어 두면 편리합니다. 단, 비밀번호처럼 민감한 정보는 버튼에 저장하지 마세요.

V단원 확인 문제

정답은 부록 C

1. '메모장 실행 → 글 입력' 멀티 액션에서 글이 입력되지 않았다. 가장 알맞은 해결 방법은?

① 두 단계 사이에 '기다리기' 단계를 넣는다.

② 텍스트를 영어로 바꾼다.

③ 전역 단축키를 지운다.

2. 붙여넣기 방식의 텍스트 버튼을 눌러도 원래 복사해 둔 내용은 사라지지 않는다. (O / X)

UNIT

VI 설정과 관리

화면 테마와 칸 수를 바꾸고, 버튼을 복제·백업·복원합니다.

학습 목표

- ✓ 테마, 투명도, 자동 숨김, 칸 수, 창 토글 단축키를 바꿀 수 있다.
- ✓ 편집하다 실수하면 되돌릴 수 있다.
- ✓ 버튼을 복제하거나 다른 폴더로 복사할 수 있다.
- ✓ 설정을 내보내고, 자동 백업에서 복원할 수 있다.

01 화면 설정

편집 모드에서 오른쪽 위 **설정**을 누르면 전체 설정 창이 열립니다.

설정	설명
화면 테마	**자동**(Windows 설정 따라감) / **밝게** / **어둡게**는 차분한 **Windows 11 스타일**입니다. 분위기가 다른 테마 **칠판 · 고대비 · 네온 · 다이어리 · 파스텔 · 레트로 픽셀**과 색다른 스타일 **배민 · 카톡 · 토스 · 라인**도 있습니다. 카드를 누르는 즉시 미리 보입니다.
창 투명도	20~100%. 슬라이더를 움직이는 동안 미리 보입니다.
마우스를 올리면 선명하게	평소엔 흐릿하다가 마우스를 올리면 또렷해집니다.
가장자리 자동 숨김	화면 끝에 붙여 둔 창이 마우스가 떠나면 숨고, 끝에 대면 나옵니다.
창 보이기/숨기기 단축키	칸을 클릭하고 원하는 조합을 누릅니다.
한 줄에 버튼 수	2~8칸 사이로 고릅니다.




그림 VI-1 설정 창 (밝은 테마)



그림 VI-2 밝게 (Windows 11 스타일)



그림 VI-3 칠판




그림 VI-4 고대비




그림 VI-5 네온



그림 VI-6 다이어리



그림 VI-7 파스텔



그림 VI-8 레트로 픽셀




그림 VI-9 토스 스타일



그림 VI-10 카톡 스타일




그림 VI-11 라인 스타일



그림 VI-12 배민 스타일

> 💡 **TIP**
>
> **칠판**은 교실 화면에, **고대비**는 프로젝터나 멀리서 볼 때(검은 바탕에 굵은 테두리와 큰 글씨), **네온**은 방송·발표 무대에 잘 어울립니다.

> 🕯 **알아 두기**
>
> 배민·카톡·토스·라인 스타일 테마는 그 서비스의 **색감과 분위기만** 빌려 온 것입니다. 로고·캐릭터·이름은 들어 있지 않으며, 글씨는 모든 테마가 같은 기본 글꼴을 씁니다. 배민 스타일에서는 알림 문구도 조금 재치 있게 바뀝니다.

투명도와 가장자리 자동 숨김

창 투명도를 낮추면 뒤에 있는 문서가 비쳐 보여서, 버튼판을 띄워 둔 채로 작업하기 좋습니다. '마우스를 올리면 선명하게'를 함께 켜면 쓸 때만 또렷해집니다.

✍ 따라 해 보기 — 가장자리에 숨기기

1. 설정에서 **화면 가장자리에 붙이면 자동으로 숨기기**를 켜고 **완료**를 누릅니다.
2. 내비게이션 바를 끌어 창을 화면 **오른쪽 끝**에 붙입니다.
3. 마우스를 창 밖으로 옮기면 1초쯤 뒤 창이 가장자리로 들어가고, 얇은 띠만 남습니다.
4. 마우스를 화면 오른쪽 끝에 갖다 대면 다시 나옵니다. 창 토글 단축키로도 꺼낼 수 있습니다.

모니터가 여러 대라 그쪽에 다른 모니터가 이어져 있으면, 그 방향으로는 숨지 않습니다.



그림 VI-13 투명도 60% — 뒤 화면이 비쳐 보임




그림 VI-14 투명도와 자동 숨김 설정

02 복제·복사·붙여넣기

기능	단축키	설명
복제	Ctrl + D	선택한 버튼 바로 옆에 복사본을 만듭니다.
복사	Ctrl + C	선택한 버튼을 기억해 둡니다. 다른 폴더로 옮겨 가서 붙여넣으세요.
붙여넣기	Ctrl + V	지금 화면에 붙여넣습니다. 편집 모드의 📋 붙여넣기 칸을 눌러도 됩니다.
되돌리기	Ctrl + Z	방금 한 편집(삭제, 이동, 이름 바꾸기 등)을 취소합니다. 여러 번 누르면 계속 거슬러 올라갑니다.
다시 실행	Ctrl + Y	되돌린 것을 다시 적용합니다. (Ctrl + Shift + Z도 됩니다.)

> 💡 **TIP**
>
> 글자 입력 칸 안에서 Ctrl + Z를 누르면 그 칸의 글자만 되돌립니다. 버튼 편집을 되돌리려면 빈 곳을 한 번 클릭한 뒤 누르세요.

폴더를 복사하면 안의 버튼까지 통째로 복사됩니다. 같은 단축키가 두 버튼에 걸려 충돌하지 않도록, 복사본의 전역 단축키는 비워 둡니다.

03 백업과 복원

📌 핵심 정리 — 설정은 자동으로 백업됩니다

- **완료**를 눌러 저장할 때마다 바로 전 설정이 **최근 30개까지** 자동으로 백업됩니다.
- 설정 파일 위치: `%APPDATA%\com.deck.streamdeck\config.json`, 백업은 같은 곳의 `backups` 폴더
- 설정 파일이 손상되면 덮어쓰지 않고 따로 보관한 뒤 알려 줍니다.

✍️ 따라 해 보기 — 다른 PC로 옮기기 / 백업에서 복원

1. 편집 모드 → 오른쪽 위 **설정** → 설정 창 맨 아래 **설정 백업**으로 갑니다.
2. **내보내기**로 설정 파일(.json)을 저장해 다른 PC로 옮깁니다.
3. 다른 PC 또는 복원할 때는 **가져오기 / 백업에서 복원**으로 파일을 고릅니다. (처음에는 자동 백업 폴더가 열립니다.)
4. 불러온 버튼을 확인하고 **완료**를 눌러야 저장됩니다. 마음에 들지 않으면 **취소**를 누르면 원래대로 돌아갑니다.

04 자동 업데이트

QuickDeck은 켤 때, 그리고 켜 둔 동안 **4시간마다** 새 버전이 있는지 확인합니다. 새 버전이 나오면 창이 트레이나 화면 가장자리에 숨어 있어도 **저절로 나타나** 아래쪽에 알림 줄을 보여 줍니다. 알림 줄에는 새 버전 번호와 무엇이 바뀌었는지가 한 줄로 나옵니다.

- **지금 업데이트** — 내려받아 설치한 뒤 스스로 다시 시작합니다. 몇 초면 끝납니다.
- **✕ (나중에)** — 알림을 닫습니다. 같은 버전은 **하루 동안** 다시 띄우지 않습니다.
- 트레이 메뉴의 **업데이트 확인**으로 언제든 직접 확인할 수도 있습니다.

> **알아 두기**
>
> 업데이트 파일은 만든 사람의 **전자 서명**이 맞을 때만 설치됩니다. 중간에 누가 파일을 바꿔치기해도 설치되지 않으니 안심하세요. 버튼과 설정은 업데이트해도 그대로 남습니다.

VI단원 확인 문제

정답은 부록 C

1. 화면 테마를 바꾸고 싶다. 설정 창은 어떻게 여나요?

① 편집 모드에서 오른쪽 위 '설정'을 누른다.

② 트레이에서 QuickDeck을 종료한다.

③ 창 크기를 줄인다.

2. '가져오기'로 설정 파일을 불러오면 그 즉시 저장된다. (O / X)

3. 편집하다가 버튼을 잘못 지웠다. 바로 되살리는 단축키는?

① Ctrl+D　　② Ctrl+Z

③ Ctrl+C　　④ Ctrl+S

UNIT

VII 휴대폰 리모컨과 똑똑한 버튼

휴대폰으로 PC를 조작하고, 상태에 따라 모양이 바뀌는 버튼을 만듭니다.

학습 목표

- ✓ QR 코드로 휴대폰 리모컨을 연결하고, 네 가지 탭을 쓸 수 있다.
- ✓ 토글 버튼과 길게 누르기 동작을 만들 수 있다.
- ✓ 시계·타이머·CPU 위젯과 창 배치 버튼을 쓸 수 있다.

01 휴대폰 리모컨 연결하기

휴대폰에 **앱을 설치할 필요가 없습니다.** PC의 QuickDeck이 작은 웹 서버가 되고, 휴대폰은 브라우저로 접속합니다.

✍ 따라 해 보기 — 휴대폰 연결

1. 편집 → 오른쪽 위 **설정** → **휴대폰 리모컨**에서 **휴대폰에서 버튼 누르기**를 켭니다.
2. 처음 켤 때 Windows 방화벽 창이 뜨면 **개인 네트워크**에 체크하고 **허용**을 누릅니다.
3. 휴대폰 **카메라로 QR 코드**를 찍고, 뜨는 주소를 엽니다.
4. 브라우저 메뉴의 **홈 화면에 추가**를 하면 앱처럼 아이콘으로 열 수 있습니다.

⚠ 주의

PC와 휴대폰이 **같은 와이파이**에 있어야 합니다 (와이파이가 없으면 아래 **USB로 연결하기**). 주소에 들어 있는 **열쇠**(긴 영문·숫자)가 있어야만 조작할 수 있으니, 주소를 남에게 보내지 마세요. 주소가 새어 나갔다면 **열쇠 새로 만들기**를 누르면 예전 주소는 바로 막힙니다.



그림 VII-1 휴대폰 리모컨 설정과 QR 코드

휴대폰 화면 오른쪽 위 ⚙에서 다음을 정할 수 있습니다. 이 설정은 휴대폰마다 따로 기억됩니다.

설정	설명
PC 따라 자동 전환	PC에서 한글을 쓰면 휴대폰도 한글 폴더로 바뀝니다. (프로그램 연결 폴더, IV단원)
버튼 크기	**작게·보통·크게·아주 크게** 중에서 고릅니다. 크게 할수록 버튼이 커지고 한 줄에 들어가는 개수가 줄어듭니다. 멀리서 보거나 큰 손가락으로 누를 때는 크게, 버튼이 많으면 작게 하세요.
화면 켜두기	리모컨을 쓰는 동안 휴대폰 화면이 꺼지지 않게 합니다.
시작 폴더	열 때 처음 보일 폴더를 지금 보고 있는 폴더로 정합니다. 발표용 휴대폰은 '발표' 폴더로 시작하게 하면 편합니다.

휴대폰을 가로로 돌리면 한 줄에 버튼이 두 칸 더 들어갑니다. PC에서 버튼을 바꾸고 **완료**를 누르면 휴대폰 화면도 1~2초 안에 저절로 바뀝니다.

와이파이가 없을 때: USB로 연결하기

학교 와이파이가 기기끼리 접속을 막아 두었거나, PC는 유선이고 휴대폰은 다른 망일 때는 **USB 케이블**로 연결하세요. 휴대폰의 **USB 테더링**을 켜면 PC와 휴대폰 사이에 둘만의 작은 네트워크가 생깁니다. 공유기를 거치지 않아 반응이 빠르고, 연결된 동안 휴대폰이 충전됩니다.

✍ 따라 해 보기 — USB로 연결

1. 휴대폰을 USB 케이블로 PC에 꽂습니다.
2. **안드로이드**: 설정 → 연결 → 모바일 핫스팟 및 테더링 → **USB 테더링**을 켭니다.
   아이폰: 설정 → **개인용 핫스팟**을 켜고, PC에 '이 컴퓨터를 신뢰하겠습니까?'가 뜨면 **신뢰**를 누릅니다.
3. QuickDeck 리모컨 설정에서 **USB로 연결** 탭을 고릅니다. 몇 초 안에 USB용 QR 코드가 저절로 나타나고, 탭에 초록 점이 켜집니다.
4. **처음 한 번**은 QR 옆의 **USB 연결 허용하기**를 누르고, 관리자 확인 창에서 **예**를 누릅니다. Windows가 USB 연결을 '공용 네트워크'로 보고 휴대폰 접속을 막기 때문입니다. (QuickDeck 리모컨 연결만, USB·유선 연결에서만 허용됩니다.)
5. 휴대폰 카메라로 그 QR 코드를 찍습니다. 버튼판은 와이파이로 연결할 때와 똑같습니다.



그림 VII-2 USB로 연결 탭: 처음 한 번 'USB 연결 허용하기'

알아 두기

와이파이로만 인터넷을 쓰는 노트북은 테더링을 켜는 동안 PC의 인터넷이 **휴대폰 데이터**로 바뀔 수 있습니다. 유선 랜을 쓰는 교실 PC는 보통 그대로입니다. 관리자 권한이 없는 PC라면 **설정 → 네트워크 및 인터넷 → 이더넷**에서 휴대폰 연결(예: '이더넷 3')을 **개인 네트워크**로 바꿔도 됩니다. 아이폰은 요금제에 따라 개인용 핫스팟 메뉴가 막혀 있을 수 있습니다.

02 트랙패드·키보드·음악 탭




그림 VII-3 버튼 탭



그림 VII-4 트랙패드 탭




그림 VII-5 음악 탭

탭	할 수 있는 일
버튼	PC와 똑같은 버튼판. 폴더에 들어가고, 길게 누르기도 됩니다.
트랙패드	한 손가락으로 끌면 마우스 이동, 톡 치면 왼쪽 클릭, **두 손가락으로 톡** 치면 오른쪽 클릭, 두 손가락으로 끌면 스크롤. **톡 하고 바로 다시 대고 끌면 끌어 놓기**(파일·창 옮기기). 아래 ✊ **잡고 끌기** 버튼을 누르면 누른 채로 고정되고, 옮긴 뒤 **놓기**(또는 화면 톡)로 내려놓습니다. 속도 조절도 됩니다.
키보드	휴대폰으로 글을 써서 **PC로 보내기**(한글도 그대로). Enter·Esc·Tab·방향키·복사/붙여넣기 같은 빠른 키 버튼.
음악	지금 PC에서 재생 중인 곡의 제목·가수·앨범 그림, 이전/재생/다음, **볼륨 슬라이더**와 음소거.

> 💡 **TIP**
>
> 발표할 때 트랙패드 탭으로 슬라이드를 넘기거나, 침대에서 영화를 볼 때 음악 탭으로 볼륨을 조절해 보세요.

03 휴대폰에서 PC로 사진·파일 보내기

휴대폰 리모컨 아래의 **보내기** 탭에서 사진이나 파일을 보내면 PC에 바로 저장됩니다. 서류를 찍어 한글 문서에 붙이거나, 휴대폰의 PDF를 PC로 옮길 때 카카오톡 '나와의 채팅'을 거치지 않아도 됩니다.

✍ 따라 해 보기 — 서류 찍어 보내기

1. 휴대폰 리모컨에서 **보내기** 탭을 엽니다.
2. 서류를 반듯하게 펴고 싶으면 **문서 스캔**을 켭니다.
3. 📷 **사진 찍어 보내기**를 눌러 서류를 찍습니다.
4. 문서 스캔이 켜져 있으면 파란 점 4개를 서류 네 모서리에 맞추고, **컬러** 또는 **선명한 흑백**을 고른 뒤 **펴서 보내기**를 누릅니다.
5. PC 화면에 "받았어요" 알림이 뜨면, 한글이나 메신저에서 **Ctrl+V**로 바로 붙여 넣습니다.




그림 VII-6 보내기 탭

기능	설명
사진 찍어 보내기	휴대폰 카메라로 찍자마자 PC로 보냅니다.
사진·파일 고르기	앨범의 사진이나 PDF·한글 파일 등을 여러 개 골라 한 번에 보냅니다. 파일 하나에 500MB까지 됩니다.
문서 스캔	비스듬히 찍은 서류를 네 모서리에 맞춰 반듯한 직사각형으로 폅니다. **선명한 흑백**은 종이를 하얗게, 글씨를 진하게 만들어 복사본처럼 보이게 합니다.
저장 위치	기본은 PC의 **다운로드\QuickDeck** 폴더입니다. 편집 → 설정 → 휴대폰 리모컨의 **휴대폰에서 받은 파일**에서 **폴더 열기**나 **다른 폴더로** 바꿀 수 있습니다.
클립보드	**사진 한 장**을 보내면 PC 클립보드에 사진이 들어가서, 한글·메신저에 **Ctrl+V**로 바로 붙습니다. 세로로 찍은 사진도 세로로 붙습니다. **여러 장을 한 번에** 고르면 클립보드에 **모두** 들어갑니다. **한글·Claude·메신저·탐색기**에 Ctrl+V 하면 사진이 한꺼번에 들어갑니다. **카카오톡**처럼 한 장씩만 받는 곳에는 휴대폰 보내기 탭(또는 PC 창 아래)의 **한 장씩**을 누르세요. 첫 사진이 클립보드에 들어가고, 붙여 넣은 뒤 **다음 ▶**을 누르면 다음 사진으로 바뀝니다. **모두**를 누르면 다시 전부가 들어갑니다. 끄려면 설정의 **받은 파일을 클립보드에도 넣기**를 끄세요.
보냈는지 확인	보내는 동안 화면 가운데에 진행률이 나오고, 다 보내면 ✅ **PC로 보냈어요**와 보낸 사진 미리보기가 잠깐 뜹니다. 실패하면 ❌와 이유, **다시 보내기** 버튼이 나옵니다. 아래 보낸 파일 목록은 **목록 지우기**로 지울 수 있습니다(PC에 저장된 파일은 그대로).

> 📎 **알아 두기**
>
> 같은 이름의 파일이 있으면 덮어쓰지 않고 '이름 (1)'처럼 새 이름으로 저장합니다. 카메라가 붙이는 뜻 없는 이름은 '사진_날짜_시각', 스캔한 서류는 '스캔_날짜_시각'으로 바뀝니다. 아이폰의 HEIC 사진은 문서 스캔 없이 원본 그대로 보냅니다.

04 토글과 길게 누르기

토글은 전등 스위치처럼 누를 때마다 켜짐·꺼짐이 바뀌는 버튼입니다. 켜진 동안은 아이콘 아래에 **초록 점**이 생기고, 이름과 아이콘이 바뀝니다.




그림 VII-7 위젯·토글·창 배치 버튼

✍ 따라 해 보기 — 마이크 켜고 끄기

1. 동작을 🔁 **토글**로 고릅니다.
2. ① 처음 누를 때와 ② 다시 누를 때에 각각 **단축키 보내기** `win+alt+k`를 넣습니다.
3. **켜진 상태 이름**에 '마이크 켜기', **켜진 아이콘**에 🔇를 적습니다.

길게 누르기는 버튼 하나에 동작을 하나 더 넣는 기능입니다. 버튼 편집 창의 **길게 누르면**에서 동작을 고르면, 버튼을 0.5초 이상 누르고 있을 때 그 동작이 실행됩니다. 오른쪽 위에 ⋯ 표시가 붙습니다.

예: '볼륨 +' 버튼을 길게 누르면 음소거. 휴대폰에서도 똑같이 길게 누르면 됩니다(살짝 진동).

05 시계·타이머·CPU 위젯

위젯	버튼에 보이는 것	누르면
🕒 **시계**	지금 시각(크게)과 오늘 날짜(이름 자리)	아무 일도 없음
⏱ **타이머**	남은 시간과 줄어드는 막대	시작 / 일시정지. **길게 누르면 처음으로**
📈 **CPU·메모리**	CPU와 메모리 사용률 (1초마다)	아무 일도 없음

타이머는 버튼 편집 창에서 시간을 **분 단위**로 정합니다.
1·3·5·10·25·50분 버튼으로 바로 고를 수도 있습니다.

시간이 다 되면 PC에서 알림음과 함께 "⏰ 라면 타이머 끝났어요!" 알림이 뜨고, 버튼이 깜빡입니다. 휴대폰 리모컨을 열어 두었다면 **휴대폰도 진동**합니다.

> 💡 **TIP**
>
> 25분 타이머로 '집중 25분 + 휴식 5분' 공부법(뽀모도로)을 해 보세요. 창을 닫아 두어도 타이머는 계속 돌아갑니다.




그림 VII-8 타이머 버튼 편집

06 창 배치 버튼

🪟 **창 배치** 동작은 **바로 전에 쓰던 창**을 원하는 자리로 옮깁니다. QuickDeck은 포커스를 빼앗지 않기 때문에, 문서를 보다가 버튼을 누르면 그 문서 창이 옮겨집니다.

방법	설명
◧ **왼쪽 절반 / ◨ 오른쪽 절반**	화면(작업 표시줄 제외)의 왼쪽 또는 오른쪽 반을 꽉 채웁니다. 두 창을 나란히 놓을 때 좋습니다.
▢ **최대화 / ▬ 최소화**	창을 크게 하거나 작업 표시줄로 내립니다.
⊡ **가운데로**	크기는 그대로 두고 화면 가운데로 옮깁니다.
🖥 **다음 모니터로**	모니터가 여러 대일 때, 같은 비율·위치로 다음 모니터에 옮깁니다.

> 💡 **TIP**
>
> 멀티 액션에 '창 배치'를 넣을 수도 있습니다. 예: 한글 실행 → 1초 기다리기 → 왼쪽 절반, 브라우저 실행 → 1초 → 오른쪽 절반. 버튼 하나로 작업 화면이 완성됩니다.

VII단원 확인 문제

정답은 부록 C

1. 휴대폰 리모컨이 연결되지 않는다. 가장 먼저 확인할 것은?

① 휴대폰에 QuickDeck 앱을 설치했는지

② PC와 휴대폰이 같은 와이파이(또는 USB 테더링)로 연결되어 있는지

③ 버튼에 전역 단축키를 붙였는지

2. 타이머 버튼을 처음 시간으로 되돌리려면 어떻게 하나요?

(서술형)

3. 버튼 오른쪽 위의 ⋯ 표시는 무엇을 뜻하나요?

① 토글

② 길게 누르기

③ 타이머

④ 폴더

UNIT

VIII

문제 해결

자주 생기는 문제와 해결 방법을 정리했습니다.

01 자주 묻는 질문

증상	원인과 해결
창 토글 단축키가 안 된다	다른 프로그램이 같은 단축키를 쓰고 있을 수 있습니다. 편집 → 설정에서 다른 조합으로 바꾸세요. 시작할 때 자동으로 바뀌었다면 알림에 새 단축키가 나옵니다.
"창을 앞으로 가져오지 못했습니다"	대상 프로그램이 **관리자 권한**으로 실행 중이면 Windows 보안 정책 때문에 키를 보낼 수 없습니다. 대상 프로그램을 일반 권한으로 실행하세요.
"프로그램이 실행 중이 아닙니다"	폴더에 연결한 프로그램이 꺼져 있습니다. 먼저 실행하거나, 폴더 설정의 **폴더를 누르면 실행할 프로그램**을 채워 두세요.
이름만 넣은 프로그램이 실행되지 않는다	설치 위치를 찾지 못한 경우입니다. 실행 파일 전체 경로나 바탕화면 바로가기(`.lnk`) 경로를 넣으세요.
게임 중에 창이 안 보인다	**단독 전체화면** 게임 위에는 창이 표시되지 않습니다. 전역 단축키는 그대로 동작합니다. 게임을 '창 모드 전체화면'으로 바꾸면 보입니다.
업데이트 후 버튼이 기본 8개만 보인다	설치 직후 설정 파일을 잠깐 읽지 못한 경우입니다. 버튼은 지워지지 않았습니다. **편집하지 말고** 트레이에서 종료 후 다시 실행하세요. 그래도 안 되면 VI단원의 '백업에서 복원'을 쓰세요.
텍스트가 이상하게 입력된다	붙여넣기를 막아 둔 입력 칸일 수 있습니다. 버튼의 '한 글자씩 입력하기'를 켜 보세요.
Win 키 조합이 녹화되지 않는다	Windows가 먼저 가로채는 키입니다. ✎를 눌러 `win+shift+s`처럼 글자로 입력하세요.
휴대폰에서 주소가 열리지 않는다	PC와 휴대폰이 같은 와이파이인지 확인하세요. 회사·학교 와이파이는 기기끼리 접속을 막아 둔 경우가 많습니다. 이럴 때는 휴대폰을 **USB로 연결**하고 테더링을 켜세요(VII단원 01). Windows 방화벽에서 QuickDeck을 **허용**했는지도 확인하세요.
USB QR 코드를 찍으면 주소는 뜨는데 연결이 안 된다	Windows 방화벽이 USB 연결(공용 네트워크)을 막고 있습니다. QR 옆의 **USB 연결 허용하기**를 누르고 관리자 확인 창에서 **예**를 누르세요. 관리자 권한이 없으면 설정 → 네트워크 및 인터넷 → 이더넷에서 휴대폰 연결을 **개인 네트워크**로 바꾸세요.
'USB로 연결' 탭에 QR 코드가 나오지 않는다	휴대폰에서 **USB 테더링**(아이폰은 개인용 핫스팟)을 켰는지 확인하세요. **충전 전용 케이블**은 데이터가 통하지 않으니 다른 케이블로 바꿔 보세요. 아이폰은 PC에 **Apple Devices**(또는 iTunes) 앱이 설치되어 있어야 USB 테더링이 잡힙니다.
휴대폰에 "열쇠가 맞지 않아요"	PC에서 열쇠를 새로 만든 경우입니다. 새 QR 코드를 다시 찍으세요.
창 배치 버튼이 창을 못 옮긴다	관리자 권한으로 실행된 창은 옮길 수 없습니다. 또 바로 전에 쓴 창이 없으면(바탕화면만 클릭한 경우) 옮길 창이 없다고 알려 줍니다.

가장자리에 붙였는데 숨지 않는다	설정에서 자동 숨김이 켜져 있는지, 그 방향에 다른 모니터가 이어져 있지 않은지 확인하세요. 편집하는 동안은 숨지 않습니다.
웹사이트 아이콘이 안 들어간다	인터넷 연결을 확인하세요. 아이콘을 제공하지 않는 사이트도 있습니다. 이때는 이미지를 직접 넣으세요.

알아 두기

설치할 때 "Windows의 PC 보호" 경고가 뜨는 것은 코드 서명 인증서가 없는 프로그램이기 때문입니다. 직접 만든 설치 파일이라면 **추가 정보 → 실행**을 눌러 설치하면 됩니다.

APPENDIX

부록

보낼 키 이름표, 한글 프리셋 단축키, 확인 문제 정답

A 보낼 키 이름표

✎ 직접 입력으로 단축키를 쓸 때는 아래 이름을 `+`로 이어 씁니다. 공백으로 나누면 순서대로 누릅니다. 예: `ctrl+shift+esc`, `ctrl+n t`

이름	키
ctrl, alt, shift, win	수정키
enter, esc, tab, space	Enter, Esc, Tab, 스페이스
backspace, delete, insert	지우기, Del, Ins
home, end, pageup, pagedown	이동 키
up, down, left, right	방향키
f1 ~ f24	기능 키

이름	키
a ~ z, 0 ~ 9	글자·숫자
numpad0 ~ numpad9	숫자 키패드
volumeup, volumedown, mute	볼륨 +, −, 음소거
playpause, next, prev	재생/정지, 다음 곡, 이전 곡
printscreen	PrtSc
minus, equal, comma, period, slash, semicolon	- = , . / ;

B 한글 프리셋 단축키

한컴오피스 한글 기본 단축키 기준입니다. (출처: 한컴 도움말 단축키 일람) 'A, B'는 A를 누르고 뗀 뒤 B를 누르는 겹글쇠입니다.

버튼	단축키
새 문서	Alt+N
불러오기	Alt+O
저장	Alt+S
다른 이름으로	Alt+V
인쇄	Alt+P
되돌리기	Ctrl+Z
찾기	Ctrl+Q, F
찾아 바꾸기	Ctrl+H
쪽 나누기	Ctrl+Enter
표 만들기	Ctrl+N, T
그림 넣기	Ctrl+N, I
쪽 번호	Ctrl+N, P

버튼	단축키
각주	Ctrl+N, N
편집 용지	F7
맞춤법	F8
글자 모양	Alt+L
문단 모양	Alt+T
스타일	F6
진하게 / 기울임 / 밑줄	Ctrl+B / I / U
왼쪽 / 가운데 정렬	Ctrl+Shift+L / C
오른쪽 / 양쪽 정렬	Ctrl+Shift+R / M
글자 크게 / 작게	Ctrl+] / Ctrl+[

C 확인 문제 정답과 해설

I-1 ② QuickDeck 창은 클릭해도 활성화되지 않아, 쓰던 창의 포커스가 유지됩니다.

I-2 트레이에서 QuickDeck을 **종료**합니다.

I-3 ② ⛓은 멀티 액션, ⌘은 전역 단축키, ▦은 아이콘을 쓴 폴더입니다.

II-1 ② 이어서 누르면 순서대로 기록됩니다. (`ctrl+n t`)

II-2 ③ 글자 키 하나는 다른 프로그램의 타이핑을 막으므로 쓸 수 없습니다.

II-3 **취소**

III-1 ③ 폴더 안 버튼이 모두 같은 아이콘이 되지 않도록 단축키·텍스트 버튼은 자동 대상에서 빠집니다.

III-2 X 직접 넣은 이미지는 자동으로 바뀌지 않습니다.

IV-1 ② 연결한 프로그램 중 열려 있는 것으로 키를 보냅니다.

IV-2 새로 실행하지 않고, 이미 열린 창을 앞으로 가져옵니다.

V-1 ① 실행은 창이 뜰 때까지 기다리지 않으므로 '기다리기'가 필요합니다.

V-2 O 붙여넣은 뒤 원래 클립보드 내용을 되돌려 놓습니다.

VI-1 ① 편집 모드 오른쪽 위 '설정'을 누르면 설정 창이 열립니다.

VI-2 X 확인 후 **완료**를 눌러야 저장됩니다.

VI-3 ② Ctrl+Z로 되돌리고, Ctrl+Y로 다시 실행합니다.

VII-1 ② 앱은 필요 없고, 같은 와이파이에 있거나 USB 테더링으로 연결되어 있어야 접속됩니다.

VII-2 타이머 버튼을 **길게 누릅니다.**

VII-3 ② …은 길게 누르면 다른 동작을 하는 버튼입니다.