

# SUINOCULTURA CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS E NUTRICIONAIS DO MACHO SUÍNO E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Sandra Carvalho Matos de Oliveira Médica Veterinária Mestre em Ciência animal

> Feira de Santana 2018

# FUNÇÕES DOS CACHAÇOS


- Estimular as fêmeas a entrarem em estro
- Reconhecimento das fêmeas em estro
- Desencadeamento do reflexo de tolerância
- Realização da cobertura
- Fornecimento de sêmen regularmente

# PUBERDADE E IDADE DE REPRODUÇÃO

- Puberdade
  - Espermatozoides viáveis
  - Fecundação do óvulo
  - 4 a 6 dias

- Idade de reprodução
  - 7 a 8 meses
  - 140kg

1/20 MN 1/150 IA




Células espermáticas com alterações

#### **FASE REPRODUTIVA**

#### Cachaço

- Importância da fertilidade do macho
  - Fêmea produz 30 animais
  - Macho gera 6.000 a 7.000 descendentes/ano
- Pouca atenção a nutrição de cachaços
   <sub>150 a 250g/dia</sub>
  - Restrição nutricional sêmen
  - Sobrepeso aprumos e monta



# SELEÇÃO DE REPRODUTORES E QUARENTENA


- Comprimento e profundidade do corpo
- Estrutura óssea e aprumos
- Aparelho reprodutor
- Prolificidade
- Ganho de peso
- Conversão alimentar
- Qualidade de carcaça
- Quarentena
  - Adaptação
  - Treinamento

#### **CONDICIONAMENTO A MONTA**

- Fêmea dócil
- Prurípara
- Tamanho compatível
- Em cio
- Observar:
  - Libido
  - Monta
  - Introdução do pênis
  - Montas frustradas

#### **FASES DA MONTA NATURAL**

- Prelúdio
  - Corte (5 a 10 minutos)
- Salto
  - Exteriorização
  - Fixação peniana cérvix
  - 10 a 20 minutos
- Descida
  - Relaxamento
  - Retração peniana



Monta livre ou Controlada

# TREINAMENTO E FREQUÊNCIA DAS COLETAS

- 6 a 8 meses
- Contato diário manequim
  - 15 minutos
  - Após alimentação e limpeza
- Não ocorrência do salto
  - Retirada do macho 15 minutos
- Ocorrência do salto
  - Repetição 2-3 dias
  - Avaliação seminal

15 Dias Não ocorrência Utilização de fêmeas 90-95% manequim

#### FREQUÊNCIA DAS COLETAS

Machos jovens
1 vez por semana
12 e 15 meses
3 coletas 2 semanas
>15 meses
2 coletas por semana

# GAIOLA DE PRÉ COLETA E SALA DE COLETA

#### Gaiola ou sala de pré coleta

- Higiene do macho
  - Limpeza da região abdominal
  - Esvaziamento dos divertículos prepuciais Importância??

#### Sala de coleta

- Localização (7 e 9 m²)
- Locais de fuga barras verticais
- Comunicação com laboratório
- Objetos de distração
- Tapetes

# FOSSO DE COLETA E MANEQUIM DE COLETA

#### Fosso de coleta

- Profundidade de 90cm
- Abaixo do piso do reprodutor
- Gaiola manequim

#### Manequim de coleta

- Fixo
- Reforçado
- Fácil limpeza
- Regulagem






र्वास्त्रास्त्रां)

# COMPOSIÇÃO DO EJACULADO

#### Secreções uretrais

- Limpeza da uretra
- Fase rica
  - Leitoso 70% SPTZ
- Fase pobre
  - Aspecto intermediário
  - SPTZ e volume seminal
- Fase gelatinosa
  - Bulbo uretrais
  - Tampão da cérvix



# COLETA SEMI AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA

Utilização desde 2000

 Otimização da mão de obra "handsfree" (mãos livres)

- Fixação do pênis pelo operador
  - Posicionamento na cérvix artificial

# COLETA SEMI AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA

- Acompanhamento
- 2 ou mais reprodutores
  - Treinamento
- Igual características
  - Volume, células
- Numero de coletas/coletador/hora
  - 7 a 8 dobro
- 5 a 10 minutos




Foto 2 - Manequim para coleta

FONTE: MINITUB DO BRASIL, 2012



Foto 3 - Cérvix artificial para coleta



#### **COLETA MANUAL**

"Método da Mão Enluvada"

Descrito pela primeira vez em 1959

Estimulação mecânica do pênis

Fixação manual da extremidade do pênis

#### **CUIDADOS DURANTE A COLETA**

- Simples
- Contaminação química e bacteriana do ejaculado
- Materiais descartáveis e atóxicos
  - Luva de látex
- Luvas de vinil
- Contaminação bacteriana
  - Higiene do reprodutor, prepúcio, acúmulo de liquido prepucial



Foto 4 - Acúmulo de líquidos no divertículo prepucial FONTE: MINITUB DO BRASIL, 2007

### **COLETA DE SÊMEN**

- Fixação da extremidade do pênis
  - Não rotacionar
  - Exposição completa
  - Estímulo alternância de pressão
  - Não tracionar
  - 2 a 3 cm livre contato



Foto 1- Coleta manual bem executada

FONTE: MINITUB DO BRASIL LTDA. 2007

### **CUDADOS APÓS A COLETA**

• Envio do ejaculado para laboratório

Desprezar o filtro

Envio do copo ou bolsa plástica para avaliação

Avaliação e diluição do ejaculado

### **AVALIAÇÃO DO EJACULADO SUÍNO**

#### TABELA 1: DIFERENTES MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO EJACULADO SUÍNO

- 1. Exame de rotina na central de IA (sêmen in natura):
  - 1.1 Exame macroscópico: a) Cor b) Odor c) Volume
  - 1.2 Exame microscópico: a) Concentração espermática
    - b) Motilidade
      - c) Morfologia espermática
- 2. Exame de suporte laboratorial (sêmen diluído):
  - 2.1 Básico: a) Motilidade b) Morfologia espermática c) Teste de resistência osmótica
  - 2.2 Especial (para cachaços novos ou com suspeita de problemas de infertilidade):
    - 2.2.1 Exame bioquímico:

Célula espermática: acrosina, cromatina, fosfolipídios

Plasma seminal: íons.

- 2.2.2 Exame microbiológico: Identificação de micro-organismos
- 2.2.3 Biológico: fecundação in vitro

## **AVALIAÇÃO DO EJACULADO SUÍNO**



Foto 1 - Determinação do volume do ejaculado por meio do seu peso

FONTE: ACERVO DO AUTOR

g/ml 125-500ml



Foto 2 - Avaliação da motilidade espermática. Detalhe ao material pré-aquecido a 35°C.




Figura 2 - Representação de um quadrado (1/25mm²) do retículo central da câmara de Neubauer Improved® e espermatozoides convencionados para a contagem






Figura 1 - Câmara de Neubauer utilizada para determinação da concentração espermática FONTE-BORTOLOZZO E WENTZ, 2005

Concentração (sptz/mm³) = Número total de espermatozóides contados nos quadrados Separar área contada x altura da câmara x diluição

Área contada = 10 (quadrados) x 1/25 mm² (representa cada quadrado grande)
Altura da câmara = 1/10 mm (fixo)
Diluição = 1/200 (variável)








Figura 1 - Fluxograma de produção das doses inseminantes e seus pontos críticos de controle



Foto 1 - Doses de sêmen em descanso para serem armazenadas na conservadora entre 16-18° C

FONTE: ABCS.



### **QUANDO INSEMINAR?**

RTH<RTM




	TABELA 1 -	PROTOCO	DLO DE D	UAS IAS I	DIÁRIAS,	DE A	CORDO CO	M A CATE	GORIA	DA FÊ	MEA.
Ī							Drotoco	lo do IA	om r	alacão	àhor

		Protocolo de IA em relação à hora 0*					
Categoria	Descrição	Hora 0	12 h após	24 h após	36 h após	48 h após	60 h após
Leitoas	Menor duração de cio, maior percentual de fêmeas ovulando durante as primeiras 24 horas de cio	1ª IA	2ª IA	3ª IA	D A	4ª IA	
Fêmeas com IDC 0	Fêmeas que são desmamadas e imediatamente diagnosticadas em cio, cujo momento do início do cio não é conhecido	1ª IA	2ª IA	3ª IA	IOS	4ª IA	
Fêmeas com IDC de 8 ou mais dias	São fêmeas que podem ser consideradas de risco, já que o motivo de um IDC muito longo pode ser excessiva perda de peso, demora na retomada hormonal da ciclicidade, etc.	1ª IA	2ª IA	3ª IA		4ª IA	
Fêmeas com proble- mas reprodutivos	Recoberturas após retorno ao cio ou abortos tornam as fêmeas matrizes- problema	1ª IA	2ª IA	3ª IA		4ª IA	
Fêmeas com IDC de 1 a 7 dias	Consideradas a população padrão da granja e com o maior potencial de desempenho reprodutivo		1ª IA	2ª IA	3ª IA		4ª IA

<sup>\*</sup> hora O – momento do diagnóstico de cio positivo

#### TABELA 2 - PROTOCOLO RECOMENDADO PARA UMA DOSE INSEMINANTE DIÁRIA\*.

Turno do diagnóstico de cio positivo	1ª dose (tempo após diagnóstico de cio positivo)	2ª dose (tempo após diagnóstico de cio positivo)	3ª dose (tempo após diagnóstico de cio positivo)		
Manhã	Manhã (hora 0)	Manhã (hora 24)	Manhã (hora 48)		
Tarde	Manhã (hora 12)	Manhã (hora 36)	Manhã (hora 60)		

<sup>\*</sup>geralmente, nessas granjas todas as matrizes são incluídas no mesmo protocolo, sem distinção de ciclo

- 1 I.A/DIA
- Sêmen fresco (24h)
- Qualidade do diagnóstico
- Material utilizado

- Sêmen resfriado
  - 15 a 18°C (3 dias)
  - Congelado ????
  - Fertilidade/Integ. mem
- Método tradicional
  - 80 a 100ml



Foto 3 - Método tradicional de IA

Tradicional

Afixada na cervix



Foto 1 - Introdução da pipeta de IA pela vulva, no sentido dorso-cranial




Foto 2 - Localização da pipeta na cérvix - técnica tradicional de IA




Foto 1 - Representação da fixação da pipeta na cérvix, na inseminação artificial tradicional



Foto 4 - Auto-inseminação

- Pós cervical
  - 1,5 bilhões de SPTZ
  - 60ml
  - 0,5bilhões de SPTZ
  - 20ml

- Multíparas
- Treinamento




Foto 2 - Representação da fixação da pipeta na cérvix e passagem do cateter até o útero na inseminação artificial pós-cervical

FONTE: ACERVO DO AUTOR

