

Manejo de frangos de corte nas fases de engorda e abate

Sandra Carvalho Matos de Oliveira Médica Veterinária - UFRB Mestre em Ciência animal - UFRB

> Feira de Santana 2019

MANEJO DE FRANGOS DE CORTE NA FASE DE CRESCIMENTO E ABATE

· Programas de manejo

- Uniformidade
 - •C.A
 - •G.P
 - •Vb
 - •E.P
- Lucratividade
- •Especificações do mercado
- Manejo nutricional



MANEJO NUTRICIONAL

•Dieta ideal:

- •Disponibilidade e custo da matéria-prima
- Criação de aves separadas por sexo

- Níveis de gordura exigidos
 - •Tipo de produto
 - Assado, cozidos, processados

- •Coloração da pele, textura e sabor da carne
- •Pesos finais definidos pelo mercado????

PESOS DEFINIDOS PELO MERCADO

- 3ª e 4ª semana
 - Necessidade de mercado

- Retirada da primeira categoria de aves para abate
 - São os 'galetos'



 Peso da carcaça: Média de 600 a 800 gramas

PESOS DEFINIDOS PELO MERCADO

5º semana

Aves com 35 a 36 dias – Fase 'Frango leve'

Peso médio: 1,75 kg

Atendimento de uma parcela de mercado


MANEJO NAS FASES DE ENGORDA E ABATE

1

Conversão alimentar (CA)

- O que acontece de 22 a 42 dias??
- Exigência de energia de mantença
- Porção de nutrientes ingeridos é transformado em carne

Perfil de crescimento do tecido



ADITIVOS

Enzimas

Medicamentos:

Anticoccidianos, antibióticos

Probióticos

Prébióticos


ADITIVOS

Ácidos Orgânicos

Adsorventes

Antioxidantes

Agentes Antifúngicos




PROGRAMA DE LUZ

- •Efeito da luz??
- Consumo de alimentos
- Desempenho

Adaptação









EXCESSO PREJUDICA??

INTENSIDADE LUMINOSA

В

Intensidade luminosa: em lux ou lumens/m²

8 a 21 dias: Diminuição da intensidade luminosa para 5 a 10 lux (para evitar taxa excessiva de crescimento)

Acima de 21 dias: Aumento na intensidade luminosa para 10 a 15 lux (possibilitar o crescimento compensatório da ave)

INTENSIDADE LUMINOSA

Lâmpadas fluorescentes X Incandescentes

Lâmpada fluorescente:

- Economia
- Sensibilidade
- Luminosidade

TIPOS DE PROGRAMAS DE LUZ

1 Constante ou continuo

Intermitente ou dia subjetivo

Crescente

1 Constante ou continuo

23 horas de luz

1 hora de escuro

12 horas de luz

12 horas de escuro

Em todo o ciclo de produção

Em todo o ciclo de produção

Intermitente ou dia subjetivo

1 hora de luz

3 horas de escuro

3 Crescente

- 1-7 dias → 23-24 horas de luz
- 8-14 dias → Natural + 2 horas luz
- 15-25 dias → Natural + 4 horas luz
- **26-33 dias** → Natural + 6 horas luz
 - 33 dias até abate → 23 horas

3 Cre

Crescente

TABELA 15: EXEMPLO DE UM PROGRAMA COM FOTOPERÍODO COM AUMENTO GRADUAL DE LUZ, APROPRIADO PARA LOTES DE MACHOS OU MISTOS PARA ABATE COM 2 Kg OU MAIS.

IDADE (dias)	LUZ (horas)	ESCURO (horas)
0-6 dias	23	1
*7-21 dias	16	8
22-28 dias	18	6
29 dias-abate	23	1

^{*}Programas de controle de crescimento devem apenas ser iniciados após 7 dias, quando se sabe que as aves estão atingindo a meta dos pesos corporais.

Qual o melhor programa??

Mais utilizado até a década de 80

Mais utilizado na atualidade

- Resultados positivos de desempenho
- Ambiente e bem estar
- C Redução de problemas metabólicos (síndromes e do esqueleto)

MODIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO


Controle do consumo de ração e de nutrientes

Duas maneiras de provocar restrição:

Restrição física ou quantitativa (retirada da ração)


 Diluição da ração ou qualitativa (reduzir consumo de nutrientes)


2 Manejo Ambiental



Manejo Ambiental

Porque o calor mata???





Problemas metabólicos:

Ascite

Alcalose respiratória


Morte súbita











Modificações Ambientais primárias:

São realizadas com o objetivo de aumentar a perda de calor em um ambiente quente ou aumentar a conservação do calor corporal em ambiente frio

- Utiliza os recursos naturais disponíveis;
- Baixo gasto com energia;
- Técnicas simples com menores investimento para adoção e utilização;
- Atuam no macroambiente (ambiente que circula as instalações).
- Orientação da instalação
- 2) Sombreamento;
- Quebra ventos;
- Umidificadores;
- 5) Ventilação natural.

Modificações Ambientais secundárias:

Envolvem sistemas artificiais, responsáveis por um controle mais refinado do ambiente de criação

- Devem ser utilizadas somente após as modificações primárias;
- Alto gasto com energia;
- Adotadas em ambientes com maior nível de estresse por calor ou por frio;
- Atuam no microambiente (interior das instalações).
- 1) Aquecedores;
- 2) Iluminação artificial;
- 3) Resfriamento;
- 4) Ventilação artificial.








TABELA 3: PRINCIPAIS POLUENTES E SUAS CONSEQUÊNCIAS EM DIFERENTES NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO.

DII ENEMI ESTAMEIS DE COMOLIMITAÇÃO.		
Amônia	Pode ser detectada pelo odor a 20 ppm ou acima > 10 ppm danificará a superfície pulmonar > 20 ppm aumentará a susceptibilidade a doenças respiratórias > 50 ppm reduzirá a taxa de crescimento.	
Dióxido de Carbono	> 0,35% causa ascites. Fatal em níveis altos.	
Monóxido de Carbono	100 ppm reduz a absorção do oxigênio. Fatal em níveis altos.	
Pó	Danifica a membrana do trato respiratório Aumenta a susceptibilidade a doenças.	
Umidade	Os efeitos variam de acordo com a temperatura. A temperaturas > 29 C e umidade relativa a >70%, o crescimento será afetado.	

Manejo alimentar para verão e inverno

✓ Manipulação nutricional

√Incremento calórico??

√ Ajustar nutrientes em relação a energia e proteína

Controles realizados:

1) Registro da mortalidade (diário)

2) Registro da temperatura máximo e mínimo (diário)

3) Controle do peso (semanal)


4) Consumo de ração (semanal)

Características desejáveis do animal no momento do abate:

- a) Peso adequado para o mercado
- b) Bom empenamento
- c) Ausência de problemas relativos a saúde
- d) Bem hidratadas
- e) Sem lesões ou contusões
- Qualidade dos frangos durante a captura e transporte

Cuidados na retirada do lote

- 1) Programação
- 2) Inspeção das aves pré-abate
- 3) Instrução da equipe
- 4) Jejum 6-8 horas antes da apanha Pq???





- Equipamentos
- Divisão do galpão
- Caixas







1) Pelas pernas



2) Pelo pescoço

Pela coxa??



3) Pelo dorso

Horário??

