### Introdução:

Esta é a décima segunda parte do Tutorial de TCP/IP. Na Parte 1 tratei dos aspectos básicos do protocolo TCP/IP. Na Parte 2falei sobre cálculos binários, um importante tópico para entender sobre redes, máscara de sub-rede e roteamento. Na Parte 3 falei sobre Classes de endereços, na Parte 4 fiz uma introdução ao roteamento e na Parte 5apresentei mais alguns exemplos e análises de como funciona o roteamento. Na Parte 6 falei sobre a Tabela de Roteamento. Na <u>Parte 7</u> tratei sobre a divisão de uma rede em sub-redes, conceito conhecido como subnetting. Na<u>Parte 8</u> fiz uma apresentação de um dos serviços mais utilizados pelo TCP/IP, que é o Domain Name System: DNS. O DNS é o serviço de resolução de nomes usado em todas as redes TCP/IP, inclusive pela Internet que, sem dúvidas, é a maior rede TCP/IP existente. Na <u>Parte 9</u> fiz uma introdução ao serviço Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP. Na Parte 10 fiz uma introdução ao serviço Windows Internet Name Services - WINS. Na Parte 11 falei sobre os protocolos TCP, UDP e sobre portas de comunicação. Nesta décima segunda parte, mostrarei como são efetuadas as configurações de portas em diversos aplicativos que você utiliza e os comandos do Windows 2000/XP/2003 utilizados para exibir informações sobre portas de comunicação.

### Exemplos de utilização de portas

Embora provavelmente você nunca tenha notado, você utiliza portas de comunicação diversas vezes, como por exemplo ao acessar o seu email, ao fazer um download de um arquivo ou ao acessar uma página na Internet.


Quando você acessa um site na Internet, como por exemplowww.juliobattisti.com.br ouwww.certificacoes.com.br ouwww.uol.com.br, o navegador que você está utilizando se comunica com a porta 80 no servidor HTTP, do site que está sendo acessado. Você nem fica sabendo que está sendo utilizada a porta 80, pois esta é a porta padrão de comunicação, para o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Um detalhe interessante é que não é obrigatório que seja utilizada a porta padrão número 80, para a comunicação do HTTP. Por exemplo, o Administrador do IIS – Internet Information Services, que é o servidor Web da Microsoft, pode configurar um site para "responder" em uma porta diferente da Porta 80, conforme exemplo da Figura a seguir, onde o site foi configurado para responder na porta 470:



Quando for utilizada uma porta diferente da porta padrão 80, o número da porta deve ser informada após o endereço, colocando o sinal de dois pontos (:) após o endereço e o número da porta após o sinal de dois pontos, como no exemplo a seguir:


# http://www.abc.com.br:470

Um outro exemplo do dia-a-dia, onde utilizamos o conceito de portas de comunicação, é quando você utiliza um cliente de FTP para se conectar a um servidor de FTP e fazer




Outro uso muito comum nas redes da sua empresa é a criação de sessões de programas emuladores de terminal com sistemas que rodam no Mainframe da empresa. Apesar de terem anunciado a morte do Mainframe há algum tempo atrás, o fato é que o Mainframe continua mais vivo do que nunca e com grande parte dos sistemas empresariais ainda rodando no Mainframe.

A próxima figura descreve, resumidamente, como funciona a criação de seções, usando um software emulador de terminal, para acessar sistemas no Mainframe. Nas estações de trabalho da rede da empresa, é instalado um programa emulador de terminal. Estes progrmas, na maioria das vezes, emulam terminais no padrão **TN23270**. Este é um padrão da IBM muito utilizado para acesso à aplicações que estão no Mainframe. O programa emulador de terminal faz a conexão com o Mainframe, o usuário informa o seu logon e senha e, de acordo com as permissões atribuídas ao logon do usuário, são disponibilizados um ou mais sistemas. Quando o usuário vai criar uma sessão com o Mainframe, ele precisa informar o nome ou o número IP do Mainframe. Normalmente estas seções são feitas com base no serviço de Telnet (Terminal Emulator Link Over Network), o qual é baseado na porta de comunicação 23.



Na Figura a seguir, mostro o uso de um software emulador de terminal, no momento emque está sendo configurada uma nova seção, a qual será estabelecida via Telnet, utilizando a porta 23:



Estas são apenas três situações bastante comuns – acessar a Internet, fazer download de arquivos a partir de um servidor FTP e criar uma sessão com o Mainframe, - utilizados diariamente por usuários das redes de empresas de todo o mundo, onde são utilizados, na prática, o conceito de Portas de Comunicação, do TCP/IP, conceito este que foi discutido na Parte 11 deste tutorial. A seguir apresentarei alguns comandos do Windows 2000/XP/2003, os quais exibem informações sobre as portas de comunicação que estão sendo utilizadas no seu computador. Se você não está conectado à rede de uma empresa, poderá utilizar estes comandos quando você estiver conectado á Internet, situação onde, certamente, estarão sendo utilizadas portas de comunicação.

# O comando netstat – exibindo informações sobre portas

O comando netstat está disponível no Windows 2000, Windows XP e Windows Server

2003. Este comando exibe estatísticas do protocolo TCP/IP e as conexões atuais da rede TCP/IP. O comando netstat somente está disponível se o protocolo TCP/IP estiver instalado. A seguir apresento alguns exemplos de utilização do comando netstat e das opções de linha de comando disponíveis.

**netstat –a**: O comando netstat com a opção –a Exibe todas as portas de conexões e de escuta. Conexões de servidor normalmente não são mostradas. Ou seja, o comando mostra as portas de comunicação que estão na escuta, isto é, que estão aptas a se comunicar. Na listagem a seguir mostro um exemplo do resultado da execução do comando netstat –a, em um computador com o nome micro01. O estado LISTENING significa, esperando, na escuta, ou seja, aceitando conexões na referida porta. O estado ESTABLISHED significa que existe uma conexão ativa na respectiva porta:

# Conexões ativas

| Proto | Endere‡o local       | Endere‡o extern     | no Estado           |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TCP   | MICRO01:epmap        | MICRO01.abc.com:0   |                     |
| TCP   | MICRO01:microsoft-ds |                     |                     |
| TCP   | MICRO01:1046         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:1051         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:1058         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:1097         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:1595         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:2176         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:2178         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:2216         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:2694         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:2706         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3236         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3279         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3282         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3285         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3302         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3322         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3335         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3336         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:3691         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:4818         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:4820         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:4824         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:4829         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:6780         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:6787         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:9495         | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:42510        | MICRO01.abc.com:0   | LISTENING           |
| TCP   | MICRO01:netbios-ssn  | MICRO01.abc.com:    | ) LISTENING         |
| TCP   | MICRO01:microsoft-da | s MICRO02:1352      | ESTABLISHED         |
| TCP   | MICRO01:1595         | SERVIDOR02:microso  | oft-ds ESTABLISHED  |
| TCP   | MICRO01:2694         | SERVIDOR02:microso  | oft-ds ESTABLISHED  |
| TCP   | MICRO01:2706         | SERVIDOR03:1352     | ESTABLISHED         |
| TCP   | MICRO01:3236         | SERVFILES01:micros  | soft-ds ESTABLISHED |
| TCP   | MICRO01:3279         | EMAILSERVER: micros | soft-ds ESTABLISHED |
| TCP   | MICRO01:3282         | EMAILSERVER: micros |                     |
| TCP   | MICRO01:3285         | EMAILSERVER: micros | soft-ds ESTABLISHED |
| TCP   | MICRO01:3323         | DRFSTMSRV22:1352    | TIME_WAIT           |
| TCP   | MICRO01:3335         | 66.139.77.16:http   | CLOSE_WAIT          |
| TCP   | MICRO01:3336         | 66.139.77.16:http   | CLOSE_WAIT          |
| TCP   | MICRO01:3691         | SRV01:microsoft-ds  | ESTABLISHED         |

Julio Battisti 24/1/2014

```
MICRO01:4200
                                MICRO01.abc.com:0
  TCP
                                                    LISTENING
         MICRO01:4829
                                a209-249-123-
  TCP
216.deploy.akamaitechnologies.com:https CLOSE WAIT
         MICRO01:microsoft-ds *:*
  UDP
         MICRO01:1027
  UDP
                                * • *
  UDP
         MICRO01:1042
                                * • *
         MICRO01:1403
  UDP
         MICRO01:3632
  UDP
         MICRO01:3636
                                * : *
 UDP
         MICRO01:38037
                                * • *
 UDP
         MTCRO01:38293
                                * • *
  UDP
         MICRO01:netbios-ns
                                * • *
  UDP
  UDP
         MICRO01:netbios-dgm
                                 * • *
         MICRO01:isakmp
                                *:*
  UDP
         MICRO01:42508
  UDP
         MICRO01:1186
                                *:*
  UDP
         MICRO01:3212
                                * • *
 UDP
  UDP
         MICRO01:3221
                                * • *
  UDP
         MICRO01:3555
                                * • *
```

netstat -e: Esta opção exibe estatísticas sobre a interface Ethernet do computador. A interface Ethernet é, normalmente, a placa de rede local, que conecta o computador a rede da empresa. Esta opção pode ser combinada com a opção -s, que será descrita mais adiante. A seguir um exemplo da execução do comando netstat -e:

| C:∖>netstat −e<br>Estatísticas de interfa | ace       |            |
|---|-----------|------------|
|   | Recebido  | Enviado    |
| Bytes                                     | 418376586 | 3178900324 |
| Pacotes unicast                           | 1801720   | 2703889    |
| Pacotes não unicast                       | 170291    | 5018       |
| Descartados                               | 0         | Q.         |
| Erros                                     | 0         | Ø          |
| Prot. desconhecidos                       | 21303     |            |

netstat -n: Exibe endereços e números de porta em forma numérica (em vez de tentar pesquisar o nome). A seguir um exemplo da execução do comando netstat -n:

#### Conexões ativas

| Proto | Endereço local     | Endereço externo    | Estado      |
|-------|--------------------|---------------------|-------------|
| TCP   | 100.200.50.50:1595 | 100.200.50.60:445   | ESTABLISHED |
| TCP   | 100.200.50.50:2694 | 100.200.50.45:445   | ESTABLISHED |
| TCP   | 100.200.50.50:2706 | 100.200.50.45:1352  | ESTABLISHED |
| TCP   | 100.200.50.50:3236 | 100.200.50.102:445  | TIME_WAIT   |
| TCP   | 100.200.50.50:3381 | 100.200.50.45:1352  | TIME WAIT   |
| TCP   | 100.200.50.50:3399 | 100.200.50.40:445   | ESTÄBLISHED |
| TCP   | 100.200.50.50:3691 | 100.200.50.222:445  | ESTABLISHED |
| TCP   | 100.200.50.50:4829 | 135.200.240.133:443 | CLOSE_WAIT  |
|       |                    |                     |             |

netstat -s: Exibe estatística por protocolo. Por padrão, são mostradas estatísticas para TCP, UDP, ICMP (Internet Control Message Protocol, protocolo de acesso às mensagens de Internet) e IP. A opção -p pode ser utilizada para especificar um ou mais protocolos para os quais devem ser exibidas estatísticas. A seguir um exemplo da execução do comando netstat -n:

Estat; sticas de IP

```
Pacotes recebidos
                                    = 1847793
Erros de cabeçalho recebidos
                                    = 0
                                    = 772
```

Erros de endereço recebidos

Datagramas encaminhados = 0Protocolos desconhecidos recebidos = 0 Pacotes recebidos descartados = 0Pacotes recebidos entregues = 1847244Solicitações de sa;da = 2702298Descartes de roteamento = 0Pacotes de sa; da descartados = 0Pacote de sa; da sem rota = 0Reagrupamento necess rio = 82 Reagrupamento bem-sucedido = 41= 0Falhas de reagrupamento Datagramas fragmentados c/êxito = 15Falhas/ fragmentação de datagramas = 0 Fragmentos criados = 30

### Estat; sticas de ICMP

|                                    | Recebidos | Enviados |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Mensagens                          | 2767      | 4037     |
| Erros                              | 0         | 0        |
| Destino inating; vel               | 18        | 1280     |
| Tempo excedido                     | 0         | 0        |
| Problemas de parâmetro             | 0         | 0        |
| Retardamentos de origem            | 4         | 0        |
| Redirecionamentos                  | 0         | 0        |
| Echos                              | 1134      | 1623     |
| Respostas de eco                   | 1611      | 1134     |
| Carimbos de data/hora              | 0         | 0        |
| Respostas de carimbos de data/hora | 0         | 0        |
| M scaras de endere‡o               | 0         | 0        |
| Respostas m scaras end.            | 0         | 0        |

#### Estat; sticas de TCP

Abertos ativos = 14052 Abertos passivos = 175 Falha em tentativas de conexão = 493 Conexões redefinidas = 3563 Conexões atuais = 5

Segmentos recebidos = 1679289 Segmentos enviados = 2576364 Segmentos retransmitidos = 2841

#### Estat; sticas de UDP

Datagramas recebidos = Nenhuma porta = Erros de recebimento = Datagramas enviados =

**netstat** –**p**: Mostra conexões para o protocolo especificado por protocolo, que pode ser tcp ou udp. Se utilizado com a opção -s para exibir estatísticas por protocolo, protocolo pode ser tcp, udp, icmp ou ip. . A seguir um exemplo da execução do comando netstat –p, onde são exibidas informações somente sobre o protocolo ip: netstat –s –p ip:

```
C:\>netstat -s -p ip
Estatísticas de IP
  Pacotes recebidos
                                                      1848228
  Erros de cabeçalho recebidos
                                                      И
                                                      773
  Erros de endereço recebidos
  Datagramas encaminhados
Protocolos desconhecidos recebidos
Pacotes recebidos descartados
                                                      Ø
                                                      1847678
2702690
  Pacotes recebidos entregues
  Solicitações de saída
Descartes de roteamento
Pacotes de saída descartados
                                                      Ø
                                                     000
  Pacote de saída sem rota
                                                      82
  Reagrupamento necessário
Reagrupamento bem-sucedido
                                                      41
                                                     0
  Falhas de reagrupamento
  Datagramas fragmentados c/ êxito
                                                      15
  Falhas/ fragmentação de datagramas
                                                      Ø
  Fragmentos criados
                                                      30
```

**netstat** – **r**: Exibe o conteúdo da tabela de roteamento do computador. Exibe os mesmos resultados do comando route print, discutido em uma das primeiras partes deste tutorial.

A opção intervalo: Você pode definir um intervalo, dentro do qual as estatísticas geradas pelo comando netstat serão atualizadas. Por exemplo, você pode definir que sejam exibidas as estatísticas do protocolo ICMP e que estas sejam atualizadas de cinco em cinco segundos. Ao especificar um intervalo, o comando ficará executando, indefinidamente e atualizando as estatísticas, dentro do intervalo definido. Para suspender a execução do comando, basta pressionar Ctrl+C. O comando a seguir irá exibir as estatísticas do protocolo IP e irá atualizá-las a cada 10 segundos:

# netstat -s -p ip 10

#### Conclusão

Na <u>Parte 11</u> do tutorial fiz uma apresentação dos protocolos TCP e UDP, os quais são responsáveis pelo transporte de pacotes em redes baseadas no TCP/IP. Você também aprendeu sobre as diferenças entre os protocolos TCP e UDP e sobre o conceito de porta de comunicação.

Nesta parte do tutorial mostrei como o conceito de portas é utilizado, na prática, em diversas atividades do dia-a-dia, tais como o acesso a sites da Internet, conexão com um servidor de FTP e conexão com um servidor de Telnet. Na segunda parte do tutorial, você aprendeu sobre o comando netstat.