Bugly (Android) SDK 快速接入向导

Bugly文档资料

一、库文件导入

如果您使用Gradle编译Apk,我们强烈推荐您使用自动接入方式配置库文件。Bugly支持 JCenter仓库和Maven仓库。

方式1. 自动导入(推荐)

为了实现更加灵活的配置, Bugly SDK (2.1.5及以上版本)和NDK (SO库)目前已经分开成两个独立的仓库:

• SDK: com.tencent.bugly:crashreport

• NDK: com.tencent.bugly:nativecrashreport

其中,集成Bugly NDK时,需要同时集成Bugly SDK。

单独集成Bugly SDK

在Module的build.gradle文件中添加依赖和属性配置:

```
dependencies {
    compile 'com.tencent.bugly:crashreport:latest.release' //其中lat
    est.release指代最新版本号,也可以指定明确的版本号,例如2.1.5
}
```

同时集成Bugly SDK和NDK

在Module的build.gradle文件中添加依赖和属性配置:

同时集成Bugly SDK和NDK的配置如下图所示,后续更新Bugly SDK和NDK时,只需变更配置脚本中的版本号即可。

```
| State | Sta
```

注意:自动集成时会自动包含Bugly SO库,建议在Module的build.gradle文件中使用 NDK的"abiFilter"配置,设置支持的SO库架构。

如果在添加"abiFilter"之后Android Studio出现以下提示:

NDK integration is deprecated in the current plugin. Consider trying the new experimental plugin.

则在项目根目录的gradle.properties文件中添加:

android.useDeprecatedNdk=true

方式2. 手动导入

如果您不采用上述自动导入方式,也可以手动集成Bugly SDK。

下载Bugly库文件

- 下载Bugly的Android SDK包;
- 如果您的工程有Native代码(C/C++)或者集成了其他第三方SO库,建议下载Bugly的NDK动态库。


Bugly NDK包含多个架构的SO库:

- armeabi
- armeabi-v7a
- arm64-v8a
- x86
- x86_64

在集成Bugly SO库时,请注意只保留支持的架构SO库。

Eclipse工程

- 将Bugly库文件复制到工程的libs目录下;
- Refresh一下工程;
- 添加工程依赖:鼠标右键点击Bugly的JAR文件,添加到编译路径中。



Android Studio工程

- 将Bugly库文件复制到工程的libs目录下;
- 如果集成Bugly NDK,则在Module的buid.gradle文件中添加SO库目录配置:

```
android {
    sourceSets {
        main.jniLibs.srcDirs = ['libs']
    }
}
```

• 点击Sync,同步配置。

为了使APP Crash堆栈的可读性更高,建议您配置符号表文件,更准确地定位问题:

- 纯Java代码的工程:只需要配置混淆后生成的Mapping文件即可;
- 含有Native代码的工程:建议配置符号表工具从Debug SO中提取的Symbol符号表文件。

Bugly支持手动和自动配置两种方式,具体的配置方法请参考:《Bugly Android符号表配置》

二、参数配置

• 在AndroidManifest.xml中添加权限:

```
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_ST
ATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STAT
E" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />
```

• 请避免混淆Bugly,在Proguard混淆文件中增加以下配置:

```
-dontwarn com.tencent.bugly.**
-keep public class com.tencent.bugly.**{*;}
```

三、最简单的初始化


获取APP ID并将以下代码复制到项目Application类onCreate()中,Bugly会为自动检测环境并完成配置:

CrashReport.initCrashReport(getApplicationContext(), "注册时申请的APP ID", false);

第三个参数为SDK调试模式开关,调试模式的行为特性如下:

- 输出详细的Bugly SDK的Log
- 每一条Crash都会被立即上报
- 自定义日志将会在Logcat中输出

建议在测试阶段建议设置成true,发布时设置为false。



此外,Bugly2.0及以上版本还支持通过"AndroidManifest.xml"来配置APP信息。 如果同时又通过代码中配置了**APP**信息,则最终以代码配置的信息为准。

在"AndroidManifest.xml"的"Application"中增加"meta-data"配置项:

不同于"android:versionName","BUGLY_APP_VERSION"配置的是Bugly平台的APP版本号。

通过"AndroidManifest.xml"配置后的初始化方法如下:

```
CrashReport.initCrashReport(getApplicationContext());
```

Bugly默认从"AndroidManifest.xml"文件中读取"VersionName"作为版本号,自定义设置请使用参考"高级设置"

四、测试

现在您可以制造一个Crash(建议通过"按键"来触发),来体验Bugly的能力了。在初始化Bugly的之后,调用Bugly测Java Crash接口。

```
CrashReport.testJavaCrash();
```

执行到这段代码时会发生一个Crash, Logcat的TAG=CrashReportInfo中输出为:

```
## logcat ADB logs → MCPU → Memory → Log level: Verbose ▼ Q→CrashReportInfo

## 08-04 15:22:34.373 2981-2981/? I/CrashReportInfo: [init] bugly in debug mode, will print log.

## 08-04 15:22:34.383 2981-2981/? I/CrashReportInfo: [init] bugly start init...

## 08-04 15:22:34.493 2981-2981/? I/CrashReportInfo: [init] bugly init finished.

## 08-04 15:23:02.503 2981-2981/? I/CrashReportInfo: [crash] a crash occur, handling...

## 08-04 15:23:02.523 2981-2981/? I/CrashReportInfo: [crash] save crash success

## 08-04 15:23:02.653 2981-3249/? I/CrashReportInfo: [crash] upload success.
```

现在您已经可以在"崩溃"页面看到刚才触发的Crash issue了(延迟一般在10s以内)。