Instalar Odoo 16 en Ubuntu Server 22.04

Lo primero que debemos hacer es instalar opensh en nuestra máquina virtual, cuando instalamos el Ubuntu server lo podemos instalar por defecto.

1. Actualizar lista de repositorios

Abre una terminal de comandos y accede a tu VPS, una vez dentro actualiza la lista de repositorios ejecutando el comando y si es necesario se hará un upgrade:

sudo apt update && sudo apt upgrade

2. Instalar paquetes y dependencias

Para realizar la instalación correcta de Odoo 16 es necesario instalar algunas dependencias:

sudo apt install git wget nodejs npm python3 build-essential libzip-dev python3-dev libxslt1-dev python3-pip libldap2-dev python3-wheel libsasl2-dev python3-venv python3-setuptools node-less libjpeg-dev xfonts-75dpi xfonts-base libpq-dev libffi-dev fontconfig net-tools

3. Instalar wkhtmltopdf

Para descargar el paquete wkhtmltox ejecuta en la terminal de comandos:

wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox 0.12.6.1-2.jammy amd64.deb

wget

https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox 0.12.6.1-2.jammy amd64.deb

Para instalarlo:

sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

4. Crear una nueva cuenta para Odoo

Como buena prác+ca se recomienda en el sistema crear una nueva cuenta especial para correr Odoo, para ello ejecuta el comando:

sudo adduser --system --group --home=/opt/odoo --shell=/bin/bash odoo

5. Instalar PostgreSQL

Odoo trabaja con el gestor de base de datos Postgre, para instalar el servidor PostgreSQL:

sudo apt install postgresql -y

Ahora crea un usuario para Odoo en PostgreSQL:

sudo su - postgres -c "createuser -s odoo"

6. Instalar Odoo 16 en Ubuntu Server 22.04

Para instalar Odoo 16 en Ubuntu Server 22.04 vas a clonarlo desde su repositorio de GitHub, primero accede a la carpeta de Odoo:

cd /opt/odoo

Clona el proyecto:

git clone https://github.com/odoo/odoo.git --depth 1 --branch 16.0 --single-branch odoo-server

Cambia el usuario propietario de la carpeta:

sudo chown -R odoo:odoo /opt/odoo/odoo-server

7. Instalar dependencias de Python

Para instalar las dependencias de Python que necesita Odoo para su correcto funcionamiento se recomienda crear un entorno virtual, para ello ingresa a la carpeta en donde se instalarán las dependencias:

cd /opt/odoo/odoo-server

Crea el entorno virtual:

python3 -m venv venv

Ac+va el entorno virtual:

source venv/bin/activate

Para saber que el entorno virtual está ac+vado verás (venv) como en la imagen:

```
root@localhost:/opt/odoo# cd /opt/odoo/odoo-server
root@localhost:/opt/odoo/odoo-server# python3 -m venv venv
root@localhost:/opt/odoo/odoo-server# source venv/bin/activate
(venv) root@localhost:/opt/odoo/odoo-server#
```

Para instalar las dependencias ejecuta uno a uno los siguientes comandos, dependiendo de los recursos de tu VPS puede demorar algún tiempo:

pip3 install wheel

pip3 install -r requirements.txt

Después de terminar la instalación de las dependencias desac+va el entorno virtual ejecutando el comando:

deactivate

Crea la carpeta log para Odoo, asigna el usuario y da los permisos necesarios:

sudo mkdir /var/log/odoo

sudo chown odoo:odoo /var/log/odoo

sudo chmod 777 /var/log/odoo

8. Crear archivo de configuración de Odoo ejecuta el comando:

sudo nano /etc/odoo-server.conf

Agrega las siguientes líneas de código al archivo, recuerda cambiar la contraseña del administrador por una fuerte y segura:

[options]

admin passwd = pass\$123

db user = odoo

addons path = /opt/odoo/odoo-server/addons

logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log

log level = debug

Guarda el archivo y ciérralo. Cambia el usuario propietario de la carpeta:

sudo chown odoo:odoo /etc/odoo-server.conf

9. Crear archivo Systemd para Odoo

En este archivo podrás administrar el servicio de Odoo fácilmente así mismo con él Odoo se iniciará con el sistema opera+vo. Para crear este archivo ejecuta el comando:

sudo nano /etc/systemd/system/odoo.service

Agrega las siguientes líneas de código al archivo:

[Unit]

Description=Odoo 16.0 Service

Requires=postgresql.service

After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo
PermissionsStartOnly=true
User=odoo
Group=odoo
ExecStart=/opt/odoo/odoo-server/venv/bin/python3 /opt/odoo/odoo-server/odoo-bin -c /etc/odoo-server.conf
StandardOutput=journal+console
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Guarda el archivo y ciérralo. Reinicia para cargar el nuevo archivo:
sudo systemctl daemon-reload
Inicia el servicio de Odoo y habilita el auto inicio con el sistema: sudo systemetl enablenow odoo.service
Verifica el estatus del servicio:
sudo systemetl status odoo.service

```
root@aj:/opt/odoo/odoo-server# sudo systemctl status odoo.service

odoo.service - Odoo 16.0 Service

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/odoo.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Wed 2024-01-24 17:01:11 UTC; 5s ago

Main PID: 43368 (python3)

Tasks: 4 (limit: 2220)

Memory: 89.5M

CPU: 1.500s

CGroup: /system.slice/odoo.service

43368 /opt/odoo/odoo-server/venv/bin/python3 /opt/odoo/odoo-server/odoo-bin -c /etc/odoo-server.conf

ene 24 17:01:11 aj systemd[1]: Started Odoo 16.0 Service.
root@aj:/opt/odoo/odoo-server# ifconfig
enp033: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 172.16.131.19 netmask 255.255.240.0 broadcast 172.16.143.255

inet6 fe80::a00e.277fife5a5:3220 brefixlen 64 scopeid 0x20link>
ether 08:00:27:a5:32:00 txqueulen 1000 (Ethernet)

RX packets 403917 bytes 575219993 (575.2 MB)

RX errors 0 dropped 665 overruns 0 frame 0

TX packets 147035 bytes 10968064 (10.9 MB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536

inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0

inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10</br>
RX packets 596 bytes 112143 (112.1 KB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 596 bytes 112143 (112.1 KB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@aj:/opt/odoo/odoo-server# __
```

Si el servicio está corriendo sin problemas verás algo así:

10. Configurar Odoo 16 desde el navegador web

Abre el navegador en tu máquina anfitrión y pon tu dirección ip i el puerto 8069:

192.168.2.15:8069

