

Vertiefung

Abfragesprache SQL in ORACLE

Literatur



Oracle Online-Dokumentation – Database Administration

http://docs.oracle.com/database/121/nav/portal_4.htm

- Database SQL Language Reference
- Database SQL Language Quick Reference

AGENDA



- 1 Data Dictionary
- 2 DML Vertiefung
 - 2.1 Views
 - 2.2 Constraints



4. Data Dictionary

Primary-Key, Foreign-Key

Data Dictionary



- Speichert META-Daten über Tabellen, Views etc. in der Datenbank. Darunter:
 - Beschreibungen angelegter Tabellen (Name, Spalten, Datentypen) und Views
 - Informationen über angelegte Constraints
 - Daten über Nutzer und ihnen zugewiesene Rechte
- Meta-Daten werden in Tabellen verwaltet und k\u00f6nnen so direkt oder \u00fcber vorhandene Views abgefragt werden.

Beispiele für Data Dictionary Abfragen



Abfrage aller Tabellen, die vom aktuellen Nutzer angelegt wurden

```
SELECT table_name
FROM user_tables;
```

Abfrage aller Views, die vom aktuellen Nutzer angelegt wurden

```
SELECT view_name, text
FROM user_views;
```

Abfrage aller Constraints, die vom aktuellen Nutzer angelegt wurden

```
SELECT constraint_name
FROM user_constraints;
```



3.1 Views

SQL Views – Anlegen und Löschen



- View kann als virtuelle Tabelle angesehen werden
- Enthält keine Daten, sondern basiert auf einer gespeicherten SQL-Abfrage, die Daten aus einer oder mehreren Tabellen selektiert
- ► / Ähnlich einer Tabelle kann eine Abfrage auf Views gemacht werden

```
CREATE (OR REPLACE) VIEW viewname AS SELECT-STATEMENT;
```

SELECT-Statement wird bei jedem
 Zugriff auf die View ausgeführt

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_emp_dept AS

SELECT empno, ename, hiredate, d.deptno, dname

FROM emp e

INNER JOIN dept d ON (e.deptno = d.deptno);
```

Views - Verwendung



SELECT ename, dname FROM v emp dept;

V_EMP_DEPT

SELECT empno, ename, hiredate, d.deptno, dname

FROM emp e

INNER JOIN dept d ON (e.deptno = d.deptno);

Ergebnis

ENAME	DNAME
CLARK	ACCOUNTING
KING	ACCOUNTING
•••	• • •

Basistabellen der View

EMP und DEPT

EMPNO	ENAME	•••	DEPTNO
7782	CLARK	• • •	10
7839	KING	•••	10
7369	SMITH	• • •	20

	DEPTNO	DNAME	LOC
4	20	RESEARCH	DALLAS
-	30	SALES	CHICAGO

Vorkurs GDB WS 16/17





1. Erzeuge eine View, die folgendes Ergebnis repräsentiert, das nur Verkäufe vom 27.06.2015 umfasst:

4321 Jahred 1010 7 12 Stiefel 89	REIS
	,99
3401 Schmitz 1000 10 12 Stiefel 89	,99
4321 Jahred 1011 15 11 Pullover 35	,2
1010 Mueller 1006 40 11 Pullover 35	,2
5337 Ritsch 1003 70 11 Pullover 35	,2
4321 Jahred 1009 35 13 Wintermantel 12	3,8
1010 Mueller 1007 35 13 Wintermantel 12	3,8

- 2. Wie viele Verkäufe hat der Vertreter Mueller am 27.06.15 durchgeführt?
- 3. Wie viele Artikel hat der Vertreter Mueller am 27.06.15 verkauft?
- 4. Wie viele Artikel wurden durchschnittlich am 27.06.15 verkauft?
- 5. Welcher Artikel (anr und aname) wurde am 27.06.15 nicht verkauft?



3.2 Constraints

Primary-Key, Foreign-Key, Check

Constraints



- Constraints (Bedingungen) können für Spalten einer Tabelle definiert werden
- Sie stellen Regeln dar, die beim Einfügen von Werten in diese Spalten eingehalten werden müssen
- Folgende Constraints k\u00f6nnen definiert werden
 - NOT NULL Constraint
 - Primary Key Constraint
 - Foreign Key Constraint
 - UNIQUE Constraint
 - Check Constraint

NOT NULL Constraint



- NOT NULL Constraint kann für eine Spalte einer Tabelle angelegt werden
- Verhindert, dass NULL-Werte in diese Spalte eingefügt werden
- Kann beim Anlegen der Tabelle erzeugt oder nachträglich hinzugefügt werden

NOT NULL Constraint bei Anlegen der Tabelle

```
CREATE TABLE person
(

nachname VARCHAR2(30) NOT NULL,
geburtstag DATE,
gewicht NUMBER(4,1)
);
```

NOT NULL Constraint nachträglich hinzufügen

```
ALTER TABLE person
MODIFY (nachname NOT NULL);
```

Primary Key Constraint



Eine/mehrere Spalten können über den Primary Key Constraint als Primärschlüssel festgelegt werden

PNR	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Geschlecht
1	Peter	Kiel	01.01.1980	maennlich
2	Lisa	Lebe	02.02.1970	weiblich

Primärschlüssel besteht aus einer Spalte

jeder Datensatz muss über den Wert in dieser Spalte eindeutig identifiziert werden können.

Beispiel – Primärschlüssel auf PNR:

Jede PNR darf nur einmal vorhanden sein

Primärschlüssel besteht aus mehreren Spalten

jeder Datensatz muss über die Wertkombination in diesen Spalten eindeutig identifiziert werden können

Beispiel – Primärschlüssel auf Vorname, Nachname, Geburtstag:

Es dürfen keine zwei Personen mit identischem Namen und Geburtsdatum eingefügt werden

Primary Key Constraint



PNR	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Geschlecht
1	Peter	Kiel	01.01.1980	maennlich
2	Lisa	Lebe	02.02.1970	weiblich

Primärschlüssel bei Tabellenerzeugung anlegen

```
CREATE TABLE person
(
    pnr NUMBER(8,0),
    nachname VARCHAR2(30),
    geburtstag DATE,
    CONSTRAINT pkper PRIMARY KEY(pnr)
);
```

```
CREATE TABLE person

(

pnr NUMBER(8,0) CONSTRAINT pkper PRIMARY KEY,

nachname VARCHAR2(30),

gewicht NUMBER(4,1)
);
```

Primärschlüssel nach Tabellenerzeugung hinzufügen

```
ALTER TABLE person
ADD CONSTRAINT pkper PRIMARY KEY (pnr);
```

Foreign Key Constraint



Fremdschlüssel-Spalte referenziert Primärschlüssel (bzw. Unique Key-Spalte) einer Tabelle

Primärschlüssel

PERSON

PNR	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Geschlecht	
100	Peter	Kiel	01.01.1980	maennlich	
101	Lisa	Lebe	02.02.1970	Weiblich	

Fremdschlüssel ADRESSE

PNR	ANR	Ort	Strasse
100	1	Trier	Nebenstr.
100	2	Koblenz	Hauptstr.
101	3	Wittlich	Kirchstr.

REFERENZIERT

Foreign Key beim Erzeugen der Tabelle anlegen

Foreign Key Constraint



Fremdschlüssel-Spalte referenziert Primärschlüssel (bzw. Unique Key-Spalte) einer Tabelle

REFERENZIERT

Pri	märschli	issel	PERSON			Fren	ndschlü	ssel
	PNR	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Geschlecht		PNR	A۱
	100	Peter	Kiel	01.01.1980	maennlich		100	1
	101	Lisa	Lebe	02.02.1970	Weiblich		100	2
							101	3

PNRANROrtStrasse1001TrierNebenstr.

ADRESSE

100 2 Koblenz Hauptstr.101 3 Wittlich Kirchstr.

Foreign Key nach Tabellenerzeugung hinzufügen

ALTER TABLE adresse
ADD CONSTRAINT fkper FOREIGN KEY(pnr) REFERENCES person(pnr);

Constraints löschen



ALTER TABLE tabellenname
DROP CONSTRAINT constraintname;

Mit folgendem Befehl wird der Primary Key Constraint **PKVERTRETER** gelöscht, der für die Tabelle **Vertreter** angelegt wurde.

ALTER TABLE vertreter
DROP CONSTRAINT PKVERTRETER;

Übung



Führe das Skript dbVertreter_ohneCons.sql aus.

- 1. Lege für die Tabellen Vertreter, Verkauf und Artikel Primary Key Constraints an.
- 2. Lege für die Tabelle Verkauf alle notwendigen Foreign Key Constraints an.
- 3. Lösche den Foreign Key Constraint FK_DEPTNO. Dieser ist für die Spalte deptno in der Tabelle emp definiert.
- 4. Lege den benötigten Foreign Key Constraint für die Tabelle emp neu an.