


Работа с таймерами

Архитектурные основы

Аппаратный таймер

1. Генерация сигнала
2. Обработка прерывания
3. Работа планировщика
4. Переключение контекста

Архитектура контролёра прерываний „APIC“



Проблема точности

Windows — не ОС реального времени, и вызов таймера может быть отложен из-за высокой нагрузки на систему или низкого приоритета сообщения.

Многие разработчики ожидают, что `Sleep(10)` проснется ровно через 10 мс, но в Windows это почти никогда не так

Проблема точности

1. Дискретность системного таймера
2. Отсутствие Real-Time гарантий
3. Очередь сообщений

Виды таймеров

Счетчик

Инкрементируется при каждом прерывании таймера.
Вызов этой функции не приостанавливает
программу, возвращает время прошедшее со старта.
(логирование, профилирование).

Пример

```
using System.Diagnostics;

// Запуск

Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew();

// Выполняем какой-то код

DoSomeHeavyWork();

sw.Stop();

// Выводим результат

Console.WriteLine($"Прошло времени: {sw.ElapsedMilliseconds} мс");

Console.WriteLine($"Точный замер в тиках: {sw.ElapsedTicks}");
```

Объекты ожидания

Это инструменты синхронизации. При вызове `Sleep(100)`, планировщик убирает поток из очереди на выполнение и не возвращает его туда, пока не пройдет 100 мс. Поток засыпает и не потребляет ресурсы CPU.

Пример

```
using System.Threading;

Console.WriteLine("Начало паузы...");

Thread.Sleep(1000); // Поток замирает на 1 секунду и ничего не делает

Console.WriteLine("Проснулся!");
```

Пример

```
using System.Threading.Tasks;

public async Task MyMethodAsync()
{
    Console.WriteLine("Начало ожидания...");
    await Task.Delay(1000); // Поток освобождается для других дел на 1 секунду
    Console.WriteLine("Время вышло!");
}
```

Регулярное выполнение

Можно постоянно вызывать какой-то метод на выполнение по истечении времени.

Пример

```
// Колбэк, который будет вызываться  
  
TimerCallback tm = new TimerCallback(DoWork);  
  
// Создаем таймер  
  
Timer timer = new Timer(tm, null, 0, 5000);  
  
void DoWork(object? obj)  
{  
    Console.WriteLine("Таймер сработал!");  
}  
}
```

Таймеры в .NET C#

System.Windows.Forms.Timer

Однопоточный, работает в UI-потоке. Безопасен для изменения контроллов, но тормозит при тяжелых вычислениях. Имеет низкую точность.

System.Threading.Timer

Самый легковесный. Выполняется в потоке из пула ThreadPool. Не блокирует основной поток приложения — подходит для фоновых задач. Нельзя напрямую менять UI-элементы из него. Нужна синхронизация через `Invoke`.

Пример

```
static void Main(string[] args) {  
    var timer = new Timer(OnTimerElapsed, null, 0, 1000); // таймер на 1 секунду  
    Console.WriteLine("Press any key to stop the timer.");  
    Console.ReadKey();  
    timer.Dispose();  
}  
  
static void OnTimerElapsed(object state) {  
    Console.WriteLine("Timer elapsed at {0}", DateTime.Now);  
}
```

Пример

```
public MainWindow(){
    InitializeComponent();
    _timer = new System.Threading.Timer(Tick, null, 0, 1000);
}

private void Tick(object state){
    string time = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    // Используем диспетчер текущего окна
    this.Dispatcher.Invoke(() =>
    {
        myTextBlock.Text = $"Обновлено из фона: {time}";
    });
}
```

System.Timers.Timer

Оболочка над Threading.Timer с серверным уклоном.
Удобнее для использования в компонентах. Имеет
свойство SynchronizingObject. Если его установить
(например, передать туда форму), таймер будет сам
«пробрасывать» вызовы в UI-поток. Если
оставить null – работает как обычный потоковый
таймер. Вместо колбэков здесь используется
привычное событие Elapsed.

Пример

```
static void Main(string[] args)
{
    var timer = new System.Timers.Timer(1000); // таймер на 1 секунду
    timer.Elapsed += OnTimerElapsed;
    timer.AutoReset = true; // таймер будет срабатывать каждую секунду
    timer.Enabled = true; // запустить таймер
    Console.WriteLine("Press any key to stop the timer.");
    Console.ReadKey();
    timer.Stop();
}
static void OnTimerElapsed(object sender, ElapsedEventArgs e)
{
    Console.WriteLine("Timer elapsed at {0}", e.SignalTime);
}
```

System.Windows.Threading.DispatcherTimer

Аналог для WPF, интегрированный в очередь диспетчера.

PeriodicTimer (C# 10+)

Современный подход для `async/await` циклов, решающий проблему «наползания» итераций друг на друга. Следующий «тик» не наступит, пока вы не завершите обработку текущего. Это делает код чистым, избавляет от `callback-hell` и автоматизирует управление ресурсами.

Пример

```
// Создаем таймер на 1 секунду
using var timer = new PeriodicTimer(TimeSpan.FromSeconds(1));

// Просто цикл. Читается как книга: "Пока ждем следующего тика..."
while (await timer.WaitForNextTickAsync())
{
    // ТУТ ВАШ КОД имитация раюоты
    await DoSomethingHeavyAsync(); // Даже если это займет 5 секунд,
                                    // итерации НЕ налагаются друг на друга.
}
```

Что выбрать?

Нужно просто обновить текст на форме?

– `Forms.Timer` или `DispatcherTimer`.

Нужна высокая производительность в фоне?

– `Threading.Timer`.

Пишете современный асинхронный сервис?

– `PeriodicTimer`.

Высокоточное измерение времени

C++ QueryPerformanceCounter

В отличие от GetTickCount, который просто считывает значение из переменной в памяти (обновляемой по прерыванию таймера), QueryPerformanceCounter обращается напрямую к аппаратному счетчику с высокой частотой. Позволяет измерять интервалы с точностью до микросекунд (10^{-6}) и даже выше.

C# Класс Stopwatch

DateTime.Now и DateTime.UtcNow берут данные из системных тиков. Если ваша функция выполняется за 2 мс, DateTime может показать, что прошло 0 мс или сразу 15 мс. Stopwatch же покажет честные 2.000 мс.

Пример - ссылка