Взаимодействие процессов

Что это

Довольно часто процессам необходимо взаимодействовать с другими процессами

Вопросы

- 1) Как один процесс может передавать информацию другому процессу?
- 2)Как обеспечить совместную работы процессов без создания взаимных помех?
- 3)Определение правильной последовательности на основе существующих взаимозависимостей

Передача информации


Первый из поставленных вопросов, касающийся передачи информации, применительно к потокам решается значительно легче, поскольку потоки имеют общее адресное пространство

Состязательная ситуация

В некоторых ОС совместно работающие процессы могут использовать общее хранилище данных, доступное каждому из них по чтению и по записи. Это общее хранилище может размещаться в ОП или оно может быть представлено каким-нибудь общим файлом.

Пример

процессу необходимо Когда распечатать какой-нибудь файл, он помещает имя этого файла в специальный спулера. каталог Другой процесс под названием демон принтера периодически ведет проверку наличия файлов для печати, и в том случае, если такие файлы имеются, распечатывает их и удаляет их имена из каталога.



Одновременное стремление двух процессов получить доступ к общей памяти

Критические области

Как же избежать состязательной ситуации? Ключом к предупреждению проблемы в этой и во многих других ситуациях использования общей памяти, общих файлов и вообще чего-нибудь общего может послужить определение способа, при котором в каждый конкретный момент времени доступ к общим данным по чтению и записи может получить только один процесс. Иными словами, нам нужен способ взаимного исключения


Определение

Та часть программы, в которой используется доступ к общей памяти, называется критической областью или критической секцией. Если бы удалось всё выстроить таким образом, чтобы никакие два процесса не находились одновременно в своих критических областях, это позволило бы избежать состязаний.

Условия

- 1. Два процесса не могут одновременно находиться в своих критических областях.
- 2. Не должны выстраиваться никакие предположения по поводу скорости или количества центральных процессоров.
- 3. Никакие процессы, выполняемые за пределами своих критических областей, не могут блокироваться другими процессами.
- 4. Процессы не должны находиться в вечном ожидании входа в свои критические области.





Взаимное исключение использования критических областей

Запрещение прерываний

Простейшим решением является запрещение всех прерываний каждым процессом сразу после входа в критическую область и их разрешение сразу же после выхода из критической области.



Запрещение прерываний

Запрещение прерываний в большинстве своем является полезной технологией внутри самой операционной системы, но не подходит в качестве универсального механизма взаимных блокировок для пользовательских процессов.

Блокирующие переменные

Когда процессу требуется войти в свою критическую область, сначала он проверяет значение блокирующей переменной. Если оно равно 0, процесс устанавливает его в 1 и входит в критическую область. Если значение уже равно 1, процесс просто ждет, пока оно не станет равно нулю. Таким образом, нулевое значение означает, что ни один из процессов не находится в своей критической области, а единица означает, что какой-то процесс находится в своей критической области.



Блокирующие переменные

К сожалению, эта идея содержит точно такой же фатальный исход, который мы уже видели в примере с каталогом спулера

Блокирующие переменные

К сожалению, эта идея содержит точно такой же фатальный исход, который мы уже видели в примере с каталогом спулера

Строгое чередование

Изначально целочисленная переменная *turn*, показанная на рис. 2.17, равна нулю и отслеживает, чья очередь настала входить в критическую область и про-

```
while(TRUE) {
    while(turn!=0) /*цикл*/;
    critical_region();
    turn=1;
    noncritical_region();
}
```

```
while(TRUE) {
    while(turn!=0) /*цикл*/;
    critical_region();
    turn=0;
    noncritical_region();
}
```

а

Рис. 2.17. Предлагаемое решение проблемы критической области; процесс 0 (*a*); процесс 1 (*б*). В обоих случаях следует убедиться, что в коде присутствует точка с запятой, завершающая оператор while



Строгое чередование

Изначально целочисленная переменная *turn*, показанная на рис. 2.17, равна нулю и отслеживает, чья очередь настала входить в критическую область и про-