

Rechnernetze Kapitel 6: Transport Layer

Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@th-rosenheim.de

Wintersemester 2021/22

Slides are based on:


J. Kurose, K. Ross: Computer Networks - A Top-Down Approach
A. Tanenbaum, D. Wetherall: Computer Networks

Inhalt

- Allgemeines, UDP
- TCP: Allgemeine Prinzipien
- TCP: Konkrete Umsetzung
- Flow und Congestion Control bei TCP
- Network Address Translation (NAT)

Transport Layer

- Kommunikation zwischen
 Prozessen der beiden Hosts
 - Bei Network Layer geht es um Kommunikation zwischen *Hosts*.
- Relevant nur für Hosts, nicht für Routern
 - <u>Sender</u>: Verpackt
 Anwendungsdaten (z.B. HTTP) in Segment, Weitergabe an Network Layer
 - <u>Empfänger</u>: Baut aus Segmenten Nachrichten zusammen, Weitergabe an Anwendung
- Transport Layer ist Teil des Betriebssystems.



Transport Layer im Internet

User Datagram Protocol (UDP)

- Transport-Layer Multiplexing: Ordne IP Pakete den Prozessen des Betriebssystems zu.
- Erkennung von Übertragungsfehlern durch Checksumme

Transmission Control Protocol (TCP)

- UDP + zusätzliche "Features"!
- Verbindungsorientiert: Verbindungsaufbau vor Datenübertragung.
- Zuverlässig (engl. "reliable"): Absicherung gegen
 - Übertragungsfehler
 - Paketverluste
 - Veränderung der Paketreihenfolge
- Flow Control: Vermeide Überlastung des Empfängers
- Congestion Control: Vermeide Überlastung des Netzwerks
- UDP und TCP: Keine Garantie bzgl. Delay und Bandbreite!

Transport-Layer Multiplexing


Multiplexing == Zuordnung von Transport-Layer Verbindungen zu Server-/Client-Programm des Betriebssystems

Sender

- Socketadresse == Portnummer
 - 16 Bit: 1..65535
- Destination Port des Server muss bekannt sein
 - Beispiel HTTP(S): Port 80 bzw. 443
 - Well-Known Ports:
 - Source Port meist beliebig wählbar.


Empfänger

- Empfangene Pakete werden anhand des Destination Ports zu korrekten Prozess geleitet
- HTTP, FTP, E-Mail Prozess



Format eines TCP/UDP Segments

Multiplexing bei UDP



Weiterführender: https://openbook.rheinwerk-verlag.de/java8/13_011.html#u13.11

TCP vs. UDP

UDP ist verbindungslos.

- UDP Socket festgelegt durch: Dst IP + Dst Port
- Segmente mit gleichem Dst IP/ Dst Port werden an gleiches Socket weitergeleitet.


TCP ist verbindungsorientiert.

- TCP Socket festgelegt durch: Src IP + Src Port + Dst IP + Dst Port
- Nur wenn alle 4 Werte gleich → Weiterleitung an gleiches Socket

Beispiel:

- TCP Web Server wartet auf Anfragen an Port 80 → bind()
 - Java-Klasse: ServerSocket
- Verschiedene Hosts bauen Verbindung auf, mit verschiedener Src Port und src IP. → connect () bzw. Konstruktor in Java
 - Java-Klasse: Socket
- Server erzeugt erst bei jedem accept () das eigentliche Socket

Multiplexing bei TCP




Der Server "betreibt" 3 Sockets, alle mit der gleichen Dst IP und dst Port. Src IP und Src Port unterscheiden sich jedoch.

Publikums-Joker: Ports (Single Choice)

Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

- A. Ein HTTP(S) Webserver läuft auf Port 80 bzw. 443.
- B. Es gibt Netzwerkpakete, die weder TCP noch UDP verwenden.
- Sowohl bei UDP als auch bei TCP gibt es Portnummern.
- Die folgende URL ist gültig: https://www.spiegel.de:443



User Datagram Protocol (UDP)

"Best Effort" Service


- Einziger Mehrwert: Port Multiplexing
- Paketverluste möglich
- Keine Einhaltung der Reihenfolge

Verwendung

- Multimedia, Streaming
- DNS
- SNMP

"Vorteil": Einfach!

- Kein Verbindungsaufbau
- Schlanke Implementierung
- Wenig Overhead
- 0 ...




Format des UDP Segments

Inhalt

- Allgemeines, UDP
- □ TCP: Allgemeine Prinzipien
- TCP: Konkrete Umsetzung
- Flow und Congestion Control bei TCP
- Network Address Translation (NAT)

Zuverlässige Datenübertragung

- Definition: Zuverlässig (engl. "reliable")
 - Daten werden korrekt ohne Bitfehler übertragen.
 - Behandlung von Datenverlusten → erneute Übertragung
 - Daten werden in korrekter Reihenfolge ausgeliefert.
- TCP ist zuverlässige in obigem Sinn.
- Herausforderung: Zuverlässige Übertragung über einen unzuverlässige Network Layer (IP)!



Zuverlässige Datenübertragung

- Zunächst: Fiktives Protokoll
 - Erst im nächsten Abschnitt: Implementierung bei TCP!

Vorgehen: Schrittweises Verfeinern des Protokolls

- Vereinfachende Annahmen:
 - Unidirektionale Datenübertragung von Sender zu Empfänger
 - Verallgemeinerung auf bidirektional folgt später.
 - Übertragungskanal lässt Reihenfolge der Pakete unverändert.
 - Bei Routing-Änderungen könnten sich Pakete überholen.
 - Bitfehler erkennbar durch Checksumme.

Version 1.0: Bitfehler im Datenpaket

Problem:

 Einzelne Bits in den Datenpaketen können während Übertragung umkippen

Erkennung:


Checksum, CRC, Parität, etc.

Reaktion: Explizites Feedback

- Positives Acknowledgment (ACK)
 - "OK!"
- Negatives Acknowledgment (NACK)
 - "Bitte nochmal senden!" → Retransmission
 - Automatic Repeat reQuest (ARQ)


Stop-and-Wait-Prinzip

 Nächstes Paket wird erst gesendet nach Erhalt von ACK des vorherigen Pakets




Version 1.1: Bitfehler im ACK/NACK

- Problem: ACK/NACK Paket korrupt
- Naheliegende Lösung
 - Checksumme auch f
 ür ACK/NACK Pakete
 - Retransmission: Einfach nochmal übertragen
 - Aber: Wie erkennt Empfänger Duplikate?
- Erkennen von Duplikaten
 - Sender fügt jedem Datenpaket
 Sequenznummer hinzu (1 Bit genügt hier)
 - Empfänger verwirft auftretende Duplikate (= 2 gleiche Sequenznummern hintereinander)
- Weiterhin Stop-and-Wait
- Braucht man NACKs überhaupt?



Version 1.2: NACK-freies Protokoll


- Auf Nachrichtentyp NACK kann "verzichtet" werden
- Lösung
 - Sequenznummern auch in ACK
 - Empfänger sendet ACK, selbst wenn gerade empfangenes Paket korrupt
 - Aber: Empfänger bestätigt immer das letzte, korrekte Paket (und nicht das letzte, korrupte Paket)
 - Empfängt Sender zweimal das gleiche ACK → Retransmission
- Was passiert falls Paket komplett verloren geht?



Version 2.0: Paketverluste


Problem:

- Daten und/oder ACK Paket geht komplett verloren
- Lösung: Timeout
 - Falls Sender kein ACK innerhalb einer "vernünftigen" Zeit bekommt → Retransmission
 - Wie wählt man Timeout-Wert?
- Duplikate können entstehen, falls verspätetes ACK (nach Ablaufen des Timers) doch noch ankommt.
 - ACK als auch Daten können doppelt gesendet werden.
 - Erkennung durch Sequenznummern: Empfänger gibt immer an welches Paket er bereits empfangen hat.
 - 1-Bit Sequenznummer genügt!



Version 3.0: Pipelining

- Problem von Version 2.0: Katastrophale Performance!
 - Stop-and-Wait: Sender muss mindestens die Round Trip Time (RTT)
 abwarten, bevor er das nächste Paket sendet,
- Pipelining: Sender darf gleichzeitig mehrere Pakete senden
 - Es dürfen aber nur eine begrenzte Anzahl von unbestätigten Paketen "unterwegs" sein
 - Mehr als 2 Sequenznummern notwendig!



Publikums-Joker: Zuverlässige Datenübertragung (Single Choice)

Welche Aussage ist *falsch*?

- A. WLAN verwendet positive Acknowledgments.
- B. Stop-and-Wait Protokolle sind vor allem bei großen Propagation Delays günstig.



 Version 2.0 stellt sicher: Erkennung von Paketverlusten und Erkennung von Übertragungsfehlern



Pipelined Datenübertragung: 2 Ansätze

Go-Back-N


- Es dürfen maximal N unbestätigte Pakete (=**Sendefenster**) gleichzeitig unterwegs sein.
- Empfänger quittiert mit kumulativem ACK
 - Sendet Empfänger ACK=S bedeutet das: Alle Pakete mit Sequenznummern s ≤ S wurden bereits empfangen.
 - Sender ist somit implizit informiert, was das älteste noch unbestätigte Paket ist.
- Bei Timeout: Retransmission aller aktuell unbestätigten Pakete

Selective Repeat

- Es dürfen maximal N unbestätigte Pakete (= Sendefenster) gleichzeitig unterwegs sein.
- Empfänger sendet individuelle ACKs für jedes Paket


 Timer läuft aus: Retransmission nur des betreffenden unbestätigten Pakets.

Go-Back-N: Kumulative ACKs




Go-Back-N: Kumulative ACKs

Sequenznummern aus Sicht des Senders




- Sender verwendet k Bit Sequenznummer im Paket-Header
- □ Send_base: "Älteste" noch unbestätigte Sequenznummer
- nextseqnum: Nächste zu verwendende Sequenznummer
- Window Size N: Sender sendet bis zu N aufeinanderfolgende Pakete gleichzeitig.
- Empfänger bestätigt mit *größter* Sequenznummer S für die gilt: **Alle** Pakete mit Sequenznummer $S \le S$ wurden bereits empfangen.
 - "Duplikat-ACKs" sind möglich

Selective Repeat: Individuelle ACKs



Selective Repeat: Individuelle ACKs

- Individuelles Acknowledgement durch Empfänger
- Retransmission nur der verlorengegangenen Pakete



Demo: Go-Back-N vs. Selective Repeat

http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/gbn_sr/

Publikums-Joker: Pipelining (Single Choice)

Welche Aussage ist *falsch*?

- A. Go-Back-N verwendet kumulative ACKs, Selective Repeat verwendet individuelle ACKs.
- B. Sowohl *Go-Back-N* als auch *Selective Repeat* sind Stop-and-Wait Verfahren.
- c. Sowohl bei *Go-Back-N* als auch bei *Selective*Repeat ist das Sendefenster größer als 1 Paket.
- D. Bei Go-Back-N und bei Selective Repeat wird bei einem Timeout mind. 1 Paket erneut gesendet.



Inhalt

- Allgemeines, UDP
- TCP: Allgemeine Prinzipien
- TCP: Konkrete Umsetzung
- Flow und Congestion Control bei TCP
- Network Address Translation (NAT)

TCP: RFCs 793, 1122, 1323, 2018, 2581

Zuverlässige (engl. "reliable") Datenübertragung

Bestätigt einzelne Bytes, keine Pakete!

Pipelining

- Mischung aus Go-Back-N und Selective Repeat.
- TCP Congestion und Flow Control bestimmen die Fenstergröße (beim Sender)

Vollduplex

- Bidirektionale Übertragung innerhalb der gleichen Verbindung
- MSS (=Maximum Segment Size) richtet sich nach MTU (= Maximum Transmission Unit) der Link Layer

Verbindungsorientiert

- Verbindungsaufbau vor Übertragung.
- Sender und Empfänger initialisieren ihre "State Machine"
- Flow Control und Congestion Control

Aufbau eines TCP Segments

URG: Wichtige Daten
 (meist nicht genutzt)`


ACK: ACK # ist gültig

PSH: Empf. soll Daten

sofort an App weiterleiten

RST, SYN, FIN: Verbindungsmanagement (Auf- und Abbau)

Internet Checksum^e (wie in UDP)



Sequenznummern zählen Bytes und nicht Pakete!

Flusskontrolle: #
Bytes die
Empfänger
bereit ist zu
empfangen

TCP ist bidirektional: Sequenz- und Ack-Nummern

Daten werden als unendlicher Bytestrom aufgefasst.

Sequenznummer

- Nummer des Bytes im Bytestrom, nicht fortlaufende Nummer des Pakets
- Bytenummer des ersten Bytes der Nutzlast.


Acknowledgement

- Sequenznummer des nächsten erwarteten Bytes von der Gegenseite
- Nicht maximal bereits empfangene Sequenznummer wie bisher


Bidirektional

 Sequenznummern in der einen Richtung sind ACK-Nummern in der anderen Richtung.


Vom Sender zum Empfänger



Antwort vom Empfänger zum Sender



Beispiel: TCP Sequenznummern




Erkennung von Paketverlusten

- Timeout sollte größer sein als die Round Trip Time (RTT)
 - Langsame Reaktion vs. unnötige Retransmissions
- Wie schätzt man die RTT ab?
 - TCP misst regelmäßig die Zeit zwischen Übertragung eines Segments und Erhalt des entsprechenden ACKs
 - Mittelwert über Messungen

TCP ist ein Hybrid zwischen Go-Back-N und Selective Repeat

- Von Go-Back-N
 - ACKs sind kumulativ. Jedes ACK bestätigt auch alle vorherigen ACKs.
- Von Selective-Repeat
 - TCP Empfänger puffern Pakete, selbst wenn ältere Pakete noch ausstehen.
 - Bei Timeout wird nur das verlorengegangene Paket erneut gesendet.


TCP in Aktion (1)



ACKs kommen beide erste nach Timeout

Dennoch keine Retransmission für Seg=100 notwendig!

TCP in Aktion (2)



Kumulative ACKs


Für **beide** Segmente keine Retransmission notwendig, da ACK=120 innerhalb der Timeout Periode ankommt und auch Seq=92 mitbestätigt.

TCP Fast Retransmit

Timeout Periode ist oft zu lang.

- Deshalb: Retransmission oft schon nach Erhalt von 3
 Duplicate ACKs
 - 3 Duplicate ACK == Indiz für Paketverlust.


- Auch dann: Retransmission des ältesten, unbestätigten Segments
 - Hier: Seq=100




Fast Retransmit nach dem 3. Duplikat ACK

TCP: Aufbau einer Verbindung

- Verbindungsaufbau: Vor Datenaustausch schütteln sich Sender und Empfänger die Hand ("Handshake")
 - Einigung über Verbindungsparameter (v.a. initiale Sequenznummern)
 - Beide Seiten erzeugen Puffer für empfangene und zu sendende Daten.
 - Erst danach Datenaustausch möglich.




```
Socket clientSocket =
  newSocket("hostname","port
  number");
```



```
Socket connectionSocket =
  welcomeSocket.accept();
```


Analogie: 2-Armeen Problem

- Die 2 Teile der blauen Armee k\u00f6nnen sich nicht sicher abstimmen ob sie entweder beide angreifen oder beide ausharren.
- Kommunikation nur durch Boten möglich, der weiße Armee durchqueren muss.
- Angriff wäre nur erfolgreich, wenn beide blauen Armeen gleichzeitig angreifen.



TCP: 3-way Handshake

- Spezielle Steuernachrichten zum Aufbau einer TCP Verbindung
 - TCP Flags SYN: Kennzeichnet erstes Paket für jede Richtung
 - TCP Flag ACK: Falls gesetzt, zeigt an, dass ein vorheriges Paket bestätigt wird.
- Verbindungsaufbau == Overhead!



Publikums-Joker: TCP ACK Nummer (Single Choice)


Der Wert des Acknowledgement-Feldes in einem Segment bedeutet:

Anzahl der bereits empfangenen Bytes

- B. Gesamtzahl der zu empfangenden Bytes.
- c. Nummer des nächsten benötigten Bytes.
- D. Sequenz von 0er und 1er.

TCP Verbindungsabbau

Geordneter Abbau: FIN Flag




Inhalt

- Allgemeines, UDP
- TCP: Allgemeine Prinzipien
- TCP: Konkrete Umsetzung
- Flow und Congestion Control
- Network Address Translation (NAT)

Anpassung der TCP Senderate

- Der Sender muss seine Geschwindigkeit verringern falls
 - Empfänger nicht schnell genug ist →
 Flow Control
 - Netzwerk nicht schnell genug ist → Congestion Control



Flow Control (dt. "Flusssteuerung)

Problem


 Anwendungsprozess im Empfänger holt Daten zu langsam oder zu spät aus TCP Empfangspuffer ab.

Reaktion des TCP Senders

 Verringern der Senderate durch Anpassen des Sendefensters.

Ansatz

- Empfänger teilt in jedem Paket mit, wieviel Platz noch in seinem Puffer ist ("Window").
- Sender verkleinert daraufhin Sendefenster.



Protokollstack des Empfängers

Flow Control

Größe des Puffers: RcvBuffer

- Teils über Socketoptionen konfigurierbar.
- Default-Wert durch OS vorgegeben.

Freier Puffer: rwnd


- RcvBuffer [LastByteRcvd -LastByteRead]
- Empfänger teilt rwnd dem Sender im TCP Header (Window) mit.
- Sender verwendet rwnd als obere Schranke für Sendefenster
 - Menge der aktuell unbestätigten Daten muss kleiner als rwnd sein

Puffer bei Empfänger

RcvBuffer Gepufferte Daten
Freier Puffer

Nutzlast des TCP Segments

Window Size bei Sender



Congestion Control (dt. Staukontrolle)

Tradeoff

- o Großes Sendefenster → mögliche Überlastung des Netzwerks!
- o Kleines Sendefenster → geringe Datenrate

2 Ansätze für Congestion Control / Anpassung der Senderate

- Netzwerk-unterstützt: Explicit Congestion Notification (ECN).
 - Router geben Rückmeldung an Hosts bei Überlastung
 - Immer noch selten eingesetzt.
- Ende-zu-Ende: "Implizit"
 - Netzauslastung durch Beobachten der RTTs und Auftreten von Paketverlusten abschätzen.
 - TCP wählt diesen Ansatz!


Unzählige Varianten

- https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_congestion_control
- Im Folgenden wird exemplarisch TCP Reno betrachtet.

Congestion Control: Wie Senderate begrenzen?


- Idee: Begrenze erlaubte Anzahl der unbestätigten Pakete (=Sendefenster)
 - o Window Size ≤ min{cwnd, rwnd}
 - Bei geringer Netzauslastung: Großes cwnd ermöglicht höhere Datenrate.
- cwnd wird als Funktion der Netzauslastung berechnet.
 - Je höher Netzauslastung durch Sender "geschätzt" wird, desto kleiner cwnd
- Sowohl Flow als auch Congestion Control beeinflussen Sendefenster!

Window Size bei Sender



TCP Congestion Control

- Ansatz: Sender versucht verfügbare "Bandbreite" zu erkennen
 - Vergrößere Datenrate (=Größe Sendefensters) bis Paketverluste auftreten.
- Additive Increase
 - Vergrößere nach jeder Round Trip Time (RTT) Congestion Window (cwnd) um 1 Maximum Segment Size (MSS) bis Paketverlust erkannt wird.
- Multiplicative Decrease
 - Halbiere cwnd nach erkanntem Paketverlust.



TCP Reno


- TCP Sender erkennt "Congestion" indirekt über beobachtete Paketverluste
 - Timeout: Paket wird nicht rechtzeitig bestätigt
 - 3 Duplicate ACKs, d.h. ACKs, die das gleiche Paket bestätigen

Verhalten: 3 Phasen

- Slow Start / exponentiell: Verdoppele cwnd nach jeder Round Trip Time bis zu einem gewissen Schwellwert (ssthresh)
- Congestion Avoidance / linear: Dann vergrößere cwnd um 1 nach jeder Round Trip Time.
- Bei Paketverlust / Problem: Halbiere cwnd.

TCP Reno: Slow Start

- Starte mit cwnd=1 MSS (Maximum Segment Size)
- Verdopple cwnd nach jeder RTT
 - Anders ausgedrückt: Vergrößere um 1 MSS nach jedem erhaltenen ACK.
- "Slow Start" vergrößert cwnd damit exponentiell




TCP Congestion Avoidance

TCP Congestion Avoidance

- Tritt ein nach Erreichen eines Thresholds ssthresh
 - == halber Wert von cwnd während letzter Congestion.
- nach 3 Duplicate ACKs.

Additive Increase


- cwnd wird jede RTT-Periode um 1 erhöht
 - Nicht bei jedem ACK!
- Anders ausgedrückt: Jedes Paket erhöht cwnd um 1/cwnd



Normalerweise beginnt Congestion Avoidance nicht bei cwnd=1!

Verhalten bei Paketverlusten (TCP Reno)


- ssthresh: Wann Wechsel von "Slow Start" zu Congestion Avoidance,
- ssthresh
 speichert halben
 Wert von cwnd
 während der
 letzten
 aufgetretenen
 Congestion.
- Nach Timeout: Übergang zu Slow Start
- Nach 3 Duplicate ACKs Übergang zu Fast Recovery



TCP Reno: Fast Retransmit

Nach 3 Duplicate ACKs

- o ssthresh = cwnd / 2
- \circ cwnd = ssthres + 3 (MSS)
- Wechsle in Additive Increase Modus.



Publikums-Joker: Congestion Control (Single Choice)


Welche Aussage ist *falsch*?

- A. Flow Control bestimmt alleine die erreichbare Datenrate.
- B. Der Sender erkennt eine mögliche Netzüberlastung nur durch TCP Timeouts.
- C. TCP Teilnehmer, die unterschiedliche Algorithmen für Congestion Control verwenden, können dennoch miteinander sprechen.
- Mit UDP lassen sich schneller h\u00f6here Datenraten erreichen.



Ausblick: TCP Cubic

- Optimiert für Netze mit hohen Bandbreiten und hoher Latenz
- Ersetzt zunehmend TCP Reno
 - TCP Cubic verwendet weiterhin klassischen "Slow Start"
 - Das "Additive Inrease" wird aber ersetzt.
- Vergrößert Sendefenster abhängig von verstrichener Zeit seit letzter Congestion
 - Nicht bei jedem empfangenen ACK etc!
 - Bevorzugt im Gegensatz zu TCP Reno keine Flows mit kurzen RTTs.
- Sendefenster ist eine kubische Funktion.
 - Man verweilt länger bei optimaler Größe des Sendefensters.




Inhalt

- Allgemeines, UDP
- TCP: Allgemeine Prinzipien
- TCP: Konkrete Umsetzung
- Flow und Congestion Control bei TCP
- Network Address Translation (NAT)

NAT: Network Address Translation

Wie kann man sich öffentliche IP Adressen teilen?



Alle Datagramme, die das lokale Netz verlassen, haben die gleiche Src IP Adresse, aber verschiedene Src Ports Datagramme von/zu Hosts in diesem Netzwerk haben Quell- bzw. Ziel IP Adressen aus einem privaten Adressbereich

Motivation

Lokales Netzwerk benutzt nur 1 IP Adresse, um mit dem Rest des Internets zu kommunizieren.


Vorteile:

- Einsparen von IP Adressen: Es genügt wenn Internet Service Provider (ISP) nur 1 Adresse zuweist.
- Man kann alle IP Adressen im lokalen Netzwerk ändern ohne den Rest der Welt zu informieren.
- Geräte innerhalb des lokalen Netzwerks sind nicht direkt adressierbar aus dem Rest des Internets (Plus an Sicherheit).

Implementierung eines NAT Routers

- Ausgehende Datagramme (ins Internet)
 - Ersetze (Source IP, Port #) durch (NAT IP, neue Port #)
 - Entfernte Hosts antworten mit (NAT IP Adresse, neue Port #) als Zieladresse
- NAT Translation Table
 - Jeder NAT Router merkt sich folgende Zuordnung:
 - (Source IP, Port #) zu (NAT IP, neue Port #)
- Ankommende Datagramme (aus dem Internet)
 - Schlage in NAT Translation Table nach
 - Ersetze (NAT IP Adresse, neue Port #) im Zielfeld jedes ankommenden Datagramms mit (Source IP, Port #)

NAT: Network Address Translation



NAT: Network Adress Translation


- 16-Bit Portnummer-Feld
 - > 60000 gleichzeitige Verbindungen mit 1 öffentlichen IP
- NAT ist umstritten
 - Routern sollten die Schicht 4 (Portnummer) nicht berücksichtigen!
 - Einfluss auf Ende-zu-Ende Beziehung: Hosts im lokalen Netz können von außen nicht adressiert werden
 - IPv4 Adressmangel sollte lieber durch IPv6 gelöst werden.

NAT Traversal (1)

- Client möchte sich zu Server mit der Adresse 10.0.0.1 verbinden
 - Server Adresse 10.0.0.1 ist privat, nicht als Zieladresse verwendbar.
 - Nur 1 externe NAT Adresse sichtbar: 138.76.29.7

Port Forwarding


- Statisches Weiterleiten:
 Verbindungsanfragen an einen
 bestimmten Port werden fest zu
 bestimmten Server weitergeleitet.
- Beispiel: (123.76.29.7, Port 2500)
 wird immer zu (10.0.0.1, Port 25000)
 weitergeleitet.
- Manuelle Konfiguration notwendig



NAT Traversal (2)

Relaying

- Wird beispielsweise bei Skype verwendet
- Client hinter NAT verbindet sich mit Relay
- Externer Client verbindet sich mit Relay



Zusammenfassung

- Schicht 4 ist Prozess-zu-Prozess Kommunikation, Port Multiplexing
- Verbindungslose Kommunikation: UDP
- Prinzipien der verbindungsorientierten, zuverlässigen Kommunikation
 - Keine Bitfehler, Einhaltung der Reihenfolge, kein Datenverlust
 - Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective Repeat
- Transmission Control Protocol
 - Verbindungsauf- und abbau, Sequenznummern
- Flow und Congestion Control bei TCP
 - rwnd und cwnd
- Network Address Translation (NAT)