Parte 5

Os argumentos de main

O cabeçalho completo da função main é:

```
int main(int argc, char *argv[])
```

Os argumentos argo e argo desempenham o mesmo papel que o argumento argo na declaração do método main em Java:

```
public static void main(String[] args)
```

Através de argc e de argv é possível aceder aos argumentos usados na invocação do programa.

- O valor de argc é o número de argumentos dados ao programa mais 1.
 Se o seu valor for 1, o programa foi chamado sem qualquer argumento.
- argv é um array de strings com argc elementos. Em argv[0] encontra-se o nome através do qual o programa foi invocado, e nas posições de 1 a argc-1 encontram-se os argumentos do programa. Na posição argc, argv contém o valor NULL.

Se o programa for executado pelo comando

```
./o-meu-programa 1o-arg "o segundo" 3 olá mundo
argc terá o valor 6 e argv será
argv[] = {
    "./o-meu-programa",
    "1o-arg",
    "o segundo",
    "3",
    "olá",
    "mundo",
    NULL
}
```

O valor devolvido por main

O valor devolvido pela função main é um inteiro e é usado para comunicar, a quem executa o programa, como correu a sua execução. A convenção usada é:

- Para indicar que a execução decorreu sem problemas, a função main devolve o valor 0 (zero).
- Para indicar que ocorreu algum problema durante a execução do programa, a função main devolve um valor diferente de zero.

Experimente criar o programa ok, que devolve 0, o programa not-ok, que devolve 1, e executar os comandos:

```
if ./ok; then echo Ok; else echo 'Not ok'; fi
e
if ./not-ok; then echo Ok; else echo 'Not ok'; fi
```

A função fgets

O protótipo desta função, contido em stdio.h, é

```
char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);
```

fgets lê uma linha de texto e coloca-a na zona de memória apontada por s, incluindo o carácter correspondente ao fim de linha '\n', seguida do terminador '\0'. Se tudo isto ocupar mais do que sizebytes, só lê size1 bytes e coloca-os lá seguidos do terminador. (Uma chamada subsequente a esta ou a outra função de leitura, sobre o mesmo ficheiro, continuará a leitura a partir do ponto em que a anterior a tenha interrompido.)

O argumento stream indica o ficheiro de onde será feita a leitura e corresponderá a um valor devolvido, por exemplo, pela função fopen.

Se não se pretender ler de um ficheiro (para ler texto introduzido manualmente, por exemplo), o valor de stream deverá ser stdin, como no esquema de código seguinte:

```
#define MAXLINHA 4096
...
{
  char linha[MAXLINHA];
  ...
  ... fgets(linha, MAXLINHA, stdin) ...
  ...
}
```

fgets devolve NULL se o fim do ficheiro já foi atingido e não foi possível ler nada, e s (ie, o 1º argumento) se leu alguma coisa. Para indicar o fim dos dados quando se lê de stdin, prime-se c-d.

Tópicos relacionados: as funções (e macros) fgetc, getc, getchar, fputs, fputc, putc, putchar e puts.

A função getline

(Esta função não pertence ao standard ISO C, mas ao standard POSIX, e pode não ser suportada em todos os sistemas ou compiladores.)

O protótipo desta função, contido em stdio.h, é

```
ssize t getline(char **lineptr, size t *n, FILE *stream);
```

A função getline faz o mesmo que fgets, com duas diferenças. A primeira, e maior, diferença é que pode aumentar o tamanho da zona de memória que lhe é passada, para garantir que há espaço para a linha lida. A segunda diferença reside no valor que é devolvido, que, neste caso, é o comprimento da linha lida, incluindo o fim de linha. (O valor devolvido será -1 se a função não conseguir ler uma linha.)

O primeiro argumento da função contém o *endereço* de uma variável que contém o *endereço* da zona de memória onde colocar o conteúdo da linha lida. O segundo argumento contém o *endereço* de uma variável que contém o tamanho dessa zona de memória. Esta zona de memória deverá ter sido obtida através da função malloc.

Se o valor de *lineptr for NULL, ie, se a chamada não indicar a zona de destino da linha lida, getline reserva uma zona de memória com o tamanho necessário (através de malloc), e coloca o seu endereço em *lineptr e o seu tamanho em *n.

Se o valor de *lineptr não for NULL e o tamanho indicado em *n, na altura da chamada, não for suficiente para albergar a linha, getline reserva uma nova zona de memória com a dimensão necessária (através da função realloc, que liberta também a zona de memória antiga), e coloca o novo endereço em *lineptr e a nova dimensão em *n.

Os valores de lineptr e de n têm de ser endereços válidos, ie, diferentes de NULL.

O endereço contido em *lineptr depois de a função ter terminado deverá ser libertado pelo programa, quando essa memória deixar de ser necessária.