Real Alternative DBMS ALTIBASE, Since 1999

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드

ALTIBASE 5.5



Document Control

Change Record

Date	Author	Change Reference
2010-03-26	snkim	Created
2011-07-26	Lim272	Modified
2011-08-01	snkim	Modified

Reviews

Date	Name (Position)
2010-04-27	leekmo(SP), lim272(SP), okseop7(TS), wlgml337(TC)

Distribution

Name	Location

목차

개요	4
OBJECT 변환	5
DATATYPE	5
OBJECT 均元	6
CREATE TABLESPACE	
CREATE TABLE	
CREATE INDEX	14
CREATE VIEW	16
CREATE TRIGGER	16
CREATE SEQUENCE	17
CREATE SYNONYM	
ALTER TABLE	17
SQL 변환	18
OUTER JOIN	
RANK 관련 함수	
계층 형 질의	23
ROLLUP & CUBE	26
GRANT アモ	28
STORED PROCEDURE/FUNCTION 변환	29
일반 사항 비교	29
파일 및 출력 처리	
TYPE 과 TYPESET	
REF CURSOR	
WHERE CURRENT OF 구문	
EXCEPTION	
DATA MIGRATION	36
DATA MIGRATION 방법	36

개요

본 문서는 ORACLE에서 ALTIBASE로 변환할 때 고려할 사항과 변환 방법에 대해 설명한다. ORACLE 10g 와 ALTIBASE 5.5 버전을 대상으로 한다.

아래 문서를 사전에 참고할 것을 권장한다.

• ALTIBASE, ORACLE 비교 자료

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 4 page of 37

OBJECT 변환

ORACLE의 OBJECT를 ALTIBASE로 변환할 때 고려할 사항에 대해 기술한다.

DATATYPE

ORACLE의 TABLE을 ALTIBASE로 변환할 때 각각의 DATATYPE을 어떻게 변환하는지에 대해 설명한다.

분류	ORACLE	ALTIBASE	비고
	CHAR	CHAR	최대 32K
	VARCHAR2, VARCHAR	VARCHAR2, VARCHAR	최대 32K. DESC로 조회 시 VARCHAR로 조회
문자 타입	NCHAR	NCHAR	문자 길이 최대 16000B(UTF16), 문자 길이 최대 10666B(UTF8)
	NVARCHAR2	NVARCHAR	문자 길이 최대 16000B(UTF16), 문자 길이 최대 10666B(UTF8)
	LONG	CLOB	최대 2G
	BLOB	BLOB	최대 2G
LOB 타입	CLOB	CLOB	최대 2G
, ,	NCLOB	CLOB	최대 2G
	NUMERIC(p, s)	NUMERIC(p, s)	데이터가 SMALLINT,
	NUMBER (p, s)	NUMBER(p, s)	INTEGER, BIGINT, REAL, DOUBLE 등 native type으로
	DECIMAL(p, s)	DECIMAL(p, s)	지정 가능 하다면 native
숫자 타입	FLOAT(p), BINARY_FLOAT	FLOAT(p)	type으로 지정하는 것이 좋다. 데이터 처리시 변환 비용에 따른 overhead를 줄일 수 있고, 저장 공간의 효율성이 좋아지기 때문이다.
	SMALLINT	SMALLINT	2 byte 정수형 타입
	INT	INTEGER	4 byte 정수형 타입
	REAL	REAL	4 byte 실수형 타입
	BINARY_DOUBLE	DOUBLE	8 byte 실수형 타입
날짜 타입	DATE	DATE	ALTIBASE DATE 타입은 ORACLE DATE 타입의 표현 범위를 포함
	INTERVAL YEAR TO MONTH	-	지원 안됨

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 5 page of 37

분류	ORACLE	ALTIBASE	비고
	INTERVAL DAY TO SECOND	-	
	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	
	TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	-	
	TIMESTAMP	DATE	ORACLE TIMESTAMP(fractional second precision) 타입의 fractional second precision의 값은 0~9까지 표현 가능하지만, ALTIBASE DATE 타입은 microsecond까지 표현이 가능하다. 즉, ALTIBASE의 DATE 타입은 ORACLE의 TIMESTAMP(6)과 같다.
4) 7)	BFILE	BLOB	
이진 타입	RAW (size)	BLOB	최대 2G
	LONG RAW	BLOB	

OBJECT 비교

ORACLE	ALTIBASE
CLUSTER	지원하지 않음
CONSTRAINT	CHECK는 지원하지 않음. 그 외 모두 지원
DATABASE LINK	지원하지 않음
DATABASE TRIGGER	지원. (BEFORE UPDATE 및 DDL TRIGGER는 지원하지 않음)
DIMENSION	지원하지 않음
EXTERNAL PROCEDURE LIBRARY	지원하지 않음
INDEX-ORGANIZED TABLE	지원하지 않음
INDEX	BTREE, RTREE만 지원. BITMAP, CLUSTER, Function based, Global partitioned INDEX는 지원하지 않음
INDEXTYPE	지원하지 않음
JAVA 관련 객체	지원하지 않음

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 6 page of 37

MATERIALIZED VIEW/ MATERIALIZED VIEW LOG	지원하지 않음
OBJECT TABLE	지원하지 않음
OBJECT TYPE	지원하지 않음
OBJECT VIEW	지원하지 않음
OPERATOR	지원하지 않음
PACKAGE	지원하지 않음
SEQUENCE	지원
STORED FUNCTION/PROCEDURE	지원
SYNONYM	지원
TABLE	지원
VIEW	지원. view를 통해 DML 불가
CONTEXT	지원하지 않음
DIRECTORY	지원
PARAMETER FILE	객체로서 지원하지 않음. altibase.properties 파일로 지원
PROFILE	지원하지 않음
ROLE	지원하지 않음
TABLESPACE	DATA TABLESPACE, TEMPORARY TABLESPACE 지원. UNDO TABLESPACE는 ALTIBASE에서 자동으로 1개만 생성하며 사용자가 생성할 수 없다.
USER	지원. USER 생성 시 CREATE SESSION 권한과 객체를 생성할 수 있는 권한이 자동으로 부여

CREATE TABLESPACE

ORACLE의 TABLESPACE는 모두 DISK TABLESPACE이다. 따라서 ALTIBASE로 변환할 때 CREATE DISK DATA TABLESPACE 구문을 이용해야 한다. 이 때, DISK DATA를 생략해도 default로 DISK TABLESPACE가 생성되므로 CREATE TABLESPACE 구문으로도 변환이 가능하다. 다음은 ORACLE의 TABLESPACE를 ALTIBASE로 변환할 때 CREATE TABLESPACE 구문에서 지정하는 여러 옵션들의 변환 가이드를 설명한 것이다.

1. DATA TABLESPACE

ORACLE의 DATA TABLESPACE는 모두 DISK TABLESPACE이다. ALTIBASE는 CREATE TABLESPACE 구문을 이용하여 TABLESPACE를 생성하면 DISK TABLESPACE로 생성되므로 ORACLE과 동일한 CREATE TABLESPACE 구문으로

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 7 page of 37

변환이 가능하다. 다음은 ORACLE의 TABLESPACE를 ALTIBASE로 변환할 때 CREATE TABLESPACE 구문에서 지정하는 여러 옵션들의 변환 가이드를 설명한 것이다.

ORACLE	ALTIBASE	비고
BIGFILE SMALLFILE	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제
DATAFILE file specification	DATAFILE file specification	
MINIMUM EXTENT	-	
BLOCKSIZE	-	
LOGGING NOLOGGING	-	
FORCE LOGGING	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로
DEFAULT storage 구문	-	변환 시 해당 옵션 삭제
ONLINE OFFLINE	-	
EXTENT MANAGEMENT LOCAL DICTIONARY	-	
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO MANUAL	SEGMENT MANAGEMENT AUTO MANUAL	
FLASHBACK ON OFF	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제

1.1 DATA TABLESPACE 변환 예제

1.1.1 ORACLE

CREATE TABLESPACE TESTDATA DATAFILE

'testdata
01.dbf' SIZE 1024M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED

LOGGING

ONLINE

EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE

BLOCKSIZE 8K

SEGMENT SPACE MANAGEMENT MANUAL

FLASHBACK ON;

1.1.2 ALTIBASE

CREATE TABLESPACE TESTDATA DATAFILE

'testdata
01.dbf' SIZE 1024M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED

SEGMENT MANAGEMENT MANUAL;

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 8 page of 37

1. SEGMENT MANAGEMENT MANUAL

SEGMENT 절은 SEGMENT MANAGEMENT AUTO | MANUAL 절로 수정하고 그 외의 모든 절은 지원하지 않으므로 삭제

2. TEMPORARY TABLESPACE

ALTIBASE는 ORACLE과 마찬가지로 CREATE TEMPORATY TABLESPACE ~ TEMPFILE 구문으로 TEMPORARY TABLESPACE를 생성한다. 다만 생성 시다음의 옵션은 지원하지 않으므로 삭제해야 한다.

ORACLE	ALTIBASE	비고
TABLESPACE GROUP	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로
EXTENT MANAGEMENT LOCAL DICTIONARY	-	### #################################

2.1 TEMPORATY TABLESPACE 변환 예제

2.1.1 ORACLE

CREATE TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_02

TEMPFILE 'temp02.dbf' SIZE 5M AUTOEXTEND ON

TABLESPACE GROUP tbs_grp_01;

2.1.2 ALTIBASE

CREATE TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_02

TEMPFILE 'temp02.dbf' SIZE 5M AUTOEXTEND ON;

➡ TABLESPACE GROUP 절은 지원하지 않으므로 삭제

3. UNDO TABLESPACE

ALTIBASE는 UNDO TABLESPACE를 사용자가 생성할 수 없다. ALTIBASE가 기본적으로 제공하는 SYS_TBS_DISK_UNDO TABLESPACE만 사용할 수 있다.

CREATE TABLE

ORACLE의 TABLE을 ALTIBASE로 변환할 때 CREATE TABLE 시 사용한 여러 옵션을 알맞게 변경해야 한다. ALTIBASE는 TEMPORARY TABLE, OBJECT TABLE, XMLType TABLE을 제공하지 않는다.

ALTIBASE는 메모리 TABLE을 제공한다. 따라서 변환할 TABLE의 특성을 잘 파악하여 메모리 TABLE을 생성한다면 메모리 TABLESPACE를 지정하여 생성해야 한다. 만약 메모리 TABLE을 생성한다면 ORACLE에서 사용했던 CREATE TABLE 구문에 사용한 옵션들을 사용할 수 없다. 메모리 TABLE 생성 구문은 ALTIBASE의 SQL 관련 매뉴얼을 참조하면 된다.

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 9 page of 37

ORACLE의 TABLE을 DISK TABLE로 변환하고자 한다면, CREATE TABLE 시 설정할수 있는 여러 옵션을 다음과 같이 ALTIBASE에 맞게 변환해야 한다. 또한, ALTIBASE TABLE 생성 시 segment 관련 내용을 지정할 경우에는 TABLESPACE 지정 -> PCTFREE/PCTUSED 지정 -> INITRANS/MAXTRANS 지정 -> Storage 절 -> logging 절 순으로 지정해 줘야 한다.

1. COLUMN DEFINITION 절

ORACLE	ALTIBASE	비고
SORT	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제
DEFAULT	DEFAULT	
ENCRYPT	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제
Constraint 구문	Constraint 구문	ALTIBASE는 CHECK를 제외한 Constraint를 제공. 따라서 CHECK는 변환 시 삭제하고 application에서 대체.
		ALTIBASE는 Constraint 지정 시 ENABLE/DISABLE 옵션, references 절의 ON DELETE SET NULL(ON DELETE CASCADE는 지원) 옵션을 제공하지 않으므로 삭제.
		ALTIBASE는 PRIMARY KEY, UNIQUE 지정 시 using index 절에는 tablespace 절, parallel 절, logging 절, force 절만 지정 가능하다. 즉 index 이름 및 create index 절은 제공하지 않는다.
Ref Constraint 구문	-	ALTIBASE는 REF컬럼을 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제
ORGANIZATION	-	
CLUSTER	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로
COMPRESS NOCOMPRESS	-	변환 시 해당 옵션 삭제
Column의 크기 지정 시 BYTE 키워드 명시 가능	Column의 크기 지정 시 BYTE 키워드 제공하지 않음	ORACLE은 column의 크기 지정 시 BAYE 키워드를 명시할 수 있지만, ALTIBASE는 크기 지정 시 BYTE를 제공하지 않음.
		ex) ORACLE : c1 VARCHAR2(10 BYTE) => ALTIBASE : c1 VARCHAR2(10)

PRIMARY KEY, UNIQUE Constraint을 지정할 때 USING INDEX 절을 이용하여 INDEX 속성을 지정할 때 ALTIBASE는 TABLESPACE 절,

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 10 page of 37

PARALLEL/NOPARALLEL 절, LOGGING/NOLOGGING 절만 지정이 가능하다. 즉 storage 관련 속성은 지정할 수 없다.

2. SEGMENT ATTRIBUTES 절

ORACLE	ALTIBASE	비고
TABLESPACE	TABLESPACE	
PCTFREE	PCTFREE	
PCTUSED	PCTUSED	
INITRANS	INITRANS	
MAXTRANS	MAXTRANS	255 를 120 으로 변경한다. ORACLE의 MAXTRANS는 deprecate 되었고, 항상 그 값은 255 이다. 반면에 ALTIBASE의 MAXTRANS 값을 최대 120 까지 지정할 수 있기 때문에 120 으로 변경한다.
LOGGING NOLOGGING	LOGGING NOLOGGING	

3. STORAGE 절

ORACLE	ALTIBASE	비고
INITIAL	INITEXTENTS	bytes -> extent 개수로 변경
NEXT	NEXTEXTENTS	bytes -> extent 개수로 변경
MINEXTENTS	MINEXTENTS	
MAXEXTENTS	MAXEXTENTS	
PCTINCREASE	-	
FREELISTS	-	
FREELIST	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제
OPTIMAL	-	
BUFFER POOL	-	

4. LOB STORAGE 절

ORACLE	ALTIBASE	비고
TABLESPACE	TABLESPACE	ALTIBASE의 LOB STORAGE절은 TABLESPACE만 지정 가능
STORAGE	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로
CHUNK	-	변환 시 해당 옵션 삭제

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 11 page of 37

PCTVERSION	-	
RETENTION	-	
FREEPOOLS	-	
CACHE	-	
STORAGE IN ROW	-	
LOGGING NOLOGGING	LOGGING NOLOGGING	

5. TABLE PARTITIONING 절

ORACLE	ALTIBASE	비고
PARTITION BY RANGE	PARTITION BY RANGE	
PARTITION BY HASH	PARTITION BY HASH	
PARTITION BY LIST	PARTITION BY LIST	
Composite partitioning 구문	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제

6. TABLE PROPERTIES 절

ORACLE	ALTIBASE	비고
ENABLE DISABLE ROW MOVEMENT	ENABLE DISABLE ROW MOVEMENT	Partitioned TABLE에만 지원
NOPARALLEL PARALLEL	NOPARALLEL PARALLEL	
ENABLE DISABLE VALIDATE NOVALIDATE	-	ALTIBASE는 지원하지 않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제

7. <u>TABLE 변환 예제</u>

7.1 ORACLE

다음은 ORACLE에서 EMP 테이블을 생성하는 스크립트이다.

```
CREATE TABLE "SCOTT"."EMP"

( "EMPNO" NUMBER(4,0),

"ENAME" VARCHAR2(10 BYTE),

"JOB" VARCHAR2(9 BYTE),

"MGR" NUMBER(4,0),

"HIREDATE" DATE,

"SAL" NUMBER(7,2),
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 12 page of 37

```
"COMM" NUMBER(7,2),

"DEPTNO" NUMBER(2,0),

CONSTRAINT "PK_EMP" PRIMARY KEY ("EMPNO")

USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS

STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645

PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)

TABLESPACE "USERS" ENABLE,

CONSTRAINT "FK_DEPTNO" FOREIGN KEY ("DEPTNO")

REFERENCES "SCOTT"."DEPT" ("DEPTNO") ENABLE

) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING

STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645

PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)

TABLESPACE "USERS";
```

7.2 ALTIBASE

위의 ORACLE의 EMP 테이블을 ALTIBASE에서 생성하기 위해서는 다음과 같이 생성스크립트를 변환해야 한다.

```
CREATE TABLE "SCOTT"."EMP"
       "EMPNO" NUMBER(4,0),
       "ENAME" VARCHAR2(10),
       "JOB" VARCHAR2(9),
       "MGR" NUMBER(4,0),
       "HIREDATE" DATE,
       "SAL" NUMBER(7,2),
       "COMM" NUMBER(7,2),
       "DEPTNO" NUMBER(2,0),
        CONSTRAINT "PK_EMP" PRIMARY KEY ("EMPNO")
        USING INDEX TABLESPACE "USERS",
        CONSTRAINT "FK_DEPTNO" FOREIGN KEY ("DEPTNO")
        REFERENCES "SCOTT"."DEPT" ("DEPTNO")
  TABLESPACE "USERS"
  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 120
 (INITEXTENTS 1 NEXTEXTENTS 1 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645)
 LOGGING;
    1. "ENAME" VARCHAR2(10 BYTE)
       BYTE는 삭제
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 13 page of 37

2. USING INDEX TABLESPACE "USERS"

PK 지정 시 USING INDEX 절에는 TABLESPACE 절, PARALLEL/NOPARALLEL 절, LOGGING/NOLOGGING 절만 지정 가능하므로 TABLESPACE 절 이외의 다른 옵션은 삭제

3. REFERENCES "SCOTT". "DEPT" ("DEPTNO")

FK 지정 시 ENABLE 옵션은 지원하지 않으므로 삭제

4. PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 120 MAXTRANS의 최대 값은 120 이므로 120 으로 수정

5. STORAGE

(INITEXTENTS 1 NEXTEXTENTS 1 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645)

INITIAL과 NEXT는 각각 INITEXTENTS, NEXTEXTENTS로 변경해야 하며 그 값도 extent 의 개수로 수정

6. TABLESPACE "USERS"

PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 120

STORAGE

•••

LOGGING

segment 관련 내용을 지정할 경우에는 TABLESPACE 지정 -> PCTFREE/PCTUSED 지정 -> INITRANS/MAXTRANS 지정 -> Storage 절 -> logging 절 순으로 지정

CREATE INDEX

ALTIBASE는 BTREE와 RTREE INDEX만 제공하고 BITMAP, CLUSTER, Function based, REVERSE, Global partitioned INDEX를 제공하지 않는다.

또한, ALTIBASE INDEX 생성 시 segment 관련 내용 지정할 경우에는 TABLESPACE 지정 -> PARALLEL/NOPARALLEL 지정 -> LOGGING/NOLOGGING 지정 -> storage 절 순으로 지정해야 한다.

다음은 ALTIBASE로 변환할 때 CREATE INDEX 구문에 사용하는 옵션들에 대한 변환 방법이다.

ORACLE	ALTIBASE	비고
TABLESPACE	TABLESPACE	
LOGGING NOLOGGING	LOGGING NOLOGGING	
NOPARALLEL PARALLEL	NOPARALLEL PARALLEL	
COMPUTE STATISTICS	-	ALTIBASE는 지원하지
REVERSE	-	않으므로 변환 시 해당
SORT NOSORT	-	옵션 삭제

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 14 page of 37

ONLINE	-	
COMPRESS NOCOMPRESS	•	
PCTFREE, PCTUSED,	-	
INITRANS	INITRANS	
MAXTRANS	MAXTRANS	ALTIBASE는 최대 30 까지 지원
Storage 구문	TABLE의 Storage 구문과 동일	

1. INDEX 변환 예제

1.1 ORACLE

다음은 ORACLE에서 INDEX를 생성하는 스크립트이다.

CREATE INDEX "SCOTT"."EMP_IDX1" ON "SCOTT"."EMP" ("DEPTNO", "SAL")

PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS

STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645

PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)

TABLESPACE "USERS";

1.2 ALTIBASE

CREATE INDEX "SCOTT"."EMP_IDX1" ON "SCOTT"."EMP" ("DEPTNO", "SAL")

TABLESPACE "USERS"

INITRANS 2 MAXTRANS 30

STORAGE(INITEXTENTS 1 NEXTEXTENTS 1 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645);

1. INITRANS 2 MAXTRANS 30

MAXTRANS는 30 까지 지원하므로 30 으로 변경

2. STORAGE(INITEXTENTS 1 NEXTEXTENTS 1 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645);

STORAGE 절에는 INITEXTENTS, NEXTEXTENTS, MINEXTENTS, MAXEXTENTS 만 지정가능 하고, INITIAL과 NEXT는 각각 INITEXTENTS, NEXTEXTENTS로 변경해야 하며 그 값도 extent 의 개수로 수정해야 함

3. TABLESPACE "USERS"

INITRANS 2 MAXTRANS 30

STORAGE ...;

segment 관련 내용 지정할 경우에는 TABLESPACE 지정 -> PARALLEL/NOPARALLEL 지정 -> LOGGING/NOLOGGING 지정 -> storage 절 순으로 지정

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 15 page of 37

CREATE VIEW

ALTIBASE는 Materialized-view와 DML이 가능한 Updatable-view (INSERT, UPDATE, DELETE를 수행할 수 있는 view)를 제공하지 않는다.

ALTIBASE의 VIEW는 ORACLE의 VIEW 생성 구문과 동일하게 CREATE OR REPLACE VIEW 구문으로 생성한다. 따라서 큰 변환 없이 VIEW를 생성할 수 있다. 하지만, 다음의 옵션들은 변환 시 참고해야 한다.

ORACLE	ALTIBASE	비고
WITH READ ONLY	WITH READ ONLY	ALTIBASE는 WITH READ ONLY 옵션의 VIEW만 제공하므로 해당 옵션이 default임
[NO] FORCE	[NO] FORCE	
WITH CHECK OPTION	-	ALTIBASE는 지원하지
XMLType view 구문	-	않으므로 변환 시 해당 옵션 삭제
Object view 구문	-	

CREATE TRIGGER

ALTIBASE의 TRIGGER는 BEFORE UPDATE TRIGGER 및 DDL TRIGGER를 제공하지 않는다. 또한 TRIGGER의 DML 이벤트를 OR 연산을 이용하여 여러 개를 나열할 수 없다. 따라서 각각의 DML 이벤트에 대한 TRIGGER를 별도로 생성해야 한다.

그리고, ALTIBASE는 TRIGGER 대상 TABLE에 LOB 컬럼이 있으면 에러가 발생하고 CREATE OR REPLACE TRIGGER 대신 CREATE TRIGGER 구문으로 생성해야 한다.

다음은 CREATE TRIGGER시 사용하는 구문을 ALTIBASE로 변환할 때 고려해야 할 사항에 대해 설명한 것이다.

ORACLE	ALTIBASE	비고
CREATE OR REPLACE TRIGGER	CREATE TRIGGER	OR REPLACE 구문을 지원하지 않음
BEFORE AFTER INSTEAD OF	BEFORE AFTER	ALTIBASE는 BEFORE UPDATE와 INSTEAD OF는 지원하지 않음
DML 이벤트 구문	DML 이벤트 구문	ALTIBASE는 OR를 이용해 여러 DML 이벤트를 지정할 수 없다. DML 이벤트 구문은 ORACLE과 동일
DDL 이벤트 구문	-	ALTIBASE는 DDL TRIGGER를 제공하지 않음
WHEN 조건	WHEN 조건	

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 16 page of 37

FOR EACH ROW	FOR EACH ROW	
REFERENCING	REFERENCING	DELETE 이벤트에서 NEW는 REFERENCING 할 수 없고, INSERT 이벤트에서는 OLD는 REFERENCING 할 수 없다. OLD/NEW에 alias를 줄 경우 OLD/NEW는 키워드이므로 alias로 사용할 수 없다.
Trigger body 구문	Trigger body 구문	ALTIBASE Trigger body 구문은 AS BEGIN 구문으로 시작해야 한다. 또한 ORACLE의 Trigger body 구문은 DECLARE 절로 시작할 수 있지만, ALTIBASE의 Trigger body는 AS 절에 선언 부분을 지정 해야 하고, DECLARE 절을 명시할 수 없다. OLD/NEW row 사용 시 ':' 사용할 수 없다. Ex):old (x) -> old(o)

CREATE SEQUENCE

ALTIBASE의 CREATE SEQUENCE 구문은 ORACLE과 동일하다. 다만, ORACLE에서 제공하는 ORDER, NOORDER 옵션은 지원하지 않는다. 또한, ORACLE SEQUENCE의 maxvalue 값은 28 자리 정수까지 지정할 수 있지만, ALTIBASE SEQUENCE의 maxvalue는 (-9223372036854775807)부터 9223372036854775806 까지의 범위 내에서 지정할 수 있다.

CREATE SYNONYM

ALTIBASE의 CREATE SYNONYM 구문은 ORACLE과 동일하다. 다만, ORACLE에서 제공하는 OR REPLACE 구문은 지원하지 않는다.

ALTER TABLE

ALTIBASE는 Constraint 추가 시 한번에 1개의 Constraint만 추가 가능하다. ORACLE에서 "ALTER TABLE ADD (CONSTRAINT constraint_name constraint_type,...);" 문으로 여러 개의 Constraint를 추가하는 문장은 Constraint별로 나눠서 "ALTER TABLE ADD CONSTRAINT constraint_name constraint_type;" 문으로 Constraint 별로 나눠서 실행해야 한다.

ORACLE은 PRIMARY KEY와 UNIQUE를 지정 시 INDEX를 미리 생성한 후 지정이 가능하지만, ALTIBASE는 Constraint를 지정하는 시점에 내부적으로 INDEX를 생성하기 때문에 동일 컬럼에 대해 PK Constraint, UNIQUE Constraint, INDEX 생성 중하나만 가능하다. 즉, INDEX를 생성한 컬럼에 PK Constraint를 지정할 수 없다.

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 17 page of 37

SQL 변환

ORACLE에서 ALTIBASE로 SQL을 변환하는 방법과 고려할 사항에 대해 기술한다.

OUTER JOIN

ALTIBASE는 ANSI 표준의 JOIN 연산만 제공한다. 따라서 ORACLE의 (+) 연산자를 이용한 JOIN 구문은 ANSI표준의 JOIN 구문으로 변경해야 한다.

ORACLE의 (+)를 이용한 JOIN은 (+)가 없는 쪽의 TABLE이 기준 TABLE이 되고 (+)가 있는 TABLE이 OUTER JOIN 대상이 된다. ANSI 표준의 OUTER JOIN 구문은 기준 TABLE이 왼쪽에 위치하는 경우는 LEFT OUTER JOIN, 오른쪽에 위치하는 경우는 RIGHT OUTER JOIN을 사용한다.

1. 두 TABLE이 한 개의 컬럼에 대해 OUTER JOIN 될 경우

1.1 ORACLE 질의

SELECT t1.a, t1.b, t2.a, t2.c FROM test1 t1, test2 t2 WHERE t1.a = t2.a(+);

1.2 ALTIBASE로 변경된 질의

SELECT t1.a, t1.b, t2.a, t2.c FROM test1 t1 LEFT OUTER JOIN test2 t2 ON t1.a = t2.a;

혹은,

SELECT t1.a, t1.b, t2.a, t2.c FROM test2 t2 RIGHT OUTER JOIN test1 t1 ON t1.a = t2.a;

⇒ (+)가 없는 기준TABLE(test)을 LEFT OUTER JOIN 구문 왼쪽에 위치시키고, 대상TABLE(test2)를 오른쪽에 위치시킨 후 JOIN 조건을 ON절에 명시한다. RIGHT OUTER JOIN을 사용할 경우에는 기준TABLE(test1)을 RIGHT OUTER JOIN 구문 오른쪽에 위치시킨 후 대상TABLE(test2)를 왼쪽에 위치시키면 된다.

2. 기준 TABLE 한 개에 다수의 TABLE이 OUTER JOIN 될 경우

2.1 ORACLE 질의

SELECT t1.a, t1.b, t3.d, t4.e, t5.f FROM test1 t1, test3 t3, test4 t4, test5 t5 WHERE t1.a = t3.a(+) AND t1.a = t4.a(+) AND t1.a = t5.a(+) ORDER BY t1.a;

2.2 ALTIBASE로 변경된 질의

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 18 page of 37

```
SELECT t1.a, t1.b, t3.d, t4.e, t5.f
FROM test1 t1 LEFT OUTER JOIN test3 t3 ON t1.a = t3.a
LEFT OUTER JOIN test4 t4 ON t1.a = t4.a
LEFT OUTER JOIN test5 t5 ON t1.a = t5.a
ORDER BY t1.a:
```

⇒ 기준 TABLE(test1)을 LEFT OUTER JOIN 구문 왼쪽에 위치시키고, 첫 번째 OUTER JOIN 대상 TABLE(test3)을 오른쪽에 위치시킨 후 JOIN 조건을 ON절에 명시한다. 이후 다른 대상 TABLE을 차례로 LEFT OUTER JOIN 구문으로 동일한 형식으로 나열한다.

3. 두 개의 TABLE에 대해 JOIN되는 컬럼이 다수인 경우

3.1 ORACLE 질의

```
SELECT t1.*, t2.*

FROM test1 t1, test2 t2

WHERE t1.a= t2.a(+)

AND t1.b = t2.b(+)

AND t1.c = t2.c(+)

AND t1.a = 2

ORDER BY t1.a, t1.b;
```

3.2 ALTIBASE로 변경된 질의

```
SELECT t1.*, t2.*
FROM test1 t1

LEFT OUTER JOIN test2 t2 ON t1.a = t2.a

AND t1.b = t2.b

AND t1.c = t2.c

WHERE t1.a=2

ORDER BY t1.a, t1.b;
```

□ 기준TABLE(test1)을 LEFT OUTER JOIN 구문 왼쪽에 위치시키고, 여러 개의 JOIN 조건을 ON절에 AND 연산자를 이용하여 명시한다. 만약 기타 다른 조건이 있다면 WHERE 절에 해당 조건을 추가해 주면 된다.

4. OUTER JOIN과 INNER JOIN이 함께 사용된 경우

4.1 ORACLE 질의

```
SELECT t1.*, t2.*, t3.*

FROM test1 t1, test2 t2, test3 t3

WHERE t1.a= t2.a

AND t2.c= t3.c(+)

AND t1.a = 2;
```

4.2 ALTIBASE로 변경된 질의

```
SELECT t1.*, t2.*, t3.*

FROM test1 t1 INNER JOIN test2 t2 ON t1.a = t2.a

LEFT OUTER JOIN test3 t3 ON t2.c = t3.c
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 19 page of 37

WHERE t1.a = 2;

⇒ test1 테이블과 test2 테이블은 INNER JOIN으로 연결되고, 이 결과에 test3 테이블이 OUTER JOIN으로 연결되기 때문에 test1 과 test2는 INNER JOIN으로, 이 두 테이블의 JOIN 결과에 OUTER JOIN 대상이 되는 test3 테이블은 LEFT OUTER JOIN 구문 오른쪽에 위치시킨다.

RANK 관련 함수

ORACLE에서 제공하는 ROW_NUMER(), RANK(), DENSE_RANK()는 데이터를 그룹으로 묶고 그것에 대한 순위를 정하는 함수이다. 5 명의 학생에 대한 성적 정보가 입력이 되어 있고 1 등이 2 명이라면 위의 함수는 각각 다음의 결과를 return한다.

> ROW_NUMBER() : 1, 2, 3, 4, 5 RANK() : 1, 1, 3, 4, 5 DENSE_RANK() : 1, 1, 2, 3, 4

ALTIBASE에서는 RANK(), ROW_NUMBER(), DENSE_RANK() 함수를 지원하지 않는다. 따라서 다음과 같은 형태로 변환해서 사용해야 한다.

질의를 수행하기 위해 다음의 테스트 데이터를 이용한다.

iSQL> SE	ELECT * FROM	emp;
ENAME	DEPTNO	SAL
SMITH	20	 800
ALLEN	30	1600
WARD	30	1250
JONES	20	2975
MARTIN	30	1250
BLAKE	30	2850
CLARK	10	2450
KING	10	5000
TURNER	30	1500
JAMES	30	950
FORD	20	3000
MILLER	10	1300
SCOTT	20	3000
ADAMS	20	1100
14 rows	selected.	

1. ROW_NUMER()

1.1 ORACLE 질의

SELECT ename, sal, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY sal DESC) row_num FROM emp;

1.2 ALTIBASE로 변경된 질의

SELECT ename, sal, rownum row_num
FROM (SELECT ename, sal
FROM emp
ORDER BY sal DESC) x -- sal ASC 였다면 ORDER BY sal ASC로 변경

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 20 page of 37

2. ROW_NUMBER() PARTITION BY

2.1 ORACLE 질의

SELECT ename, deptno, sal,

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) FROM EMP;

2.2 ALTIBASE로 변경된 질의

SELECT ename, deptno, (rownum - count_row) dense_rank

FROM (SELECT a.deptno, a.ename, a.sal,

(SELECT COUNT(*) count_row

FROM emp b

WHERE b.deptno < a.deptno) count_row

FROM emp a

ORDER BY deptno, sal DESC) x -- sal ASC 였다면 ORDER BY deptno, sal로 변경 ORDER BY deptno, dense_rank;

성능을 위해 deptno, sal 컬럼에 인덱스를 생성해야 한다.

3. <u>RANK()</u>

3.1 ORACLE 질의

SELECT ename, sal, RANK() OVER (ORDER BY sal DESC) rank FROM emp;

3.2 ALTIBASE로 변경된 질의

SELECT ename, sal, rank

FROM (SELECT a.ename, a.sal,

(SELECT 1+COUNT(*)

FROM emp b

WHERE b.sal > a.sal) rank -- sal ASC 였다면 WHERE b.sal < a.sal로

변경

FROM emp a) x

ORDER BY x.rank;

성능을 위해 sal 컬럼에 인덱스를 생성해야 한다.

4. RANK() PARTITION BY

4.1 ORACLE 질의

SELECT ename, deptno, sal,

 $\label{eq:RANK} RANK()\ OVER\ (PARTITION\ BY\ deptho\ ORDER\ BY\ sal\ DESC)\ rank\\ FROM\ EMP;$

4.2 ALTIBASE로 변경된 질의

SELECT ename, deptno, sal, rank

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 21 page of 37

5. DENSE_RANK()

5.1 ORACLE 질의

SELECT ename, sal, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY sal DESC) FROM emp;

5.2 ALTIBASE로 변경된 질의

6. DENSE_RANK() PARTITION BY

6.1 ORACLE 질의

```
SELECT ename, deptno, sal,
DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC)
FROM EMP;
```

6.2 ALTIBASE로 변경된 질의

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 22 page of 37

계층 형 질의

하나의 엔터티가 다른 엔터티가 아닌 자기 자신과 관계를 맺는 순환 관계의 모델을 가질 때, 계층적인 순서로 결과를 조회하도록 질의 문을 제공하는데 이때 사용하는 질의가 계층 형 질의이다. ORACLE에서 사용하는 START WITH와 CONNECT BY 절은 ALTIBASE에서도 동일하게 지원하므로 변환 없이 사용할 수 있다.

하지만 다음의 사항을 주의해야 한다.

1. base TABLE에 대한 질의만 가능하다.

VIEW와 Inline VIEW에서는 계층 형 질의를 사용할 수 없다. 사용하게 되면 다음의 에러가 발생한다.

iSQL>CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM pc;

iSQL>SELECT LPAD(' ',2*(LEVEL-1)) | | item_name item_names FROM v1 START WITH parent_id IS NULL

CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id;

ERR-311A1: A hierarchical query on neither a created view nor inline view is allowed

- 2. NOCYCLE 절은 IGNORE LOOP 절로 변환한다.
 - 2.1 ORACLE 질의

SELECT LPAD('',2*(LEVEL-1))|| item_name AS item_names FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY NOCYCLE PRIOR item_id = parent_id;

2.2 ALTIBASE로 변경된 질의

SELECT LPAD('',2*(LEVEL-1))|| item_name AS item_names FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id;
IGNORE LOOP;

- 3. ORDER BY SIBILINGS BY절을 지원하지 않는다.
- 4. CONNECT_BY_ROOT, CONNECT_BY_ISLEAF, SYS_CONNECT_BY_PATH, CONNECT_BY_ISCYCLE는 지원하지 않는다.

ORACLE 10g에서 지원하는 CONNECT_BY_ROOT, CONNECT_BY_ISLEAF, SYS_CONNECT_BY_PATH, CONNECT_BY_ISCYCLE는 ALTIBASE에서 지원하지 않으므로 다음과 같은 형태로 변환해서 사용해야 한다.

질의를 수행하기 위해 다음의 테스트 데이터를 이용한다.

iSQL> SELECT * FROM pc;

ITEM ID PARENT ID ITEM NAME ITEM QTY

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 23 page of 37

1001		Computer	1	
1002	1001	BODY	1	
1003	1001	monitor	1	
1004	1001	printer	1	
1005	1002	Mother board	1	
1006	1002	Lan card	1	
1007	1002	Power Supply	1	
1008	1005	RAM	1	
1009	1005	CPU	1	
1010	1005	Graphic device	1	
1011	1005	ETC device	ce	1
11 rows	selected.			

4.1 CONNECT_BY_ROOT

자신의 최상위 ROOT 노드 즉, LEVEL 1 에 해당하는 값을 나타내는 의사 컬럼이다.

4.1.1 ORACLE 질의

```
SELECT LPAD(' ',2*(LEVEL-1)) | | item_name AS item_names,

CONNECT_BY_ROOT item_id, CONNECT_BY_ROOT item_name

FROM pc

START WITH parent_id IS NULL

CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id;
```

4.1.2 ALTIBASE로 변경된 질의

```
SELECT a.item_names, b.connect_by_root_item_id,
b.connect_by_root_item_name
FROM (SELECT LPAD(' ',2*(LEVEL-1)) | | item_name item_names
FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id) a,
(SELECT item_id AS connect_by_root_item_id, item_name AS
connect_by_root_item_name
FROM pc
WHERE LEVEL =1
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id ) b;
```

⇒ 최상위 ROOT 노드에 해당하는 값을 inline-view로 만들어 cartesian product 연산을 수행한다.

4.2 CONNECT_BY_ISLEAF

CONNECT_BY_ISLEAF는 자신의 LEAF 노드일 경우(자식을 갖지 않을 경우)에 1을 return 하고 그렇지 않을 경우에 0을 return 하는 의사 컬럼이다.

4.2.1 ORACLE 질의

```
SELECT LPAD(' ',2*(LEVEL-1)) | | item_name AS item_names,
CONNECT_BY_ISLEAF
FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 24 page of 37

CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id;

4.2.2 ALTIBASE로 변경된 질의

```
SELECT a.item_names, DECODE(b.parent_id,NULL,1,0) connect_by_isleaf FROM (SELECT LPAD(' ',2*(level-1)) | | item_name item_names, item_id FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id) a
LEFT OUTER JOIN (SELECT DISTINCT parent_id FROM pc) b
ON a.item_id = b.parent_id;
```

⇒ parent_id 값들을 inline-view로 질의한 후 이 inline-view와 outer join을 수행하여 item_id값이 parent_id에 존재하지 않는 경우(자식이 존재하지 않는 경우)는 LEAF 노드이므로 1을 리턴 하고 그렇지 않은 경우는 0을 리턴 한다.

4.3 SYS_CONNECT_BY_PATH

ROOT 노드부터 해당 레코드 항목까지의 경로(PATH)를 반환한다.

4.3.1 ORACLE 질의

```
SELECT LEVEL, SYS_CONNECT_BY_PATH(item_name,'/')
FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id;
```

4.3.2 ALTIBASE로 변경된 질의

SYS_CONNECT_BY_PATH에 대응하는 사용자 정의 함수를 생성한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sys_connect_by_path_pc
  pkey pc.parent_id%TYPE,
  plevel INTEGER,
  delim VARCHAR(10)
RETURN VARCHAR2(200)
   path VARCHAR(200);
BEGIN
   DECLARE
       CURSOR c1 IS
           SELECT item name
           FROM pc
           WHERE LEVEL <= plevel
           START WITH item_id = pkey
           CONNECT BY PRIOR parent_id=item_id;
   BEGIN
       FOR crec IN c1 LOOP
           path := delim | | crec.item_name | | path;
       END LOOP;
       RETURN path;
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 25 page of 37

```
END;
END;
/
```

4.3.3 sys_connect_by_path_pc 함수를 호출한다.

```
SELECT LEVEL, SYS_CONNECT_BY_PATH_PC (item_id, LEVEL, '/')
FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id;
```

4.4 CONNECT_BY_ISCYCLE

해당 레코드의 항목이 자식 노드를 갖는데 동시에 그 자식 노드가 다시 부모노드 인지 판별하는 의사 컬럼이다.

ALTIBASE는 이러한 경우 무한 루프에 빠지기 때문에 다음의 오류를 return한다.

[ERR-311A4 : A loop in hierarchical query detected.]

이러한 오류가 발생하지 않게 하기 위해서는 IGNORE LOOP절을 명시해야 한다.

```
SELECT LPAD(' ',2*(LEVEL-1)) | | item_name AS item_names
FROM pc
START WITH parent_id IS NULL
CONNECT BY PRIOR item_id = parent_id;
IGNORE LOOP;
```

ORACLE의 CONNECT BY ISCYCLE은 ALTIBASE에서 지원하지 않는다.

ROLLUP & CUBE

ROLLUP과 CUBE는 GROUP BY절에 사용하여 추가적인 grouping 정보를 표현하는 함수이다.

- ROLLUP: grouping된 결과에 group 별 합계 정보를 추가한다.
- CUBE: grouping된 컬럼에 대해 가능한 모든 조합의 합계 정보를 추가한다.

ALTIBASE는 ROLLUP과 CUBE를 지원하지 않기 때문에 다음과 같이 변환해야 한다. 질의를 수행하기 위해 다음의 테스트 데이터를 이용한다.

	QL>SELECT * FROM tmp_sales; ROUP_ID SALES_EMP SALES_QTY				
A A A B B C	test1 test2 test3 test4 test5 test6 test1	5 10 1 10 5 5 50			

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 26 page of 37

```
A test2 10 ... C test5 5
```

1. ROLLUP

1.1 ORACLE 질의

```
SELECT group_id, sales_emp, SUM(sales_qty)
FROM tmp_sales
GROUP BY ROLLUP(group_id,sales_emp);
```

1.2 ALTIBASE로 변경된 질의

```
SELECT group_id, sales_emp, SUM(sales_qty)
FROM (

SELECT DECODE(no, 1, group_id, 2, group_id) group_id,

DECODE(no, 1, sales_emp) sales_emp, sales_qty

FROM tmp_sales,

(SELECT LEVEL no FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 3) copy_t

)
GROUP BY group_id, sales_emp

ORDER BY 1, 2;
```

2. CUBE

2.1 ORACLE 질의

```
SELECT group_id, sales_emp, SUM(sales_qty)
FROM tmp_sales
GROUP BY CUBE(group_id, sales_emp);
```

2.2 ALTIBASE로 변경된 질의

```
SELECT NVL(group_id,' '), NVL(sales_emp,' '), Sum(sales_qty)
FROM (

SELECT DECODE(no, 1, group_id, 2, group_id) group_id,

no,

DECODE(no, 1, sales_emp, 4, sales_emp) sales_emp,

sales_qty

FROM tmp_sales,

(SELECT LEVEL no FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 4) copy_t
)
GROUP BY group_id, sales_emp
ORDER BY 1, 2;
```

⇒ ORALCE의 CUBE 실행 시 grouping하는 컬럼의 값이 null로 나타나지만, 위의 변환 질의는 null 대신 공백 ''으로 나타난다.

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 27 page of 37

GRANT 구문

ORACLE은 특정 USER의 OBJECT 권한을 관리자가 부여할 수 있지만, ALTIBASE는 OBJECT를 소유한 USER만이 부여할 수 있다.

또한 ALTIBASE는 ROLE을 제공하지 않기 때문에 GRANT 구문으로는 권한들만 부여할 수 있다.

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 28 page of 37

Stored PROCEDURE/FUNCTION 변환

ORACLE의 Stored PROCEDURE와 FUNCTION을 ALTIBASE로 변환할 때 고려할 사항에 대해 기술한다.

일반 사항 비교

다음은 Stored PROCEDURE/FUCTION을 작성할 때 일반적으로 고려해야 할 사항에 대해 설명한다.

1. ALTIBASE AUTOCOMMIT 모드에서 PROCEDURE 처리

ALTIBASE가 AUTOCOMMIT 모드일 경우 PROCEDURE/FUNCTION 전체가하나의 트랜잭션으로 처리되고 PROCEDURE 내에서의 COMMIT/ROLLBACK은 무시된다. 또 PROCEDURE/FUNCTION을 실행한 후에 자동으로 COMMIT된다. 따라서 PROCEDURE/FUNCTION에서 DML 문장을 실행한 후 결과가 ALTIBASE와 ORACLE이 다를 수 있다. 반대로 ALTIBASE를 NON-AUTOCOMMIT 모드로 적용했다면 ORACLE의 NON-AUTOCOMMIT 모드와 동일한 결과가 나타난다.

1.1 ORACLE

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE t1_test

(
    in_t IN INTEGER, in_v IN VARCHAR
)
IS
BEGIN
    INSERT INTO t1 VALUES(in_t, in_v);
    ROLLBACK;
END;
/

EXEC t1_test(4, '000004');

SQL> SELECT COUNT(*) FROM t1;
    COUNT(*)
------
0
```

1.2 ALTIBASE

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE t1_test(
    in_t IN INTEGER, in_v IN VARCHAR(20)
)
IS
BEGIN
INSERT INTO t1 VALUES(in_t, in_v);
ROLLBACK;
END;
/
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 29 page of 37

```
EXEC t1_test(4, '000004');

iSQL> SELECT COUNT(*) FROM t1;

COUNT
------
1
```

2. CURSOR를 OPEN한 상태에서 COMMIT/ROLLBACK, DDL문을 실행할 수 없다.

2.1 ORACLE

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cur_proc1
(in_val IN INTEGER, out_val OUT INTEGER)
 CURSOR cur1 IS SELECT c1 FROM t1 WHERE c1>in_val;
 col1 INTEGER;
 r1 INTEGER;
BEGIN
 r1 := 0:
 OPEN cur1;
 LOOP
   FETCH cur1 into col1;
   EXIT WHEN cur1%NOTFOUND;
   INSERT INTO t2 VALUES(col1);
   COMMIT; -- 허용됨
    r1 := r1+1;
   DBMS.PUT_LINE(col1);
 END LOOP;
 CLOSE cur1;
 DBMS.PUT_LINE('# of insert: '| |r1);
 out val := r1;
END;
```

2.1 ALTIBASE

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cur_proc1
(in_val IN INTEGER, out_val OUT INTEGER)
 CURSOR cur1 IS SELECT c1 FROM t1 WHERE c1>in val;
  col1 INTEGER;
 r1 INTEGER;
BEGIN
 r1 := 0;
 OPEN cur1;
 LOOP
   FETCH cur1 into col1;
   EXIT WHEN cur1%NOTFOUND;
   INSERT INTO t2 VALUES(col1);
   COMMIT;
                     --(X)
   r1 := r1+1;
   PRINTLN(col1);
  END LOOP;
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 30 page of 37

```
CLOSE cur1;
COMMIT; -- (O)
PRINTLN('# of insert: ' | | r1);
out_val := r1;
END;
/
```

3. PARAMETER의 TYPE과 RETURN TYPE의 CHAR, VARCHAR는 크기도 지정

ALTIBASE에서 PROCEDURE나 FUCTION의 PARAMATER 혹은 RETURN TYPE을 ORACLE처럼 CHAR, VARCHAR로 선언하면 CHAR(1), VARCHAR(1)과 동일한 의미이다. 따라서, 하나의 문자가 아니라 문자열을 사용하고자 한다면, 반드시 그 크기를 지정해 줘야 한다. 만약 지정 해주지 않고 문자열이 2 문자이상이면 다음과 같은 에러가 발생한다.

ERR-2100D: Invalid length of the data type

파일 및 출력 처리

ALTIBASE의 파일 및 출력에 관련된 PROCEDURE는 SYSTEM_ 유저에 자동으로 생성이 되어 있고, PUBLIC SYNONYM으로 정의되어 있기 때문에 사용자는 PROCEDURE 이름만 호출하여 사용할 수 있다.

다음은 ORACLE과 ALTIBASE의 파일 처리 방법을 비교한 표이다.

구분	ORACLE	ALTIBASE
표준	DBMS_OUTPUT.PUT	PRINT
출력	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE	PRINTLN
파일 처리	UTL_FILE.FOPEN	FOPEN
	UTL_FILE.FCLOSE	FCLOSE
	UTL_FILE.FCLOSE_ALL	FCLOSE_ALL
	UTL_FILE.FCOPY	FCOPY
	UTL_FILE.FFLUSH	FFLUSH
	UTL_FILE.FREMOVE	FREMOVE
	UTL_FILE.FRENAME	FRENAME
	UTL_FILE.GET_LINE	GET_LINE
	UTL_FILE.IS_OPEN	IS_OPEN
	UTL_FILE.NEW_LINE	NEW_LINE

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 31 page of 37

TYPE과 TYPESET

ALTIBASE는 PACKAGE를 지원하지 않기 때문에 사용자 정의 TYPE들을 TYPESET으로 생성하여 PROCEDURE 간의 전송 수단으로 사용할 수 있다.

따라서 ORALCE의 CREATE TYPE문으로 생성한 사용자 정의 TYPE들을 묶어서 CREATE TYPESET문으로 TYPESET을 생성하여 사용할 수 있다.

다음은 ORACLE의 TYPE과 ALTIBASE의 TYPESET을 생성하는 구문이다.

1. ORACLE

```
CREATE TYPE emp_ary
AS VARRAY(50) OF VARCHAR2(4000);
```

2. ALTIBASE

```
CREATE TYPESET typeset_1
AS

TYPE emp_rec_type IS RECORD(
name VARCHAR(20),
job_id VARCHAR(10),
salary NUMBER(8));

TYPE emp_arr_type IS TABLE OF emp_rec_type INDEX BY INTEGER;
END;
/
```

REF CURSOR

ORACLE의 REF CURSOR는 보통 PACKAGE에 선언을 하고, 이를 PROCEDURE의 OUT PARAMATER로 선언하여 사용한다. 하지만, ALTIBASE는 PACKAGE를 제공하지 않기 때문에 TYPESET으로 생성하여 사용해야 한다.

다음은 ORACLE과 ALTIBASE에서 REF CURSOR를 사용하는 예제이다.

1. ORACLE

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE ref_cursor_pkg AS

TYPE ref_type IS REF CURSOR;

PROCEDURE ref_cursor_pro(v_result OUT ref_type, v_sql IN VARCHAR2);

END;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ref_cursor_pkg AS

PROCEDURE ref_cursor_pro(v_result OUT ref_type, v_sql IN VARCHAR2)

AS

BEGIN

OPEN v_result FOR v_sql [USING] [Bind Var];

END;

/
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 32 page of 37

2. ALTIBASE

```
CREATE OR REPLACE TYPESET my_type
AS
TYPE my_cur IS REF CURSOR;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE opencursor
(v_result OUT my_type.my_cur, v_sql IN VARCHAR(200))
AS
BEGIN
OPEN y_result FOR v_sql [USING] [Bind Var];
END;
//
```

WHERE CURRENT OF 구문

ALTIBASE는 CURSOR를 이용한 WHERE CURRENT OF 구문을 지원하지 않는다. 다만, 해당 TABLE에 PRIMARY KEY가 있다면 다음과 같이 변경이 가능하다.

1. ORACLE

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc1
IS
CURSOR emp_list IS
SELECT empno
FROM employee
WHERE empno = 1
FOR UPDATE;
BEGIN
FOR emplst IN emp_list LOOP
UPDATE employee
SET empjob = 'SALESMAN'
WHERE CURRENT OF emp_list;
END LOOP;
END;
/
```

2. ALTIBASE

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc1
AS
BEGIN
DECLARE
CURSOR cur1 IS
SELECT empno
FROM employee
WHERE empno = 1;
v_empjob VARCHAR(10);
v_empno INTEGER;
BEGIN
```

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 33 page of 37

```
OPEN cur1;
LOOP
FETCH cur1 INTO v_empno, v_empjob;
EXIT WHEN cur1%NOTFOUND;
UPDATE employee SET empjob = 'SALESMAN'
WHERE emp_no = v_empno; //emp_no가 PK이어야 한다.
END LOOP;
CLOSE cur1;
END;
```

EXCEPTION

ORACLE과 ALTIBASE는 Stored PROCEDURE/FUNCTION에서 발생하는 EXCEPTION들을 미리 시스템에서 정의해 놓았다. 다음은 시스템 정의 EXCEPTION에 대해 비교한 표이다.

ORACLE		ALTIBASE		
SQLERRM	SQLCODE	SQLERRM	SQLCODE	
CURSOR_ALREADY_OPEN	-6530	CURSOR_ALREADY_OPEN	201062	
DUP_VAL_ON_INDEX	-1	DUP_VAL_ON_INDEX	201063	
INVALID_CURSOR	-1001	INVALID_CURSOR	201064	
INVALID_NUMBER	-1722	INVALID_NUMBER	201065	
NO_DATA_FOUND	+100	NO_DATA_FOUND	100	
PROGRAM_ERROR	-6501	PROGRAM_ERROR	201067	
STROAGE_ERROR	-6500	STROAGE_ERROR	201068	
TIMEOUT_ON_RESOURCE	-51	TIMEOUT_ON_RESOURCE	201069	
TOO_MANY_ROWS	-1422	TOO_MANY_ROWS	201070	
VALUE_ERROR	-6502	VALUE_ERROR	201071	
ZERO_DIVIDE	-1476	ZERO_DIVIDE	201072	
ACCESS_INTO_NULL	-6530			
CASE_NOT_FOUND	-6592			
COLLECTION_IS_NULL	-6531			
LOGIN_DENIED	-1017			
NOT_LOGGED_ON	-1012	지원하지 않음		
ROWTYPE_MISMATCH	-6504			
SELF_IS_NULL	-30625			
SUBSCRIPT_BEYOND_COUN T	-6533			
SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT	-6532			

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 34 page of 37

SYS_INVALID_ROWID	-1410	

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 35 page of 37

DATA MIGRATION

ORACLE 데이터를 ALTIBASE로 이관하는 방법에 대해 기술한다.

DATA MIGRATION 방법

ORACLE DATA를 ALTIBASE로 이관하기 위해서는 ORACLE 관련 유틸리티(ex. SQLDeveloper)를 이용하여 데이터를 텍스트 파일로 download하고 이 텍스트 파일을 ALTIBASE의 iloader 유틸리티를 이용하여 ALTIBASE로 upload한다.

ALTIBASE의 iloader 사용법은 iloader 매뉴얼을 참고하면 된다.

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 36 page of 37



알티베이스㈜

서울특별시 구로구 구로 3 동 182-13 대륭포스트 2 차 1008 호 02-2082-1000 http://www.altibase.com

대전사무소

대전광역시 서구 둔산동 921 주은리더스텔 901호 042-489-0330

기술지원본부

서울특별시 구로구 구로 3 동 182-13 대륭포스트 2 차 908 호 02-2082-1000

솔루션센터

02-2082-1114 http://support.altibase.com

Copyright © 2000~2013 ALTIBASE Corporation. All Rights Reserved.

이 문서는 정보 제공을 목적으로 제공되며, 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 문서는 오류가 있을 수 있으며, 상업적 또는 특정 목적에 부합하는 명시적, 묵시적인 책임이 일체 없습니다. 이 문서에 포함된 ALTIBASE 제품의 특징이나 기능의 개발, 발표 등의 시기는 ALTIBASE 재량입니다. ALTIBASE는 이 문서에 대하여 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 재산권을 보유할 수 있습니다.

ORACLE to ALTIBASE 변환 가이드 37 page of 37