بصفتي خبير تجربة المستخدم (UX Specialist) ومصمم حلول الأنظمة، إليك الهندسة البنائية والتفكيك الإجرائي الكامل لرحلة أمين المخزن في "ملف الاستلام"، مصممة باللهجة والثقافة المصرية الراقية والمألوفة، ومفككة بالكامل إلى شاشات، وأزرار، ووظائف فرعية، وحالات الخطأ والنجاح، دون دمج أو تلخيص:

المرحلة الأولى: الدخول والتهيئة (Onboarding & Setup)

- عند فتح التطبيق لأول مرة، يرى المستخدم شاشة ترحيبية تحتوي على شعار التطبيق، وجملة بالخط العريض: "مخزنك في جيبك، وكل حركة محسوبة".
- يرى أسفل الجملة زر باللون الأساسي مكتوب عليه: "يلا نبدأ".
- عند الضغط على زر "يلا نبدأ"، تفتح شاشة "إدخال رقم الموبايل" تحتوي على حقل نصي وبداخله نص رمزي: "اكتب رقم موبايلك هنا (مثال: 010...)".
- حالة الخطأ (1): عند الضغط على "إرسال كود التفعيل" والرقم أقل من 11 رقمًا، يظهر نص أحمر أسفل الحقل: "عفواً، اكتب رقم موبايل مصري صحيح مكون من 11 رقم".
- عند إدخال الرقم صحيحًا، تفتح شاشة الكود وبها 4 مربعات، وعداد: "إعادة إرسال الكود خلال 59 ثانية".
- حالة الخطأ (2): عند إدخال كود خاطئ، يظهر نص أحمر: "الكود غير صحيح، راجع الرسالة اللي وصلتك".
- حالة النجاح: عند إدخال الكود الصحيح تظهر علامة (صح) خضراء متحركة ونص: "تم تفعيل حسابك، أهلاً بيك في فريق المخزن"، وتختفي بعد ثانيتين.
- يطلب التطبيق إذن الكاميرا مع شرح بسيط: "محتاجين الكاميرا عشان تمسح الباركود بسرعة"، وزرين: "اسمح" و"مش دلوقتي".
- حالة الخطأ (3): عند رفض إذن الكاميرا ثم محاولة المسح، تظهر رسالة: "الكاميرا مقفولة، افتحها من الإعدادات عشان تقدر تمسح" مع زر "افتح الإعدادات".

المرحلة الثانية: شاشة الاستلام الرئيسية (Receiving Hub)

- عند الدخول على "الاستلام" يرى في الأعلى شريط المخازن (لو مسؤول عن أكثر من مخزن) وعند اختيار مخزن تتحدث البيانات بالكامل.
- يرى أسفله كارد "شحنات النهارده" بعددها، وكارد "متأخرة" باللون الأحمر.
- في حالة عدم وجود شحنات يظهر رسم بسيط ونص: "مفيش شحنات مستنياك دلوقتي، وقت مناسب ترتب الرفوف 💪" بدل الصفحة البيضاء.
- يرى قائمة أوامر الشراء، وكل كارد عليه شارة ملونة: (أخضر: وصلت، أصفر: في الطريق، أحمر: متأخرة).
- يرى زر عائم بالأسفل: "استلام بدون أمر شراء".
- حالة الخطأ (4): عند انقطاع الإنترنت يظهر شريط رمادي أعلى الشاشة: "إنت شغال أوفلاين، كل اللي بتعمله بيتحفظ وهيترفع أول ما النت يرجع" – آخر مزامنة منذ 10 دقائق.

المرحلة الثالثة: مسح وفحص الأصناف (Scan & Inspect)

- عند الضغط على أي أمر شراء تفتح الكاميرا مباشرة ومعها إطار المسح، وأسفلها قائمة الأصناف المطلوبة بالكمية.
- مع كل مسح ناجح يهتز الموبايل اهتزازة خفيفة ويزيد العداد بجانب الصنف (مثال: 12 / 20 كرتونة).
- حالة الخطأ (5): عند مسح باركود غير موجود في الأمر، يظهر: "الصنف ده مش في أمر الشراء" وزرين: "إضافة كزيادة" و"رفض".
- حالة الخطأ (6): عند تجاوز الكمية المطلوبة، يظهر تنبيه أصفر: "استلمت أكتر من المطلوب بـ 3 كرتونة، متأكد؟".
- بجانب كل صنف زر "فحص" يفتح: سليم / تالف / ناقص، وزر "صوّر".
- حالة النجاح: عند اكتمال كل الأصناف تظهر رسالة خضراء: "تمام، كل الأصناف اتستلمت بنجاح" وزر "كمّل للتخزين".

المرحلة الرابعة: التخزين والتأكيد (Put-away & Confirm)

- يرى لكل صنف الرف المقترح (مثال: ممر B – رف 3 – خانة 2) وزر "امسح باركود الرف".
- حالة الخطأ (7): عند مسح رف مختلف عن المقترح، يظهر: "ده مش الرف المقترح، تحب تخزن هنا برضه؟" وزرين: "أيوه، خزن هنا" و"رجوع".
- بعد التخزين يرى ملخص الإذن: المستلم، التالف، الناقص، الصور المرفقة، وحالة الإذن: جديد.
- يرى زر "إرسال للاعتماد" وزر "حفظ كمسودة".
- حالة الخطأ (8): عند فشل الإرسال تظهر رسالة: "فشل الإرسال، اتحفظ على الموبايل وهنعيد المحاولة تلقائي" وزر "أعد المحاولة".
- حالة النجاح: عند الإرسال بنجاح تظهر رسالة: "تم إرسال الإذن للمدير، هيوصلك إشعار أول ما يتعتمد"، وتتحول الحالة إلى: قيد المراجعة.