Université Mohammed Premier Faculté des sciences Département de Mathématiques et Informatique Oujda Année universitaire 2014/2015 Filière SMI Administration Réseaux Semestre 6

TP numéro 2


Rappels

- 1. Dans **netkit**, le fichier **lab.dep** permet de définir l'ordre de démarrage des machines. Par exemple, si on a 4 machines **pc1**, **pc2**, **pc3** et **R** et on on veut que **R** démarre avant **pc2** et **pc3**, il faut mettre dans **lab.dep** la ligne suivante :
 - pc2 pc3: R
- 2. La commande ifdown eth0 permet de désactiver l'interface eth0.
- 3. La commande ifup eth0 permet d'activer l'interface eth0.
- 4. Pour que l'adresse de l'interface eth0 soit obtenue de façon automatique au démarrage, il faut ajouter au fichier /etc/network/interfaces, les lignes : auto eth0 iface eth0 inet dhcp
- 5. Pour démarrer le service réseau, il faut taper la commande : /etc/init.d/networking start

Travail à faire

Partie1

Construisez et configurez les interfaces des **Pcs** et des serveurs du réseau présenté par la figure suivante :



Remarque : dans netkit, le serveur DCHP s'appelle dhcp3-server. Les fichiers de configuration sont :

- /etc/default/dhcp3-server
- /etc/dhcp3/dhcpd.conf
- 1. PC2 et le « serveur web » obtiennent leurs adresses de façon automatique.
- 2. Donnez au « serveur web » l'adresse MAC : 08:00:27:73:B8:C9. Commande pour attribuer l'adresse MAC : ifconfig eth0 hw ether 08:00:27:73:B8:C9

- **3.** Configurez le serveur DHCP pour :
 - (a) qu'il soit un serveur principal;
 - (b) qu'il joue aussi le rôle de routeur pour les différents réseaux;
 - (c) que « eth0 » et « eth1 » affectent les adresses IP;
 - (d) qu'il affecte:
 - le domaine DNS : www.smi.ma
 - les adresses IP des serveurs DNS : 196.10.1.1 et 196.10.1.2
 - le masque de sous réseau : 255.255.255.0
- 4. Le serveur DHCP doit attribuer :
 - une adresse IP (quelconque) de type 11.16.1.N° à PC2.
 - l'adresse IP fixe (192.168.4.120) au serveur web.
- 5. Dans le serveur DHCP, tapez la commande :

```
tcpdump -s 15000 -i eth1 -w /hostlab/capturedhcp
```

6. Dans pc2, tapez les commandes :

ifdown eth0 ifup eth0

- 7. Dans la machine réelle, analysez le fichier capturedhcp avec wireshark.
- 8. Écrivez dans la machine réelle un script (ajout_pc.sh) qui permet d'ajouter une machine, nommé PCi_sc au réseau 11.16.1.0 (i passé comme argument au script, comme suit : ajout_pc.sh i) :
 - le script fait les configurations nécessaires;
 - la machine obtient sa configuration réseau (IP, masque ...) à partir du serveur DHCP et doit communiquer avec les autres machines;
 - le script démarre la machine nouvellement créée.

Partie2

1. Ajoutez au réseau précédent un autre serveur DHCP (servDHCP2) qui appartiendra au même réseau physique que **pc2**. Dans **lab.conf** on aura :

```
servDHCP1[1]=A
pc2[0]=A
servDHCP2[0]=A
```

- 2. Donnez à servDHCP2 l'adresse 192.168.3.1 et configurez le pour :
 - (a) qu'il soit un serveur principal;
 - (b) qu'il joue aussi le rôle de routeur pour les différents réseaux;
 - (c) que « eth0 » affecte les adresses IP;
 - (d) qu'il affecte:
 - le domaine DNS : www.sma.ma
 - les adresses IP des serveurs DNS : 196.10.1.1 et 196.10.1.2
 - le masque de sous réseau : 255.255.255.0
 - une adresse IP (quelconque) de type 192.168.3.N° aux machines qui font la demande
- **3.** Dans **pc2**, tapez plusieurs fois les commandes :

ifdown eth0

ifup eth0

Vous pouvez aussi exécuter la commande dhclient plusieurs fois.

Analysez l'adresse affecté à pc2.