Chapitre 5

ftp et ssh

Introduction

FTP (File Transfer Protocol - Protocle pour le Transfert de Fichiers) est un protocole TCP qui permet le téléchargement de fichiers à partir d'un serveur. Ce protocole n'est pas sécurisé du fait que l'envoie des données entre le client et le serveur n'est pas crypté. Pour l'opération inverse (chargement) et pour plus de sécurité, on peut utiliser **ssh** (Secure shell).

ftp

Il existe plusieurs serveurs ftp, tftpd, proftp, twoftpd, ...

ftp permet l'accès de deux façons :

- anonyme : l'accès se fera au serveur via le nom d'utilisateur par défaut « anonymous » ou « ftp » ;
- authentifié: l'utilisateur doit disposé sur le système distant d'un compte. Cette façon est déconseillé du fait que la connexion au serveur n'est pas sécurisée.

Serveur vsftpd

Dans cette section, nous allons utiliser **vsftpd** qui est facile à installer et à maintenir. Pour l'installer, tapez la commande :

sudo apt-get install vsftpd

Configuration de la connexion anonyme

Par défaut, **vsftpd** n'est pas configuré pour autorisé la connexion anonyme. Pour l'autorisée, modifiez le fichier /**etc/vsftpd.conf** en changeant la ligne :

anonymous_enable=YES

Par défaut, la valeur était **NO**. Après cette modification, il faut redémarrer le serveur ftp en tapant la commande :

sudo restart vsftpd

Utilisateur ftp

Durant l'installation, l'utilisateur **ftp** avec le répertoire personnel /**srv/ftp** seront créés. Les fichiers qui seront visibles par connexion ftp anonyme doivent être mises dans ce répertoire.

La commande :

tail -n1 /etc/passwd

Fournira le résultat :

ftp:x:111:119:ftp daemon,,:/srv/ftp:/bin/false

Configuration de la connexion authentifiée

Par défaut, **vsftpd** est configuré pour autorisé les utilisateurs authentifiés à télécharger des fichiers. Il n'autorise ni le chargement de fichiers ni la création de répertoires. Pour autoriser le chargement de fichiers et la création de répertoires, il faut éditer le fichier /etc/vsftpd.conf et enlever le commentaire à la ligne :

#write enable=YES

pour devenir:

write_enable=YES

Après, il faut redémarrer le serveur vsftpd en tapant la commande :

sudo restart vsftpd



Admin Réseaux 7 / 21

Connexion à partir d'un client

On peut se connecter à un serveur ftp, soit à partir d'un :

- terminal;
- navigateur.

Connexion à partir d'un terminal

Pour se connecter à partir d'un terminal, il faut taper la commande :

ftp 192.168.56.101

Changez 192.168.56.101 par l'adresse ou le nom de votre serveur.

En validant la commande, vous obtiendrez :

```
Connected to 192.168.56.101.
220 (vsFTPd 3.0.2)

Name (192.168.56.101:lakhouaja): ftp
331 Please specify the password.

Password:
230 Login successful.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp>
```

Admin Réseaux 9 / 21

Connexion

Pour fermer la connexion, tapez **quit** ou **exit** dans l'invite de commandes de ftp. Pour plus de commandes, tapez dans l'invite « help » ou « ? ». Pour l'aide sur une commande, tapez :

? commande

(par exemple : ftp> ? get). Vous pouvez aussi utiliser le manuel en ligne de ftp :

man ftp.

Connexion


Pour une connexion:

- anonyme, tapez ftp ou anonymous après : de Name ; pour le mot de passe, il faut juste valider par la touche « Entrée » ;
- authentifié, tapez votre nom de connexion après : de Name et saisissez votre mot de passe.

Connexion à partir d'un navigateur

Vous pouvez vous connecter au serveur **ftp** en utilisant un navigateur. Pour une connexion :

```
anonyme : tapez ftp ://adresse (par exemple :
ftp://192.168.56.101);
```



Admin Réseaux 12 / 21

Connexion authentifié à partir d'un navigateur

Pour une connexion:

```
authentifié, tapez ftp://login@adresse (par exemple: ftp://smi@192.168.56.101) après validation, saisissez votre mot de passe.
```

ssh

Comme nous l'avons signalé au début de ce chapitre, pour le transfert de fichiers en utilisant une connexion sécurisée, il faut utiliser **ssh** (Secure Shell). Sous Linux, le serveur **ssh** disponible de façon libre et gratuite s'appelle **OpenSSH**.



Installation

Pour installer le client, tapez la commande sudo apt-get install openssh-client Pour installer le serveur, tapez la commande : sudo apt-get install openssh-server

Connexion à partir d'un client Linux

Pour se connecter à partir d'un client, tapez : ssh login@adresse. Par exemple :

ssh smi@192.168.56.101



Utilisation de ssh comme ftp sécurisé

Pour utiliser le serveur **ssh** comme serveur **ftp** sécurisé, tapez la commande : sftp login@adresse. Par exemple :

sftp smi@192.168.56.101

Après saisi du mot de passe, vous obtiendrez l'invite de commandes :

sftp>

Pour fermer la connexion, tapez **quit**, **bye** ou **exit** dans l'invite de commandes. Pour plus de commandes, tapez dans l'invite « help » ou «? ». Vous pouvez aussi utiliser le manuel en ligne de sftp :

man sftp.



Admin Réseaux 17 / 21

Remarque

Si votre navigateur supporte le protocole **sftp**, vous pouvez tapez par exemple :


```
sftp://smi@192.168.56.101/
```

Connexion à partir d'un client Windows

Sous Windows il existe l'application **winscp** disponible en téléchargement à partir su site officiel http://winscp.net. Son interface graphique se présente comme suit :

WinSCP Login	
₩ New Site	Session File protocol: SFTP Host name: 192.168.1.1 22 User name: Password: Smi Advanced
Tools ▼ Manage ▼	Login Close Help

Connexion à partir d'un client Windows



Copie vers le serveur

Pour copier un fichier ou un répertoire dans le serveur ssh, vous pouvez utiliser la commande **scp** (analogue à la commande **cp** de Linux). Son utilisation est comme suit :

```
scp fichier1 fichier2 ... smi@192.168.56.101:
```

Pour copier un répertoire, il faut simplement ajouter l'option -r :

```
scp -r Rep smi@192.168.56.101:
```

Remarque: il ne faut pas oublier:, sinon la copie se fera en local (utilisation de **cp**).