Année universitaire 2015/2016 Filière SMI Administration Réseaux Semestre 6

#### TP numéro 2

## Rappels

1. Dans **netkit**, le fichier **lab.dep** permet de définir l'ordre de démarrage des machines. Par exemple, si on a 4 machines **pc1**, **pc2**, **pc3** et **R** et on on veut que **R** démarre avant **pc2** et **pc3**, il faut mettre dans **lab.dep** la ligne suivante :

pc2 pc3: R

- 2. La commande ifdown eth0 permet de désactiver l'interface eth0.
- 3. La commande ifup eth0 permet d'activer l'interface eth0.
- 4. Pour que l'adresse de l'interface **eth0** soit obtenue de façon automatique au démarrage, il faut ajouter au fichier /**etc/network/interfaces**, les lignes : auto eth0

iface eth0 inet dhcp

**5.** Pour démarrer le service réseau, il faut taper la commande : /etc/init.d/networking start

# Serveur Web (suite)

Reprenez le réseau du TP 1 :




- 1. Écrivez dans la machine réelle un script (ajoutSiteVirtuel.sh) qui permet d'ajouter un site virtuel par nom. Le script sera appelé dans la machine web et :
  - sera appelé comme suit : ./ajoutSiteVirtuel.sh nomDuSite (par exemple, ./ajout-SiteVirtuel.sh smia, pour ajouter le site smia.ump.ma et son alias www.smia.ump.ma);
  - fait les configurations nécessaires;
  - active le site virtuel:
  - redémarre serveur apache.
- 2. Dans la machine réelle, écrivez un autre script qui permet de supprimer un site virtuel (supprimerSiteVirtuel.sh).

### Serveur DHCP

#### Partie1

Construisez et configurez les interfaces des  $\mathbf{Pcs}$  et des serveurs du réseau présenté par la figure suivante :



Remarque : dans netkit, le serveur DCHP s'appelle dhcp3-server. Les fichiers de configuration sont :

- /etc/default/dhcp3-server
- /etc/dhcp3/dhcpd.conf
- 1. PC2 et le « serveur web » obtiennent leurs adresses de façon automatique.
- 2. Donnez au « serveur web » l'adresse MAC : 08:00:27:73:B8:C9. Commande pour attribuer l'adresse MAC : ifconfig eth0 hw ether 08:00:27:73:B8:C9
- 3. Configurez le serveur DHCP pour :
  - (a) qu'il soit un serveur principal;
  - (b) qu'il joue aussi le rôle de routeur pour les différents réseaux;
  - (c) que « eth0 » et « eth1 » affectent les adresses IP;
  - (d) qu'il affecte:
    - le domaine DNS : www.smi.ma
    - les adresses IP des serveurs DNS : 196.10.1.1 et 196.10.1.2
    - le masque de sous réseau : 255.255.255.0
- 4. Le serveur DHCP doit attribuer :
  - une adresse IP (quelconque) de type 11.16.1.N° à PC2.
  - l'adresse IP fixe (192.168.4.120) au serveur web.
- 5. Dans le serveur DHCP, tapez la commande : tcpdump -s 15000 -i eth1 -w /hostlab/capturedhcp
- 6. Dans pc2, tapez les commandes :

ifdown eth0 ifup eth0

- 7. Dans le serveur DHCP, tapez ctrl+c (pour arrêter la capture des trames).
- 8. Dans la machine réelle, analysez le fichier capturedhcp avec wireshark.
- 9. Écrivez dans la machine réelle un script (ajout\_pc.sh) qui permet d'ajouter une machine, nommé PCi\_sc au réseau 11.16.1.0 (i passé comme argument au script, comme suit : ajout\_pc.sh i ) :
  - le script fait les configurations nécessaires;
  - la machine obtient sa configuration réseau (IP, masque ...) à partir du serveur DHCP et doit communiquer avec les autres machines;
  - le script démarre la machine nouvellement créée.

## Partie2

1. Ajoutez au réseau précédent un autre serveur DHCP (servDHCP2) qui appartiendra au même réseau physique que pc2. Dans lab.conf on aura :

```
servDHCP1[1]=A
pc2[0]=A
servDHCP2[0]=A
```

- 2. Donnez à servDHCP2 l'adresse 192.168.3.1 et configurez le pour :
  - (a) qu'il soit un serveur principal;
  - (b) qu'il joue aussi le rôle de routeur pour les différents réseaux;
  - (c) que « eth0 » affecte les adresses IP;
  - (d) qu'il affecte:
    - le domaine DNS : www.sma.ma
    - les adresses IP des serveurs DNS : 196.10.1.1 et 196.10.1.2
    - le masque de sous réseau : 255.255.255.0
    - une adresse IP (quelconque) de type 192.168.3.N° aux machines qui font la demande
- 3. Dans pc2, tapez plusieurs fois les commandes :

 ${\tt ifdown\ eth0}$ 

ifup eth0

Vous pouvez aussi exécuter la commande dhclient plusieurs fois.

Analysez l'adresse affecté à **pc2**.