Raid 1 en Linux

Arrancamos VirtualBox

Arrancamos la máquina virtual que contenga la distro de Ubuntu

Creamos dos discos duros de 100 megas.

Comprobamos que los discos duros añadidos se encuentran ahí.

```
root@kali:~# fdisk -l
Disk /dev/sdc: 102 MiB, 106954752 bytes, 208896 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sdb: 102 MiB, 106954752 bytes, 208896 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe8c0201e
```

Instalamos el paquete **mdadm**, que gestiona los dispositivos RAID por software.

apt-get install mdadm

Creamos el RAID 1 con el comando:

mdadm -C /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

Donde /dev/md0 es el nombre del nuevo dispositivo RAID, level=1 indica un RAID 1, raid-devices=2 indica que son dos discos.

```
root@kali:~# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
  may not be suitable as a boot device. If you plan to
    store '/boot' on this device please ensure that
    your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
    --metadata=0.90
Continue creating array? yes
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Comprobamos con **fdisk-l** que el nuevo dispositivo está **disponible** y tiene 100 MB, como los originales.

```
Disk /dev/md0: 101 MiB, 105906176 bytes, 206848 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Ya **podemos trabajar** con él como un disco cualquiera. **crear particiones** con **fdisk**, **formatearlo** con **mkfs**, etc. Vamos a crear una partición, la formatearemos y meteremos un fichero de 50 MB. Para crear la partición usamos:

fdisk /dev/md0

Este comando nos ofrece un menú con múltiples operaciones. **Elegimos** n para crear la nueva partición y en las opciones dejamos los valores por defecto (tipo p [primaria], número 1 y todos los sectores disponibles). Finalmente ejecutamos w para escribir los cambios al disco.

```
Command (m for help): n
Partition type
    p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
    e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-206847, default 2048): 2048
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-206847, default 206847): 206847
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): W
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.
```

Si hacemos **fdisk** -I podemos ver el nuevo nombre asignado, es decir al anterior **md0**, se le suma **p1**, **p (primaria)** y **1 (número de partición)**

```
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/md0p1 _ 2048 206847 204800 100M 83 Linux
```

Formatearemos la partición y la montaremos:

mkfs /dev/md0p1 (formateamos)

mkdir /mnt/raid1 (creamos el directorio donde montaremos la nueva unidad)

mount /dev/md0p1 /mnt/raid1 (montamos la unidad en el directorio creado)

Con estos tres comandos creamos el sistema de ficheros y lo montamos para empezar a usarlo.

Creamos un fichero de 50 MB

dd if=/dev/zero of=/mnt/raid1/fich bs=512 count=100000


Is -I /mnt/raid1

El **primer comando** crea el **fichero** de **50 MB** aproximadamente (10 000 bloques de 512 bytes). Con el segundo comprobamos el resultado.


```
root@kali:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/raid1/fich bs=512 count=100000
100000+0 registros leídos
100000+0 registros escritos
51200000 bytes (51 MB, 49 MiB) copied, 0,47528 s, 108 MB/s
```

```
root@kali:~# ls -l /mnt/raid1
total 50209
-rw-rairs 1 root root 51200000 ene 12 14:29 fich
drwx----- 2 root root 12288 ene 12 14:22 lost+found
```





Con **Gparted**, comprobamos en un modo gráfico las particiones.



Para **comprobar** el **estado** del **RAID** tenemos el fichero /proc/mdstat. En nuestro caso nos muestra que tenemos un RAID md0, que está activo, de tipo raid1, cuyos componentes son sdc y sdb.

Si un disco falla, podemos quitarlo y el RAID se mantiene porque espera que lo sustituyamos por otro. Para ello primero hay que marcarlo como disco fallido y luego quitarlo del RAID. Vamos a hacerlo con el disco sdb. Los comandos son:

mdadm /dev/md0 -fail /dev/sdb

mdadm /dev/md0 -remove /dev/sdb

Después de cada comando consultamos el **mdstat** para comprobar qué ha ocurrido. En el primer caso se indica que el disco **sdb** ha fallado **(F de Failed)**.

```
root@kali:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb
mdadm: set /dev/sdb faulty in /dev/md0
```

En el segundo comando ya no aparece sdb. En ambos casos la composición del RAID 1 aparece incompleta [_ U].

Sin embargo, los datos siguen ahí. Si quisiéramos que el disco sdb volviera al RAID, primero habría que eliminar su configuración anterior (borrar el superbloque) y luego añadirlo. Los comandos son:

mdadm -zero-superblock /dev/sdb

mdadm /dev/md0 -add /dev/sdb

Como se ve en la Figura, después de añadir el disco se inicia un proceso de sincronización (recovery). Hasta que no ha terminado el RAID no recupera el estado [UU].

Anteriormente sdb tenía un valor [0], y ahora pasa a tener un valor [2]

Si queremos que los sistemas de ficheros creados en un RAID estén disponibles al arrancar, debemos incluirlos en el fstab, como es habitual.

Podemos desactivar temporalmente un RAID.

mdadm -stop /dev/md0

El comando anterior necesita que el disco no esté siendo utilizado en ningún sistema de ficheros. Para ello lo tendremos que desmontar y ya podremos pararlo.

Activamos el RAID.

mdadm --assemble -scan

```
root@kali:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: Cannot get exclusive access to /dev/md0:Perhaps a running process, mounted filesystem or active volume group?
root@kali:-# df
S.ficheros
                      bloques de 1K Usados Disponibles Uso% Montado en
                                                                          0% /dev
4% /run
32% /
0% /dev/shm
udev
                                 940004
                                                               940004
                                 194808
                                                5940
tmpfs
                                                               188868
                              19478160 5889924
                                                            12575756
 /dev/sda1
                                 974024
                                                               974024
tmpfs
                                                                            0% /run/lock
0% /sys/fs/cgroup
1% /run/user/0
tmpfs
                                   5120
                                                    0
                                                                 5120
                                 974024
                                                              974024
tmpfs
                                                    0
                                 194804
                                                               194792
tmpfs
                                                   12
/dev/md0p1
                                  99150
                                              51747
                                                                42283
                                                                          56% /mnt/raid1
             i:~# umount /dev/md0p1
         ali -- # mdadm
                              -stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@kali:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
unused devices: <none>
root@kali:~# mdadm --assemble --scan
mdadm: /dev/md/θ has been started with 2 drives.
mdadm: /dev/md/0 has been started with 2 drives.

root@kali:~# cat /proc/mdstat

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]

md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb[2] sdc[1]

103424 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>
```

Pero como podemos comprobar está activo, pero no está montado. Hay que montarlo de nuevo.

```
root@kali:~# df
S.ficheros
                bloques de 1K
                                Usados Disponibles Uso% Montado en
                       940004
                                     0
udev
                                             940004
                                                       0% /dev
                       194808
                                  5932
                                             188876
tmpfs
                                                       4% /run
/dev/sda1
                     19478160 5889924
                                           12575756
                                                      32% /
                       974024
                                     0
                                             974024
                                                       0% /dev/shm
tmpfs
                          5120
                                     0
                                               5120
                                                       0% /run/lock
tmpfs
                       974024
                                     0
                                             974024
tmpfs
                                                       0% /sys/fs/cgroup
                                                       1% /run/user/0
                       194804
                                    12
                                             194792
tmpfs
root@kali:~# mount /dev/md0p1 /mnt/raid1
root@kali:-# df
S.ficheros
                bloques de 1K
                                Usados Disponibles Uso% Montado en
udev
                       940004
                                             940004
                                                       0% /dev
                                     0
                       194808
                                  5932
tmpfs
                                             188876
                                                       4% /run
/dev/sda1
                     19478160 5889924
                                           12575756
                                                      32% /
                                                       0% /dev/shm
                                             974024
tmpfs
                       974024
                                     0
tmpfs
                          5120
                                               5120
                                     0
                                                       0% /run/lock
tmpfs
                       974024
                                     0
                                             974024
                                                       0% /sys/fs/cgroup
                                                       1% /run/user/0
tmpfs
                       194804
                                    12
                                             194792
/dev/md0p1
                        99150
                                 51747
                                                      56% /mnt/raid1
                                              42283
```