Linux 基础

第 5 讲用户与文件

Linux 是一个多用户的操作系统,允许多人同时登录。这意味着需要严格的权限划分。

用户操作的是什么?

文件

Linux 继承 Unix 的设计思想:一切皆文件。

Linux 通过文件的形式对接驱动、设备、内存数据等。

本次课程主要涉及基本的用户管理相关文件和命令,以及文件权限的基础。

Linux 超级用户

- Linux 默认有一个 root 用户是超级用户,具有 所有的权限。
- 其他用户可以临时获取 root 权限,也可以切换 到 root 用户。

Linux 超级用户

- 尽管很多人认为 root 用户相当于 Windows 上的 administrator 用户。
- 但是 administrator 还不是最高权限,而 root 可以毁掉整个系统。

root 用户

- Ubuntu 系统安装过程中创建的用户可以临时获取 root 权限,并且可以修改 root 密码。
- CentOS 系统安装过程中会让用户设置 root 密码。

在Linux 上安装软件是需要权限的,所以普通用户使用 apt install 安装软件会失败。这需要root 权限。

有两种方式可以获取 root 权限: sudo 和 su 命令。

sudo

- sudo 命令允许用户临时以 root 权限运行命令。
- sudo 默认以 root 身份执行命令。
- sudo -u [用户名]可以指定其他用户身份。

sudo

- sudo 读取 /etc/sudoers 文件的信息以判断 当前用户是否有权限运行 sudo。
- 运行 sudo 输入的是当前用户的密码,这样使用 授权的方式杜绝了 root 密码的泄露,同时可以 根据需要进行用户授权。

sudo 示例

- 获取软件包更新: sudo apt update
- 查看磁盘分区: sudo fdisk -l

设置 root 密码

- 安装 Ubuntu 不会设置 root 密码,但是最开始的用户具备 sudo 的权限。
- 设置 root 密码: sudo passwd root
- 如果近期没有使用 sudo 会提示输入用户密码。
- 之后会输入两次 root 密码并确认。

切换到 root 用户

- su用于切换用户,默认 su切换到 root 用户。
- 带有 或 -1 [用户名]指定要切换的用户:
 - su -l oklinux 切换到 oklinux 用户
- su 切换用户输入的是要切换用户的密码,而不是当前用户。

创建普通用户

- adduser 命令用于创建用户,这里先使用它创建 普通用户,这是最简单的情形。
- 创建 oklinux 用户:
 sudo adduser oklinux
- 这种情况同时会创建一个 oklinux 用户组。

创建用户组

• addgroup 用于创建用户组。

• 示例:

sudo addgroup h5

创建用户指定用户组

- 创建 linuxer 并指定组为 h5 sudo adduser --ingroup h5 linuxer
- 如果 h5 组的 ID 为 1003 也可以是: sudo --gid 1003 linuxer

保存用户和组的文件

- /etc/passwd 保存用户的信息。
- /etc/group 保存用户组的信息。
- 可以使用 cat 命令查看文件内容: cat /etc/passwd

用户组与权限

- 用户的权限是其所在组权限之和。
- 一般在 sudoers 文件中会有一行:
 - %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
- 这表示属于 sudo 组的用户可以运行 sudo 命令。

如何把用户加入到 sudo 组

- 命令 usermod 用于修改一个用户的信息。
- usermod 的 -a -G 两个选项配合使用可以完成 此操作。
- •把 oklinux 加入到 sudo 组:
 sudo usermod -G sudo -a oklinux

添加用户组

• 可以直接编辑 /etc/group 文件把一个用户加入到某一个组。

• 但是要保证格式正确。

删除用户和组

• 删除用户的命令是: deluser

同时删除用户主目录

sudo deluser oklinux sudo deluser --remove-home oklinux

• 删除用户组的命令是 delgroup sudo delgroup h5

文件以及文件的权限

- 文件具有所属用户以及用户组,并具备可操作的权限。
- 通常来说除 root 用户之外,其他用户都只能操作自己的文件或用户所在组的文件。

查看文件的权限

- 查看文件权限: ls -l 可以查看文件详细信息。其中第一项显示了文件权限。
- r, w, x 分别表示:可读,可写,可执行。
- 第三项和第四项表示所属用户和用户组。