Práctica 2. Introducción al ensamblador MIPS.

Objetivos.

Operaciones básicas con instrucciones del ensamblador del MIPS.

Fundamentos teóricos.

- Repasar la práctica anterior.
- Paginas de la 18 a la 23 del manual.

Desarrollo.

P1) Rellena el campo *resultado* con el valor resultante de ejecutar el programa de la columna de la izquierda.

Instrucción	Resultado	
li \$t1, 0xa	0x0000000a	
li \$t2, 16	0x0000010	
addu \$t0,\$t1,0	0x0000000a	
subu \$t0,\$t1,0xb	0xfffffff	
li \$t1, 0xc	0x000000c	
subu \$t0,\$t1,0xb	0x0000001	
and \$t0,\$t1,0xff	0x000000c	
or \$t0,\$t1,0x00f	0x000000f	
sra \$t0,\$t1,2	0x0000003	
multu \$t1,\$t2	0x0000000 0x000000c0	
li \$t1, 0x7FFFFFE	0x7FFFFFE	
add \$t2, \$t1, 5	Arithmetic overflow	

P2) Rellena la siguiente tabla suponiendo que el contenido del registro \$t1 = 3 y que \$t2 = 0xFFFFFFD.

Instrucción	Resultado	Instrucción	Resultado
slt \$t0,\$t1,0x4	1	sltu \$t0,\$t1,4	1
slt \$t0,\$t1,0x3	0	sltu \$t0,\$t1,2	0
slt \$t0,\$t1,0x2	0	sltu \$t0,\$t1,3	0
slt \$t0,\$t2, -2	1	sltu \$t0,\$t2, 0xFFFFFFB	0
slt \$t0,\$t2, -3	0	sltu \$t0,\$t2, 0xFFFFFFE	1
slt \$t0,\$t2,	0	sltu \$t0,\$t2, 0xFFFFFFD	0
0xFFFFFFC			

- **P3)** Escribe las instrucciones ensamblador necesarias para programar las siguientes operaciones.
 - i) Salta a la etiqueta "eti1"
 - ii) Salta a la etiqueta "eti1" si el registro \$t1 es mayor que el registro \$t0
 - iii) Salta a la etiqueta "eti1" si el registro \$t1 es mayor que 0.
 - iv) Salta a la etiqueta "eti1", guarda el registro \$t2 con el valor 7, y retorna a la instrucción siguiente a la de salto

- v) Si \$t0 es mayor que \$t1, salta a la etiqueta "eti1", guarda el valor 5 en el registro \$t1, y salta a la etiqueta "fin". Si no, guarda el valor 4 en \$t1 y salta a la etiqueta "fin".
- vi) Si el registro \$f0 es menor que \$f1, salta a la etiqueta "eti1" y guarda el valor 2.1 en \$f2. Si no, guarda en \$f2 el valor 3.4.

```
i)
j eti1
ii)
bgt
       $t1, $t0, eti1
iii)
bgtz $t1, eti1
iv)
jal eti1
eti1:
li $t2, 7
jr $ra
V)
bgt $t0, $t1, eti1
li $t1, 4
j fin
eti1:
li $t1, 5
j fin
vi)
c.lt.s $f0, $f1
bc1t eti1
I.s $f2, dat1 # en segmento de datos poner (dat1: .float
(se podría poner un j seguir)
eti1:
                # en segmento de datos poner (dat2: .float
I.s $f2, dat2
                                                                  2.1)
(y aquí añadir seguir: )
```

- **P4)** Partiendo del segmento de datos dado a continuación, escribir el código necesario para:
 - i) cargar los datos numéricos desde memoria en registros (a elegir por el usuario)
 - ii) imprimir la cadena "Hi there " por consola.

iii) Guardar 2 enteros (asumimos de tamaño word) solicitados por teclado a partir de la dirección de field1

```
.data 0x10020000
             .byte 0xab
             .half 0x1432
             .word 80000
variable a:
             .float 5.67e7
message1: .asciiz "Hi there "
             .byte Oxff
field1:
             .space 8
i)
lb
      $t0, 0x10020000
      $t1, 0x10020002
lh
lw
      $t2, 0x10020004
l.s
      $f0, variable a
      $t3, message1 + 10
lb
ii)
li $v0, 4
la $a0, message1
syscall
iii)
li $v0, 5
syscall
sw $v0, field1
syscall
sw $v0, field1 + 4
```

P5) Escribir las instrucciones (no directivas) necesarias para almacenar en memoria a partir de la dirección 0x10020000 los datos 4, 300, 0xdadacafe, 0.128, "salud", ordenadamente, optimizando el espacio consumido, pero respetando el alineamiento.

NB: Para almacenar el valor decimal sí se permite el uso previo de directivas.

```
.text
li $t0, 4
sb $t0, 0x10020000
li $t1, 300
sh $t1, 0x10020002
li $t2, 0xdadacafe
sw $t2, 0x10020004
l.s $f0, dat1 # en segmento de datos poner (dat1: .float 0.128)
s.s $f0, 0x10020008
li $t3, 0x73 # "s"
sb $t3, 0x1002000c
li $t3, 0x61 # "a"
```

```
sb $t3, 0x1002000d
li $t3, 0x6c # "l"
sb $t3, 0x1002000e
li $t3, 0x75 # "u"
sb $t3, 0x1002000f
li $t3, 0x64 # "d"
sb $t3, 0x10020010
```

P6) Desarrollar un programa que calcule el volumen de un cilindro. Para ello, deberá:

- i) Solicitar por consola al usuario el valor de la altura del cilindro
- ii) Solicitar también el valor del radio de la base
- iii) Hacer los cálculos correspondientes y sacar por consola el resultado del volumen.
- iv) Si es volumen fuera mayor de 33.33, sacar por consola un mensaje informativo. Si fuera menor o igual, sacar el mensaje correspondiente.

NB: Asumir PI = 3.1415

jal print string

.data

```
pi:
                          .float 3.1415
umbral: .float 33.33
pedir_altura: .asciiz "Introduce la altura del cilindro: "
pedir_base: .asciiz "Introduce el radio del cilindro: "
umbral:
                          .float 33.33
cadena volumen: .asciiz "\n El volumen es: "
cadena_mayor: .asciiz "\n El volumen es mayor de 33.33 " cadena_menor: .asciiz "\n El volumen es menor o igual a 3
                          .asciiz "\n El volumen es menor o igual a 33.33 "
         .text
         .globl start
   start:
         la $a0, pedir altura
         jal print_string
         jal read float
         mov.s $f1, $f0
                                          # en $f1 altura del cilindro
         la $a0, pedir_base
```

```
jal read_float
                                 # en $f2 radio del cilindro
       mov.s $f2, $f0
       I.s $f3, pi
       mul.s $f4, $f2, $f2 # radio^2
       mul.s $f4, $f4, $f3 # pi*radio^2
       mul.s f4, f4, f1 # a*pi*radio^2 \rightarrow volumen en f4
       la $a0, cadena_volumen
       jal print string
       mov.s $f12, $f4
       jal print_float
       I.s $f5, umbral
       c.le.s $f4, $f5
       bc1t volumen_menor
       la $a0, cadena mayor
       jal print_string
      j fin
volumen_menor:
       la $a0, cadena_menor
       jal print_string
      j fin
print float:
      li $v0, 2
       syscall
      jr $ra
print_string:
      li $v0, 4
       syscall
      ir $ra
read float:
      li $v0, 6
       syscall
      jr $ra
fin:
      li $v0, 10
       syscall
       .end
```