

## Система записи разговоров «Record» на базе ATC ASTERISK

Пошаговая инструкция установки ПО



Тел.: (3822) 56-15-01

E-mail: <a href="mailto:support@intant.ru">support@intant.ru</a>
URL: <a href="http://www.intants.ru">http://www.intants.ru</a>

Система записи разговоров «Record» поставляется в виде готовой виртуальной машины в формате OVA, с предустановленным программным обеспечением.

Далее описан подробный алгоритм установки и запуска программного обеспечения.


1) Импортировать файл расширения OVA в виртуальную среду VMware ESXi 6.5+





Тел.: (3822) 56-15-01 E-mail: <u>support@intant.ru</u> URL: http://www.intants.ru

## Либо использовать vSphere



- 2) Запустить виртуальную машину
- 3) Войти на SSH сервер с использованием полученных индивидуальных данных.
- 4) Настроить Asterisk
  - а) Открыть папку /home/a-pbx/script/
  - b) В файлах monconvert.sh и sendlog.sh изменить ір адрес 10.10.10.124 на Ваш ір адрес сервера
  - c) Запустить asterisk. systemctl start asterisk systemctl enable asterisk
  - d) Проверка: systemetl status asterisk
  - e) При штатной работе статус находится в состоянии active (running):

```
root@billing:~# systemctl status asterisk

• asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
Active: active (running) since Wed 2023-02-08 08:22:20 UTC; 1h 26min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 2305901 Execstart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 46 (limit: 2274)
Memory! 44.6M
CGroup: /system.slice/asterisk.service
—2305914 /usr/sbin/asterisk
```



Тел.: (3822) 56-15-01 E-mail: <u>support@intant.ru</u> URL: http://www.intants.ru

- 5) Настроить Web-интерфейс
  - а) Зайти по SSH на сервер.
  - b) Открыть sudo vim /etc/systemd/system/callsystem.service
  - c) Изменить ip-адрес на ip адрес вашего сервера
    ExecStart=/home/r2d2/call\_system\_records/venv/bin/python3
    /home/r2d2/call\_system\_records/manage.py runserver
    10.10.10.124:8080
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl restart callsystem.service
  - d) Проверка: sudo systemctl status callsystem.service

При штатной работе статус находится в состоянии active (running):