Debug 当前架构与调用关系图解

本图解描述当前代码的主要调用关系。图中的传统快照链路和通用字段链路并行存在，公开初始化契约仍有待对齐项。

版本范围 p/caijiamin/feat_debug_2th 9010928ca51c | 当前实现与明确标注的待办

当前装配与生命周期

App 的 withDebug 入口经过 DebugFeature 和 IDebugService 到 DebugServiceImpl。当前实现调用与 Runtime 签名存在不一致；图上的连接表达意图和现有符号关系，不代表该提交已构建通过。


Runtime 创建采集器和注册存储，页面订阅展示状态；生命周期结束时按所有权释放。相机事件仍由 CameraDebugMonitor 直接监听宿主协议相关事件。

两条数据路径

旧路径以 CameraDebugSnapshot 和 PerformanceSnapshot 为中心，供主面板、相机详情、现场导出读取。新路径由 PhonePerformanceSource 把性能数据转成注册字段并更新 StateStore，浮窗从通用存储读取。


新存储支持多个设备不等于旧相机链路已迁入。迁移时需要明确字段映射和设备选择，不应在同一界面混用不同设备的缓存。

当前装配与调用边界




图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

旧相机快照路径



图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

通用性能字段路径



图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

源码依据与版本回查

统一基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb。以下摘要为文件 SHA256 前 16 位，用于核对资料整理时的源码版本。

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/DebugRuntime.kt

摘要 c4fce995fd621ef8；主要符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled、addHighlightEnabledListener、removeHighlightEnabledListener、addPerformanceListener、removePerformanceListener、latestPerformanceSnapshot、setFloatingWindowEnabled

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/DebugServiceImpl.kt

摘要 5017436d0b3bf4a9；主要符号 DebugServiceImpl、initialize、createIntent

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/CameraDebugMonitor.kt

摘要 d76bb1b3dfb8f658；主要符号 CameraDebugMonitor、register、unregister、addListener、removeListener、receiveCameraBigPushEvent、queryDeviceNameIfNeeded、scheduleDeviceNameRetry、refreshDeviceName、publishSnapshot

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/ui/floating/FloatingWindowController.kt

摘要 e8c0d9931e28f09c；主要符号 FloatingWindowController、setCurrentCameraDeviceId、register、release、checkMainThread、addEnabledStateListener、removeEnabledStateListener、setEnabled、getSelectedFields、addSelectedFieldsListener、removeSelectedFieldsListener、setSelectedFields