Лаб 4 Настройка VLAN

Топология




Рис 1.2 Топология VLAN

Задания

Отключение неиспользуемых интерфейсов и настройка интерфейсов типа VLAN trunk Неиспользуемые интерфейсы должны быть отключены для обеспечения точности результатов выполнения работы. В лабораторной приведен пример отключения, интерфейсов Ethernet 0/0/1 и Ethernet 0/0/7 на коммутаторе S3, Ethernet0/0/1 и Ethernet0/0/14 на коммутаторе S4.

<Huawei>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sysname S3

[S3]interface Ethernet 0/0/1

[S3-Ethernet0/0/1]shutdown

[S3-Ethernet0/0/1]quit

[S3]interface Ethernet 0/0/7

[S3-Ethernet0/0/7]shutdown

[Huawei]sysname S4

[S4]interface Ethernet 0/0/1

[S4-Ethernet0/0/1]shutdown

[S4-Ethernet0/0/1]quit

[S4]interface Ethernet 0/0/14

[S4-Ethernet0/0/14]shutdown

По умолчанию на портах коммутаторов настраивается тип линка - hybrid. Настройте тип линка для порта G 0/0/10 (на устройствах S1 и S2) как trunk port. Разрешите передавать через этот порт пакеты всех VLAN'ов .

[S1]interface GE0/0/10

[S1-GE0/0/10]port link-type trunk

[S1-GE0/0/10]port trunk allow-pass vlan all

[S2]interface GE0/0/10

[S2-GE0/0/10]port link-type trunk

[S2-GE0/0/10]port trunk allow-pass vlan all

Создание и настройка VLAN'ов

Используйте устройства S3, R1, R3, и S4 как устройства без сконфигурированных VLAN'ов. Устройства S1 и S2 используются для демонстрации двух методов создания VLAN'ов и привязывания к ним портов. Все интерфейсы, к которым подключаются хосты, должны быть сконфигурированы к интерфейсы типа access.

Ha коммутаторе S1, интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/13 нужно включить в VLAN 3, а интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/1 - в VLAN 4.

Ha коммутаторе S2, интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/3 нужно включить в VLAN4, a Gigabit Ethernet 0/0/6 - в VLAN 2.

[S1]interface GigabitEthernet0/0/13

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit

[S1]interface GigabitEthernet0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S1]vlan 2

[S1-vlan2]vlan 3

[S1-vlan3]port GigabitEthernet0/0/13

[S1-vlan3]vlan 4

[S1-vlan4]port GigabitEthernet0/0/1

[S2]vlan batch 2 to 4

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3

[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access

[S2-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 4

[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/6

[S2-GigabitEthernet0/0/6]port link-type access

[S2-GigabitEthernet0/0/6]port default vlan 2

Проверьте правильность настройки VLAN на устройствах S1 и S2.

<S1>display vlan

The total number of vlans is: 4

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UTMP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;

#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID Type Ports

1	common	UT:GE	0/0/2(U) GE0/0	GE0/0/3(U) G		/4(U)	GE0/0/5	(U)
		GE0/0/6(D)	GE0/0/7(D)	GE0/0/8(D)		GE0/0/2	11(D)	
		GE0/0/12(D)	GE0/0/14(D)	GE0/0/1	5(D)	GE0/0	0/16(D)	
		GE0/0/17(D)	GE0/0/18(D)	GE0/0/1	9(D)	GE0/0	0/20(D)	
		GE0/0/21(U)	GE0/0/22(U)	GE0/0/2	3(U)	GE0/0	0/24(D)	
		GE0/0/10(U)						
2	common	TG:GE0/0/10(
3	common	UT:GE0/0/13(U)					
		TG:GE0/0/10(U)					

4 common UT:GE0/0/1(U) TG:GE0/0/10(U) ...часть вывода пропущена...

```
<S2>display vlan
```

The total number of vlans is: 4

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged; MP· Vlan-manning: ST: Vlan-stacking;

MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID Type Ports

UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(U) GE0/0/4(U) 1 common GE0/0/5(U)GE0/0/7(D) GE0/0/8(D)GE0/0/11(U) GE0/0/12(U) GE0/0/13(U) GE0/0/14(D) GE0/0/15(D) GE0/0/16(D) GE0/0/17(D) GE0/0/18(D) GE0/0/19(D) GE0/0/20(D) GE0/0/21(D) GE0/0/22(D) GE0/0/23(D) GE0/0/24(D) GE0/0/10(U) 2 common UT:GE0/0/6(U) TG:GE0/0/10(U) TG:GE0/0/10(U) 3 common common UT:GE0/0/3(U)

...часть вывода пропущена...

Выделенные элементы показывают привязку интерфейсов к созданным VLAN'ам. Пакеты из всех VLAN'ов разрешено передавать через транковый порт G 0/0/10.

Настройка IP-адресов на VLAN'ax

TG:GE0/0/10(U)

Настройте IP-адреса на устройствах, R1, S3, R3, и S4 с учетом нахождения их в соответствующих VLAN'ax. На физических портах коммутаторов IP-адреса настроить нельзя, поэтому настройте IP-адрес коммутатора на виртуальном интерфейсе Vlanif1, предназначенном для использования при управлении этим устройством.

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname R1

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.4.1 24

[S3]interface vlanif 1

[S3-vlanif1]ip address 10.0.4.2 24

<Huawei>system-view

[Huawei]svsname R3

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2

[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.4.3 24

[S4]interface vlanif 1

[S4-vlanif1]ip address 10.0.4.4 24

Проверка выполненных настроек и возможности установления соединения Используйте команду **ping**. Маршрутизаторы R1 и R3 в VLAN 4 должны иметь возможность установления соединения друг с другом. Устройства в других VLANs'ах не должны иметьтакой возможности.

```
[R1]ping 10.0.4.3
 PING 10.0.4.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.4.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=6 ms
  Reply from 10.0.4.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.0.4.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.0.4.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.0.4.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
 --- 10.0.4.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/6 ms
[R1]ping 10.0.4.4
 PING 10.0.4.4: 56 data bytes, press CTRL C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
 --- 10.0.4.4 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
   100.00% packet loss
```

Вы можете также проверить устанволение соединения R1 с S3, и R3 с S4.