§ 気体の化学ポテンシャル

$$G = H - TS$$

$$\downarrow \leftarrow H = U + PV$$

$$G = U + PV - TS$$

$$dG = dU + PdV + VdP - TdS - SdT$$

$$\downarrow \leftarrow TdS = dU + PdV$$

$$dG = V dP - SdT$$

$$\downarrow \leftarrow dT = 0$$

$$dG = VdP$$

$$\int_{P_f}^{P_f} dG = \int_{P_f}^{P_f} VdP = \int_{P_f}^{P_f} \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP$$

$$G = G[P, T]$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P} dT$$

$$\downarrow \leftarrow dT = 0$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} dP$$

始状態 $i \rightarrow$ 終状態f として、積分する.

$$\int_{P_i}^{P_f} dG = \int_{P_i}^{P_f} V dP$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$= G^{0} + NRT \int_{P^{0}}^{P} \frac{dP}{P} \qquad \int_{x_{0}}^{x} \frac{dx}{x} = \left[\ln x\right]_{x_{0}}^{x} = \ln x - \ln x_{0} = \ln \frac{x}{x_{0}}$$

$$= G^0 + NRT \ln \frac{P}{P^0}$$


↓← 1mol 当たりとすると,


$$\mu[P]=\mu^0+RT\,\ln\frac{P}{P^0}$$
 理想気体 μ^0 は P^0 における化学ポテンシャル \downarrow \downarrow \downarrow \leftarrow 理想気体の圧力 P を実効圧力 f で置き換えて

$$\mu[P] = \mu^0 + RT \ln \frac{f}{P^0}$$
 実在気体


この f を fugacity(逃散能)と呼び、理想気体からのずれを表現する.

 $\mu(P)=\mu^0+RT\,\lnrac{P}{P^0}$ 理想気体 μ^0 は P^0 における化学ポテンシャル











§ 気体の混合のギブス自由エネルギー



$$\therefore \quad \Delta_{mix}G = NRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

$$\downarrow \leftarrow \quad x_A \equiv x, \quad then \quad x_B = 1 - x$$
(1)

 $x \ln x + (1-x) \ln(1-x)$



$$x \ln x + (1-x) \ln(1-x) \Big|_{x=0.5} = -0.6931 \cdots$$

\S 気体の混合のエントロピー: $\Delta_{min}S$

$$dG = VdP - SdT$$

$$\downarrow \leftarrow G = G[P, T] \not\Rightarrow \emptyset \not\Leftrightarrow,$$

$$= \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P} dT$$

$$\therefore S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, N_{A}, N_{B}}$$


$$\downarrow \leftarrow (1) : \Delta_{mix}G = NRT(x_{A} \ln x_{A} + x_{B} \ln x_{B})$$

$$\Delta_{mix}S = -\left(\frac{\partial \Delta_{mix}G}{\partial T}\right)_{P, N_{A}, N_{B}} = -NR(x_{A} \ln x_{A} + x_{B} \ln x_{B})$$

$$\downarrow \leftarrow \ln x_{A} \leq 0, \ln x_{B} \leq 0$$

$$(3)$$

$\Delta_{mr}S \geq 0$ 混合により微視的状態数が増大する



§ **気体**の混合のエンタルピー: $\Delta_{mix}H$

$$dT=0,\ dP=0$$
 の条件下では
$$dG=dH-TdS$$

$$\downarrow$$

$$dH=dG+TdS$$

$$\downarrow\leftarrow \quad \Delta_{mix}H=\Delta_{mix}G+T\Delta_{mix}S$$

$$\downarrow\leftarrow \quad \Delta_{mix}G=NRT\left(x_{A}\ln x_{A}+x_{B}\ln x_{B}\right) \leftarrow (1)$$


$$\downarrow\leftarrow \quad \Delta_{mix}S=-NR\left(x_{A}\ln x_{A}+x_{B}\ln x_{B}\right) \leftarrow (3)$$

$$\Delta_{mix}H=0 \quad$$
理想気体の混合時には熱の出入りは無し

§§ 液体の化学ポテンシャル

§ 理想溶液

理想気体: $\mu(P) = \mu^0 + RT \ln \frac{P}{P^0}$ ここで μ^0 は P^0 における化学ポテンシャル



純物質 A の液体と A の気体が平衡している場合

$$\mu_{\rm A\ liq}^{pure} = \mu_{\rm A\ gas}^{pure}$$

↓← 気体は理想気体であるとすると

$$\mu_{A liq}^{pure} = \mu_{A gas}^{0 pure} + RT \ln \frac{P_{A gas}^{pure}}{P_{A gas}^{0 pure}}$$

$$(4)$$

左辺の $\mu_{\mathrm{A}\;liq}^{\mathit{pure}}$ は,純物質 A の蒸気圧力 $P_{\mathrm{A}\;\mathit{gas}}^{\mathit{pure}}$ での**液体の**化学ポテンシャル 右辺の $\mu_{
m A\ gas}^{0\ pure}$ は,純物質 $m A\ o$ 基準圧力 $P^{0\ pure}_{
m A\ gas}$ での**気体の**化学ポテンシャル

$$:: P_{\text{A gas}}^{\textit{pure}} = P_{\text{A gas}}^{\textit{0 pure}}$$
 の時 $\ln \frac{P_{\text{A gas}}^{\textit{pure}}}{P_{\text{A gas}}^{\textit{0 pure}}} = 0$ なので、 $\mu_{\text{A liq}}^{\textit{pure}} = \mu_{\text{A gas}}^{\textit{0 pure}}$

右辺の $\mu_{A gas}^{0 pure} + RT \ln \frac{P_{A gas}^{pure}}{P_{A gas}^{0 pure}}$ は、純物質 A の $P_{A gas}^{pure}$ での**気体の**化学ポテンシャル

(5)

$$\leftarrow \frac{P_{\text{A gas}}^{\text{pure}}}{P_{\text{A gas}}^{0 \text{ pure}}} \equiv P_{\text{A gas}}^{\text{pure}} \leftarrow 規格化した圧力(無次元)に置き換えて$$

A 以外の物質 B が混合している場合

• $\mu_{A liq}^{pure} = \mu_{A gas}^{0 pure} + RT \ln P_{A gas}^{pure}$

$$\mu_{\mathrm{A}\,lig}^{\mathit{pure}} \Rightarrow \mu_{\mathrm{A}\,lig}^{\mathit{mix}}$$
 と書き換えて

•
$$\mu_{A \ liq}^{mix} = \mu_{A \ gas}^{0 \ mix} + RT \ln P_{A \ gas}^{mix}$$
 ($P_{A \ gas}^{mix}$ は規格化圧力) (6)

← (5), (6)より
$$\mu_{\text{A gas}}^{\text{0 pure}} = \mu_{\text{A gas}}^{\text{0 mix}}$$
 として消去すると

$$\mu_{A liq}^{mix} - RT \ln P_{A gas}^{mix} = \mu_{A liq}^{pure} - RT \ln P_{A gas}^{pure}$$


$$\therefore \mu_{A liq}^{mix} = \mu_{A liq}^{pure} + RT \ln \frac{P_{A gas}^{mix}}{P_{A gas}^{pure}}$$
(7)

←
$$P_{A gas}^{mix} = x_A P_{A gas}^{pure}$$
 Raoult's law (8) 混合液体の蒸気圧 $P_{A gas}^{mix}$ は,純水液体の蒸気圧 $P_{A gas}^{pure}$ の x_A 倍

$$\therefore \underline{\mu_{A \ liq}^{mix} = \mu_{A \ liq}^{pure} + RT \ln x_{A}}$$
 (9)

理想溶液における各成分の化学ポテンシャル


 $\mu_{\mathrm{A}\;liq}^{\mathit{mix}} = \mu_{\mathrm{A}\;liq}^{\mathit{pure}} + RT \ln \frac{\mathbf{x}_{\mathrm{A}}}{\mathbf{x}_{\mathrm{A}}}$ $x_{\mathrm{A}} \leq 1$ なので、 $\ln x_{\mathrm{A}} \leq 0$, \therefore $\mu_{\mathrm{A}\;liq}^{\mathit{mix}}$ は混合により必ず低下する



§ 理想希薄溶液

理想溶液では溶質 A も溶媒 B もラウールの法則に従うところが、低濃度 $x_A \ll 1$ の実在溶液では、

$$P_{\rm A} = x_{\rm A} K_{\rm A} \quad \text{TTC} K_{\rm A} \neq P_{\rm A}^{pure}$$
 Henry's law (10)



溶質 A が溶媒 B に溶けてゆくとき,

溶質濃度が希薄なうちは、溶質 A 分子の周囲はほとんど溶媒 B 分子である. 一方、溶質 A 濃度が高くなると溶質 A 分子の周囲は溶質 A 分子が多数となる. このように溶質 A 分子の周辺環境は濃度とともに変化する.


溶質 A 濃度が高ければ純溶質 A の蒸気圧 $(P_A^{\textit{pure}})$ となり、 A が希薄であれば異なる分圧 K_A となる.

Aceton(C₃H₆O)と Chloroform(CHCl₃)の混合溶液の蒸気圧






xc	P _C /kPa	P _A /kPa	P _C +P _A /kPa
0.0	0.0	46.3	46.3
0.2	4.7	33.3	38.0
0.4	11.0	22.0	33.0
0.6	18.8	12.3	31.1
0.8	26.9	4.9	31.8
1.0	36.4	0.0	36.4




25℃のある混合溶液中でクロロメタン(CCH₃Cl)の蒸気圧が表のように求められた. ヘンリー法則定数 K_{CM} を求めよ.

x _C	P _{CM} /MPa	P _{CM} /kPa
0.000	0.0000	0.0
0.005	0.0273	27.3
0.009	0.0484	48.4
0.019	0.1010	101.0
0.024	0.1260	126.0







§§溶液の性質

§ 混合液体

溶液は気体に比べて高密度→粒子間の相互作用が大きい

混合前
$$G_i = N_A \mu_A^{pure} + N_B \mu_B^{pure}$$

混合後
$$G_f = N_A \mu_A + N_B \mu_B$$

↓← Raoul's law 理想溶液

$$= N_{\rm A} \left(\mu_{\rm A}^{pure} + RT \ln x_{\rm A} \right) + N_{\rm B} \left(\mu_{\rm B}^{pure} + RT \ln x_{\rm B} \right)$$

混合のギブス自由エネルギーは

$$\begin{array}{c} \Delta_{mix}G = G_f - G_i = N_{\rm A}RT\ln x_{\rm A} + N_{\rm B}RT\ln x_{\rm B} \\ \downarrow \\ \downarrow \leftarrow \quad x_{\rm A} = \frac{N_{\rm A}}{N_{\rm A} + N_{\rm B}} \equiv \frac{N_{\rm A}}{N}, \quad x_{\rm B} = \frac{N_{\rm B}}{N} \quad \text{$\it C$ If $N = N_{\rm A} + N_{\rm B}$} \\ \downarrow \end{array}$$

$$\Delta_{mix}G = NRT(x_{A} \ln x_{A} + x_{B} \ln x_{B})$$

$$\Delta_{mix}S = -\left(\frac{\partial \Delta_{mix}G}{\partial T}\right) = -NR(x_{A} \ln x_{A} + x_{B} \ln x_{B})$$
(11)
$$\leftarrow 理想溶液$$

Excess function (過剰関数)

$$S^{E} = \Delta_{mix} S - \Delta_{mix} S^{ideal}$$
 実在 理想

正則溶液(Regular solution) 一つのモデルとして

$$H^E \neq 0$$
, and $S^E = 0$ (15)

理想溶液のように混合し分布しているが、互いに相互作用を行う溶液

注
$$U = \sum_{i} \frac{m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \phi(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j)$$

気体

理想気体
$$\mu[P] = \mu^0 + NRT \ln \frac{P}{P^0}$$
 実在気体 $\mu[P] = \mu^0 + NRT \ln \frac{f}{P^0}$

理想気体の混合

$$\begin{aligned} \mathbf{A} : \mathbf{B} &= N_{\mathbf{A}} : N_{\mathbf{B}}, \quad x_{A} = \frac{N_{\mathbf{A}}}{N_{\mathbf{A}} + N_{\mathbf{B}}} \equiv x \\ \Delta_{mix} G &= NRT \left(x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x) \right) \\ \Delta_{mix} S &= -\left(\frac{\partial \Delta_{mix} G}{\partial T} \right) = -NR \left(x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x) \right) \ge 0 \\ \Delta_{mix} H &= \Delta_{mix} G + T\Delta_{mix} S = 0 \end{aligned}$$

$$\mu_{liq}^{pure} = \mu^0 + NRT \ln \frac{P}{P^0}$$
液体

理想溶液
$$\mu_{A \ liq} = \mu_{A}^{pure} + RT \ln x_{A}, \qquad P_{A} = x_{A} P_{A}^{pure}$$
 Raoult

低濃度実在溶液
$$\mu_{A \ liq} = \mu_{A}^{pure} + RT \ln \frac{x_A K_A}{P_A^{pure}}, \quad P_A = x_A K_A, \quad x_A \ll 1$$
 Henry