جمهورية العراق وزارة التربية المديرية العامة للتعليم المهني

الطبيعيات الصف الثالث الفرع الصناعي – فرع الحاسوب وتقنية المعلومات

تأليف

د. محمد سعید وحید هدی صلاح کریم ذکری محمد علی خلیل انغام خاجیك تكلان

د. شهاب احمد زيدان الجبوري
د. مفيد عبد اللطيف الربيعي
سميرة خالد عبد الرحمن
حسين حسن حمزة العجياوي

الطبعة الخامسة 2020 - 2020 م

مقدمة:

إن الفيزياء علم ومكون اساسي في الثقافة الانسانية وتعبير عن ابداع العقل البشري في نشاطات تأملية عظيمة وتذوق جمالي فعال، له بريق مبهر يستهوي الأفئدة.

فالفيزياء مادة مشوقة تميل النفس الى دراستها والبحث فيها وهذا الكتاب يشكل دعامة من دعائم المنهج المطور في الفيزياء والكيمياء والذي يعمل على تحقيق اهداف علمية وعملية تواكب التطور العلمي في تكنولوجيا المعلومات كما يحقق هذا الكتاب ربط للحقائق والمفاهيم التي يدرسها الطالب بواقع حياته اليومية المجتمعية وهذا المنهج يهدف الى ضرورة توضيح العلاقة بين العلم والتكنولوجيا في مجال العلوم وتأثيرها على التنمية وربطها بالحياة العملية وكذلك اكساب الطالب منهجية التفكير العملي الممتزج بالمتعة والتشويق ومحاولة تدريب الطلبة على الاستكشاف من خلال تنمية مهارات حياتية وقدرات علمية تطبيقية.

إن هذا الكتاب يضم موضوعات مهمة في الفيزياء والكيمياء تتضمن (الباب الاول ـ الفيزياء) و(الباب الثاني ـ الكيمياء).

نتقدم بالشكر للسادة الاختصاصيين التربويين في مديريتنا لمساهمتهم العلمية وملاحظاتهم القيمة في اخراج هذا الكتاب ونخص بالذكر كل من الست ماجدة صخيل محمد والسيد عبد الله سلمان برهان والسيد كريم ابراهيم صالح، كما نقدم الشكر والتقدير للسادة المقومين العلميين الاستاذ الدكتور حازم لويس منصور والاستاذ الدكتور نادر فاضل حبوبي والمقيم اللغوي الدكتور عبد العباس عبد الجاسم احمد لمراجعتهم العلمية واللغوية للكتاب.

نسأل الله عز وجل أن تعم الفائدة من خلال هذا الكتاب وندعوه سبحانه وتعالى أن يكون ذلك اساس عملنا والذي يصب في حب وطننا والانتماء اليه والله ولي التوفيق ...

المؤلفون


فهرست الكتاب

مقدمة	3
الباب الأول - الفيزياء	
لفصل الاول	20-5
لحركة الدائرية والدورانية	
لفصل الثاني	34-21
لظواهر الموجية للضوء	
لفصل الثالث	48-35
لحث الكهرومغناطيسي	
لفصل الرابع	67-49
وائر التيار المتناوب	
لفصل الخامس	83-68
لالكترونيات	
لفصل السادس	101-84
لليزر والبلازما	
الباب الثاني - الكيمياء	
لفصل السابع	109-102
لنفط الخام	
لفصل الثامن	120-110
لفلز ات و السدائك	

الفصل الاول الحركة الدائرية والدورانية

مفردات الفصل:-

- 1-1 تمهید
- 2-1 الحركة الدائرية
- 1-3 القوة المركزية
- 4-1 مدارات الاقمار الاصطناعية وقوانين كبلر
 - 1-5 الحركة الدورانية
 - 6-1 الطاقة في الحركة الدورانية
 - 7-1 الشغل والقدرة في الحركة الدورانية
 - 1-8 الزخم الزاوي اسئلة ومسائل الفصل



الاهداف السلوكية:

بعد إكمال هذا الفصل سيكون الطالب قادراً على الاتي:

- 1- معرفة الحركة الدائرية وقوانين كبلر، والقوة المركزية.
 - 2- معرفة القدرة والشغل والحركة الدورانية.
- 3- معرفة الحركة الدورانية وأستيعاب المفاهيم الآتية واستخراج قيمتها بإستعمال المعادلات الرياضية:
 - الحركة الدورانية والسرعة الزاوية والتعجيل الزاوي.
 - عزم القصور الذاتي.
 - القدرة والشغل والحركة الدورانية.
 - 4- معرفة قوانين كبلر في الحركة الدائرية ومن امثلتها حركة الاقمار الصناعية.

1-1 تمهید:

درسنا في مراحل سابقة السرعة والتعجيل في الحركة الانتقالية الخطية، ولكن إذا تأملنا الحركات المألوفة في حياتنا اليومية وجدنا ان الحركة التي يدور فيها الجسم حول محور ثابت أو متغير أكثر شيوعاً من الحركة على خط مستقيم، فحركة المخرطة والمروحة الكهربائية وعجلات السيارة وعقارب الساعة كلها امثلة على الحركة الدورانية. ولدراسة الحركة الدورانية نبدأ بعرض للحركة الدائرية وهي الحركة التي يدور فيها جسيم حول محيط دائرة وبأنطلاق ثابت او متغير.


2-1 الحركة الدائرية (Circular motion):

تُعد حركة القمر حول الارض وحركة الإلكترون حول النواة في الذرة من الأمثلة المهمة على الحركة الدائرية في مستو واحد، حيث يبقى مقدار السرعة ثابتاً ولكن اتجاهها يتغير باستمرار من نقطة الى أخرى مع بقاء الجسم الدائر في نفس المستوى، راسماً بذلك دائرة تكون فيها الارض المركز في حالة دوران الإلكترون في ذرة الهيدروجين لذلك يمكن القول ان الحركة الدائرية تمثل حركة جسم على مسار دائري كما في الامثلة السابقة.

1-2-1 التعجيل المركزي (a_c):

هو المعدل الزمني لتغير اتجاه سرعة الجسم الذي يتحرك حركة دائرية ويتجه نحو مركز الدائرة ويكون عمودي على قيمة السرعة، كما في الشكل (1-1).

ومن مميزات هذا التعجيل أنه ثابت المقدار ومتغير في الاتجاه أذا كانت الحركة الدائرية منتظمة كما في حركة الجسم المربوط بخيط، وعندما يتحرك أفقياً وكان متغير في المقدار والاتجاه كانت الحركة



شكل 1-1 محصلة تغير السرعة الخطية

الدائرية غير منتظمة وفي كلتا الحالتين يتجه نحو مركز الدوران لذا سمي بالتعجيل المركزي ويعتمد هذا التعجيل على عاملين هما مربع أنطلاق الجسم ونصف قطر الدوران المتحرك به، ويعطى بالعلاقة:

$$\mathbf{a_c} = \frac{\mathbf{v^2}}{\mathbf{r}} \dots \dots (1)$$

إذ إن:

v انطلاق الجسم

r نصف قطر مساره الدائري

هل تعلم:

يمكن اعطاء المعادلة (1) بدلالة السرعة الزاوية

$$a_c = \frac{(\omega r)^2}{r} = \omega^2 r$$

مثال (1): قمر صناعي يدور حول الارض بسرعة خطية m/s)، أحسب تعجيله المركزي أذا كانت المسافة بين الارض والقمر هي (5000 km) ?


الجواب:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(4000 \text{ m/s})^2}{(5000 \times 1000 \text{ m})}$$

 $a_c = 3.2 \text{ m/s}^2$

1-2-2 محصلة التعجيل في الحركة الدائرية:

مما سبق لاحظنا أن الجسم المتحرك في مسار دائري له تعجيلان، الاول يوازي السرعة الخطية ويأتي من تغير قيمتها ويدعى بالتعجيل المماسي ($\overline{a_T} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$) والآخر عمودي على السرعة الخطية ويأتي من تغير اتجاهها فقط ويدعى بالتعجيل المركزي $(\overline{a_c} = \frac{v^2}{r})$ كما هو موضح بالشكل (1-2).



شكل 1-2 التعجيل في الحركة الدائرية.


$$\vec{a} = \vec{a_T} + \vec{a_C}$$

$$\vec{a} = \sqrt{\vec{a_T^2 + \vec{a_C^2}} \dots \dots (2)}$$

وعندما يحسب من العلاقة:

1-3 القوة المركزية:

بالرغم من ثبوت مقدار السرعة الخطية المماسية الا ان تغير الاتجاه سيؤدي الى حصول تعجيل مركزي في الحركة على المسار الدائري، وبما أن الحركة هي بتعجيل اذن لا بد ان تكون محصلة القوى لا تساوي صفراً (حسب قانون نيوتن الثاني في الحركة)، هذا يعني وجود قوة باتجاه التعجيل المركزي تدعى القوة المركزية (F_c) ، شكل (1-E)، تتجه نحو مركز الدائرة، والتي تعرف بأنها قوة عمودية على اتجاه السرعة الانية وتعمل على تغير اتجاه السرعة وتحول المسار المستقيم الى دائري على تغير اتجاه السرعة ومن تطبيق قانون نيوتن الثاني:



شكل 1-3 القوة المركزية

$$\sum \vec{F} = ma \implies \vec{F_c} = m \vec{a_c} \Rightarrow \vec{F_c} = m \frac{v^2}{r} \dots (3)$$

ان جميع الاجسام المتحركة في مسار دائري تكون مرتبطة بقوة مركزية تحاول إبقاء الاجسام متحركة في مسار دائري، فمثلاً أن جزيئات الماء الملتصقة بالملابس عندما تدور في مجفف الغسالة مرتبطة بقوة التصاق مع الملابس وهذه القوة هي قوة مركزية بحيث عند زيادة سرعة الدوران في أثناء التنشيف فإن هذه القوة غير كافية لإبقاء جزيئات الماء ملتصقة بالملابس، لذلك تنطلق باتجاه المماس لمحيط دائرة الدوران وتنفصل عن الملابس، ومن تطبيقات القوة المركزية تصميم مخارج الطرق السريعة وسباق السيارات بشكل مائل لتمكين السيارات من الانعطاف دون الاعتماد على قوة الاحتكاك.

تعتبر القوة المركزية محصلة مجموعة قوى غير متعادلة حيث تكسب الجسم المتحرك دائرياً تعجيلاً مركزياً تكون عمودية على اتجاه السرعة الانية للجسم فلا تنجز شغلاً بالمعنى الفيزياوي ولاتقوم بسحب الجسم باتجاهها ولايكون الجسم متزناً تحت تأثيرها حيث تعمل على تغيير المسار المستقيم المعتاد للجسم الى مسار دائري.

هل تعلم؟



أن اساس عمل اجهزة الطرد المركزي الساس عمل اجهزة الطرد المركزي Centrifuge يعتمد على تغير القوة المركزية بالاعتماد على كتلة المادة وبالتالي يمكن فصل المواد المختلفة في الكتلة او الكثافة عن بعضها بعضاً. يحتوي الجهاز على حاوية توضع داخلها العينات المختلفة في الكتلة ومثبتة على محرك يدور بسرع متعددة. ويستعمل في الطب (فصل مكونات الدم)، وأجهزة متقدمة اخرى تستعمل في تخصيب اليورانيوم أي فصل اليورانيوم 235 عن اليورانيوم 825.

مثال (2): أحسب أقصى سرعة (بوحدات km/h) تستطيع أن تدور بها سيارة حول منعطف نصف قطره (m) على طريق مستو دون الانزلاق، إذا كان معامل الاحتكاك السكوني بين الاطارات والطريق يساوي (0.8)?

الجواب:

القوة المركزية اللازمة لإبقاء السيارة في مسارها المنحنى دون أنزلاق (قوة مركزية) تنشأ عن قوة احتكاك الاطارات مع الطريق. فإذا كانت كتلة السيارة (m) فإن قوة الاحتكاك القصوى:

 $F_{s(max)} = \mu_s N$

حيث (μ_S) معامل الاحتكاك السكوني، (N) قوة رد فعل الطريق على السيارة ويساوي وزن السيارة $(m \times g)$. وبمساواة قوة الاحتكاك مع القوة المركزية نحصل على:


$$\begin{aligned} F_C &= F_s & \Rightarrow & m \frac{v^2}{r} = \mu_s(m \times g) \\ \therefore & v = \sqrt{\mu_s \times r \times g} = \sqrt{0.8 \times 25 \times 9.8} = 14 \text{ m/s} \end{aligned}$$

وبوحدات km/h:

$$14 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{1}{1000} \frac{\text{km}}{\text{m}} \times \frac{3600}{1} \frac{\text{s}}{\text{h}} = 50.4 \text{ km/h}$$

هل تعلم؟

أن تصميم مخارج الطرق السريعة ومضمار سباق السيارات يتم بشكل مانل قليلاً وذلك لزيادة القوة المركزية الجاذبة، حيث يصبح رد فعل الطريق على السيارة مائلاً ويتحلل الى مركبتين أحدهما عمودية على الطريق وتعادل وزن الجسم والاخرى تكون باتجاه المركز تسهم مع قوة الاحتكاك في زيادة القوة المركزية الجاذبة وتمنع انزلاق السيارة.



1-4 مدارات الاقمار الاصطناعية وقوانين كبلر:


تخضع حركة الاقمار الاصطناعية حول الكرة الارضية الى قوانين كبلر والتي تحدد حركة الكواكب السيارة وحركة النجوم في المجرات، شكل (1-4)، وهي كما يلي:



شكل 1-4 قمر اصطناعي يمثل الحركة الدائرية

القانون الاول (قانون المسارات):


تتحرك الكواكب (أو الاقمار) في مسارات بيضوية حول مركز جذبها الذي يقع عند أحد البؤرتين، كما هو في الشكل (1-5). (ملاحظة: تُعدّ الشمس مركز الجذب في حالة دوران كواكب المجموعة الشمسية حولها، وتُعد الارض مركز الجذب في حالة دوران الاقمار الاصطناعية حولها.))



شكل 1-5 قانون كبلر الاول.

القانون الثاني (قانون المساحات):

يمسح الخط الواصل بين مركز الجذب الى الكوكب (أو القمر) مساحات متساوية في أزمان متساوية، كما في الشكل (1-6).



شكل 1-6 قانون كبلر الثاني

القانون الثالث (قانون التناسب): يتناسب مربع الزمن الدوري لحركة الكواكب (أو القمر) طردياً مع مكعب نصف القطر الكبير لمساره. فإذا كان الزمن الدوري t ونصف القطر الكبير r فإن:

$$t^2 \alpha r^3$$
.....(4)

تذكر :

أن أي كتلتين في الكون تجذب أحدهما الاخرى بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين (M,m) وعكسياً مع مربع المسافة بينهما (r)، وهذا مايطلق عليه بقانون الجذب العام لنيوتن، ورياضياً:

$$F_G=Grac{Mm}{r^2}$$
 جيث G ثابت الجذب العام ومقداره: G G

<u>1-5 الحركة الدورانية:</u>

إن معظم أنواع الحركة في حياتنا اليومية تتألف من انتقال الجسم ودورانه حول محور معين في نفس الوقت لذلك تعرف بأنها حركة جسم ذو ابعاد حول محور معين يمر داخل الجسم وتكون منتظمة اذا كان محور الدوران والمعدل الزمني للحركة ثابتان وتكون غير منتظمة اذا كان محور الدوران أو المعدل الزمني للحركة غير ثابتان أو كليهما. مثل دوران الارض حول محورها دورة واحدة كل 24 ساعة، وتدور دورة واحدة حول الشمس لكل 365 يوماً. كذلك حركة عجلة السيارة التي تشتمل على الحركتين الدورانية والانتقالية.

توصف الحركة الدورانية بدلالة الازاحة الزاوية (θ) والسرعة الزاوية (ω) والتعجيل الزاوي (α). وفي جميع الحالات يمكن تعويض المقادير الفيزيائية في الحركة الدورانية بدلا من المقادير الفيزيائية في الحركة الخطية ولجميع القوانين كما هو في الجدول (α).

الحركة الدورانية	الحركة الخطية	المقدار الفيزيائي			
التي يقابلها عزم القصور الذاتي I	m	الكتلة			
θ	S	الازاحة			
ω	V	السرعة			
α	a	التعجيل			
التي يقابلها العزم المدورτ	F	القوة			

جدول 1-1 المقادير الفيزياوية للحركة الخطية والحركة الدورانية


1-5-1 الإزاحة الزاوية:

هي الزاوية المركزية التي يقطعها الجسم المتحرك دورانياً حيث إذا تحرك جسيم على مسار دائري نصف قطره (r) وأنتقل من النقطة (A) الى النقطة (B) قاطعاً قوساً طوله (S) على محيط الدائرة، كما في الشكل (r-7)، فالزاوية المقابلة للقوس تدعى بالإزاحة الزاوية ويرمز لها بالرمز (θ) ويكون اتجاهها موجب اذا كانت عكس اتجاه عقارب الساعة وسالب اذا كان أتجاهها مع اتجاه عقارب الساعة، وتقاس بوحدات نصف القطرية (rad)، لذلك:

$$\frac{deb}{drad} = \frac{S}{r}$$
 الازاحة الزاوية $\theta_{rad} = \frac{S}{r}$ (5)

ومن هذه العلاقة نستنتج أن الازاحة الخطية (S) لها علاقة بالازاحة الزاوية حيث أن:

$$\therefore S = r \theta \dots (6)$$



شكل 1-7 حركة جسيم على منحنى دائرة.

وانت تعلم عزيزي الطالب أن الازاحة الخطية (S) تقاس بالمتر أو اجزائه أو اكبر منه ووحدات الازاحة الزاوية ليست فقط الزاوية النصف قطرية ويرمز لها (نقية) (Radian) وأنما يمكن تقدير الازاحة الزاوية بالدرجات الستينية أو بعدد الدورات، لذا فأن الدورة الكاملة تعادل (360) بالمقياس الستيني وتقابل (2π) بالمقياس نصف قطري، أي إن:

1 revolution=
$$2\pi$$
 (rad) = 360°
أي ان عدد الدورات = $\frac{\theta}{2\pi}$

1-5-2 السرعة الزاوية:

rad/s تعرف على انها المعدل الزمني للازاحة الزاوية المقطوعة وتقاس بوحدة للاحظ أيضاً أن (S) تتغير مع تغير (θ) وبثبوت نصف قطر الدائرة، وعليه:

$$\Delta S = r\Delta\theta$$
(7)

بقسمة (Δt) على طرفي المعادلة (3) نحصل على:

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = r \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \dots \dots (8)$$

تمثل $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ السرعة الخطية المماسية لمحيط الدائرة ويرمزلها بالرمز v_{T} ، أي إن:

$$\mathbf{v}_{\mathrm{T}} = \frac{\Delta \mathbf{S}}{\Delta \mathbf{t}} \quad \dots \dots \dots (9)$$

أما $\left(\frac{\Delta \theta}{\Delta t}\right)$ فإنها تمثل التغير في الزاوية نصف القطرية مع الزمن، وتدعى بالسرعة الزاوية ويرمز لها

بالرمز (a) وتقاس بوحدات (rad/s)، أي: إن:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{\Delta \boldsymbol{\theta}}{\Delta \mathbf{t}} \quad \dots \dots \dots (10)$$

وتُعدّ السرعة الزاوية من المقادير الفيزيائية الاتجاهية، ويكون اتجاهها عمودياً على المستوي الذي يحتوي (r) و (v_T) ، ويتم تحديدها باستعمال قاعدة اليد اليمنى، شكل (1-8).



شكل 1-8 استعمال اليد اليمنى في تحديد اتجاه السرعة الزاوية.

وبتعويض العلاقة (9) و (10) في (8) نحصل على:

$$\mathbf{v}_{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\omega} \mathbf{r} \dots \dots (11)$$


وعند دوران الجسم دورة كاملة فإن مقدار الازاحة الزاوية تساوي (2π) ، فتصبح السرعة الزاوية بعد التعويض بالمعادلة (11):



$$\omega = \frac{2\pi}{t}$$
 ولمجموعة من الدورات $\omega = \frac{N \times 2\pi}{t}$ عدد الدورات ∞

t: يمثل زمن الدورة الكاملة، ومقلوب هذا الزمن يدعى بالتردد ويرمز له بالرمز f ويقاس بوحدات (دورة / ثانية) أو الهيرتز (Hz)، فتصبح السرعة الذاوية بدلالة التردد:

$$\omega = 2\pi f$$
ويسمى هنا بالتردد الزاوي



ولنفرض أن جسماً يدور في مسار دائري نصف قطره (r) كما في الشكل (1-9)، فإن موضعه الزاوي يتحدد في اي لحظة بمقدار الازاحة الزاوية (θ) ، فإذا كان موضع الجسم (θ_1) في الزمن (t_1) ثم سار عند موضع (θ_2) في الزمن (t_2) ، لذلك نجد انه قد دار ازاحة زاوية مقدارها:

$$\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$
 خلال فترة زمنية: $\Delta t = t_2 - t_1$ وعليه يعرف معدل السرعة الزاوية:

شكل 1-9

$$\omega_{av} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} \dots \dots \dots (12)$$

مثال (3): مروحة تدور بمعدل (900 rpm) (اي 900 دورة / دقيقة). (a) احسب السرعة الزاوية لأي نقطة على إحدى ريش المروحة. (b) احسب السرعة المماسية لحافة الريشة إذا كانت المسافة من المركز الى الحافة (20 cm).

الجواب:

$$\omega = \frac{N \times 2\pi}{t}$$

a- السرعة الزاوية:

حيث ان N عدد الدورات

$$\omega = (900 \frac{\text{rev}}{\text{min}}) \times (\frac{1}{60} \frac{\text{min}}{\text{s}}) \times (\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}}) = 30 \text{ m} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$v = \omega r = 30 \text{ m} \times \frac{20}{100}$$

b- السرعة المماسية:

 $v = 30 \times 3.14 \times 0.2 = 18.84 \frac{m}{s}$

(α) التعجيل الزاوي (α) :

إذا افترضنا ان تغيراً يحصل في السرعة الخطية (Δv_T) عند الحركة على المنحنى (S) وعليه ستتغير السرعة الزاوية بثبوت نصف قطر الدائرة (r)، وهذا يعني أن الحركة ستكون بتعجيل، فتصبح المعادلة (12):

$$\Delta v_T = r \Delta \omega \dots \dots (13)$$

وبقسمة طرفى المعادلة على (13) على Δt ، نحصل على الآتى:

$$\frac{\Delta v_T}{\Delta t} = r \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \dots \dots (14)$$

$$a_T = \frac{\Delta v_T}{\Delta t}$$

الكمية $\frac{\Delta v_T}{\Delta t}$ تمثل التعجيل المماسي (a_T) ، أي: إن:

أما الكمية $\frac{\Delta \omega}{\Delta t}$ فتمثل التعجيل الزاوي ويرمز لها بالرمز (α) ، أي ان:

$$\alpha = \frac{\Delta \mathbf{\omega}}{\Delta \mathbf{t}}$$

وان اتجاه هذا التعجيل الزاوي يكون بأتجاه السرعة الزاوية عند زيادتها مع الزمن (في حالة تسارع) ويكون بالاتجاه المعاكس للسرعة الزاوية في حالة نقصانها مع الزمن (في حالة تباطؤ). وبتعويض α و α في المعادلة (14)، نحصل على الآتي:

$$a_T = r \alpha \dots \dots (15)$$

نلاحظ من المعادلة (15)، ان التعجيل الزاوي مرتبط بالتعجيل الخطي، وهذا يعني ان التعجيل الزاوي يحصل نتيجة تغير السرعة الخطية أو السرعة الزاوية ويصبح صفراً إذا كانت سرعة الجسم الخطية على محيط الدائرة ثابتة المقدار.

1-5-4 التعجيل الزاوي المنتظم:

يتحرك الجسم بتعجيل زاوي (α) إذا كانت محصلة العزوم المؤثرة عليه لا تساوي صفراً، فإذا كانت السرعة الزاوية لجسم يتحرك على مسار دائري في النقطة (α) هي النقطة (α) هي النقطة (α) كما هو موضح بالشكل (1-9). فيكون متوسط السرعة الزاوية اللحظية:

$$\omega_{av} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

ولذلك يعرف معدل التعجيل الزاوي بأنه معدل تغير السرعة الزاوية لوحدة الزمن ويقاس بوحدة rad بوحدة معدل بالعلاقة:

$$\alpha_{\text{av}} = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} \dots \dots \dots (16)$$

وببساطة يمكن التوصل الى قوانين الحركة الدورانية ذات التعجيل الزاوي المنتظم بشكل مشابه الى قوانين الحركة الخطية (x) بالازاحة الخطية (x) بالازاحة الخطية (a) بالناوية (α) والسرعة الخطية (v) بالسرعة الزاوية (α) والتعجيل الخطي (a) بالتعجيل الزاوي (α)، لتكون معادلات الحركة الدورانية كما يأتى:

$$\omega_{2} = \omega_{1} + \alpha.t \dots \dots (17)$$

$$\theta_{2} - \theta_{1} = \omega_{1}t + \frac{1}{2} \alpha.t^{2} \dots \dots (18)$$

$$\omega_{2}^{2} = \omega_{1}^{2} + 2 \alpha(\theta_{2} - \theta_{1}) \dots \dots (19)$$

حيث (θ_1, ω_1) تمثل السرعة الزاوية والازاحة الزاوية الابتدائيتين. أما العلاقة بين المقادير الفيزيائية في الحركة الدورانية والخطية فهى:

$$s = \theta r$$
$$v = \omega r$$

ويمكن ايجاد العلاقة بين التعجيل الزاوي للجسم (lpha) وتعجيله المماسي تكون:

$$a_T = rac{\Delta v}{\Delta t}$$
 $\Delta v = r\Delta \omega$ ولكن $a_T = rac{r\Delta \omega}{\Delta t}$ $lpha = rac{\Delta \omega}{\Delta t}$ ويما أن

وفي حالة ثبوت نصف القطر في الحركة الدائرية:

$$a_T = \alpha r \dots (20)$$

لذا يمكن ان نبين قوانين الحركة الخطية ذات تعجيل خطي منتظم وقوانين الحركة الدورانية ذات التعجيل الزاوي المنتظم كما في الجدول الاتي:

	T T
قوانين الحركة الدورانية	قوانين الحركة الخطية
$\omega_2 = \omega_1 + at$	$v_2 = v_1 + at$
$\theta = \omega_1 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$	$s = v_1 t + \frac{1}{2} a t^2$
$\omega_2^2 = \omega_1^2 + 2\alpha\theta$	$v_2^2 = v_1^2 + 2as$

- اذا بدأت الحركة من السكون يجب التعويض عن (ω_1) بصفر.
 - عند التباطؤ يسبق التعجيل الزاوي اشارة سالبة.

مثال (4): عجلة نصف قطرها (40 cm) تدور حول محور ثابت، وتتزايد سرعتها بانتظام من السكون حتى تصل الى (600 rpm) في زمن 20 s . أوجد: (a) التعجيل الزاوي، (b) التعجيل المماسي لنقطة على حافة العجلة.

الجواب:

$$\omega = \frac{N \times 2\pi}{t}$$

$$\omega = (600 \frac{\text{rev}}{\text{min}}) \times (\frac{1}{60} \frac{\text{min}}{\text{s}}) \times (\frac{2\pi}{1} \frac{\text{rad}}{\text{rev}})$$

$$\omega = 62.8 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

a- التعجيل الزاوي:

 $t_1=0$ الجسم يبدأ بالحركة من السكون،

$$\begin{split} \alpha &= \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{(62.8 - 0)^{\frac{rad}{S}}}{20 \text{ s}} = 3.14 \; \frac{rad}{s^2} \\ a_T &= r \; \alpha = \left(40 \text{ cm} \times \frac{1}{100} \frac{\text{m}}{\text{cm}}\right) \left(3.14 \; \frac{rad}{s^2}\right) \\ a_T &= 1.25 \; \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \simeq 1.3 \; \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{split}$$

مثال (5): بدأ محرك كهربائي دورانه من السكون وبلغت سرعته الزاوية (1200 rev/min) بعد مرور زمن مقداره (10 s)، ما مقدار تعجيله الزاوي والازاحة الزاوية التي قطعها وعدد الدورات الكلية ؟ الجواب:

من معادلة السرعة الزاوية:

 $\omega_1=0$ بما ان المحرك الكهربائي بدأ دورانه من السكون فأن

$$\begin{split} \omega_2 &= \omega_1 + \alpha t \quad \rightarrow \, \omega_2 = \alpha t \\ \omega_2 &= \frac{N \times 2\pi}{t} \\ \omega &= \frac{1200 \; (rev/min) \times 2\pi (rad/rev)}{60 \; (s/min)} = 40 \; \pi \; rad/s \\ \therefore \; \omega_2 &= 0 + \alpha t \; \Rightarrow \; 40\pi \; (rad/s) = \alpha \; (10 \; s) \; \Rightarrow \; \alpha = 4\pi \; rad/s^2 \\ \theta_2 &- \theta_1 = \omega_1 \; t + \frac{1}{2} \; \alpha t^2 \qquad \qquad \vdots \end{split}$$
 أما الازاحة الزاوية فهي:

$$\theta_1 = 0, \omega_1 = 0 \Rightarrow \theta_2 - 0 = 0 + \frac{1}{2} (4\pi \text{ rad/s}^2)(10 \text{ s})^2$$

$$\therefore \theta_2 = 0 + \frac{1}{2} 4\pi \times (10)^2$$

$$\theta_2 = 200 \, \pi \, \text{rad}$$

أما عدد الدورات الكلية التي دارها المحرك خلال s 10 فهي:

كما ذكرنا سابقاً أن في الدورة الواحدة، لدينا:

 $1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad}$

$$\therefore$$
 عدد الدورات $=\frac{\theta}{2\pi}=(200~\pi~\mathrm{rad})\times\left(\frac{1~\mathrm{rev}}{2\pi~\mathrm{rad}}\right)=\frac{200~\pi}{2\pi}=100~\mathrm{rev}$

1-5-5 عزم القصور الذاتي (τ):

يعبر عن عزم القصور الذاتي لجسم يدور حول محور يمر بمركز الدائرة بأنه حاصل ضرب الكتلة في مربع نصف قطر الدوران ويرمز له بالرمز (I) حيث انه يمثل المقاومة التي يبديها الجسم ضد اي تغيير في سرعته الدورانية وتعتمد على نمط توزيع الكتلة وشكل الجسم وكتلته:

$$I = mr^2 \dots (21)$$

ووحدات عزم القصور الذاتي (kg.m²).

الجواب:

 (τ) العزم المدور (τ) : تأثر قوة بأحداث دوران جسم حول محور معين وينتج من حاصل ضرب القوة (F) في الازاحة العمودية (r) على خط فعل القوة عن محور الدوران وتقاس بوحدة (N.m).

 $\tau = F \times r$

ويعبر عن قانون نيوتن الثاني بحاصل ضرب الكتلة في التعجيل، اي ان:

F = ma(22)

$$\tau = m \times r \times r \times \alpha = mr^2 \alpha$$

$$a = \alpha \times r$$
 ولكن

$$: I = mr^2$$

وفي الحركة الدورانية تصبح المعادلة (22): قانون العزم المدور للحركة الدورانية

$$\tau = I\alpha \dots \dots (23)$$

هذه المعادلة تمثل قانون نيوتن الثاني في الحركة الدور انية، حيث حل العزم (τ) محل القوة (F)وعزم القصور الذاتي (I) محل الكتلة (m) والتعجيل الزاوي (α) محل التعجيل الخطى (a).

مثال (6): احسب عزم القصور الذاتي لكرة صلدة تدور حول احد اقطارها، شكل (1-10) كتلتها (10 kg) و ان نصف قطر ها (50 cm)؟



شكل 1-10

فكر:


ماذا تتوقع لو كان محور الدوران على بعد 0.25 m من الكرة نفسها في المثال


 $I = \frac{2}{5} mr^2$

 $I = \frac{2}{5} \times 10 \times (0.5)^2$

16

 $I = 1 \text{ kg. m}^2$





شكل 1-11 يمثل بعض الصيغ الخاصة لحساب عزم القصور الذاتي لبعض الانظمة

1-6 الطاقة في الحركة الدورانية:

بما ان الطاقة الحركية في الحركة الخطية الانتقالية (E_k) توصف بالعلاقة:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

إذ أن

m: كتلة الجسم

v: سرعة الجسم

وعند التعويض بدل السرعة الخطية بالسرعة الزاوية ($v=\omega.r$)، وبدل الكتلة نعوض عزم القصور الذاتى ($I=mr^2$)، فإننا نحصل على:

$$E_r = \frac{1}{2} I \omega^2 \dots \dots \dots (24)$$

يمثل (I) عزم القصور الذاتي للجسم الصلد حول محور دوران معين.

1-7 الشغل والقدرة في الحركة الدورانية:

لنفرض قوة مقدارها (F) أثرت على جسم وحركته على مسار دائري نصف قطره (F) بإزاحة خطية مقدارها (ΔS) وازاحة زاوية ($\Delta \theta$) ، فيكون الشغل في الحركة الخطية عبارة عن حاصل ضرب القوة في الازاحة الخطية:

$$\Delta \mathbf{W} = \mathbf{F} \Delta \mathbf{s} \dots \dots (25)$$

وإذا ما تم التعويض عن الازاحة الخطية (Δs) بالازاحة الزاوية ($\Delta \theta$) والقوة (T) بالعزم (Δs) نحصل على الآتي:

الشغل المنجز في الحركة الدورانية:

$$\Delta W = \tau \Delta \theta = \tau (\theta_2 - \theta_1) \dots \dots (26)$$

$$\mathbf{P} = \frac{\Delta \mathbf{W}}{\Delta \mathbf{t}}$$

أما القدرة (P)، فإنها تعرف بالشغل المنجز لوحدة الزمن:

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{\tau} \Delta \mathbf{\theta}}{\Delta \mathbf{t}} \Rightarrow$$

وفي الحركة الدورانية:

$$P=\tau \ \omega \ \dots \dots \ (27)$$

<u>1-8 الزخم الزاوي:</u>

يعرف الزخم الخطي لجسم كتاته (m) يتحرك على مسار خطي بانه حاصل ضرب الكتلة في السرعة الخطية وإذا ما استبدلت الكتلة بعزم القصور الذاتي والسرعة الخطية بالسرعة الزاوية فإننا نحصل على العلاقة الرياضية للزخم الزاوي:

الزخم الزاوي

بالتعويض نحصل على:

$$L = I \omega \dots \dots (28)$$

يمثل الزخم الزاوي ووحداته $(\frac{\text{kg.m}^2}{2})$.

$$\Delta L = I\omega_f - I\omega_i = I(\omega_f - \omega_i)$$

حيث: ω_i , ω_i تمثل السرع الزاوية النهائية والابتدائية.

أماً التغير في الزخم الزاوي فيدعى بالدفع الزاوي والذي يساوي حاصل ضرب العزم المدور في زمن تأثيره:

الذاوي
$$\Delta L = (L_2 - L_1) = \tau t$$

مثال (7): قرص عزم قصوره الذاتي ($kg.m^2$) يدور حول محوره بزخم زاوي منتظم مقداره -4- للفع الزاوي. -2- طاقته الحركية الدورانية. -3- الدفع الزاوي. -4- الشغل الزاوي. -4- الشغل الزاوي.

الجوا<u>ب:</u> ً

1 -
$$\because L = I\omega$$

$$\therefore \omega = \frac{L}{I}$$

$$\omega = \frac{50}{2} = 25 \text{ rad/}_{S}$$

تصنع العجلة واغلب كتلتها في أطارها لجعل عزم قصورها الذاتي كبير وذلك للحفاظ على اتزانها أثناء الحركة.

2-
$$: E_r = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$: E_r = \frac{1}{2} \times 2 \times (25)^2$$

$$E_r = 625 I$$

3- الدفع الزاوي يساوي صفراً وذلك لعدم وجود تغير في الزخم الزاوي.

4- الشغل الزاوى يساوى صفراً وذلك لعدم وجود تغير في الطاقة.

أسئلة الفصل الأول

س1/ أختر الاجابة الصحيحة:

ة للجسم:	سرعة المماسي	المنتظمة تكون الس	1- في الحركة الدائرية
b- ثابتة المقدار ومتغيرة الاتجاه		تجاه	a- ثابتة المقدار والا
b- ثابتة المقدار ومتغيرة الاتجاه d- متغيرة المقدار وثابتة الاتجاه.		الاتجاه	متغيرة المقدار و $-c$
ناسباً:			
$egin{aligned} -b - & -b \end{pmatrix}$ عكسياً مع نصف قطر المسار $-d$	j	نصف قطر المسار	c- طردياً مع مربع
π 60 فان زمنها الدوري بالثانية يساوي:			
$\frac{1}{20}$ -d	$\frac{1}{30}$ -c	$\frac{1}{60}$ -b	30 -a
مع أفقي فكان زمنه الدوري \$ 0.2 فإن تعجيله			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2	المركزي بوحدات (
$40~\pi^2$ -d	$20 \pi^2$ -c	40 π -b	20 π -a
ئتلة ونصف القطر ولكن كثافتهما مختلفة، فيكون			
کلاّت <u>ي</u> :	بمركز الكتلة	حول محور يمر	عزم القصور الذاتي
 لكرة المجوفة اكبر من المصمتة ط- مساوٍ للصفر لكليهما. 		L	متساو لكليهم $-c$
ءِ:	ت الزخم الزاو	التالية تمثل وحدانا	6- واحدة من الوحدات
(kg.m)/s -d (J.s)			
ل دورة واحدة، فإن السرعة الزاوية للدولاب			
			بوحدات (rad/s):
15π -d	30π -c	$\pi/30 - b$	$\pi/15$ -a
ى منعطف دائري مائل تتوقف على الآتي:			
ت قطر المنعطف وزاوية ميل المنعطف.	. b- نصف	بطف وكتلة الجسم	a- نصف قطر المنع
ية ميل المنعطف فقط _.	d- زاوی	طف وكتلة الجسم.	c- زاوية ميل المنعم
		سبب):	ں2/ علل مايلي (اذكر اا
ىيلاً مركزياً.	بة منتظمة تعج	تحرك حركة دائري	1- يمتلك الجسم الذي ين
ى مسار دائر <i>ي</i> .	ما يتحرك حول	نحو المركز عنده	2- يميل راكب الدراجة
ك حركة دائرية منتظمة.	على جسم يتحر	المركزية شغلاً ع	3- لا تبذل قوة الجاذبية
	لى منصة القفر	عندما يقفز من ع	4- يكور السابح جسمه
کل مائل.	، السيارات بشد	ق ومضمار سباق	5- تصمم مخارج الطر
مال أجهزة الطرد المركزي.	والكثافة بأستع	لمختلفة في الكتلة	6- يمكن فصل المواد ا
•	ىتمد؟	زاتي وعلى ماذا يع	س3/ ما عزم القصور الذ
		-	•

المسائل

س1/ جسم كتلته (2 kg) مربوط بخيط طوله ($0.5 \, \mathrm{m}$) ويتحرك بسرعة ($5 \, \mathrm{m/s}$). أحسب؟ -1- التعجيل المركزي. -2- القوة المركزية (قوة شد الخيط).

 $(100 \text{ N}, 50 \text{ m/}_{\text{S}^2})$ (الجواب: الجواب)

س2/ يدور مجفف غسالة الملابس بمعدل rpm 900 rpm ، ثم يتباطأ الى 300 rpm خلال دورانه 50 دورة، احسب: a- التعجيل الزاوي b- الزمن اللازم ليدور هذه الدورات الخمسين.

(5 s, $-4\pi \text{ rad/s}^2$: الجواب)

m (rpm نوحدات m)، أقصى قوة شد يتحملها m ، أحسب أقصى سرعة زاوية (بوحدات m) مثبت من أحد طرفيه.

(الجواب: 150.9 rpm ~ 151 rpm)

س4/ محرك يدور بسرعة 20 rev/s فيعطي عزماً قدره N.m ، ما هي قيمة القدرة التي يعطيها المحرك مقدرة بالواط والقدرة الحصانية؟ علماً أن (hp=746 Watt).

(الجواب: 12.62 hp, 9420 Watt)

س5/ أحسب عزم القصور الذاتي لكرة صلدة تدور حول أحد اقطارها حيث كانت كتلتها 20 kg وقطرها 50 cm وقطرها \$50 cm

(الجواب: 0.5 kg.m²)

س6/ عجلة نصف قطرها (0.5 m) وكتلتها (20 kg) تؤثر بها قوة مماسية مقدارها (5 N)، جد التعجيل الزاوي الذي تتحرك به العجلة؟

(الجواب: 1.5 rad/s²)


-7 مشغل قرص CD يدور بمعدل ($-360 \, \mathrm{rpm}$) ليقوم شعاع الليزر بقراءة المعلومات المثبتة على القرص، أحسب -1- السرعة الزاوية لأي نقطة على القرص -2- السرعة المماسية لاخر قراءة موجودة على حافة القرص والذي نصف قطره ($-360 \, \mathrm{cm}$)?

(الجواب: 2.2608 m/s, 12π rad/s)

الفصل الثاني (الظواهر الموجية للضوع) التداخل والاستقطاب والحيود والاستطارة

مفردات الفصل:

- 1-2 المقدمة
- 2-2 التشاكه
- 3-2 التداخل
- 2-4 تجربة يونك
- 5-2 التداخل في الاغشية الرقيقة
 - 6-2 الحيود في الضوء
- 7-2 ظاهرة التداخل والحيود للضوء
 - 8-2 الاستقطاب
 - 9-2 استطارة الضوء اسئلة ومسائل الفصل



الاهداف السلوكية:-

بعد اكمال هذا الفصل سيكون الطالب قادراً على أن:

- 1- يعرف مفهوم التداخل، التشاكه، وشروط حدوث التداخل في الاغشية الرقيقة.
 - 2- يفهم تجربة يونك لتكون هدب التداخل بالضوء الساقط.
 - 3- يعرف مفهوم الحيود واستيعاب بعض الظواهر.
- 4- يعرف مفهوم الاستقطاب وكيف يمكن التمييز بين الضوء العادي والضوء المستقطب.
 - 5- يعرف مفهوم ظاهرة الاستطارة في الضوء.

1-2 المقدمة:

لقد تعرفت عزيزي الطالب في دراستك السابقة في المرحلة الاولى والثانية ماهو الضوء؟ وما طبيعته؟ ودرست ظواهر الانعكاس والانكسار وقوانينهما وفي هذا الفصل سوف تتعرف على ظواهر اخرى للضوء والتي تثبت طبيعته الموجية كالتداخل والحيود والاستقطاب والاستطارة.


2-2 التشاكه: Coherence:

معناه أن أي موجتين أو مصدرين للتموج ذات صفات متماثلة من حيث الطول والاتجاه والطاقة فأنها تكون متشاكهة ويحدث بينها تداخلاً بناءاً مستديماً. حيث يقال أن الموجتين متشاكهتان اذا كانتا متساويتين بالتردد ومتقاربتين بالسعة وكان فرق الطور بينهما ثابت المقدار، ومن مصادر التشاكه التي يمكن الحصول فيها على موجتين متشاكهتين:

- 1- الليزر.
- 2- تجزئة الطاقة وتتم بطريقتين:
- a- تقسيم جبهة الموجة: كما في تجربة يونك (الحاجز ذو شقين)، الموشور، المزدوج في مرآة فر بنيل، مر آة لويد.
- b- تقسيم سعة الموجة: كما في الانعكاس الجزئي والانكسار الجزئي الذي يحدث في الاغشية الرقيقة ومقياس مايكلسن.

حيث هنا يمثل التشاكه الموجي الترابط بين موجات الحزمة الضوئية الواحدة ويعمل في تقوية بعضها البعض لتعطي طاقة وقدرة عالية. وليس فقط في الموجات الضوئية وانما يمكن الحصول على التشاكه الموجي في الموجات الصوتية.

فلو اخذنا مصدران للصوت مثل (S_1,S_2) فعندما يتحرك (S_1) الى الاعلى و (S_2) الى الاسفل مثل عصاتين تضربان طبلاً ففي هذه الحالة يكون فرق الطوربين (S_1,S_2) يساوي (S_1,S_2) فتسمع الصوتين منفردين أما أذا كانت الحركة نفسها في الوقت نفسه لـ (S_1,S_2) فسوف تسمع صوتاً مدوياً قوياً، الشكل (S_1,S_2) .




الشكل 2-1 مصدران للصوت S_2 و S_1 ربطا بشكل منفصل لمولد إشارة

3-2 التداخل Interference:

يعرف التداخل أنه من الصفات العامة للموجات ويحدث التداخل اذا تراكبت او اندمجت موجتين او اكثر من الموجات المنتشرة في وسط ما. لاحظ الشكل (2-2).

وهناك شرطان لحدوث التداخل هما ان الموجتين متشاكهتان واهتزاز هما بمستوى واحد وفي وسط واحد تتجهان نحو نقطة واحدة في نفس الوقت. وكمثال لذلك دعنا نأخذ سلكين ونعمل على تحريكهما ونضعهما في حوض فيه



الشكل 2-2 التداخل (a) التداخل. (b) تداخل بناء. (c) تداخل التلافي. (d) تداخل مختلط

ماء إذ يلامس السلكان المتزنان سطح الحوض سوف تلاحظ عزيزي الطالب تراكب موجات الماء الناتجة عن اهتزاز السلكين المتماثلين ومن ملاحظتنا للتداخل الحاصل للموجات على سطح الماء في الحوض يتضح لنا وجود نوعين من التداخل هما:

1- التداخل البناء ويحصل عندما تكون الموجتين بالطور نفسه والسعة نفسها عند نقطة معينة أو أن يكون فرق المسار البصري بينهما صفراً أو أعداد صحيحة من الطول الموجي ($\Delta r = 0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda$) وتكون الطاقة الناتجة عن التداخل مساوية لمجموع طاقتي الموجتين المتداخلتين أي حدوث تقوية في طاقة الموجة.


2- التداخل الاتلافي ويحصل عندما تكون الموجتين بطورين متعاكسين وسعتين متساويتين أو أن يكون فرق المسار البصري بينهما يساوي اعداد فردية في نصف طول الموجة $(\Delta r = \frac{1}{2}\lambda, \frac{3}{2}\lambda, \dots)$.

هل تعلم؟

ان التداخل الاتلافي يوفر وسيلة تقليل أو إلغاء الضوضاء، و الفكرة تأتي من استخدام أداة إلكترونية لتحليل الضوضاء و عند ذلك تنتج مرأة للموجات الصوتية التي تلغي الموجات غير المرغوبة. وهذه التقنية تستعمل من أجل حجب الضوضاء في مقصورة الطائرة أو أي مكان يفضل فيه عزل الموجات غير المرغوبة من مجموع الموجات الواصلة الى الأذن.

4-2 تجربة يونك Young's Experiment:


يونك عالم بريطاني عاش للفترة (1773 – 1829) وهو أول من أنجز تجربة تراكب موجتين ضوئيتين. ولأجل توضيح الفكرة الاساسية وإعادة ما قام به يونك لابد لنا من تجهيز الاتي: قطعة من صفيحة الالمنيوم وقطعة من سلك النحاس. نسحب قطعة سلك النحاس حتى ينكسر ونعمل ثقبين صغيرين في صفيحة الالمنيوم قريبين من بعضهما. بعدها نرفع الصفيحة الى الاعلى مقابل إحدى العينين ونراقب مصباحا صغيرا يبعد بمسافة. وحتى نجري التجربة وإجراء القياسات نوفر الترتيب الآتي كما هو في الشكل (2-2).



الشكل 2-3 ترتيب اجهزة تجربة يونك

فإذا كان المصدر صغيراً، ويمكن التحكم به فإن $(S_2 \ S_1)$ يكونان مصدرين متشاكهين، ولأجل الحصول على نموذج تداخل محدد من المهم أولاً أن يكون $(S_2 \ S_1)$ شقين صغيرين متساويين بالعرض وثانياً المصدر الضوئي ينتج ضوءاً بطول موجي ذا مدى قصير كمثال مصباح الصوديوم. وثالثاً أن $S_1 \ S_2 \ S_1 \ S_2 \ S_1$ جميعا متوازين ورابعاً أن الشاشة لا تكون قريبة جدا من الشقين الثنائيين، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الشكل يظهر مسافة بين $S_1 \ S_2 \ S_1 \ S_2$ والحقيقة انهما متقاربان جدا، والعرض المثالي (d) لكل شق $S_1 \ S_2 \ S_1 \ S_2 \ S_1$ هو قرابة $S_1 \ S_2 \ S_1 \ S_2 \ S_1$ والمسافة الفاصلة $S_2 \ S_1 \ S_2 \ S_1 \ S_2 \ S_1$

ان نموذج التداخل يحوي خطوطاً مضيئة ومظلمة موازية للشقين. هذه الخطوط تسمى هدابات يونك (young's fringes) ومن الشكل الموضح وبدءا من اليسار الى اليمين يمكن تقدير أن نموذج التداخل يغطى 1 cm من الشاشة، لنلاحظ الشكل (2-4).



الشكل 2-4 نموذج التداخل في تجربة يونك

إن فرق المسار البصري يساوي عدداً صحيحاً من الاطوال الموجية، لكي يحصل التداخل البناء وهو الخط المضيء. فإذا كانت (a) البعد بين الشقين و (D) بعد الشاشة عن الشقين (D>a) لذلك يكون (S_2P) متوازيين تقريبا وان (A) طول الموجة.

$$\lambda = \frac{aX}{nD}$$

(m) تمثل المسافة بين صورة الهدب الى صورة الهدب المركزي وتقاس بالمتر (m)

a البعد بين الشقين وتقاس بالمتر (m)

D المسافة بين الشقين والشاشة وتقاس بالمتر (m)

n مرتبة الهدب

(m) الطول الموجى وتقاس بالمتر λ

مثال (1): في تجربة يونك التي يستعمل فيها مصباح الصوديوم. والذي طوله الموجي (590 nm) والذي يبعد عن الشاشة (0.96 m) وكانت المسافة بين الهدب الرابع المضيئ والهدب المركزي (3.2 mm). احسب المسافة الفاصلة بين الشقين؟

الجواب:

$$\lambda = \frac{aX}{nD} \to a = \frac{\lambda nD}{X}$$

$$a = \frac{590 \times 10^{-9} \times 4 \times 0.96}{3.2 \times 10^{-3}}$$


$$\therefore a = 0.0071 \text{ m} = 0.71 \text{ mm}$$

هل تعلم؟ من المستحيل الحصول على هدبات التداخل في تجربة يونك عندما يكون البعد بين الشقين أقل من الطول الموجي للضوء الساقط عليهما.

تستعمل تجربة يونك في:

- 1- دراسة ظاهرة التداخل في الضوء.
- 2- تعيين الطول الموجى لضوء احادى اللون.
- 3- تعيين المسافة بين هدبيين متتاليين من نفس النوع.
 - 4- البحث في طبيعة الضوء وأثبات طبيعة الموجة.
- 5- أثبات وجود خاصية موجة لجميع الجسيمات مثل الالكترونات وغيرها.

أن نمط هدبات التداخل البناء والاتلافي يعتمد على فرق المسار البصري بين الموجتين المتداخلتين فاذا كان فرق المسار البصري يمثل اعداد صحيحة من الطول الموجي (λ) فان التداخل يكون بناءاً أما اذا كان فرق المسار البصري (S_1, S_2) أعداد فردية من أنصاف الطول الموجي $\left(\frac{1}{2}\lambda\right)$ فيكون التداخل أتلافياً كما ذكرنا سابقاً، الشكل (S_1, S_2).




الشكل 2-5 مخطط لتجربة يونك شعاعيا

2-5 التداخل في الأغشية الرقيقة:

كلنا يلاحظ الالوان البراقة التي تظهر في فقاعات الصابون والاغشية الرقيقة للزيوت. هذه الظاهرة يمكن ان تعزى الى الترابط بين انعكاس و تداخل الضوء.

عندما يسقط ضوء أحادي (بطول موجي محدد) وله لون معين على غشاء رقيق من الزيت، كما هو في الشكل (6-2).




الشكل 2-6 تداخل بناء وإتلافي في غشاء رقيق

فإن قسماً من الضوء ينعكس من السطح الاعلى، وقسماً اخر يمر من خلال الغشاء ثم ينعكس من السطح الاسفل. الموجتان المنعكستان سوف يحصل فيهما تغير في الطور وأذا ما تم جمعهما فإن تداخلاً بناءاً وإتلافياً سيحصل بينهما بالاعتماد على فرق الطور مكوناً حزمة من الاهداب المضيئة والمظلمة.

يُعَدّ سمك الغشاء عامل مهم في ظهور الاهداب المضيئة والمظلمة، وهو احد العاملين الذين يتوقف عليهما التداخل بالاغشية الرقيقة إذ أن الموجات المنعكسة تقطع مساراً اضافياً من السطح الخلفي للغشاء يساوي ضعف سمكه وأما العامل الاخر الذي يؤثر على التداخل في الاغشية الرقيقة هو أنقلاب الطور الذي يحصل للموجات المنعكسة على السطح الامامي والذي مقداره (π) أو (180)، وهذا يمثل التداخل البناء ويكون الغشاء في هذا الجزء عاكساً جيداً ويظهر براقاً.

ويمكن توضيح حالة التداخل بين الموجات في حالة طفو طبقة من الزيت على سطح الماء بالشكل (7-2).



شكل 2-7 تداخل الموجات المنعكسة من طبقة زيت طافية على سطح

إن إشراق الضوء للون معين على غشاء الزيت الرقيق يعطي مساحات مضيئة وأخرى مظلمة ونموذجها (pattern). إن الهدبات الملونة التي تراها في أغشية الزيت أو الصابون تعتمد على عاملين هما فرق الطور وسمك الغشاء وإن هذا السمك عادةً ما يكون مقارباً أو اقل من الاطوال الموجية للضوء المرئي ولذلك اذا أضيئ بضوء أبيض فأن التداخل البناء قد يحدث لأحد الأطوال الموجية فقط دون باقي الأطوال الموجية الصادرة عن المصدر لذلك يمكن أن يُرى الغشاء بوساطة الضوء المنعكس ملوناً، كما في الشكل (2-8).




الشكل 2-8 نموذج ملون يحصل بسبب طفو بقعة زيت على الماء


2-6 الحيود في الضوء Diffraction of Light:

هو من الصفات العامة للموجات ومن الظواهر التي تثبت انتشار الضوء بخطوط مستقيمة في الاوساط المتجانسة وهي ظاهرة تكون الظلال، وتكون الصور المقلوبة بوساطة الثقوب الصغيرة، وقانون التربيع العكسي لشدة الاستضاءة. ولكن الموجات الضوئية تحيد عند عبورها عوائق صغيرة بالنسبة لاطوالها الموجية ويمكن تعريف حيود الضوء (هو انتشار الضوء وانبساطه على المنطقة التي تقع خلف العائق الذي يقف في طريقه والعائق هنا يكون شقاً ضيقاً أو سلكاً رفيعاً أو جسماً ذا حافة حادة).

فسر العالم فرينل عام (1815 م) ظاهرة حيود الضوء عندما ارجعها الى الطبيعة الموجية للضوء (ان كل نقطة في جبهة الموجة تعتبر مصدراً لموجات ثانوية تنتشر خلف العائق وعند تداخلها تظهر المناطق المضيئة والمظلمة والتي تسمى (هُدُب الحيود). تكون ظاهرة الحيود اكثر وضوحاً في الموجات الطويلة حول الحافات كالموجات المائية والموجات الصوتية، أما الموجات الضوئية فيكون حيودها قليلاً جداً لقصر الطول الموجي لها، كما هو في الشكل (2-9).



الشكل 2-9 الحيود بسبب انحناء الموجات حول زاوية العقبة التي تعترض مسار الموجات ويمكن ملاحظة حيود الموجات المائية عند فجوة معينة من الشكل (2-10).



الشكل 2-10 صورة توضح حيود موجة ماء مستوية عند حافة الفجوة


عند حدوث التداخل بعد الحيود يلاحظ نموذج لهداب التداخل البناء والهداب التداخل الإتلافي (الخطوط المظلمة).

بما ان أطوال موجات الاشعاع الضوئي صغيرة جداً لذلك لايمكن مشاهدة الحيود في الضوء الا على مسافة كبيرة من الحاجز. أن ظاهرة الحيود هي انعطاف الضوء وانحناءته يكون شديد الوضوح للموجات حول عوائق صغيرة وانتشارها خلال الفتحات الصغيرة.

تحدث هذه الظاهرة للجسيمات الاولية مثل الالكترون والنيوترون كذلك يحدث الحيود مع المادة ويدرس طبقاً لميكانيك الكم في الدراسات الحديثة.

تشاهد ظاهرة الحيود كثيراً مع أنظمة البلورات ويمكن بدراستها تعيين الشكل البلوري للمعادن فمنها ذو بلورة مكعبة منها بلورة مسدسة أو مستطيلة وغيرها.

ويستعمل الحيود لاختبار معرفة ما اذا كانت الاشياء المختلفة موجات أم لا، فمثلاً حيود الاشعة السينية (X-ray) بوساطة البلورات لذا اثبت ان هذه الاشعة هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، الشكل (11-2).



الشكل 2-11 انعكاس الاشعة االسينية من طبقة منفردة من الذرات

7-2 ظاهرة التداخل والحيود للضوع:

عزيزي الطالب لقد علمت أن الضوء هو أحد صور الطاقة التي لايمكن للانسان الاستغناء عنها والذي هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات طبيعة موجية ودقائقية تنتشر بالفراغ بسرعة ثابتة


m/s كناك فأن تفسير ظاهرة التداخل والتي تمثل ألتقاء موجتين وتراكبها معاً مما ينتج مناطق تزداد فيها شدة الموجات (تداخل بناء) وأخرى تنقص فيها الشدة (تداخل اتلافي) ضمن النظرية الموجية ولايمكن تفسيرها حسب نظرية نيوتن، أما ظاهرة الحيود في الضوء والتي تنص على أن الموجات الضوئية تنحرف وتنتشر حول حاجز ضيق أو فتحة صغيرة وأنه كلما كان حجم الحاجز أو الفتحة صغيرة بالمقارنة بطول الموجة كلما كانت ظاهرة الحيود أكثر وضوحاً ومن ألامثلة على ظاهرة الحيود هو قوس المطر (rainbow) والهالات المتكونة حول القمر وفي بعض التطبيقات التقنية فهو يضع حدوداً أساسية لدرجة نقاء صور الكاميرا والتاسكوب والمكرسكوب وله دور في الطب كما في ظاهرة حيود الاشعة السينية:

- 1- دراسة الطبيعة البلورية للمادة.
- 2- دراسة التركيب الكيميائي لبعض الاجسام.
- 3- دراسة الخواص الفيزيائية للمواد ذات الطبقات الرقيقة من خلال حساب زاوية السقوط وزاوية التشتت والاستقطاب وطول الموجة وطاقة الاشعاع.


8-2 الاستقطاب Polarization:

بما أن موجات الضوء هي موجات كهرومغناطيسية وتعاني تداخلاً وحيوداً كما مر سابقاً ولكن هاتين الظاهرتين تحدث في كل من الموجات المستعرضة والطولية أما أذا كانت الموجات مستعرضة فأن ظاهرة الاستقطاب والتي تبين أن موجة المجال الكهربائي للضوء يهتز عمودياً في مستوى واحد فقط على المجال المغناطيسي. أو يمكننا تصور الاستقطاب كما يلي: أذا تخيلنا أن موجات مستعرضة أنشأت في حبل مهتز فسوف تتخذ هذه الموجات عدة أتجاهات مختلفة، تسمى هذه الموجات بالموجات غير مستقطبة ولكن أفترض أن هذا الحبل المهتز سوف يمر خلال شق رأسي (عمودياً) فسوف يوقف هذا الشق جميع المركبات الافقية ويسمح فقط للمركبات الرأسية بالمرور من خلاله فأن هذه الموجة النوجة الناتجة تسمى بالموجة المستقطب هي الموجة التي يكون فيها أهتزاز المجال الكهربائي عمودياً بمستو واحد فقط على خط أنتشارها وأن اللوح الذي يسبب في أستقطاب الضوء عند سقوطه عليه يسمى باللوح القطبي، كما في الشكل (2-12)، والشكل (2-13).


و لأثبات أن موجة ما مستعرضة فكل ماتحتاجه هو بيان أنها قابلة للاستقطاب فالموجة الطولية مثل موجات الصوت والتي تكون جزيئاتها تتذبذب في نفس خط أنتشار الموجة فأنها لاتستقطب




الشكل 2-12 قيم المجالات الكهربائية و المغناطيسية في موجة كهرومغناطيسية يتغيران سوية



الشكل 2-13 (a) ضوء مستقطب. (b) موجات كهرومغناطيسية غير مستقطبة.





الشكل 2-14 مخطط يوضح (a) ضوء اعتيادي غير مستقطب (b) ضوء مستقطب


وبملاحظة الشكل (2-13) (a) و (b) حيث (a) يلاحظ الضوء المستقطب و (b) يمثل الضوء غير المستقطب.

وللحصول على الضوء المستقطب نستعمل احدى الطرائق الاتية:

- 1- الاستقطاب بالامتصاص الانتقائي: مثل أستعمال بلورة التورمالين التي لها خاصية الامتصاص الانتقائي لاحدى المركبتين المتعامدتين للموجة الضوئية.
- 2- الاستقطاب بالانعكاس: يكون الضوء المنعكس من سطح صقيل مثل الزجاج أو المايكا مستقطب جزئياً.
- 3- الاستقطاب بالانكسار المضاعف: عند سقوط حزمة ضوئية على بلورة الكالسايت (CaCo₃) تنشطر الحزمة داخل البلورة الى حزمتين وهاتان الحزمتان لا تتداخلان بالرغم من انهما متشاكهتان وهذا يثبت ان الضوء موجة مستعرضة لان مستوى استقطاب احدى الحزمتين يعامد الاخرى.

ومن التطبيقات العملية لظاهرة الاستقطاب:

- 1- النظارات الشمسية (لتقليل نفاذ ضوء أشعة الشمس).
 - 2- في دراسة الظواهر الفلكية.
 - 3- في در اسة علم الاحياء.
 - 4- في دراسة الخواص البلورية لبعض المواد.
- 5- در اسة تركيب كثير من المواد الشفافة بأستعمال مرشحات الاستقطاب.
- 6- في الكشف عن مواقع الاجهاد (نقاط الضعف) في بعض المواد مثل عدسات النظارات والادوات العملية.




أن العدسات المستقطبة في النظارات الشمسية تسمح لجزء محدود من الضوء الساطع بالمرور وبالتالي تخفف من حدة الضوء على العين.

هل تعلم؟

9-2 استطارة الضوء Light Scattering:

أن ظاهرة الاستطارة تعتبر حالة خاصة من الحيود وذلك عند امرار حزمة من الضوء الابيض خلال وسط يحوي جسيمات أقطارها تقارب معدل الطول الموجي للضوء الابيض فأن جسيمات هذا الوسط تسبب تشتت كبير للموجات القصيرة في الضوء المرئى فينبعث ضوء لونه مائل للزرقة.

إن اللون الازرق للسماء يعزى الى استطارة ضوء الشمس بعد اصطدام الاشعة الضوئية بجزيئات وجسيمات الغبار في الجو. إن الضوء الازرق يستطير بكفاءة أعلى من بقية الالوان ومن الاحمر مثلا. عندما ننظر الى السماء ما نلاحظه هو اللون الازرق والقادم من الشمس والذي يستطير بعيداً عن الشعاع المباشر وظهوره باللون الازرق، كما هو في الشكل (2-15).



الشكل 2-15 بسبب استطارة اللون الازرق من جزيئات الجو تحصل زرقة السماء و المتبقي من النضوء يكون احمر و هذا يجعل لون الشمس عند الغروب و الشروق بلون احمر.

تجربة الاستطارة: يمكن تحقيق أصل زرقة السماء و ذلك بإضافة عدة قطرات من الحليب الى زجاجة ماء ثم تمرير ضوء خلال المزيج من مصدر ضوئي. لو ننظر الى الزجاجة من جانب عموديا على شعاع الضوء الذي يستطير بوساطة قطرات الحليب يظهر بلون ازرق و اذا نظرنا الى الزجاجة عكس اتجاه الشعاع الضوئي سيكون اللون برتقالياً خفيفاً.

ومن الظواهر الطبيعية التي تبين لنا ظاهرة الاستطارة التي تحدث في الضوء هي زرقة السماء واللون الاحمر لقرص الشمس عند الشروق والغروب، فعندما تكون جزيئات الهواء وبعض الدقائق العالقة في الجو اقطارها تقارب معدل الطول الموجي للضوء الابيض تحدث ظاهرة الاستطارة بنسب تعتمد على اطوالها الموجية فعند الشروق أو الغروب تقطع أشعة الشمس مساراً أطول خلال طبقة الهواء فيصل الى العين الضوء الغير مستطار وهو اللون الاحمر.

إن الشمس ربما تكون حمراء. فوق جو الارض تكون السماء سوداء والقمر والنجوم والكواكب تكون مرئية بالنسبة إلى رائد الفضاء في وقت النهار. إن مقدار الاستطارة يتناسب عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي للضوء المعين (λ^{-4}) و نظرا لان الطول الموجي للون الاحمر ضعف الطول الموجي للون الازرق، لهذا اللون الازرق يستطير بمقدار 16 مرة عن اللون الاحمر.

وقد استعملت ظاهرة الاستطارة بشكل واسع في كثير من المجالات فمثلاً استعمل الضوء الاحمر كأشارة للخطر أو التنبيه في الابراج العالية وفي المطارات على جانبي المدرج وكذلك في سيارات الاسعاف وسيارات المطافي وأضوية المرور بسبب أن اللون الاحمر يكون طوله الموجي طويل وشدة أستطارته قليلة فيمكن مشاهدته عن بعد. وكذلك استعمال اللون الازرق في طلاء المصابيح الامامية ونوافذ المنازل ايام الحروب والغارات الجوية لان اللون الازرق يكون طوله الموجي قصير وشدة أستطارته كبيرة فلا يشاهد عن بعد.

هل تعلم؟ أن تلون ريش بعض الطيور بألوان زاهية هو نتيجة ظاهرة أستطارة الضوع.

أسئلة الفصل الثاني

س1/ أختر الاجابة الصحيحة لكل من العبار ات الاتية:

1- أن سبب ظهور اللون في الاغشية الرقيقة للزيت وفقاعة الصابون هو حدوث ظاهرة: -a الإستطارة. -b التداخل. -a

2- زرقة السماء تعزى الى الآتي:

a- جزيئات الهواء زرقاء.

b- لون عدسات العين زرقاء.

c- استطارة الضوء أكثر كفاءة عند الموجات القصيرة.

d- استطارة الضوء أكثر كفاءة عند الموجات الطويلة.

3- الحيود يعزى الى الآتى:

a- انشطار حزمة الضوء الأبيض الى مركبات ملونة.

b- تداخل الضوء ينتج الواناً براقة في أغشية الزيت الرقيقة.

c- انحناء الموجات حول حافة العائق.

d- زيادة التردد بسبب حركة مصدر الموجة الى المراقب.

4- عندما تقابل قمة من موجة قمة أخرى يحصل:

-a تداخل تقویة. -b - تداخل اتلافی. -c - حیود.

5- الأشعة السينية المستخدمة في فحص المواد تكون ذات أطوال موجية:

a- طويلة. b- قصيرة. c- ذات تردد متوسط. d- تقع ضمن اللون الأحمر.

6- تتناسب قدرة استطارة الضوء مع الآتى:

a- طردياً مع الطول الموجي. b- طردياً مع التردد

c- طردياً مع سعة الموجة. d- عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي.

7- أي من الظواهر التي تثبت أن الضوء موجة مستعرضة:

a- التداخل. b- الحيود.

c- ألاستطارة. d- الاستقطاب.

8- فوق جو الأرض تظهر السماء

-a بعدة الوان. -d - سوداء. -c - بعدة الوان. -d

9- يحصل التداخل البناء متى ما كان فرق المسار البصري بين الموجتين المتداخلتين:

a- عدد صحيح من أطوال الموجة. b- نصف طول الموجة.

c- ثلث طول الموجة.

10- حزمة الضوء المستقطبة يكون فيها مايأتي:

a- المجالات الكهربائية والمغناطيسية ذات أتجاهات عشوائية.

b- المجال الكهربائي يهتز بمستو واحد.

c- المجالات الكهربائية ذات اتجاهات عشوائية.

d- المجال الكهربائي يهتز في بعض الاتجاهات أكثر من الاتجاهات الاخرى.

11- الموجات الطولية لاتحدث فيها ظاهرة:

a- الانكسار. b- الانعكاس. c- الاستقطاب. d- الحيود.

س2/ الظاهرة التي تحدث في تجربة يونك هل هي ظاهرة الحيود أم التداخل أم الاثنين معاً؟ فسر ذلك. س3/ أي الموجات قابلة للاستقطاب موجات الاشعة تحت الحمراء أم موجات الصوت؟ لماذا؟

س4/ ماذا تسمى الموجات الضوئية التي يكون فيها المجال الكهربائي مهتز عمودياً على خط انتشارها بمستوى واحد؟

س5/ مالمقصود بكل مماياتي:

- 1- التداخل البناء.
 - 2- الاستطارة.
 - 3- الحيود.

مسائل الفصل الثاني

س1/ أستعمل ضوء أحادي لأضاءة شقين ضيقين متوازيين. المسافة بينهما (a= 0.8 mm). فظهر التداخل على شاشة تبعد (50 cm) عنهما. فأذا كانت المسافة بين كل هدابين مضيئين متتاليين (0.304 mm). احسب طول موجة الضوء المستعمل.

ج: (الطول الموجى 486 nm)

س2 / شقان ضيقان متوازيان البعد بينهما (0.1 mm) أضيئا بضوء احادي اللون طوله الموجي (20 mm) فظهرت هدب التداخل على الشاشة التي تبعد (40 cm). ما بعد الهدب المضيء الثالث عن الهدب المركزي للحزمة المضيئة المرتبة (n=3).

ر (0.72 cm): ج

س3/ أستعمل ضوء احادي اللون طوله الموجي (mm (432 mm) في تجربة شقي يونك فوجد أن البعد بين أول هدب مضيء عن الهدب المركزي على بعد (mm) فأذا كان الضوء يبعد (6 m). عن الشاشة التي تظهر الهدب فما البعد بين الشقين؟

ج: (1.296 mm):


س4/ عند أضاءة شقي يونك بضوء طوله الموجي (nm 500 nm) وكان البعد بين الشقين (0.5 mm). ما بعد الشاشة التي تظهر عليها أهداب التداخل اذا كان البعد المركزي بين هدبين مضيئين متتاليين (2 mm) ?

ج: (2 m)

س5/ أستعمل ضوء احادي اللون في تجربة يونك البعد بين شقين ($1 \, \text{mm}$) فتكونت صور للمصدر على الشاشة التي تبعد ($1 \, \text{m}$) عن الحاجز ذي الشقين فأذا كان البعد بين أي هدبين مضيئين متتاليين ($1 \, \text{mm}$)، أحسب -1 الطول الموجي للضوء الساقط. -2 بعد الهدب المضيئ الثالث عن الهدب المركزي. ؟

 $(1-0.2\times10^{-6} \text{ m}, 2-0.6\times10^{-3} \text{ m})$:

الفصل الثالث الحث الكهرومغناطيسى



مفردات الفصل
1-3 تمهید
3-2 قانون فراداي
3-3 قانون لينز
3-4 التيارات الدوامة
3-5 الحث الذاتي
3-6 المولد الكهربائي
3-6-1 مولد التيار المتناوب
3-6-2 مولد التيار المستمر
7-3 المحرك
3-7-1 قاعدة المحرك
3-7-2 كيف يتولد العزم المدور للمحرك
اسئلة ومسائل الفصل

الاهداف السلوكية: ـ

- بعد إكمال هذا الفصل ينبغي للطالب ان يكون قادراً على الأتي:
 - 1- أن يفهم القوة الدافعة الكهربائية المحتثة.
 - 2- أن يفهم قانون فراداي ويحل أمثلة رياضية عليه.
- 3- أن يعرف المجال الكهربائي المحتث واسباب حدوثه مع الرسم وحل المسائل والامثلة عليه وكيفية حدوث الطاقة بالحث.
 - 4- أن يفهم قانون لينز وتفسيره.
- 5- أن يفهم عمل المولد والمحرك وأجزائهما والتمييز بينهما ومعرفة كيفية توليد العزم المدور للمحرك وفهم أسباب حدوث القوة الدافعة المضادة للمحرك وفهم قاعدة المحرك وحل امثلة نظرية وعملية.
 - 6- أن يفهم حدوث التيارات الدوامة مع الرسوم وفهم حدوث ظاهرة الحث الذاتي للملف.

1-3 تمهيد:

درست سابقاً أن التيارات الكهربائية تولد مجالات مغناطيسية وهو واحد من ثلاثة إنجازات علمية رئيسة قامت على أساسها الثورة الصناعية في العالم منذ أكثر من مئة عام. وقد كان هذا الإنجاز على يدي العالم اورستد. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن هو إذا كانت المجالات المغناطيسية تولدها تيارات كهربائية، فهل يمكن للمجالات المغناطيسية أن تولد تيارات كهربائية؟

أستطاع العالم مايكل فاراداي (1791-1867) في إنكلترا والعالم جوزيف هنري (1797-1878) بالولايات المتحدة الأمريكية وبشكل مستقل عن بعضهما من الإجابة التأكيدية عن هذا السؤال عام 1831، وسنقدم الآن تجربة تبين هذا التأثير بشكل واضح. دائرة كهربائية تتكون من ملف متصل على التوالي مع جهاز كلفانوميتر ولاتحوي اي مصدر كهربائي كما هو في الشكل (1-3).


عندما تدفع الساق المغناطيسية باليد باتجاه قلب الملف نلاحظ انحراف مؤشر الكلفانوميتر الى احد اتجاهي مقياسه كما هو في الشكل (a-1-3) إشارة الى تولد تيار كهربائي نتيجة تقاطع خطوط الفيض المغناطيسي معه. وعندما يقف المغناطيس عن الحركة فلن يكون هناك قطع لخطوط المجال المغناطيس، اي لا يوجد تغير في الفيض المغناطيسي، فلا يمر تيار في الملف ويعود مؤشر الكلفانومتر الى الصفر كما هو في شكل (b-1-3).

اما لو سحبنا الساق المغناطيسية بالاتجاه المعاكس بعيدا عن الملف فان الفيض ياخذ بالتناقص، وسينحرف مؤشر الكلفانوميتر الى الاتجاه المعاكس دلالة على أن التيار عكس اتجاهه كما هو في الشكل (c-1-3).

يعرف التيار المتولد بهذه الطريقة بالتيار المحتث (Induced Current) ويرمز له (I_{ind}) وتعرف العملية بالحث الكهرمغناطيسي (Electromagnetic Induction).

نستنتج من هذه التجربة (وهي احد تجارب فاراداي) ما يأتي:

1- اذا تغير الفيض المغناطيسي (تناقص او تزايد) الذي يقطع دائرة مغلقة، تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة في تلك الدائرة.




شكل 3-1

2- التغير في الفيض الغناطيسي ($\Delta \emptyset$) لوحدة الزمن هو العامل الاساس لتولد التيار المحتث في الدائرة المغلقة.

: Faraday's law قانون فراداي 2-3

يمكن تفسير قانون فراداي في التجربة الاتية:

نستعمل ملفين يتألفان من سلكين ملفوفين حول قرص موصلة من الحديد المطاوع. يربط احد الملفين مع بطارية ومفتاح (الدائرة (X) التي في جهة اليسار) وتسمى بدائرة الملف الابتدائي. بينما يربط الملف الثاني على التوالي مع كلفانوميتر ويسمى بدائرة الملف الثانوي (الدائرة (Y) الى اليمين)، كما هو موضح في الشكل (S-2).



شكل 3-2 يبين تجربة فراداي

عند اغلاق المفتاح في دائرة الملف الابتدائي سوف يؤدي الى إنحراف مؤشر الكلفانوميتر الى أحد جانبي الصفر ثم رجوعه تدريجيا الى الصفر. أن أنحراف مؤشر الكلفانوميتر دليل على سريان تيار في الملف الثانوي وهو تيار الحث وسببه ان دائرة الملف الابتدائي ولدت مجالا مغناطيسيا في الساق الحديدية مما تقاطع فيضه مع اسلاك الملف الثانوي فأحدث قوة دافعة كهربائية محتثة. أما عودة مؤشر الكلفانوميتر الى الصفر فهو دليل على توقف سريان التيار في الملف الثانوي نتيجة عدم حدوث تغير في الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف الثانوي لوحدة الزمن $\left(\frac{\Delta \emptyset}{\Lambda_t}\right)$.

كما لاحظ فراداي بأن مؤشر الكلفانوميتر سينحرف مرة أخرى لحظة فتح المفتاح ولكن بالاتجاه المعاكس، ومن ثم يعود إلى الصفر.

ومن تلك المشاهدات نستنتج أن هنالك قوة دافعة كهربائية محتثة ستتولد في حلقة مغلقة نتيجة لحصول تغير في الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف لوحدة الزمن والمسبب لنشوء تيار الحث (ولأي سبب كان). وتعرف القوة الدافعة الكهربائية المحتثة بأنها فرق الجهد على طرفي الموصل والناتج من انجاز شغل لتحريك الشحنة الكهربائية داخل الموصل.

أن قانون فاراداي للحث يعد قانونا تجريبيا وينص على الآتي:

" القوة الدافعة الكهربائية المحتثة المتولدة في دائرة مغلقة تتناسب طرديا مع المعدل الزمني لتغير الفيض المغناطيسي الذي يقطع تلك الدائرة "

الصيغة الرياضية لقانون فراداي هي

$$\varepsilon_{\rm ind} = -\frac{\Delta \emptyset}{\Delta t} \quad \dots \dots \tag{1}$$

ويعد قانون فراداي من أكثر مبادئ الكهربائية والمغناطيسية أهمية، بل ويعتبر اساساً لعمل المولدات والمحركات وعدد كبير من الاجهزة المهمة.

واذا كان لدينا ملف سلكي عدد لفاته (N) فان قانون فراداي يصبح:

$$\varepsilon_{\rm ind} = -N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta t} \dots \dots$$
(2)

الاشارة السالبة في القانون وضعت للدلالة على ان اتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة يعاكس التغيير في الفيض المغناطيسي الذي سبب حثاً في الملف والتي منها يحدد اتجاه التيار المحتث في الدائرة.

مثال (1): ملف يتكون من 40 لفة فاذا تحرك هذا الملف بصورة عمودية خلال فيض مقداره (1): ملف يتكون من 40 لفة فاذا تحرك هذا الملف بصورة عمودية خلال فيض مقدار (3 $\times 10^{-5}$ weber) خلال فترة زمنية ($0.02~{\rm s}$) فما مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة $\epsilon_{\rm ind}$?

الحل

حسب قانون فراداي فان

$$\begin{aligned} \epsilon_{ind} &= -N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta t} \\ \epsilon_{ind} &= -40 \frac{3 \times 10^{-5}}{0.02 \text{ s}} = -0.06 V \end{aligned}$$

مثال (2): ملف عدد لفاته 100 ومساحة اللفة الواحدة ($10~\text{cm}^2$). إن كثافة فيضه المغناطيسي التي تخترق الملف تتغير من (10~T) الى (10~T) خلال زمن (10~C) أحسب:

القوة الدافعة الكهربائية المحتثة ϵ_{ind} الناشئة في الملف.

 $(100 \ \Omega)$ التيار المنساب في الدائرة الكهربائية علما ان المقاومة للدائرة الكلية ($(100 \ \Omega)$).

الحل

1- حسب قانون فاراداي فان:

$$\begin{split} \epsilon_{\mathrm{ind}} &= -N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta t} \\ \Delta \emptyset &= A \Delta B \\ \Delta B &= B_2 - B_1 \end{split}$$

حيث B كثافة الفيض و A مساحة اللفة فيصبح قانون فراداي كما ياتى

$$\begin{split} \epsilon_{ind} &= -N \frac{A \Delta B}{\Delta t} \\ \epsilon_{ind} &= -\frac{100 \times (10 \times 10^{-4}) \times (1-0)T}{0.2s} = -0.5V \end{split}$$

2- بأستخدام قانون أوم:

$$I = \frac{\varepsilon_{ind}}{R} = \frac{0.5}{100} = 5 \times 10^{-3} A$$

3-3 قانون لينز Lenz's law

إن مرور تيار كهربائي في موصل يؤدي الى توليد مجال مغناطيسي حول الموصل لتحديد اتجاه التيار المحتث يتم استعمال قاعدة اليد اليمنى والتي تعرف بقاعدة المولد أو قاعدة امبير. اذ يتم وضع أصابع اليد اليمنى (الابهام والسبابة والوسطى) بشكل متعامد مع بعضها. تشير السبابة إلى أتجاه المجال المغناطيسي ويشير الأبهام إلى أتجاه حركة الموصل أما الوسطى فتشير إلى أتجاه التيار المحتث وكما هو في الشكل (3-3).




شكل 3-3 قاعدة اليد اليمنى (قاعدة المولد)

كذلك الحال عند سريان التيارات المحتثة في الموصل ستنتج (قاعدة المولد) مجالاً مغناطيسياً محتثا خاصا بها. يبين الشكل (3-4) تحريك ساق موصل داخل مجال مغناطيسي، اتجاه خطوطه من اليسار الى اليمين يكون كالآتى:

1- عند تحريك الموصل الى الاسفل شكل (3-4-4) فسوف يتولد تيار محتث يحدد اتجاهه حسب قاعدة أمبير لليد اليمنى يكون اتجاهه عموديا على المجال المغناطيسي وخارج من الكتاب ويشار له بالعلامة (●) المؤشرة في مقطع السلك. اما اتجاه المجال المغناطيسي المحتث الذي ولده التيار المحتث يكون باتجاه عكس عقارب الساعة.

وحسب قانون امبير. فيكون مع اتجاه المجال المغناطيسي الاصلي في أسفل الموصل والذي يؤدي الى زيادة كثافة الفيض ويقوي المجال. أما في أعلى الموصل فيكون المجالان متعاكسين فتقل كثافة الفيض ويضعف المجال، مما يؤدي إلى نشوء قوة عمودية على كل من المجال والتيار ويكون اتجاهها نحو الاعلى اي بعكس اتجاه حركة الموصل أي إن هذه القوة تحاول عرقلة حركة الموصل.

2- عند تحريك الموصل نحو الاعلى في نفس المجال المذكور شكل (b-4-3) فان اتجاه التيار المحتث في الموصل سيكون باتجاه عمودي على الورقة مبتعدا عن القارى (عكس الحالة (1)).



شكل 3-4


ويشار له بالعلامة (X) فيولد مجالاً مغناطيساً محتثاً باتجاه عقارب الساعة. المجال المغناطيسي الاصلي سوف يقوي من الاعلى ويضعف من الاسفل، مما يؤدي الى نشوء قوة عمودية نحو الاسفل بعكس اتجاه حركة الموصل.

ومما سبق فان قانون لينز ينص على الأتي: "يولد التيار المحتث في الدائرة الكهربائية المغلقة مجالا مغناطيسياً معاكساً بتأثيره للتغير بالمجال المغناطيسي الخارجي المسبب لتوليد هذا التيار". ومن قانون لينز يمكن استنتاج ما يأتي:

- 1- يحقق مبدأ حفظ الطاقة: فالمجال المغناطيسي المحتث الناتج عن التيار المحتث يولد قوة معاكسة للمجال المؤثر.
- 2-يجب أنجاز شغل للتغلب على القوة المعاكسة: هذا الشغل المنجز سيتحول الى طاقة كامنة للإلكترونات في الجزء الموصل الذي يتحرك داخل المجال اذا كان ضمن دائرة مفتوحة. اما اذا كان ضمن دائرة مغلقة فان الطاقة الكامنة ستصرف بشكل تيار محتث في حمل الدائرة الخارجي ومن الممكن ان يولد حرارة أو أن ينجز شغلا ميكانيكياً أو كيمياوياً.


3-4 التيارات الدوامة:

في الكثير من الاجهزة الكهربائية (مثل أجهزة القياس والمحركات والمركبات وكاشف المعادن ومكابح بعض العجلات الثقيلة) نجد جسما معدنيا يتحرك في مجال مغناطيسي متغير مع الزمن. وطبقا لقانون فراداي للحث فان الفيض المغناطيسي المتغير يولد تيارات محتثة في الجسم المعدني في اتجاه عمودي على ذلك الفيض المغناطيسي، كما هو في شكل (a-5-a). تسمى هذه التيارات المحتثة بالتيارات الدوامة. لانها تدور مكونة مسارات مغلقة داخل الجسم الموصل تشبه التيارات التي تتولد في الماء على شكل دوائر متحدة المركز. إن مثل هذه التيارات المحتثة تسبب فقدانا حراريا حسب قانون جول فتسخن الاجهزة الكهربائية وهذه أحدى مضار التيارات الدوامة، الشكل (a-6).



شكل 3-5 (a) صفيحة معدنية متكون فيها تيارات دوامة (b) صفائح معدنية معزولة ومكبوسة مع بعض متكون في داخلها تيارات دوامة

ولتقليل الحرارة المتولدة بسبب هذه التيارات الدوامة يضع الجسم المعدني على شكل صفائح معدنية رقيقة ومعزولة بعضها عن بعضها الآخر كما هو في المحولات والموضحة في شكل (b-5-3).




شكل 3-6 يوضح التيارات الدوامة

ومن التطبيقات العملية للتيارات الدوامة:

- 1- أفران صهر المعادن (أفران الحث).
 - 2- اجهزة كشف المعادن.



شكل 3-8 أجهزة كشف المعادن




شكل 3-7 أفران صهر المعادن

3-5 الحث الذاتي

ينص قانون فراداي إن أي تغير في الفيض المغناطيسي خلال ملف ما يستحث عنه قوة دافعة كهربائية محتثة في الملف تؤدي الى سريان تيار محتث فيه والذي بدوره يولد مجالا مغناطيسيا معاكساً. وعليه فأن تغير التيار المار في الملف يؤدي الى تغير الفيض المار خلاله. وكلما طرأ تغير في تيار الملف فان القوة الدافعة الكهربائية المحتثة تستحث ذاتياً في الملف طالما كان التغير مستمراً.

يبين الشكل (3-9) دائرة كهربائية مكونة من ملف ذو قلب حديدي وبطارية ومقاومة ومفتاح كهربائي. فعند غلق المفتاح في الدائرة الكهربائية يحدث ما يأتي:

- 1- يزداد التيار المار في الدائرة مع الزمن.
- 2- يزداد الفيض المغناطيسي خلال الدائرة نتيجة لازدياد التيار.
- 3- يؤدي الفيض المتزايد الى توليد قوة دافعة كهربائية في الدائرة ليعكس الزيادة في الفيض المغناطيسي (حسب قانون لينز).



شكل 3-9 يبين تغير الفيض المغناطيسي

هذه القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في الدائرة تعمل على عكس اتجاه التيار الاصلي وهذا ناتج عن الزيادة في الفيض المغناطيسي نتيجة زيادة التيار عند غلق المفتاح. ويعرف هذا التأثير في الدائرة بأسم الحث الذاتي. ان معدل تغير الفيض المغناطيسي خلال الملف يتناسب مع معدل تغير التيار في الملف. فاذا كان $(\Delta I/\Delta t)$ هو معدل تغير التيار خلال الملف فان القوة معدل تغير التيار خلال الملف فان القوة الكهربائية تكون:

$$\epsilon_{ind} = -N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta t} \ = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

حيث (L) ثابت التناسب ويسمى معامل الحث الذاتي، ويعتمد على الشكل الهندسي للملف ومادة قلب الملف وطوله ومساحة اللفة الواحدة وعدد لفاته ووحدته (H) الهنري.

وإن خاصية الملف التي تتسبب في توليد قوة دافعة كهربائية محتثة مضادة فيه عند تغير التيار المار به تدعى بالحث الذاتي، وأن قيمة معامل الحث الذاتي تعطى بالعلاقة:

$$L=N\frac{\Delta \emptyset}{\Delta I}$$

مثال (3): ملف يتألف من 800 لفة متقاربة جداً، يمر فيه تيار شدته ($6m\ A$). جد معامل الحث الذاتي للملف إذا كان الفيض المخترق له بسبب التيار يساوي ($3\times10^{-8}\ webar$).

الحل: معامل الحث الذاتي هو:

$$L = N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta I}$$

$$L = 800X \frac{3 \times 10^{-8}}{6 \times 10^{-3}} = 4X10^{-3}H$$

مثال (4): ملف عدد لفاته (1000) لفة ومعامل حثه الذاتي (mH) انساب فيه تيار مستمر مقداره (A). أحسب: -1- الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف. -2- القوة الدافعة الكهربائية المحتثة أذا تغير التيار من (A) الى (A) خلال (A).

الحل:

$$\begin{split} L &= N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta I} \\ 5 \times 10^{-3} &= \frac{1000 \times \Delta \emptyset}{4} \\ \Delta \emptyset &= \frac{20 \times 10^{-3}}{1000} = 2 \times 10^{-5} \text{ webr} \\ \epsilon_{ind} &= -N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta t} \\ \epsilon_{ind} &= \frac{-1000 \times 2 \times 10^{-5}}{0.2} = -0.1 \text{ V} \\ \epsilon_{ind} &= -L \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{-5 \times 10^{-3} \times 4}{0.2} = -0.1 \text{ V} \end{split}$$


6-3 المولد الكهربائي:

جهاز يحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية مستمرة أو متناوبة. وينتج هذا عن طريق تغير الفيض المغناطيسي خلال الملف، مستحثا بذلك قوة دافعة كهربائية محتثة بين طرفي الملف. نظريا فان الفيض يمكن تغيره أما من خلال تحريك المغناطيس بالنسبة إلى الملف أو تحريك الملف بالنسبة الى المغناطيس وتحقيق العملية الثانية أسهل من الناحية التطبيقية وهي ما تستعمل عادة.

3-6-1 مولد التيار المتناوب

يتكون مولد التيار المتناوب من الاجزاء الرئيسة التالية وكما هو موضح في الشكل (3-10):

- 1- النواة: تتالف من ملف معزول يدور حول محور في مجال مغناطيسي منتظم.
- 2-مغناطيس: يمكن ان يكون مغناطيساً ثابتاً أو مغناطيساً كهربائياً يحيط بالنواة.
- 3- حلقتا الزلق: هما حلقتان تدوران مع الملف كوحدة واحدة، وكل واحدة منهما متصلة بإحدى نهايتي الملف.
- 4- الفرشتان: عبارة عن قطعة من الكاربون (يطلق عليها عملياً بالفحمات في بعض الاحيان)، تقومان بالتوصيل بين حلقتى الزلق والدائرة الخارجية.




شكل 3-10 مولد التيار المتناوب

لغرض الوقوف على أساسيات عمل مولد التيار المتناوب البسيط عند دوران الملف داخل المجال المغناطيسي يحدث ما يأتي:

- 1- في الوضع الابتدائي حيث يكون مستوى الملف عمودياً على الغيض المغناطيسي شكل (3-11-1) أي إن الملف يكون بموازاة الغيض المغناطيسي. في هذه اللحظة لا يحدث تغير في المعدل الزمني للفيض ($\Delta \phi = 0$) ولهذا فان كلاً من القوة الدافعة الكهربائية المحتثة والتيار المحتث يكونان صفراً ($\epsilon_{\rm ind} = 0$, $\epsilon_{\rm ind} = 0$).
- 2- ومع دوران الملف يزداد المعدل الزمني لتغير الفيض نتيجة تقاطع الملف مع الفيض المغناطيسي، حتى يصبح مستوي الملف موازياً للفيض المغناطيسي شكل (3-11-1) فيقطع الفيض بصوة عمودية (90) وعندها تزداد كل من القوة الدافعة الكهربائية المحتثة والتيار المحتث وصولاً الى أعظم قيمة لهما عند ربع الدورة الأولى.
- 2 وعند استمرار دوران الملف متجاوزا ربع الدورة الأول يبدأ المعدل الزمني لتغير الفيض المغناطيسي بالتناقص حتى يصبح صفراً $(\Delta \emptyset = 0)$ في نهاية الربع الثاني (180°). فيعود

مستوى الملف عمودياً على الفيض شكل (c-11-3) ويتحرك الملف موازياً للفيض عند هذه اللحظة. فتتناقص قيمة كل من القوة الدافعة الكهربائية المحتثة والتيار المحتث وصولاً الى الصفر في نهاية الربع الثاني.




شكل 3-11 يبين عمل التيار المتناوب البسيط عند دوران الملف داخل المجال المغناطيسي

4-مع استمرار دوران الملف وتخطي (180°) فان اتجاه الحركة النسبية بين جانبي الملف والمجال المغناطيسي ستتغير، وعندها يتغير اتجاه كل من القوة الدافعة الكهربائية المحتثة والتيار المحتث ويزداد المعدل الزمني لتغير الغيض المتقاطع مما يسبب زيادة في القوة الدافعة الكهربائية المحتثة والتيار المحتث حتى تصل الى القيمة العظمى مرة اخرى (لكن باتجاه معاكس عن الاتجاه الاول) عند نهاية الربع الثالث للدورة (270°) شكل (6-1-1) ثم يتناقص كل من المعدل الزمني لتغير الفيض المتقاطع والقوة الدافعة الكهربائية المحتثة والتيار المحتث حتى يصبح صفراً في نهاية الربع الرابع للدورة (60°)، كما هو في الشكل (6-11-12) ثم ينعكس اتجاه التيار وتتكرر العملية. فمن هنا نستطيع القول أن التيار يغير أتجاهه ومقداره على التناوب، لذلك يطلق عليه التيار المتناوب ويكون عبارة عن دالة جيبية متى ما كان أنطلاق النواة ثابتاً ويكون المجال المغناطيسي منتظماً.

2-6-3 مولد التيار المستمر:

لكي نجعل التيار المار في الملف يحافظ على اتجاهه (يكون باتجاه ثابت) دون ان يتناوب، علينا ان نبدل الحلقتين يحلقة معدنية واحدة منشقة الى نصفين معزولين عن بعضهما كهربائياً يطلق عليها الجامع (المبدل)، كما هو في الشكل (3-12) ويجب ان يثبت النصفان في تماس مع الفرشتين بحيث تتحول احدى الفرشتين في اثناء دوران الملف الى احدى الحلقتين في اللحظة التي يحاول فيها التيار المار في الملف ان يعكس اتجاهه في نفس الوقت الذي تعكس الفولطية المتولدة اتجاهها في الملف. ويظهر التيار المتولد على شكل نبضات مستمرة في الدائرة الخارجية وذلك لكونه معدلاً بوساطة جامع المولد، كما هو في الشكل (3-13). اما التيار المستمر المأخوذ من بطارية يكون ثابت القيمة والاتجاه.



شكل 3-13 يظهر التيار المتولد على شكل نبضات مستمرة في الدائرة الخارجية

ملف

الفولطية



7-3 المحرك الكهربائي للتيار المستمر:


المحرك الكهربائي جهاز يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية بوجود مجال مغناطيسي (أي ان المحرك يتكون من نفس الاجزاء التي يتكون منها مولد التيار المستمر ولكن يعمل عكس عمله)، ويوضح الشكل (3-14) رسماً تخطيطياً لمحرك بسيط اذ يبعث مصدر القوة الدافعة الكهربائية (البطارية في هذه الحالة) التيار خلال الملف الذي يقع جزء منه في المجال المغناطيسي الذى يوفر مغناطيساً دائماً وهذا المغناطيس الخارجي الذي يجعل النواة تتعرض لعزم دوراني بادارة النواة حول محورها (يمكنك عزيزى الطالب الادراك بان النواة تدور في الاتجاه المبين ادناه اذا طبقت قاعدة اليد اليمني) وهكذا فالطاقة التي تقدمها البطارية للمحور تجعل المحور يدور، أي تجعلها تبذل شغلاً خار جياً.

فرشاة من الكاربون الميادل

الشكل 3-14

3-7-1 قاعدة المحرك:

عمل المحرك هو عكس عمل المولد حيث إذا مر تيار في قطعة موصل موضوعة في مجال مغناطيسي، فإن هذا الموصل سوف يتحرك داخل المجال. واتحديد أتجاه حركة الموصل نستعمل قاعدة اليد اليمنى والتي تعرف بقاعدة المحرك، كما هو في الشكل (3-15).



شكل 3-15 قاعدة المحرك


3-7-2 كيف يتولد العزم المدور للمحرك:

يستند عمل المحرك على أنه إذا مر تيار في موصل موضوع في مجال مغناطيسي يتولد مجال مغناطيسي يتولد مجال مغناطيسي لذلك التيار يشوه المجال الاصلي وهذا يسبب تولد قوتين متوازيتين تحاولان تدوير الموصل داخل المجال. احدى القوتين تكون متجه نحو الاسفل في الجزء الذي يدخل فيه التيار ونحو الاعلى في الجزء الذي يخرج منه التيار، كما هو موضح في الشكل (3-16). وهاتان القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه مشكلاً بذلك مزدوجاً يولد عزم يعمل على تدوير الملف حول محوره.

تذكر!

أن العزم المدور للمحرك يعتمد على:

- 1- كثافة الفيض.
- 2- عدد اللفات.
- 3- مساحة اللفة الواحدة.
 - 4- التيار المنساب.
- 5- الزاوية المحصورة بين مستوى النواة وخطوط المجال المغناطيسي.



شكل 3-16 يبين كيفية توليد العزم المدور للمحرك

هل تعلم؟

المحرك يشابه الى حد كبير مولد التيار المستمر فالملف الذي يدور داخل المجال المغناطيسي في المحرك تتولد بداخله قوة دافعة كهربائية حسب قانون فراداي وهذه القوة تكون بإتجاه معاكس للقوة الدافعة الكهربائية التي تعمل على دوران المحرك (فولطية المصدر) حسب قانون لينز. تسمى هذه القوة المعاكسة بالقوة الدافعة الكهربائية المضادة للمحرك.

اسئلة الفصل الثالث

س1/ أختر العبارة الصحيحة لكل من العبارات الاتية:

- 1- عند دوران ملف داخل مجال مغناطيسي منتظم وبسرعة زاوية ثابتة تحصل فولطية محتثة:
 - b- ثابتة الاتجاه.

a- ثابتة المقدار.

d - نبضية.

- c متناوية جيبية.
- 2- أساس عمل أجهزة كشف المعادن:
- b- التيارات الدوامة.

a- قانون لينز.

d - ظاهرة الحث الذاتي.

- طاهرة فراداي. $-\,\mathrm{c}$
- 3- يحتوي مولد التيار المستمر على: b_ حلقتا الزلق.
 - a- ملف حث.

d - ليس أي مما سبق.

- c الجامع (المبدل).
- 4- المحرك يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة:
- b حرارية.

a- مبكانبكية.


d - كيمياوية.


- c ضوئية.
- 5- يعتمد معامل الحث الذاتي في الملف على:
- b طول الملف و مساحة اللفة الواحدة.


- a- شكل الملف
- d كل مما سبق.
- c عدد لفات الملف.


س2/ عدد أجزاء مولد التيار المتناوب مع الرسم؟

س3/ بين اتجاه مرور التيار المار في سلك موصل يتحرك في مجال مغناطيسي للحالات التالية:









س4/ هل يحقق قانون لينز مبدأ حفظ الطاقة؟ وضح ذلك. س5/ وضح طريقة لتحديد اتجاه التيار في نواة المولد الكهربائي؟ س6/ كيف يمكن تغير مولد التيار المتناوب ليولد تيارا مستمرا؟

المسائل

 $(0.1~{\rm T})$ ملف عدد لفاته 6 ومساحته $(10~{\rm cm}^2)$ موضوع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه $(10~{\rm cm}^2)$ تغير المجال خلال فترة زمنية مقدار ها $(10~{\rm cm}^3)$ جد مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة المتولدة عن الملف اذا كان المجال المغناطيسي يؤثر بصورة عمودية على سطح الملف.

 $(\epsilon_{\text{ind}} = -0.6 \text{ V})$ (الجواب:

 m^2 ملف عدد لفاته 100 ومساحته (m^2) موجود في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه (m^2) يؤثر باتجاه عمودي على السطح. سحب الملف بسرعة فاصبح خلال (m^2) يؤثر باتجاه عمودي على السطح. الدافعة الكهربائية المحتثة (m^2) الشحنة الكهربائية المارة خلال الملف علما ان مقاومة الملف تساوي (m^2)?

 $(q=0.000625 \text{ C} - 2 \epsilon_{ind} = 1.25 \text{ V} - 1$ (الجواب)

س3/ ما عدد اللفات الواجب توفرها لتوليد قوة دافعة كهربائية مقدارها (10~V) في ملف متحرك داخل فيض مغناطيسي بمعدل ($5\times10^{-3}~webar/s$)?

(الجواب: 1- لفة N=2000)

س4/ ملف عدد لفاته (600) لفة تولد فيه فيضاً مغناطيسياً مقداره (webar) بوساطة تيار من (A (600) لفة تولد فيه فيضاً مغناطيسياً مقداره (webar) بوساطة تيار متغير من (A (3 A) الى (A (3 A) خلال (3 S) جد: 1- معامل الحث الذاتي للملف. 2- القوة الدافعة الكهربائية المحتثة المتولدة؟

(الجواب: 1- Eind - 60 V -2 ، L =0.06 H الجواب: 1- الجواب: 1- 40 V



الفصل الرابع دوائر التيار المتناوب


المفردات:

- 4-1 تعريف التيار.
- 4-2 المقدار المؤثر للتيار المتناوب.
- 4-3 المقاومة الخالصة في دائرة التيار المتناوب.
 - 4-4 المحث في دائرة التيار المتناوب.
 - 4-5 المتسعة في دائرة التيار المتناوب.
 - 4-6 ربط مقاومة ومحث خالص على التوالى.
 - 4-7 ربط مقاومة ومتسعة على التوالي.
 - 8-4 ربط مقاومة ومحث ومتسعة على التوالي.
 - 4-9 المحولة الكهربائية.
 - اسئلة ومسائل الفصل.

الاهداف السلوكية:

بعد دراسة هذا الفصل سيكون الطالب قادراً على ان يعرف:

- 1- التيار المتناوب.
- 2- المقدار المؤثر للتيار.
- 3- قوانين دائرة المقاومة الخالصة.
- 4- قوانين المحث الخالص في دائرة التيار المتناوب.
 - 5- عامل القدرة.
- 6- قوانين المتسعة وعملها في دائرة التيار المتناوب.
 - 7- جهاز المحولة الكهربائية وقوانينها وانواعها.




تمهيد:

كما علمت عزيزي الطالب في دراستك السابقة أن هناك نوعين من التيار هما التيار المستمر (A.C) (Alternating current) والتيار المتناوب (D.C) (Dirct current)

وهنا في هذا الفصل سوف تتطلع على كل ما يتعلق بالتيار المتناوب، قيمته وكيفية الحصول عليه وعلى بعض دوائره المهمة الكهربائية.

4-1 تعريف التيار المتناوب:

حيث يمكن تعريف التيار المتناوب (A.C) بأنه التيار المتغير الشدة والاتجاه بمرور الزمن وشكل موجته موجة جيبية مستعرضة، كما هو في الشكل (4-1).



شكل 4-1 موجة التيار المتناوب

يمكن الحصول على هذا التيار من دوران ملف داخل مجال مغناطيسي (ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي لفراداي) وكما هو في مولدات التيار المتناوب، لذلك يمكن نقل هذا التيار لمسافات بعيدة والتحكم في مقداره.

إن فرق الجهد المتناوب الذي نحصل عليه بوساطة المولدات ذات الملف الدوار يعطى بالعلاقة:

 $V_{\text{الانبية}} = V_{m} \sin \theta$

نمثل قيمة الفولطية العظمى (V_m)

وعند تطبيق قانون أوم فإن التيار

$$I = \frac{V_{m} \sin \theta}{R}$$

فأن التيار المتناوب في دائرة التيار المتناوب يعطى بالعلاقة

وهو دالة جيبية أيضاً حيث إن

(I) التيار الآني


التيار الاعظم (I_m)

إن هذه القيم لكل من الفولطية والتيار تعتمد على تردد الدائرة الزاوي (ω) والذي يساوي

 $\omega = 2\pi f$

حيث (f) يمثل التردد الخطى

ملاحظة: - أن (ω) عزيزي الطالب تمثل أيضاً السرعة الزاوية كما درستها في الفصل الاول من الكتاب.



شكل 4-2 الموجة الجيبية للفولطية

إن تصرف الفولطية المتناوبة والتيار المتناوب يعتمد على نوع الحمل الذي يوضع في الدائرة الكهربائية.

2-4 المقدار المؤثر للتيار المتناوب والفولتية المتناوبة Effective Value for V.C and A.C

عندما يمر تيار كهربائي متناوب في سلك ذي مقاومة (R) فإن السلك يسخن نتيجة مرور التيار فيه ويستهلك قدراً من الطاقة تماما كالتيار المستمر الذي يؤدي مروره في أسلاك المقاومة الى رفع درجة حرارتها، ولما كانت الطاقة الكهربائية المستهلكة (E) يمكن حسابها من قانون جول (E) فإن إمكانية حساب الطاقة المستهلكة في حالة التيار المتناوب بتطبيق قانون جول تبدو متغيرة، نظراً لتغير شدة التيار من لحظة الى أخرى. وبناءً على ذلك كان من المغيد اتخاذ قيمة للتيار المتناوب المؤثر والتي تولد كمية من الحرارة في مقاومة بنفس المعدل الزمني مقارنة لتوليدها في تيار مستمر.

إذن، يمكن الاستنتاج من هذا أن الصفة المميزة للقيمة المؤثرة للتيار المتناوب هو التأثير الحراري ومن العلاقات الحسابية لكل من القدرة الآنية والتيار الاني والاعظم نستنتج العلاقة الاتية والتي تمثل القيمة المؤثرة لهذا التيار الناتج.

$$I_{\rm e} = 0.707 I_{\rm m}$$

 $V_{\rm e} = 0.707 \ V_{\rm m}$

حيث إن

(I_e) القيمة المؤثرة للتيار

(I_m) القيمة العظمى للتيار

وكذلك حيث إن

القيمة المؤثرة للفولطية $(V_{
m e})$


القيمة العظمى الفولطية (V_m)


هل تعلم:

أن القيم التي يسجلها مقياس التيار والفولطية في بيتك هي القيم الفعالة المؤثرة والتي تشغل الدائرة الكهربائية.

4-3 المقاومة الاومية الخالصة (صرف) في دائرة التيار المتناوب:

يقصد بالمقاومة الخالصة (المقاومة النقية الاومية أو مقاومة الصرف) هي كل مقاومة لا تأثير للحث الذاتي لها، كما هو في الشكل (4-3) وعندما يمر فيها تيار فإن الطاقة الكهربائية تتحول فيها الى حرارة فقط. إن هذا النوع من الاحمال لا يعتمد على تردد الدائرة للتيار المتناوب (أي بمعنى أنه لا تتغير قيمة المقاومة بتغير تردد التيار). وعندما يسري تيار متناوب في دائرة تحتوي على مقاومة خالصة نجد أن الفولطية والتيار يتغيران بالكيفية نفسها حيث يبلغان القيمة العظمى معا (الموجبة والسالبة) أي: إنها بنفس الطور حيث تكون زاوية فرق الطور بينهما تساوي صفراً كما هو في الشكل (4-4).





شكل 4-4 موجة الفولطية والتيار


شكل 4-3 دائرة مقاومة صرف

القدرة في دائرة تحتوي على مقاومة اومية خالصة: نعلم أن القدرة في الدائرة التي يمر بها تيار مستمر تساوي

P = IV


بينما القدرة في دائرة التيار المتناوب

$$\begin{split} P_{\text{a}_{\text{i}\text{i}}\text{i}} &= I_{\text{a}_{\text{i}\text{i}}\text{i}} \times V_{\text{a}_{\text{i}\text{i}}\text{i}} \\ P_{\text{a}_{\text{i}\text{i}}\text{i}} &= I_{\text{m}} \sin \theta \times V_{\text{m}} \sin \theta \\ P_{\text{a}_{\text{i}\text{i}}\text{i}} &= I_{\text{m}} V_{\text{m}} \sin^2 \theta \end{split}$$



شكل 4-5 الفولطية والتيار بنفس الطور في دائرة التيار المستمر

نلاحظ في الشكل (4-6) ان منحنى القدرة يتغير من الصفر الى القيمة العظمى الموجبة ولا يوجد منحنى سالب للقدرة (لان الفولتية والتيار بطور واحد، أي فرق الطور يساوي صفر- أي انهما موجبان معاً، وسالباً معاً). لذا فأن معدل القدرة يساوي نصف حاصل ضرب القيمة العظمى لكل من الفولتية والتيار وهي قدرة حقيقية مستهلكة في المقاومة تكون على شكل حرارة وأن تردد منحني القدرة يساوي ضعف منحنى تردد التيار.



شكل 4-6 منحنى القدرة في مقاومة أومية خالصة

مثال (1): مولد تيار متناوب يمرر تيار من خلال مقاومة اومية خالصة مقدارها (Ω Ω) التيار معطى حسب العلاقة ($I=4\sin\theta$) إحسب فيهما: 1- القيمة العظمى للتيار والقيمة العظمى للفولطية. 2- القيمة المؤثرة لكل من الفولطية والتيار. 3- الطاقة الحرارية التي يولدها في المقاومة خلال ($0.8 \ s$)?

الحل:

من العلاقة المعطاة

1- $I=4 \sin \theta$ و بالمقارنة بالعلاقة الآتية $I_{\vec{k}}=I_{m}\sin\theta$ القيمة العظمى للتيار $I_m=4A$ قانون أوم $V_m = I_m \cdot R$ $V_m = 4 \times 10$ القيمة العظمى للفولطية $V_m=40 \text{ Volt}$ 2- $I_{\rm e} = 0.707 I_{\rm m}$ $I_{e}=0.707\times4$ القيمة المؤثرة للتيار $I_{e} = 2.8 \text{ A}$ $V_e=0.707\times V_m$ $V_{e} = 0.707 \times 40$ القيمة المؤثرة للفولطية $V_e=28.2 \text{ Volt}$

3-

 $E=I^{2}Rt$ $E=(2.8)^{2}\times10\times0.8$ E=62.72 Joule

الطاقة الحرارية


4-4 المحث في دائرة التيار المتناوب:

يسمى الملف بالمحث الصرف اذا كانت مقاومته الاومية تساوي صفراً، وهي حالة مثالية لان المقاومة الاومية لاتنعدم في الموصلات الفلزية، وهي صفة ملازمة لها الا في درجات الحرارة المنخفضة جداً (القريبة من الصفر المطلق). إن الفولطية المطبقة المتناوبة هي الفولطية الحثية (V_L) هي التي تسبب في توليد $\Sigma_{\rm ind} f_L$

$$\Sigma_{ind} f_L = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

إن هذه الفولطية المحتثة هي أساس المعاكسة التي يبديها المحث نحو التغير بالتيار والتي تسمى بالرادة الحثية (X_L) وتقاس بالأوم وتطبق عليها الصيغة الرياضية الخاصة بقانون أوم، كما هو في الشكل (4-7).

$$X_L = \frac{V_L}{I_L}$$



شكل 4-7 دائرة محث خالص (صرف)

لا تعتبر الرادة الحثية مقاومة وذلك لانها لاتستهلك (قدرة) ولاتخضع لقانون جول الحراري. لقد وجد نظريا من التجارب العملية ان الرادة الحثية تتغير طرديا مع كل من تردد التيار المتناوب (f) عند ثبوت الحث الذاتي للمحث (L) ومع الحث الذاتي عند ثبوت التردد.

 $X_L \propto f$ $\Sigma_L \propto f$ عند ثبوت $\Sigma_L \propto f$ عند ثبوت $\Sigma_L \propto f$ عند ثبوت

 $X_I = 2\pi f L$

حيث (L) معامل الحث الذاتي للمحث ويقاس بالهنري (Henry) حيث (L)

 ω =2 π f

 $X_L = \omega L \text{ rad/s}$

حيث أن

- (f) يمثل تردد الفولتية ويقاس بالهرتز (Hz).
 - (ω) يمثل التردد الزاوي للدائرة الكهربائية.

 هل تعلم؟

 إن الملف يسلك سلوك مقاومة في دائرة التيار

 المستمر:

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y


 Y

 Y


 Y

مميزات هذه الدائرة:

1- ان فولتية الحث (V_L) تتقدم على التيار الحثي (I_L) بزاوية فرق طور مقدارها $^{\circ}90^{\circ}$ كما هو في الشكل (a-8-4).




مخطط الفولتية والتيار بالمتجهات الطورية



شكل a-8-4 موجة الفولطية والتيار في دائرة المحث

- 2- لا يوجد استهلاك قدرة حقيقية في هذه الدائرة لان الجزء الموجب يعاكسه الجزء السالب في منحني القدرة لدورة كاملة.
- X_L الرادة الحثية (X_L) (المعاكسة التي يبديها الملف للتغير بالتيار) للتيارات الواطئة التردد اقل مما هي للتيارات العالية التردد، لذلك يستعمل المحث لفصل الذبذبات المنخفضة والعالية التردد في اجهزة الاستقبال الاذاعي .
- 4- المنحني الموجب للقدرة في المحث الخالص يمثل الطاقة المنقولة من المصدر الى المحث والتي تكون على شكل مجال مغناطيسي ويحصل ذلك عندما ينمو التيار. اما المنحني السالب للقدرة فيمثل الطاقة المنقولة من المحث الى المصدر ويحصل عند تلاشي التيار كما هو في الشكل (b-8-4).



شكل b-8-4 منحنى القدرة في محث خالص

مثال (2): محث معامل حثه الذاتي (0.2H) وتردد الدائرة ($\frac{50}{\pi}$ Hz) وكانت أعظم فولطية في المصدر الذي ربط معه معطاة بالعلاقة ($\frac{7}{\pi}$ =200 $\sqrt{2}$) احسب :

 (X_L) الرادة الحثية الرادة

 (I_L) التيار المار بالدائرة (2

الحل:

1-
$$X_L=2\pi fL$$

$$X_L=2\pi \times \frac{50}{\pi} \times 0.2$$

$$X_L = 20\Omega$$

$$2-V_e=0.707V_m$$

$$V_e = 0.707 \times 200\sqrt{2}$$

$$V_e=200 \text{ Volt}$$

$$X_L = \frac{V_L}{I_L}$$


$$I_L = \frac{V_L}{X_L}$$

$$I_{L} = \frac{200}{20}$$

$$I_L=10 A$$

4-5 المتسعة في دائرة التيار المتناوب:

إن عمل المتسعة ذات سعة خالصة في دائرة التيار المستمر كعمل المفتاح المفتوح وذلك لانه بعد فترة قصيرة نلاحظ مؤشر الاميتر لا ينحرف، دلالة على عدم مرور تيار كهربائي حيث تم شحن المتسعة بالكامل وأصبح فرق الجهد عبر لوحيها مساوياً لفرق جهد للمصدر. اما عملها في دائرة التيار المتناوب فتعمل عمل المفتاح المغلق لان الاميتر ينحرف مسجلا مرور تيار على الرغم من وجود العازل بين لوحي المتسعة حيث تتم بالتعاقب عملية شحن وتفريغ كل ربع دورة من دورة مرور التيار وبصورة دورية، كما هو في الشكل (4-9).




شكل 4-9 المتسعة في دائرة تيار متناوب

ان المتسعة تبدي معاكسة لتغير التيار الكهربائي المار في الدائرة تسمى الرادة السعوية (X_c) وتقاس بالاوم ويطبق عليها الصيغة الرياضية لقانون أوم

$$X_c = \frac{V_c}{I_c}$$


ولاتعتبر هذه المعاكسة مقاومة أومية لعدم استهلاكها قدرة حقيقية ولا تخضع لقانون جول الحراري. عندما تكون الفولطية الانية (V_c) صفرا فإن شحنة لوحي المتسعة في هذه اللحظة تكون صفرا ايضا فيكون I_c عند مقداره الاعظم (الموجب) ثم يأخذ بالهبوط عند ازدياد (V_c) وعندما تصل شحنة المتسعة مقدارها الاعظم يصبح (I_c) صفر وتصبح (V_c) في مقدارها الاعظم وهذا يدل على أن التيار يسبق الفولتية بزاويتي فرق طور (90)، كما هو في الشكل (4-10) والذي يمثل منحني القدرة.



 $\frac{1}{4}T$ $\frac{1}{2}T$ $\frac{3}{4}T$

نستنتج من هذا:

 $I_{\rm c}$ بزاوية فرق طور ($^{\circ}$ 00)، كما هو في الشكل ($^{\circ}$ 1-1). 1- أن ($^{\circ}$ 00)، كما هو أي الشكل ($^{\circ}$ 1-1).



شكل 4-11 موجة الفولطية والتيار في دائرة المتسعة

2- لقد وجد أن الرادة السعوية تتناسب عكسياً مع تردد الدائرة (f) عند ثبوت سعة المتسعة (C) وعكسيا مع السعة عند ثبوت التردد

$$X_c \propto \frac{1}{f}$$
 $X_c \propto \frac{1}{f}$

$$X_c = \frac{1}{2\pi fc}$$

$$\omega = 2 \pi f$$

$$\therefore X_c = \frac{1}{\omega c}$$



حيث 🛭 هو التردد الزاوي.

3 ـ يتغير منحني القدرة بين القيمة العظمى الموجبة والقيمة العظمى السالبة لذلك فإن القدرة الأنية لدورة كاملة يساوي صفراً وتردد منحني القدرة ضعف تردد منحني التيار.

4 ليس هناك قدرة حقيقية تستهلك في السعة الخالصة لدورة كاملة.

5- المنحني الموجب يمثل الطاقة الكهربائية المخزونة في المتسعة (عملية شحن) عند تلاشي التيار.

6- المنحنى السالب يمثل الطاقة التي تعود لتتفرغ بالمصدر (عملية تفريغ) ويحصل عند نمو التيار.

مثال (3): ربطت متسعة سعتها (400 μ f) لمصدر متناوب فولطيته (100 Volt) وتردد ($\frac{50}{\pi}$ Hz) وتردد ((X_c) 1 أحسب: 1- الرادة السعوية ((X_c) 2. شدة التيار المار بالدائرة ((I_c) 3).


$$\begin{array}{ccc} 1: & X_c \!\!=\!\! \frac{1}{2\pi fc} \\ & X_c \!\!=\!\! \frac{1}{2\pi \! \times \!\! \frac{50}{\pi} \! \times \! 400 \! \times \! 10^{-6}} \end{array}$$

$$X_c=25 \Omega$$

$$2: I_c = rac{V_c}{X_c}$$
تيار الدائرة $I_c = rac{100}{25} = 4~A$ تيار الدائرة

4-6 ربط مقاومة ومحث خالص (صرف) على التوالى:

علمت عزيزي الطالب أن الفولطية عبر المقاومة تكون في طور واحد مع التيار، أما الفولطية خلال المحث فإنها تتقدم على التيار بزاوية فرق طور (90°) لذلك فإن الفولطية الكلية تتقدم على التيار بزاوية فرق طور (0) فإذا رسمنا المخطط الطوري لها سيكون كما هو في الشكل (4-12).



شكل 4-12 المخطط الطوري للفولطية

$$V_{T} = \sqrt{{V_{R}}^2 + {V_{L}}^2}$$

حيث إن:

V_T الفولطية الكلية


الفولطية عبر المقاومة $V_{
m R}$

الفولطية عبر المحث $V_{
m L}$

$$\tan \emptyset = \frac{v_L}{v_R}$$

سوف يظهر عامل جديد في هذه الدائرة يمثل النسبة بين القدرة الحقيقية الى القدرة الظاهرية يسمى بعامل القدرة (cosø) Power Factor القدرة

$$\cos \emptyset = \frac{V_R}{V_T}$$



شكل 4-13 المخطط الطوري للممانعة

وهناك مخطط آخر هو مخطط الممانعة وهي المحصلة الاتجاهية والتي تمثل الإعاقة المشتركة من قبل المقاومة والمحث ضد التيار المتناوب وتقاس بالاوم ويرمز لها بالرمز (Z) وهي كمية اتجاهية، كما هو في المخطط الطوري (4-13).

حسب قانون أوم

أو من المخطط الطوري:

$$Z = \frac{V_T}{I_T}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$tan\emptyset = \frac{X_L}{R}$$

$$\cos \emptyset = \frac{R}{Z}$$

فكر؟ لايمكن جمع المقاومة والرادة الحثية جمعاً عددياً، لماذا؟

مثال (4): دائرة تيار متناوب تتألف من مقاومة مقدارها (Ω 15) ومحث خالص رادته الحثية (Ω 02) مع مصدر للتيار المتناوب على التوالي، فرق جهده (150 Volt) وتردده ($\frac{500}{\pi}$ Hz)، فما هو 1- ممانعة الدائرة. 2- تيار الدائرة. 3- عامل القدرة. 4- زاوية فرق الطور بين الفولطية والتيار. 5- حث المحث ؟

الحل:

1-
$$Z=\sqrt{R^2 + X_L^2}$$

 $Z=\sqrt{(15)^2 + (20)^2}$
 $Z=25 \Omega$

$$I_{T}=rac{V_{T}}{Z}$$
 $I_{T}=rac{150}{25}=6~A$ الدائرة تيار

$$3- \cos \emptyset = \frac{R}{Z}$$

$$\cos \emptyset = \frac{15}{25}$$

$$\cos \emptyset = \frac{3}{5}$$

$$\cos \emptyset = 0.6$$
alabel like in the second second

4-
$$\tan \emptyset = \frac{X_L}{R}$$

$$\tan \emptyset = \frac{20}{15}$$

$$\tan \emptyset = \frac{4}{3}$$


$$0 = 53^{\circ}$$
identity of the desired problem of the desir

5-
$$X_L$$
=2 $\pi f L$
 $L = \frac{20}{2\pi \times \frac{500}{\pi}} = \frac{20}{1000} = 0.02 \text{ H}$ حث المحث

4-7 ربط مقاومة ومتسعة خالصة على التوالي:

يوجد مُخطط طُوري للفولطية، كما هو في الشكُّل (4-14) ونستنتج منه مايأتي :

$$V_{T}=\sqrt{{V_{R}}^{2}+{V_{C}}^{2}}$$
 $tan Ø=rac{-V_{C}}{V_{R}}$ Ø زاویة فرق الطور




شكل 4-14 المخطط الطورى للفولطية

تكون زاوية فرق الطور سالبة، لان التيار يتقدم على الفولطية في دائرة المتسعة المربوطة على مصدر تيار متناوب.

ومن المخطط الطوري للممانعة نستنتج ما يأتي:

$$Z=\sqrt{R^2+X_c^2}$$
 $an \emptyset=rac{-X_c}{R}$ $\cos \emptyset=rac{R}{Z}$ أو $\cos \emptyset=rac{V_R}{V_T}$ عامل القدرة $P=I_TV_T\cos \emptyset$



شكل 4-15 المخطط الطورى للممانعة

مثال (5): ربطت متسعة سعتها (μ F) بين قطبي مصدر للتيار المتناوب فولطيته (120 Volt) وتردده ($\frac{500}{\pi}$ Hz) مع مقاومة مقدارها ($\frac{500}{\pi}$ Hz) على التوالي احسب 1- الرادة السعوية 2- التيار المار بالدائرة. 3- زاوية فرق الطور بين الفولطية والتيار؟

الحل:

$$\begin{split} X_c &= \frac{1}{2\pi fc} \\ X_c &= \frac{1}{2\pi \times \frac{500}{\pi} \times 100 \times 10^{-6}} \\ X_c &= 10 \ \Omega \qquad \text{illowed} \\ Z &= \sqrt{R^2 + X_c^2} \\ Z &= \sqrt{10^2 + 10^2} \\ Z &= 10\sqrt{2} \ \Omega \\ I_T &= \frac{V_T}{Z} \\ I_T &= \frac{120}{10\sqrt{2}} \\ I_T &= 8.4 \ A \qquad \text{illowed} \\ tan \ \emptyset &= \frac{-X_c}{R} \\ tan \ \emptyset &= \frac{-10}{10} \\ tan \ \emptyset &= -1 \\ \emptyset &= -45^\circ \qquad \text{otherwise} \end{split}$$

جدول 4-1 النسب المثلثية لبعض الزوايا

NO.	الزاوية Θ	sinθ	$\cos\theta$	tan θ
1	30 °	0.5	0.866	0.577
2	37°	0.6	0.8	0.753
3	45°	0.7	0.7	1
4	53 °	0.8	0.6	1.32
5	60°	0.866	0.5	1.73

8-4 ربط المقاومة والمحث والمتسعة على التوالى:

لربط عناصر التيار المتناوب (المقاومة والمحث والمتسعة) مع بعضهما على التوالي سوف نلخص لك عزيزي الطالب أهم المميزات العامة لكل عنصر والعلاقات الرياضية الخاصة لكل منها بالجدول الآتى:

$X_{ m c}$ الرادة السعوية	$X_{ m L}$ الرادة الحثية	المقاومة R	ت
كذلك	كذلك	تبدي معاكسة لمرور التيار	1
كذلك	كذلك	تخضع لقانون أوم	2
$X_{c} = \frac{V_{c}}{I_{c}}$	$X_{L} = \frac{V_{L}}{I_{L}}$		
كذلك	كذلك	وتقاس بالأوم	
لا تستهلك طاقة (قدرة)	لا تستهلك طاقة (قدرة) لاتخضع	تستهلك طاقة أي تخضع	3
لاتخضع لقانون جول	لقانون جول	لقانون جول الحراري	
تتناسب عكسيا مع التردد	تتناسب طرديا مع التردد	لا تعتمد على تردد الدائرة	4
يتقدم التيار عن الفولطية	تتقدم الفولطية عن التيار بزاوية	لا يوجد فرق طور بين	5
بزاوية فرق طور (90)	فرق طور (90°)	الفولطية والتيار	
$I_{\mathcal{C}}$	v_L		
-90°	90° I _L	→	
• C W			

هل تعلم:

أن انتاجية المولدات الكهربائية تقاس بالكيلو فولط أمبير وليس بالواط لان انتاجها قدرة ظاهرية فقط.

ان كثرة وجود الملفات في معظم الاجهزة الكهربائية تتسبب في ظهور فرق بالطور بين الفولطية والتيار، مما يجعل عامل القدرة أقل من واحد، لذلك تسعى مؤسسات نقل الطاقة الكهربائية الى جعل عامل القدرة مقارباً للواحد وذلك بوساطة طريقتين اولهما استعمال أسلاك ناقلة ذات مقطع عرضي أوسع لتقليل مقاومتها ومحطات أضخم لتوليد قدرة كهربائية بتيار كبير، لكن هذا الاجراء غير اقتصادي، اما الطريقة الثانية فهي تصحيح عامل القدرة دائما وجعله مقارباً للواحد وذلك بأستخدام متسعات.

4-8-1 القدرة الكهربائية في دائرة التيار المتناوب المتوالية الربط وعامل القدرة:

لقد علمت عزيزي الطالب سابقا ان المحث والمتسعة لا يستهلكان قدرة كهربائية حقيقية تخزن بشكل مجال مغناطيسي بالمحث وبشكل مجال كهربائي في المتسعة وتعاد الى المصدر في أثناء التفريغ لذلك تستهلك قدرة حقيقية فقط بالمقاومة الاومية وتظهر بشكل حرارة وتقدر بوحدة الواط ويمكن حسابها من أي علاقة آتية:

$$P_{\text{المستهاکة}} = V_R \times I_R$$

$$P_{\text{inight}} = I_R^2 \times R$$

$$P_{\text{initial}} = V_T \times I_T \cos \emptyset$$

وتسمى (V_TI_T) بالقدرة الظاهرية للدائرة الكهربائية ووحداتها (Volt Ampere).


إن القدرة الحقيقية = القدرة الظاهرية × عامل القدرة

أن النسبة بين القدرة الحقيقية الى القدرة الظاهرية تسمى عامل القدرة (power factor) كما مر سابقا.

ففي الدائرة ذات المقاومة الأومية الخالصة يكون عامل القدرة ($\cos \emptyset$) يساوي واحداً لان القدرة الحقيقية هي نفسها القدرة الظاهرية. أما في المحث الصرف والمتسعة ذات سعة صرف فيكون مقدار عامل القدرة لهما يساوي صفراً.

4-8-2 قوانين ربط مقاومة ومحث ومتسعة على التوالي:

هناك عدة أنواع من الربط منها الربط على التوازي والربط على التوالي والربط المختلط والآن سوف ندرس قوانين الربط على التوالي حيث يكون هناك مخطط طوري للفولطية ومخطط طوري للممانعة أما زاوية فرق الطور فتكون حسب خواص الدائرة، حيث تكون موجبة اذا كانت للدائرة خواص معوية، وكما هو مبين في الشكل (4-16).



شكل 4-16 مخطط الفولطية الطوري. (a) مخطط يوضح الخواص السعوية. (b) مخطط لتوضيح الخواص الحثية

 $(I_T = I_R = I_L = I_C)$ يكون التيار هنا متساوي


$$\begin{split} V_T &= \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} \\ \cos \emptyset &= \frac{V_R}{V_T} \qquad \text{ in } V_L > V_C \\ &= V_L > V_C \\ \tan \emptyset &= \frac{V_L - V_C}{V_R} \qquad \text{ find it is defined as } V_L < V_C \\ &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) \\ &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) \\ &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) \\ &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) \\ &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) \\ &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) &= \sum_{V_R} (S_R^2 + (X_L - X_C)^2) \\ &= \sum_{V_R}$$


أما قوانين XL و X فهي نفس القوانين التي درستها في الامثلة السابقة.

مثال (6): دائرة تيار متناوب تتألف من ملف مهمل المقاومة ومقاومة مقدارها (40 Ω) ومتسعة رادتها السعوية (10 Ω) مربوطة جميعها على التوالي والقدرة المستهلكة (160 W) فأذا كان تردد الدائرة (1 $\frac{500}{\pi}$ Hz) وحث الملف (40 mH) والتيار المار بالدائرة (2 A) أحسب 1- فولطية المصدر. 2- عامل القدرة.

الحل:

$$\begin{split} X_L &= 2\pi f L \\ X_L &= 2\pi \times \frac{500}{\pi} \times 40 \times 10^{-3} \\ X_L &= 40 \ \Omega \\ Z &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ Z &= \sqrt{40^2 + (40 - 10)^2} \\ Z &= \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50 \ \Omega \\ 1 - V_T &= I_T \ Z \\ V_T &= 2 \times 50 \\ V_T &= 100 \ Volt \\ 2 - \cos \emptyset = \frac{R}{7} \end{split}$$





هل تعلم؟

اذا كانت $X_L = X_c$ يكون للدائرة خواص اومية فقط أي إن التيار والفولطية بطور واحد وتسمى بحالة الرنين الكهربائي ولها تردد يسمى بالتردد الرنيني للدائرة المهتزة ويحسب من العلاقة الآتية .

$$f_{R} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

 $\cos \emptyset = \frac{40}{50}$

 $\cos \emptyset = 0.8$

ولهذه الدائرة تطبيقات عملية كثيرة منها البث الراديوي والتلفزيوني.

THE RESERVE TO THE RE


شكل 4-17 محولة كهربائية

4-9 المحولة الكهربائية Transformor

المحولة الكهربائية هي جهاز من اجهزة التيار المتناوب تستعمل لرفع أو خفض الفولطية المتناوبة. واساس عمل المحولة: يعتمد عمل المحولة الكهربائية على مبدأ الحث المتبادل بين ملفين متجاورين بينهما تواشج مغناطيسي تام.

تتكون المحولة المحولة من الأجزاء الآتية:

1- النواة وتصنع بشكل مغلق كي يتوافر التواشج المغناطيسي التام في ملفاتها وبنفوذية عالية وتصنع من الحديد المطاوع لتقليل خسائر الهسترة فتزداد كفاءتها وتصنع ايضا بشكل صفائح رقيقة مكبوسة ومعزولة عن بعضها بعضاً عزلاً كهربائيا لتقليل خسائر التيارات الدوامة.



شكل 4-18 مخطط لمحولة كهربائية

2- ملفان معزولان كهربائيا عن بعضهما ومختلفين في

عدد لفاتهما، يربط الملف الابتدائي بالمصدر المتناوب والملف الثانوي يربط بالجهاز (الحمل)، كما هو في الشكل (4-18) ولاتحتوي المحولة على مفتاح تلقائي لذلك تعتبر من اجهزة التيار المتناوب فقط.

هل تعلم؟

ان في محولات التردد العالي تصنع النواة من مادة الفيرايت والتي تمتاز بمقاومة عالية نسبياً فتقل فيها خسائر الهسترة وكذلك تمتاز بنفوذيتها المغناطيسية العالية جداً.

4-9-1 أنواع المحولات:

- 1- المحولات الرافعة: هي تلك المحولات التي تقوم برفع الفولطية المتناوبة وخفض التيار في الملف الثانوي عما كان عليه في الملف الابتدائي وذلك عندما تكون عدد لفات الملف الثانوي أكبر من عدد ملفات الملف الابتدائي كما هو في المحولات التي تربط في محطات توليد الطاقة الكهربائية.
- 2- المحولات الخافضة: هي تلك المحولات التي تقوم بخفض الفولطية ورفع التيار في الملف الثانوي عما كان عليه بالملف الابتدائي وذلك عندما تكون عدد لفات الملف الثانوي أقل من عدد لفات الملف الابتدائي كما هو في شاحن الهاتف النقال (الموبايل) وغيرها.

4-9-2 قوانين المحولة:

تعرف النسبة بين عدد لفات الملف الثانويالي عدد لفات الملف الابتدائي بأنها نسبة التحويل ويرمز لها $\frac{N_2}{N_1}$

فإذا كانت
$$1 < \frac{N_2}{N_1} > 1$$
 فإن المحولة تكون رافعة و $\frac{N_2}{N_1} < 1$ فإن المحولة تكون خافضة

$$rac{N_2}{N_1} = rac{V_2}{V_1}$$
 کذلك أن

حيث تمثل
$$V_2$$
 فولطية الملف الثانوي V_1

$$P_1=V_1\ I_1$$
 قدرة الملف الابتدائي قدرة الملف الثانوي قدرة الملف الثانوي قدرة الملف الثانوي وعندما تكون المحولة مثالية، أي كفاءتها 100% تكون:

 $P_1=P_2$

$$V_{1} I_{1} = V_{2} I_{2}$$

$$\frac{V_{2}}{V_{1}} = \frac{I_{1}}{I_{2}}$$

لا تطبق هذه النسبة الا اذا كانت المحولة مثالية

كفاءة المحولة = قدرة الملف الثانوي × 100% كفاءة المحولة المدولة عند الملف الانتدائي

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

حيث (η) تمثل كفاءة المحولة وهي كمية مجردة من الوحدات. خسائر المحولة الكلية = قدرة الملف الابتدائي - قدرة الملف الثانوي

إن كفاءة المحولة لا تصل الى % 100 بسبب الآتى:

ع من الطاقة الكهربائية بشكل حرارة في اسلاك الملفين، ويمكن تقليلها بأستعمال أسلاك غليظة. غليظة.

2- ضيّاع جزء من الطاقة الكهربائية على شكل حرارة تتولد في قلب المحولة بسبب التيارات الدوامة. 3- ضياع جزء من الطاقة الكهربائية على شكل هسترة في مادة القلب الحديدي.

تغمر المحولات ذات الطاقة العالية في نوع خاص من الزيت لان الزيت سيعمل كمشع للحرارة المتولدة في ملفات المحولة ويعمل على تبريدها وبذلك تحافظ على سلامتها.

مثال (7): محولة نسبة التحويل فيها $(\frac{12}{1})$ وكفاءتها 96% فاذا كان تيار الملف الثانوي (4 A) وفولطية الملف الثانوي (4800 V) فما هي 1- قدرة الملف الابتدائي. 2- تيار الملف الابتدائي.

الحل:

$$\begin{aligned} & \text{1- P}_2 = V_2 \text{ I}_2 = 4800 \times 4 = 19200 \text{ W} \\ & \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% \\ & 96\% = \frac{19200}{P_1} \times 100\% \\ & P_1 = \frac{19200}{96} \times 100 = 20000 \text{ W} \\ & \text{2- } \frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \\ & \frac{12}{1} = \frac{4800}{V_1} = 400 \text{ Volt} \\ & P_1 = V_1 \text{ I}_1 \\ & 20000 = 400 \times I_1 \\ & I_1 = \frac{20000}{400} = 50 \text{ A} \end{aligned}$$

4-9-3 نقل الطاقة الكهر بائية:

إذا أرسلت الطاقة الكهربائية الى مسافات بعيدة فسوف يكون هناك فقد وعلى شكل حرارة بسبب مقاومة اسلاك النقل لان (الحرارة تتناسب مربع التيار في المقاومة) حسب قانون جول ولتقليل القدرة الضائعة هذه ترسل الطاقة الكهربائية بفولطية عالية وتيار واطئ في أسلاك النقل الحمولة على أبراج عالية وذلك باستعمال محولات رافعة للفولطية عند محطة التوليد للطاقة ومحولات خافضة للفولطية المجهزة للحمل.

أسئلة الفصل الرابع

س/1 اختر العبارات الصحيحة لكل من العبارات الاتية:

- 1- مقدار الفولطية المتناوبة المؤثرة في دائرة التيار المتناوب تساوي
 - . $0.707 V_m$ -b $1.5 V_m$ -a
 - $\sqrt{2}$ V_m -d . 0.636 V_m -c
 - 2- يكون استهلاك القدرة في مقاومة أومية خالصة:
 - a- حقيقياً. b- اكبر ما يمكن.
 - c صفراً. d ليس أياً مما سبق.
 - 3- لرفع الفولطية المتناوبة نستعمل:
 - a- محركاً. b- مولداً.
 - c- ملفاً. d محولة كهربائية.
- 4- تكون قيمة الممانعة في دائرة تيار متناوب متوالية الربط تحتوي على محث ومقاومة ومتسعة بالنسبة للمقاومة كالآتى:
 - a- أكبر منها.
 - b- أقل منها.
 - c- مساوية لها.
 - d- ليس أياً مما سبق.
 - 5- قيمة عامل القدرة في الدائرة الكهربائية للتيار المتناوب تحتوي على محث:
 - a- صفر .
 - b- أكبر من الواحد.
 - c- أقل من الواحد.
 - d- ليس أياً مما سبق.
 - 6- يربط طرفا الملف الثانوي في المحولة الكهربائية:
 - a- بالمصدر.
 - b- بالجهاز (الحمل).
 - c- بالنواة.
 - d- ليس أياً مما سبق.
 - 7- إن احد اسباب خسائر القدرة في الدائرة الكهربائية:
 - a- التيارات الدوامة.
 - b- ربط المحولة على التوالي.
 - c- كبر حجم المحولة.
 - d- وجود مجال مغناطيسي.
 - س/2 املأ الفراغات الآتية:
 - 1- هناك استهلاك قدرة ------ في المقاومة الاومية الخالصة.
 - 2- لا تعتمد ----على التردد في دائرة التيار المتناوب.
 - 3- تقاس الرادة الحثية بوحدة------.
 - 4- تعتبر الممانعة من الكميات------

```
5- من الافضل اقتصاديا نقل الطاقة الكهربائية بـ -----عالية و ----- واطئ.
```

6- تعد المحولة جهازاً من أجهزة التيار ------ فقط.

7- لتقليل زاوية فرق الطور بين الفولطية والتيار في محطات نقل الطاقة الكهربائية نستعمل ---- مربوطة على التوازي.

س/3 ما الفرق بين عمل المتسعة في دائرة تيار مستمر ودائرة تيار متناوب؟

س/4 ما معنى القيمة المؤثرة للتيار المتناوب؟ اكتب علاقة هذه القيمة مع المقدار الاعظم للتيار؟

س/5 كيف يمكن التمييز بين المقاومة والمحث والمتسعة موضوعة في ثلاثة صناديق متشابهة عند ربطها مع بطارية وأسلاك ومصباح كهربائي كلاً على حدة؟

س/6 ما مقدار عامل القدرة في كل من الأتي:

1 - المقاومة.

2 - المحث.

3 - المتسعة

س/7 لماذا تعد المحولة جهازاً من أجهزة التيار المتناوب؟

س/8 ما خسائر القدرة في المحولة ؟

س/9 ما نوع المحولة المربوطة في مناطق التجهيز للحمل؟

مسائل القصل

س/1 دائرة تيار متناوب تحتوي على مقاومة أومية خالصة يتراوح التيار المتناوب فيها (10-، 10+) والفولطية المتناوبة تتراوح مابين (14.14-، 14.14+) أحسب الآتي:

1 - التيار المؤثر 2 - الفولطية المؤثرة 3 - مقدار المقاومة؟

 $R=1.4\,\Omega$ -3 . $V_e=10~Volt$ -2 . $I_e=7.07~A$ -1 : الجواب

س/2 رُبط ملف الى مصدر فولطية متناوبة ترددها $\frac{500}{\pi}$ فأصبحت قيمة الرادة الحثية Ω 125 احسب حث المحث؟

الجواب: L=0.125 H

س/3 ربطت متسعة الى مصدر تيار متناوب فإذا كانت قيمة سعة المتسعة $\frac{100}{\pi} \, \mu F$ ورادة المتسعة مقدار ها $100 \, \Omega$ احسب تردد الدائرة الكهربائية؟

الجواب: f=50 Hz

س/4 ربطت مقاومة مقدارها Ω 3 مع محث حثه الذاتي (mH) ولمصدر فولطية متناوبة ترددها $\frac{40}{\pi}$ Hz

الجواب: V=10 V

س/5 ربطت متسعة سعتها $(200 \, \mu F)$ مع مقاومة أومية مقدارها $(40 \, \Omega)$ على التوالي لمصدر كهربائي متناوب تردده $(250 \, \text{Hz})$ فإذا كانت القدرة المستهلكة في الدائرة $(250 \, \text{W})$ احسب فولطية المصدر ؟

 $V_T = 250 V$ الجواب:

س/6 أذا كانت قدرة الملف الابتدائي في محولة كهربائية يساوي (W 1000) وقدرة الملف الثانوي (W 000). أحسب : -1- القدرة الضائعة بالمحولة. -2- كفاءة المحولة.

الجواب:1- W 100. 2- 90%.

س/7 محولة رافعة للجهد (V) الى (V) الى (300) كفاءة المحمولة (80%) فأذا كان تيار الملف الابتدائي (3A) . أحسب : -1 - قدرة الملف الثانوي. -2 - تيار الملف الثانوي.

الجواب: 1- W 240 W -2- 0.8 A

الفصل الخامس الالكترونيات


مفردات الفصل

- 5-1 المواد شبه الموصلة (تداخل حزم الطاقة)
- 2-5 المواد شبه الموصلة نوع (N) ونوع (P)
 - 3-5 الثنائي PN diode/ (PN)
 - 5-4 الترانزستور
 - 5-5 البث الكهرومغناطيسي
 - 6-6 الرادار أسئلة الفصل

الاهداف السلوكية:-

بعد دراسة هذا الفصل ينبغي على الطالب ان يكون قادرا على الآتي:-

- 1- معرفة نوعا المواد شبه الموصلة نوع (P,N) للتمييز بينهما وبيان أهم تطبيقاتهما مع بيان رموزهما وكيفية رسمهما في الدوائر.
 - 2- التعرف على نوعي الترانزستور الاتصالي والتمييز معززا ذلك بالرسم.
 - 3- يتعرف الطالب على البث الكهرومغناطيسي وطرق البث.
 - 4- يتعرف على الرادار وكيفية عمله ومم يتكون وانواعه وفي أي مجال يستعمل.



تمهيد

ان التطور الكبير والسريع الحاصل في العالم شمل علم الإلكتر ونيات أيضا حيث تم التطبيق في مجالات العلوم كافة وبدأ التطوريدخل عالم الصناعة، فصنعت الكثير من الاجهزة الالكتر ونية المتطورة

والحديثة ومنها التلفاز والراديو ومكبرات الصوت وأجهزة تضمين الاشارات وجهاز الراسمة الكاثودية وأجهزة البث والتسلم والرادار وأجهزة أخرى في ميادين الطب والهندسة والفضاء والفلك والكيمياء وعلوم الحياة وأجهزة التحسس وغيرها.

إن جميع هذه الاجهزة تعتمد في عملها على الثنائيات البلورية المختلفة والترانزستورات والدوائر المتكاملة، كما هو في الشكل (5-1) حيث يمثل أشكالاً عديدة للترانزستور.



شكل 5-1 بعض انواع الترانزستور

5-1 المواد شبه الموصلة (تداخل حزم الطاقة):

عرفت عزيزي الطالب من خلال دراستك السابقة ان المواد تقسم الى ثلاثة أنواع من حيث توصيلها بالكهربائية وهي المواد الموصلة والمواد العازلة والمواد شبه الموصلة. وأن المواد الموصلة هي التي تسمح لمرور التيار الإلكتروني خلالها، لذلك تتحرك الشحنات الكهربائية بسهولة وانسيابية في الموصلات ومنها الفضة والذهب والنحاس والالمنيوم، وهذه المواد تمتاز ذراتها بان لها الكترون تكافؤ واحد يرتبط مع النواة ارتباطاً ضعيفاً وهذه الالكترونات تتمكن بسهولة من فك ارتباطها مع النواة وتصبح حرة الحركة لذلك تسمى (الإلكترونات الحرة). أن المواد الموصلة تحتوي على وفرة من الالكترونات الحرة فينشأ ويمر فيها التيار الالكتروني بتسليط فرق جهد مناسب بين طرفيها نتيجة حركة الالكترونات باتجاه واحد لان المواد الموصلة مقاومتها قليلة.

اما بالنسبة الى المواد العازلة فهي المواد التي لاتسمح لمرور التيار الالكتروني من خلالها في المطروف الاعتيادية وذلك بسبب أن إلكترونات التكافؤ فيها مرتبطة ارتباطا وثيقاً مع النواة ومقاومتها الكهربائية تكون كبيرة.

اما المواد شبه الموصلة فهي تلك المواد التي تتحرك فيها الشحنات الكهربائية بحرية لكن أقل مما هو عليه في المواد الموصلة ومقاومتهاالكهربائية تكون بين الموصل والعازل.

هل تعلم

أن إلكترونات التكافؤ هي الالكترونات التي تشغل الغلاف الثانوي الخارجي والتي هي الاكثر بعداً عن النواة وتقع في غلاف التكافؤ.

أن هذه الإلكترونات (الكترونات التكافؤ) تمتلك قدراً كبيراً من الطاقة وتكون ضعيفة الارتباط مع النواة مقارنة بالالكترونات الاخرى للنواة.

هذه الالكترونات هي التي تشترك في التفاعلات الكيميائية وهي التي تحدد الخواص الالكترونية للمادة.

5-1-1 حزم الطاقة في المواد الصلبة:

إن الالكترونات في الذرة المنفردة تدور حول النواة بمدارات محددة وإن لكل مدار مستوى محدد من الطاقة.

ان تداخل مستويات الطاقة مع بعضها البعض في المواد الموصلة يؤدي الى تأثر إلكترونات أية ذرة بإلكترونات الذرات الاخرى المجاورة لها في المادة نفسها.

نتيجة لهذا التفاعل بين الذرات المتجاورة في المادة الواحدة تقسم مستويات الطاقة المسموح بها في الاغلفة الثانوية الخارجية المتقاربة مع بعضها بشكل حُزَم، وكل حزمة منها ذات مستويات طاقة ثانوية متقاربة من بعضها مكونة ما يسمى بحزم الطاقة.

وهناك انواع من حزم الطاقة التي تحدد الخواص الإلكترونية للمادة وهي:

- 1- حزم التكافئ: وتحتوي هذه الحزمة على مستويات طاقة مسموح بها طاقتها واطئة وتكون مملوءة كليا أو جزئيا بالالكترونات ولا يمكن أن تكون خالية من الالكترونات. إن إلكترونات التكافؤ لاتتمكن من الحركة بين الذرات المتجاورة بسبب قربها من النواة فهي مرتبطة بالنواة بقوى كبيرة.
- 2- حزم التوصيل: تحتوي على مستويات طاقة عالية أكبر من مستويات الطاقة في حزمة التكافؤ وإلكتروناتها تسمى إلكترونات التوصيل وهذه الإلكترونات تنتقل بسهولة لتشارك في عملية التوصيل الكهربائي، كما هو في الشكل (2-5).




شكل 5-2 يمثل حزم الطاقة

3- فجوة الطاقة المحظورة: لاتحتوي فجوة الطاقة المحظورة مستويات طاقة فهي لاتسمح للالكترونات أن تشغلها فكل إلكترون لكي ينتقل من حزمة التكافؤالي حزمة التوصيل عبر فجوة الطاقة المحظورة يحتاج أن يكتسب طاقة كافية من مصدرخارجي قد يكون طاقة حرارية أو ضوئية أو بتأثير مجال كهربائي ويجب ان يكون مقدار ها لايقل عن مقدار فجوة الطاقة المحظورة.

5-1-2 مميزات وصفات حزم الطاقة في المواد الموصلة وشبه الموصلة والعازلة:


1- حزم الطاقة في المواد الموصلة:

- a- تتداخل حزم التكافؤ مع حزم التوصيل.
- d-تنعدم فيها فجوة الطاقة المحظورة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل ولهذا تكون إلكترونات التكافؤ حرة طليقة في حركتها خلال المادة الموصلة فتكون المواد الموصلة لها قابلية توصيل كهربائي عالية.
- c- إن قابلية التوصيل الكهربائي في المعادن بصورة عامة تقل عند ارتفاع درجة الحرارة وذلك بسبب زيادة مقاومتها الكهربائية ولزيادة الطاقة الاهتزازية للذرات او الجزئيات، كما هو في الشكل (5-3).



شكل 5-3 يبين قابلية التوصيل الكهربائي في المعادن

2- حرم الطاقة في المواد شبه الموصلة: إن المواد شبه الموصلة عند درجات الحرارة المنخفضة مثل صفر كلفن k (0) وفي انعدام الضوء فهي تسلك سلوك المواد العازلة، كما هو في الشكل (4-5).




شكل 5-4 يبين حزم الطاقة في المواد الشبه موصلة

لذا فتكون فيها حزم الطاقة بالشكل الآتي:

- a- حزمة التكافؤ تكون مملوءة بالكترونات التكافؤ.
 - b- حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات.
 - c- فجوة الطاقة المحظورة ضيقة نسبيا.

3- حزم الطاقة في المواد العازلة:


- a- حزمة التكافؤ مملوءة بالكترونات التكافؤ.
 - b- حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات.
- c فجوة الطاقة المحظورة واسعة نسبيا، كما في الشكل (5-5).



شكل 5-5 يبين حزم الطاقة في المواد العازلة

2-5 المواد شبه الموصلة نوع N ونوع P:

إن التأثير الحراري في شبه الموصل النقي يعمل على زيادة قابلية التوصيل الكهربائي. لكن لعدم إمكانية السيطرة على قابلية التوصيل الكهربائي لمادة شبه الموصل النقية بطريقة التأثير الحراري لذا يتطلب عمليا إيجاد طريقة أفضل للتحكم في التوصيل الكهربائي وهذا يتم من خلال إضافة ذرات عناصر ثلاثية التكافؤ أو خماسية التكافؤ تسمى بالشوائب، كما هو في شكل (5-6). ويتم ذلك بعناية وبمعدل مسيطر عليه بنسبة واحد لكل (10^8) تقريبا وبدرجة حرارة الغرفة وبنسب قليلة ومحددة في بلورة شبه موصل نقية وهذه العملية تسمى بالتطعيم. وعليه فبعملية التطعيم يكون بالامكان السيطرة على قابلية التوصيل الكهربائي في شبه الموصل وزيادتها بنسبة كبيرة نتيجة لازدياد حاملات الشحنة (الإلكترونات والفجوات) بالبلورة مقارنة مع ما يحصل في التأثير الحراري.



شكل 5-6 يوضح هيكل ذرة السيلكون

ومن المعروف أن السيليكون والجرمانيوم من أهم أشباه الموصلات والتي تستعمل أستعمالاً والسعاً في التطبيقات الالكترونية وهي من العناصر اللافلزية رباعية التكافؤ ولها تركيباً بلورياً وذراتها ترتبط مع بعضها في أواصر تساهمية ولغرض تحويل هذه العناصر الشبه موصلة الى موصلة يتطلب تحطيم هذه الأواصر وزيادة عدد الالكترونات المنتقلة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل ويتم ذلك بطريقتين:

1- التأثير الحراري:


في درجة حرارة (°C) وغياب الضوء يكون شبه الموصل النقي عازلاً للكهربائية، حيث تكون كل الكترونات التكافؤ (الاربعة) مرتبطة ببعضها داخل هيكل بلوري فلا نلاحظ وجود الكترونات حرة ولكن عند ارتفاع درجة الحرارة الدرجة حرارة الغرفة (°C × 27 × 300) تتحطم بعض الاواصر التساهمية وتكتسب بعض الالكترونات طاقة حركية كافية لأنتقالها من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل مجتازة بها فجوة الطاقة المحضورة فتترك مكانها خالية (فجوة) فيتكون ما يسمى (الكترون- فجوة)، وتعد هذه الطريقة صعبة في التحكم بخواص الكهربائية للمواد الشبه موصلة من الناحية العلمية.

2- التطعيم أو التشويب (اضافة شوائب):

يتم فيها أضافة شوائب من عناصر معينة الى مواد شبه الموصل النقية وذلك بزيادة التوصيل الكهربائي لشبه الموصل عبر زيادة حاملات الشحنة (الالكترونات والفجوات). ولهذه العملية نوعان من المواد الشبه الموصلة غير النقية هي مواد شبه موصلة نوع N ومواد شبه موصلة نوع N.

: Nagative-type (N) المواد شبه الموصلة نوع

المحصول على شبه موصل نوع N يتطلب اضافة ذرة شوائب خماسية التكافؤ مثل الزرنيخ أو الفسفور أو الانتيمون في البنية البلورية لها لاجل جعلها بلورة موصلة للكهرباء، مثلاً نأخذ ذرة الانتيمون خماسي التكافؤ (Sb) الى بلورة السيليكون النقي رباعي التكافؤ (Si)، اذ ترتبط كل ذرة انتيمون مع اربع ذرات سليكون فيبقى الالكترون الخامس لذرة الانتيمون حر الحركة يمكن أثارته بسهولة بطاقة صغيرة وأنتقاله الى حزمة التوصيل لكي يساهم في عملية التوصيل الكهربائي لمادة شبه الموصل المطعمة ويدعى هذا النوع من الشائبة خماسية التكافؤ بالذرة الماتحة (Donor atom) والتي تصبح أيوناً موجباً مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الهيكل البلوري والذي ليس له دور في التوصيل الكهربائي، وعليه فأن شبه الموصل نوع N تكون فيه الالكترونات حاملة للتيار ولكل منها شحنة سالبة ولذلك بشار اليها بمادة النوع السالب مع تسمية الالكترونات (حاملات الشحنة الرئيسة) في حين الفجوات التي تولدت نتيجة انتقال الالكترونات من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل تدعى (حاملات الشحنة) لانها أقل عدداً من النوع السالب عندما تكون كثافة المائح أكبر من الفجوات، كما الألكترونات أكثر من الفجوات، كما الشكل (5-7).



شكل 5-7 يوضح شبه الموصل من النوع السالب


هل تعلم:

يعتمد المعدل الزمني لتوليد الازواج (الكترون – فجوة) في شبه الموصل على:
1- درجة حرارة شبه الموصل.
2- نوع مادة شبه الموصل.

2-2-5 المواد شبه الموصلة نوع Positive-type) :

أما اذا أدخلنا شوائب ثلاثية التكافؤ (3 الكترون) في التركيب البلوري مثل البورون أو الانديوم او الألمنيوم حيث تتاح ثلاثة الكترونات تكافؤ فقط للرابطة التساهمية، وهذا يعني أن الرابطة الرابعة لايمكن أن تتشكل. نتيجة لذلك فان التوصيل الكامل غير ممكن، مما يعطي للمادة شبه الموصل وفرة من حاملات الشحنة الموجبة المعروفة بالفجوات في هيكل البلورة، فمثلاً للحصول على شبه موصل نوع P يتطلب اضافة شوائب ثلاثية التكافؤ مثل البورون (B) الى بلورة السلكون (Si)، اذ ترتبط الكترونات التكافؤ الثلاثة لذرة البورون مع ثلاث ذرات سيليكون مجاورة باواصر تساهمية. ولكن هذه الشائبة الثلاثية التكافؤ تترك آصرة تساهمية تفتقر الى الكترون واحد لذلك تتولد فجوة، وهذه الفجوة تحاول اقتناص الكترون من ذرة سيليكون مجاورة وهذا.


تسمى الشوائب الثلاثية التكافؤ بالذرة القابلة (Acceptor atom) والتي تصبح ايوناً سالباً مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الهيكل البلوري والذي ليس له دور في التوصيل الكهربائي. وعليه فان شبه الموصل نوع P تكون فيه الفجوات في حزمة التكافؤ هي (حاملات الشحنة الرئيسية)، أما الالكترونات في حزمة التوصيل فتسمى (حاملات الشحنة الثانوية). اضافة البورون يبين ان التوصيل يتكون أساسا من حاملات شحنة موجبة وتنتج مادة من النوع الموجب وتسمى الفجوات الموجب عاملات الموجب عندما تكون كثافة القابل أكبر من كثافة المانح لذلك فان شبه الموصل من النوع الموجب به فجوات أكثر من الإلكترونات، كما هو في الشكل (5-8).




شكل 5-8 يوضح شبه الموصل من نوع الموجب

3-5 الثنائي (PN diode/ (PN):


بعد ان عرفنا في الفقرة السابقة كيفية عمل مادة شبه موصلة من النوع السالب بعد إضافة الانتيمون إليها وكذلك كيفية عمل مادة شبه موصلة من النوع الموجب بعد إضافة البورون اليها. وبما أن مواد اشباه الموصلات من النوع الموجب ومن النوع السالب هي متعادلة كهربائياً فهي لاتفعل الا القليل من تلقاء نفسها، لذا يمكن الحصول على الثنائي PN بتشويب (تطعيم) بلورة (السلكون أو الجرمانيوم) النقية بنوعين من من الشوائب احدهما ثلاثية التكافؤ (مثل البورون) والاخرى خماسية التكافؤ (مثل الانتيمون) ويسمى السطح الفاصل بين المنطقتين بالمفرق أو الملتقى (Junction) من ملاحظتنا للشكل (5-9) نجد أن الكترونات المنطقة N والقريبة من المفرق PN تنتقل متجهة الى المنطقة P تاركة خلفها أيونات موجبة ونفس الحال بالنسبة الى فجوات المنطقة P والقريبة من المفرق PN تنتقل متجهة الى المنطقة رقيقة على جانبي المفرق الى المنطقة N تاركة خلفها ايونات سالبة ونتيجة لهذه العملية تنشأ منطقة رقيقة على جانبي المفرق تحتوي على أيونات موجبة في المنطقة N وايونات سالبة في المنطقة P تسمى منطقة الاستنزاف



شكل 5-9 مسافة الوصلة PN




وبأستمرار تكوين أيونات موجبة وسالبة على جانبي المفرق في هذه المنطقة حول الوصلة تسمى طبقة الاستنفاذ او النضوب وبذلك سوف تحدث حالة من التوازن (حالة متعادلة كهربائياً) يتولد منها مجال كهربائي يعمل فرق الجهد الكهربائي الناتج عن هذا المجال على منع عبور الكترونات اضافية عبر المفرق المجال على منع عبور الكترونات اضافية عبر المفرق التشار الالكترونات، لذا يتطلب تسليط فرق جهد كهربائي يسمى (بفولتية الانحياز) لتوفير ظروف مناسبة لعمل الثنائي PN.




شكل 5-10 بعض انواع الدايود الثنائي

وهنالك نوعان من الانحياز:

1- الانحياز الامامى للوصلة الثنائية PN: عند ربط P (الموجب) بالقطب الموجب للبطارية والمنطقة N (السالب) بالقطب السالب للبطارية يكون الثنائي متحيزاً بالاتجاه الامامي أي ينساب تيار كبير خلال المفرق (الملتقي) يسمى بالتيار الامامي لأن مقاومة الثنائي PN صغيرة.



2- الانحياز العكسى (الخلفى) للوصلة الثنائية PN: عند ربط المنطقة P (الموجب) بالقطب السالب للبطارية (المصدر) والمنطقة N (السالب) بالقطب الموجب للبطارية يكون الثنائي PN متحيزاً بالاتجاه العكسي أي ينساب تيار صغير جداً خلال المفرق PN يسمى بالتيار العكسي يمكن أهماله لان مقاومة الثنائي PN تكون مقاومة كبيرة.



هل تعلم؟

أن مقدار حاجز الجهد في الثنائي (PN) عند درجة حرارة الغرفة (300 K) يساوي (0.7 V) للمصنوع من السيليكون و (0.8 V) للمصنوع من الجرمانيوم. هناك عدد من الثنائيات منها:

a-الثنائي المتحسس للضوء b- ثنائي الخلية الضوئية -a الثنائي الباعث للضوء d- الثنائي المعدل للتيار

ثنائي الوصلة (الدايود) هو واحد من أبسط أجهزة أشباه الموصلات والتي لها خاصية تمرير التيار في اتجاه واحد. إن التاثير السابق وصفه يتحقق من دون أي جهد خارجي على الوصلة الفعلية والنتيجة ان تكون الوصلة في حالة من التوازن. ومع ذلك اذا تم توصيل كل من طرفي المادة السالبة

والمادة الموجبة بمصدر بطارية عندئذ يتواجد مصدر طاقة إضافي للتغلب على الحاجز، وهذا يؤدي الى ان الالكترونات الحرة تكون قادرة على عبور منطقة النضوب (الاستنزاف) من أحد الجانبين الى الجانب الاخر. إن طبقة النضوب (الاستنزاف) تتسع مع زيادة الجهد العكسي المسلط ويرجع ذلك الى الاختلاف في الخواص الكهربائية على جانبي الوصلة وينتج تعديل للتيار المتناوب مثلاً الى تيار معدل بإتجاه واحد.

5-4 الترانزستور Transistor:

بعد محاولات وتجارب عديدة قام بها العلماء وللتخلص من عيوب الصمام الالكتروني تم اختراع الترانزستور عام 1947م على يد ثلاثة من الفيزيائيين الامريكيين العاملين في مختبرات (بيل الامريكية) وهم جون باردين وولتر براتين ووليم شوكلي والذين حصلوا على جائزة نوبل عام 1956م تقديرا لجهودهم على هذا الانجاز العظيم والذي خدم الانسانية جمعاء.

والترانزستور هو عنصر الكتروني فعال مصنوع من مواد شبه موصلة كالجرمانيوم والسيليكون وله ثلاثة أقطاب كما هو الحال مع الصمام الثلاثي ولكن بدون دائرة تسخين. ويتميز الترانزستور عن الصمام الالكتروني بصغر حجمه الذي لايتجاوز اذا ما صنع منفردا حجم حبة الحمص أما إذا كان في دوائر متكاملة فإنه بالامكان تصنيع ملايين الترانزستورات على شريحة لاتتجاوز مساحتها السنتمتر المربع الواحد، ما أدى الى تقليص بالغ في أحجام وأوزان الاجهزة الكهربائية.

ويتميز كذلك بانه يعمل على جهد كهربائي منخفض لايتجاوز عدة فولطات وبقلة استهلاكه للطاقة الكهربائية التي تقاس بالملي واط في الترانزستورات المنفردة والميكروواط وحتى النانو واط في الدوائر المتكاملة، مما أدى الى تصنيع اجهزة كهربائية مختلفة تعمل بالبطاريات الصغيرة ولفترات طويلة من الزمن. ويتميز بصلادته فهو جسم مصمم من مواد شبه موصلة حيث لاتوجد في داخله اجزاء متحركة ولذلك فهو لايتاثر بالصدمات والاهتزازات الميكانيكية كما هو الحال مع الصمام الالكتروني ولذايمكن وضعه في الاجهزة المحمولة. ويتميز كذلك بطول عمره التشغيلي الذي يمتد لعشرات السنوات وبامكانية عمله ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة. وبإمكانية انتاجه بكميات كبيرة جداً وبإسعار منخفضة حداً.

ومع اختراع الترانزستور الذي يعده العلماء أعظم أختراع في القرن العشرين تجددت آمال المهندسين والفنيين والمنتجين في صنع معدات وأجهزة إلكترونية صغيرة الحجم وقليلة الاستهلاك للطاقة كالحواسيب الرقمية والتلفزيونات الملونة والراديوات الصغيرة والهواتف المحمولة والالات الحاسبة المكتبية واليدوية وأصبح بالامكان أستعمالها في مختلف المركبات والصواريخ العابرة للقارات وفي المركبات الفضائية والاقمار الصناعية...الخ

5-4-1 ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية

يتم تصنيع هذا النوع من الترانزستور من خلال تطعيم ثلاث مناطق متجاورة على بلورة نقية من السيليكون بحيث يكون التطعيم اماعلى شكل (سالب – موجب – سالب) (NPN) او على شكل (موجب – سالب – موجب) (PNP) ويتم توصيل أقطاب معدنية بهذه المناطق الثلاث حيث يسمى القطب الموصل بالمنطقة الوسطى بالقاعدة (B) (Base) بينما تسمى الاقطاب الموصلة بالمنطقتين الخارجيتين بالباعث (Emitter) والجامع (Collector) والجامع من الخارجيتين بالباعث وذلك بسبب وجود وصلتين فيه وكذلك بسبب مساهمة الفجوات والالكترونات الترانزستور بثنائي القطبية وذلك بسبب وجود وصلتين فيه وكذلك بسبب مساهمة النوع من الترانزستور في الغالب وضع الانحياز لاحداهما أمامي وللاخرى عكسى، ما يعنى أن الوصلة وجود وصلتين يكون في الغالب وضع الانحياز لاحداهما أمامي وللاخرى عكسى، ما يعنى أن الوصلة


المنحازة أماميا ستسمح بمرور التيار بينما لاتسمح الوصلة المنحازة عكسيا بمروره ولكن اذا ماتم تصنيع الترانزستور بحيث يكون عرض منطقة القاعدة قليل جدا بحيث إن المنطقة المنضبة المستنزفة للوصلة المنحازة عكسيا تغطي معظم أجزائها فإن الإلكترونات أو الفجوات التي تصل الى منطقة القاعدة من تيار الوصلة المنحازة أمامياً سيقع في أسر المجال الكهربائي للمنطقة المنضبة المنحازة عكسيا وسيمر تيارا عاليا فيها رغم إنها منحازة عكسيا من العدد الكلي المتولد في الوصلة المنحازة أمامياً.

إن هذه الالية في طريقة عمل الترانزستور تمكن تياراً ضعيفاً يمر في القاعدة من التحكم بتيار قوي يمر بين الباعث والجامع ويطلق على نسبة تيار الجامع أو الباعث على تيار القاعدة بربح الترانزستور ويمكن زيادة ربح الترانزستور من خلال تقليل عرض منطقة القاعدة ويمكن الحصول على ربح قد يصل لعدة مئات.

إن العيب الرئيسي للترانزستور ثنائي القطبية هو أن القاعدة تستعمل التيار الكهربائي للتحكم بعمل الترانزستور، مما يستدعي استعمال دائرة كهربائية خارجية دقيقة لضبط قيمة تيار القاعدة والذي قد يؤدي أي أنحراف في قيمته الى تغيير مكان نقطة التشغيل التي يعمل عندها الترانزستور.

هل تعلم/


- 1-ان العمل الاساسي للترانز ستور هو تضخيم الاشارة الداخلة فيه ومن هذه المضخمات المضخم(PNP) ذو الباعث المشترك. المشترك.
 - 2- ان اهم استعمالات الترانزستور هي:-
 - 1- يستعمل كمفتاح الكتروني. 2- يستعمل كمكبر أو تكبير للاشارات الصغيرة.



شكل 5-11 ترانزستور نوع (PNP)

ويتم تصنيع الترانزستور من نوع (NPN) بالطريقة السطحية من خلال تطعيم منطقة محدودة بذرات مانحة لتنتج منطقة سالبة بعمق معين على سطح السيليكون وفي داخل هذه المنطقة السالبة يتم تطعيم جزء منها بذرات مستقلة لتحولها الى منطقة موجبة. وفي داخل هذه المنطقة الموجبة يتم تطعيم جزء منها بذرات مانحة لتحولها الى منطقة سالبة وبهذا تتكون ثلاث مناطق (منطقتين سالبتين وبينهما منطقة موجبة) ويتم وصل القاعدة بالمنطقة الموجبة والباعث بالمنطقة السالبة الاقرب من السطح والجامع بالمنطقة السالبة الابعد عن السطح. الشكل (5-12) وبسبب ان مساحة وصلة الباعث اقل منها بكثير من مساحة وصلة الجامع في عملية التصنيع هذه فان الربح في تيار الباعث منه أكبر بكثير منه في حالة تيار الجامع ولذا يجب ان يراعى ذلك عند تصميم المضخمات؛ فالترانزستور عير متماثل في مثل هذه الطريقة من التصنيع .ويتم تصنيع انواع لاحصر لها من الترانزستور بعضها يعمل عند الترددات

المنخفضة وبعضها يعمل عند الترددات العالية وبعضها لاغراض القدرات المنخفضة وبعضها للقدرات المنخفضة وبعضها للقدرات العالية وذلك لتابي حاجة التطبيقات المختلفة ويحمل كل ترانزستور على سطحه رمزاً مكوناً من عدد من الاحرف والارقام ويمكن استخلاص بعض المعلومات من هذه الرموز كنوع مادة الترانزستور ان كانت من السيليكون أو ألجرمانيوم أو كمدى الترددات التي يعمل عندها ومقدار الجهد أو التيار أو القدرة الكهربائية التي يتحملها.



شكل 5-12 ترانزستور نوع (NPN)

شروط عمل الترانزستور:

يجب ان يتوفر شرطان لكي يعمل الترانزستور هما:-

1- يجب ان تزود الوصلة بين القاعدة والباعث بالانحياز الامامي.

2- يجب ان تزود الوصلة بين الجامع والقاعدة بالانحياز العكسي.

هل تعلم؟

أن تيار الجامع (I_c) يكون دائما اقل من تيار الباعث (I_e) بمقدار تيار القاعدة (I_b) وذلك بسبب حصول عملية إعادة الالتحام التي تحصل في منطقة القاعدة بين الفجوات والالكترونات. تيار القاعدة يكون صغيراً جداً نسبة الى التيار الباعث (I_e) لان منطقة القاعدة رقيقة ونسبة تطعيمها بالشوائب قليلة. اذا كان تيار القاعدة (I_b) يساوي مثلا (I_c) من تيار الباعث (I_c) فيكون تيار الجامع (I_c) قرابة (I_c) من تيار الباعث.

5-5 البث الكهرومغناطيسي (Electromagntic Broadcasting):

من المعروف أن الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات لاتحتاج بالضرورة الى وسط مادي لانتقالها، وتكون موجات مستعرضة وهي تتولد من تذبذب الالكترونات الحرة في الموصل حيث إن أصل نشوء هذه الموجات هو الشحنات الكهربائية المتذبذبة، وينتج عن هذا التذبذب مجالان كهربائي ومغناطيسي متغيران مع الزمن ومتلازمان ومتعامدان مع بعضهما على خط انتشار هما حيث تنتشر هذه الموجات في الفراغ بسرعة الضوء.


الطيف الكهرومغناطيسي: يتكون من نطاقات من الاطوال الموجية المختلفة ومن أهمها أشعة كاما والاشعة السينية والاشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي والاشعة تحت الحمراء والموجات الدقيقة والموجات الراديوية.

إن الموجات الراديوية تستعمل في الاذاعة المسموعة والمرئية. وبصورة عامة يعتمد الاستخدام التقني للموجات الكهرومغناطيسية على السهولة التي يمكن بها معرفة الاطوال الموجية المختلفة وانتاجها. ويرتبط الطول الموجي بمعدل اهتزاز الالكترونات في مصدر الطاقة فكلما كان الاهتزاز ابطأ ازداد الطول الموجي وهكذا.

5-5-1 الموجة الارضية والموجة السماوية:

ان الارض تقريبا كروية ونصف قطرها قرابة (6400 km) ومحيط اكبر دائرة لها حوالي (4000 km). يزيد الارتفاع بين نقطتين والمسافة بينهما قرابة (250 km) على (1 km). وهذا الارتفاع يمثل عائقاً كبيراً يمنع انتشار الموجات بين النقطتين، ومع ذلك يمكن تحقيق الاتصال بين نقاط بينهما حاجب ناتج عن أنحناء سطح الارض أوعدم انتظام سطح الارض إذا ماتوافر أحد الشروط الآتية:-

- 1- الموجات تتحرك في مسارات تتبع انحناء سطح الارض وتعرجاتها.
- 2- تعليق كل من هوائي الارسال وهوائي الاستقبال على ارتفاعات مناسبة يوفر خط الرؤية المباشرة بين الهوائيين.
- 3- توفير محطات إعادة إذاعة وسطية بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال تمثل تعرجات سطح الارض التي يقارن ارتفاعها بالطول الموجي للموجة المنتشرة عائقا بالنسبة إلى ألموجات التي تتحرك بالقرب من سطح الارض وتكون عملية بث الموجات الراديوية بطريقتين:
- الطريقة الاولى: حيث تسمى الموجات بالموجات الارضية (ground waves) وتنتقل فوق سطح الارض مباشرة (قريبة من سطح الارض) الا أنها بسبب انتشارها بخطوط مستقيمة تكون غير قادرة على تأمين الاتصالات الالمسافات قصيرة نسبياً نتيجة لتحدب الارض.
- الطريقة الثانية: انها تتم بوساطة موجات غير مباشرة تدعى بالموجات السماوية (sky waves) حيث تستطيع تأمين الاتصالات بين مكانين بعيدين وليس واقعين على خط مباشرواحد ويعتمد هذا النوع من الاتصالات على وجود طبقة الايونسفير في الغلاف الجوي بالدرجة الاولى والتي تعكس الموجات غير المباشرة الى الارض.



شكل 5-13 صورة انتشار الموجات الراديوية

ففي اثناء الليل وبسبب غياب أشعة الشمس تختفي الطبقة السفلى من طبقة الايونسفير والتي تسمى (D-layer) والمسؤولة عن توهين الموجات الراديوية والتي تظهر في اثناء النهار.

الطريقة الثالثة: حيث تسمى الموجات بالموجات الدقيقة (Microwaves) المستثمرة في عمليات الارسال في التلفاز تكون قادرة على اختراق طبقة الايونسفير ولاينعكس منها الا الشيء القليل وهنا ما يجعل بث موجات التلفاز مقتصرا على المسافات القريبة فقط. وقد تم التغلب على ذلك بوساطة الاقمار الصناعية؛ اذ توضع في مدارات ثابتة حول الارض.

إن المدار الثابت هو كل مدار يدور فيه التابع بسرعة دوران الارض نفسها وينتمي الى مسطح يحتوي على خط الاستواء، مما يتيح له البقاء في مكانه بالنسبة إلى الارض ويستطيع أي تابع موجود في مدار ثابت التقاط أية إشارة ثابتة من محطة إرسال وإعادة بثها من جديد الى محطة واقعة ضمن الرقعة الجغرافية للتابع.

6-5 الرادار (Radar):

إن كلمة رادار هي مختصر لعبارة (Radio Detection and Ranging) وتعني الكشف وتعيين المدى باللاسلكي. وإن أساس عمل الرادار يعتمد على ظاهرة الاهتزاز الكهربائي والحصول على الصدى الكهرومغناطيسي.

ويعرف الرادار بأنه نظام الكتروني دقيق وكفوء يستعمل لكشف أهداف متحركة وثابتة وتحديد مواقعها واتجاهها ويمكن للرادار تحديد حركة واتجاه أهداف بعيدة عن رؤية العين البشرية وتحديد مسافتها وارتفاعها مهما كانت صغيرة الحجم سواء أكانت بحجم الحشرة أم كانت بحجم وضخامة الجبال ويعمل الرادار بكفاءة عالية في الليل وحتى في اثناء سوء الاحوال الجوية مثل الضباب الكثيف والمطر أو الثلوج وله القابلية في تنفيذ عدة مهام تجعله مفيداً لاغراض مختلفة وواسعة في حياتنا اليومية؛ إذ يعتمد الطيارون على الرادار في هبوط طائراتهم بأمان في المطارات المزدحمة حيث يتم ارشادهم من قبل العاملين عليه بطرق خاصة وتعريفهم بالمسارات المناسبة لاقلاعهم أو هبوطهم كما يستخدمه الملاحون في الطقس الردي ويستعمل الرادار في المطارات المؤرات الإعداء وصواريخه كما في الكثير من الدول لاغراض الحراسة والرصد من هجمات فجائية من طائرات الاعداء وصواريخه كما يمكن الرادار المشتغلين والمختصين بأحوال الطقس والرصد الجوي والزلزالي من تتبع العواصف المقتربة والمعلومات المهمة عنها وكذلك يستعمله العلماء لاستقصاء جو الارض ودراسة الكواكب الاخرى وأقمارها.



شكل 5-14 صورة للرادار

5-6-1 أجزاء ومكونات الرادار:

- 1 المذبذب.
- 2- المضمن.
- 3- المرسل.
- 4- مفتاح الارسال والاستقبال.
 - 5- الهوائي.
 - 6- المستقبل.
 - 7- معالج الاشارة.
 - 8- العارض (الشاشة).
 - 9- المؤقت.

5-6-5 كيف يعمل الرادار:

تختلف مجموعات الرادار في التصميم وفي الغرض والشكل الا أنها جميعاً تعمل على المبادئ العامة نفسها وذات أجزاء أساسية واحدة ولكل جهاز مرسل لانتاج الاشارات الرادارية وهوائي لبثها الى الخارج ويجمع الهوائي نفسه في معظم أنواع الرادار الموجات المرتدة من الهدف. حيث يقوم الرادار بارسال موجات راديوية باتجاه الهدف واستقبال الموجات التي تنعكس منه ويدل الزمن الذي تستغرقه الموجات المنعكسة لتعود على مدى الهدف وكم يبعد وأتجاهه وأرتفاعه.

ويقوي المستقبل الموجات المنعكسة التي تدعى الاصداء (أو النبضات) بحيث يمكن رؤيتها على شاشة الرادار أنبوب الصورة في جهاز التلفاز (الشاشة) الا أنها غالبا ما تكون دائرية بدلا من أن تكون مستطيلة وتظهر الاصداء نقاطا من الضوء أو خيالا للهدف المشاهد ومن هذه النقاط يمكن للمشغل للجهاز معرفة المعلومات المطلوبة منه.

5-6-5 أنواع الرادارات:

لقد تعددت اشكال وأنواع الرادارات ولكنها تكاد تكون متشابهة من حيث العمل والاغراض والاجزاء ومن هذه الانواع:

- 1- الرادار البسيط: وهو أبسط أنواع الرادارات وفي هذا النظام يقوم المحول بأرسال إشارات كهربائية متقطعة بفاصل زمني معين. وفي هذه الفواصل يقوم بأستقبال صدى الموجات المنعكسة من الاجسام.
- 2- الرادار المستمر (الموجة المتصلة): هو منظومة رادارية يتم فيها ارسال طاقة موجية راديوية ثابتة مستمرة ثم يستقبل جزء منها لدى إنعكاسها من الجسم بسبب حركة الجسم الذي تصطدم به الموجة.
- 3- رادار النظام المرحلى: وهذا الرادار يحتوي على عدد من الهوائيات الصغيرة وكل منها يستطيع أن يدور حول نفسه دورة كاملة فبعد تحديد اتجاه كل هوائي يقوم المستقبل بأستقبال إشارات كل هوائي ثم جمعها لتكوّن أشارة واحدة.
- 4- الرادار الفرعى: وهو نوع أخر يعمل مثل الرادار الاساسي لكن بالاضافة الى أنه يقرأ موجات الرادار المشفرة. فيرسل موجات مشفرة للطائرات وهي عبارة عن أسئلة رقمية ويستقبل من الطائرة أجوبة خاصة مثل هوية الطائرة ومن أي دولة والغرض من القدوم وغيرها من المعلومات.
 - 5- رادار التصويب: وهذا الرادار يستخدم في تقفي الاهداف الارضية من الجو.

كما وهناك أسماء أخرى للرادار وكلٍ حسب صناعته واغراضه وربما نفس الراداريحمل أسماً أخراً في بلد مصنع أخر ومن هذه الرادارات هي (الرادار النبضي، رادار دوبلر، الرادار ذو الموجة المستمرة، رادار المصفوفة الطورية).

5-6-4 أهم تطبيقات واستعمالات الرادار:

- 1- يستعمل الرادار في الملاحة الجوية بشكل كبير لضمان سلامة الطائرات وركابها من الحوادث والكوارث. حيث تكون حركة الطائرات بشكل كثيف قرب المطارات لذلك أستخدم مراقبو المرور المدربون على الرادار في جميع مطارات العالم لتوجيه التدفق المستمر للطائرات القادمة والمغادرة حيث يبين الرادار موضع كل طائرة في الجو.
- 2- في الملاحة البحرية شاع استعمال الرادار على نطاق واسع بوصفه مساعداً مهماً للملاحة في أنواع عديدة من القوارب والسفن الصغيرة الى ناقلات النفط الضخمة. حيث يمكن للرادار العمل في الظروف الجوية الرديئة وتحديد أماكن السفن الأخرى والصخور والجبال الثلجية وغيرها لتجنب الاصطدام بها. كما ويمكن لمحطات حرس الشواطي تتبع أثار السفن من خلال المراقبات الرادارية والبحث عن السفن المفقودة.
- 3- أستعمال الرادار بشكل واسع في القوات المسلحة في الدفاعات الجوية والدفاع الصاروخي والمراقبة الجوية والاستطلاع وقياس المدى والتحكم في نيران الاسلحة وغيرها. ومعرفة أختراق الطائرات والصواريخ المعادية قبل دخولها للحدود أو عند دخولها مباشرة وتحديد مساراتها واتجاهاتها وبعدها.
- 4- أستعمال الرادار في المراقبة الفضائية والكشف عن الاقمار الاصطناعية وتتبعها وتحديد مداراتها في الفضاء.
- 5- يستعمل الرادار في رسم الخرائط حيث يمكن أجراؤها من طائرة خاصة. وفي الاستطلاع وتجميع المعلومات وقياس المدى.
- 6- أستعمال الرادار في التحكم في سير المركبات في الطرقات وبيان سرعتها لغرض تطبيق قواعد المرور والخاصة في تحديد سرعة المركبات وضبطها. حيث يمكن للرادار معرفة وتحديد سرعة السيارات التي تسير في الطرقات وتحديد اتجاهاتها وأوقاتها وهذا ما يساعد رجال المرور في السيطرة على حركة السير وضبطها وتقليل الاعتماد على الجهد البشري.
- 7- يستعمل الرادار في إكتشاف الثروات المعدنية والخامات وتجمعات الاسماك لصالح أعمال الصيد في اعماق البحار.



اسئلة الفصل الخامس

س1/ مالمقصود بالترانز ستور؟ وما أنواعه مع الرسم؟ وما أهم استعمالاته؟

س2/ بماذا يمتاز الترانزستور عن الصمام الالكتروني؟

س3/ كيف يتم الحصول على شبه الموصل نوع (N) وشبه الموصل نوع (P)؟

س4/ عرف المادة المانحة والقابلة مع ذكر الامثلة.

س5/ وضح تاثير ارتفاع درجة الحرارة في قابلية التوصيل الكهربائي في كل من المواد الآتية:-

a - الموصلة

b- شبه الموصلة النقية.

س6/ اختر العبارة الصحيحة لكل من العبارات الأتية:-

1- في بلورة السليكون النقية وعند درجات الحرارة الاعتيادية يكون الآتي:-

a- عدد الالكترونات الحرة اكبر من عدد الفجوات.

b- عدد الالكترونات الحرة اصغر من عدد الفجوات.

c- عدد الالكترونات الحرة يساوي عدد الفجوات.

d- ليس أي مما سبق.

2- حاملات الشحنة في شبه الموصل هي:-

a- الكترونات حرة وفجوات.

b- فجو ات فقط.

c- الالكترونات الحرة فقط.

d- الايونات الموجبة والسالبة معا.

س7/ عدد أنواع حزم الطاقة. وبين مميزات وخواص حزم الطاقة في المواد الموصلة وشبه الموصلة والعازلة.

س8/ كيف يتم توليد الموجات الكهرومغناطيسية ؟

س9/ وضح كيف يتم انتشار الموجات الراديوية.


س10/ ما ذا تعنى كلمة رادار؟ وما هو أساس عمل الرادار؟

س11/ عدد ثلاثة من استخدامات الرادار.

س 12/ ماأهم استعمالات الوصلة الثنائية PN؟

الفصل السادس الليزر والبلازما

مفرادت الفصل:



2-6 خصائص أشعة الليزر

3-6 أسس عمل الليزر

4-6 مكونات أجهزة الليزر

6-5 منظومات مستويات الليزر

6-6 أنواع الليزر

7-6 بعض تطبيقات الليزر

6-8 البلازما

9-6 بعض تطبيقات البلازما

اسئلة الفصل

الاغراض السلوكية:

بعد دراسة الفصل ينبغي للطالب ان يكون قادرا على الآتى:

- يعرف الليزر والميزر.
- يميز بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المحفز.
- يتعرف على مفاهيم (الوسط الفعال، المرنان،
 تقنية الضخ).
 - يتعرف على منظومة الليزر.
 - يعدد انواع الليزرات.
 - يذكر بعض تطبيقات الليزر.
 - يتعرف على البلازما.





1-6 الليزر والميزر Laser and Maser:

تُعَد تكنولوجيا الليزر من العلوم المتطورة التي دخلت في العديد من التطبيقات والابحاث العلمية فنجدها عنصراً أساساً في أجهزة تشغيل الاقراص المدمجة وفي صناعة الالكترونيات وقياس المسافات بدقة وخاصة الاجسام الفضائية، أو في معدات قطع ولحام المعادن، أو في آلات الاسنان وغيرها التي سيتم معرفة بعض منها في محور تطبيقات الليزر. ولكن ما الليزر وما الذي يميزه عن المصادر الضوئية الاخرى.

جاءت تسمية الليزر (Laser) من الاحرف الاولى للكلمات من الجملة: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

وتعني (تضخيم الضوء بوساطة الانبعاث المحفز للاشعاع) حيث وضع العالم البرت اينشتاين في عام 1917 الاساس النظري لعملية الانبعاث المحفز، وقد صمم أول جهاز في عام 1960 من قبل العالم ميمان (T.H maiman) باستعمال بلورة الياقوت (Ruby Laser، لاحظ الشكل (6-1).

ولكن قبل إنتاج الليزر تم تحقيق انبعاث أشعة كهرومغناطيسية مضخمة ومنبعثة بالتحفيز في طيف الاشعة الدقيقة سميت ميزر (maser) والتي جاءت من الأحرف الأولى لفكرة عمل الميزر في العيارة التالية




الشكل 6-1 جهاز ليزر

Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني (تضخيم الموجات الدقيقة بوساطة الانبعاث المحفز للاشعاع)

أن العالم تاونس تمكن من تصميم أول جهاز يقوم بتضخيم الموجات الدقيقة باستعمال تقنية الانبعاث المحفز وإنتاج ميزر الامونيا عام 1954 .

هل تعلم؟



الشكل 6-2 الضوء الاعتيادي واشعة الليزر

2-6 خصائص أشعة الليزر Properties of Laser:

يتصف شعاع الليزر بالمميزات الاساسية الآتية: 1. أحادي الطول الموجى (أحادي اللون)

monochromatic يتميز الليزر بنقاوة الضوء الصادر من مصدر ضوء اعتيادي متعدد اللونية (الطيفية) التي تفوق أي مصدر آخر في حين يكون الالوان بأطوال موجية مختلفة، لاحظ الشكل (6-2).


2. الاتجاهية directionality


تسير أشعة الليزر مسافات كبيرة بحزم متوازية ذات انفراجية قليلة بينما ينتشر الضوء الصادر من مصباح الاضاءة الاعتيادي أو الشمس بشكل عشوائي بالاتجاهات كافة، لاحظ الشكل (6-3).

فإذا أرسلت الى القمر حزمة ذات شدة ضوئية كافية من أشعة الليزر على بعد (384000 km) عن سطح الارض تقريباً فإنها تفسر على سطح القمر بقعة مضاءة لا يزيد قطرها عن (1 km) في حين أنه إذا ارسل الضوء الاعتيادي ووصل، فرضا، الى سطح القمر فان قطر البقعة المضاءة يصل الشكل 6-3 الليزر الاتجاهي ومصادر الضوء غير الاتجاهية الى (4376 km) تقريباً.

coherency .3

لاشعة الليزر صفات متماثلة من حيث الطور والاتجاه والطاقة وبهذا يمكن أن تتداخل الموجات فيما بينها تداخلا بناءاً، لاحظ الشكل (6-4).





الشكل 6-4 ضوء ليزر متشاكه

4. السطوع Brightness

أشعة الليزر ذات لمعان وسطوع عال جداً يفوق سطوع أشعة الشمس بمليون مرة وذلك نتيجة تركيز طاقة موجات الليزر المنبعثة في حزم ضيقة قليلة الانفراج، لاحظ الشكل (6-5).

وعلى سبيل المثال فإن شدة الأشعة المنبعثة من مصباح التنكستن ذي قدرة (100 watt) تبلغ قرابة (2000 watt/cm²) في حين تبلغ اشعة الليزر بالقدرة نفسها قرابة (2×10^9 watt/ cm²) بالقدرة نفسها



الشكل 6-5 سطوع الليزر

أعلى بمقدار مليون مرة من شدة الاشعة الصادرة من مصباح التنكستن الاعتيادي.

3-6 أسس عمل الليزر The Foundation of The Laser Working


هنالك ثلاث عمليات تكتسب أهمية كبيرة في الاسس الفيزيائية لتوليد الليزر هي:

(الامتصاص المحتث، الانبعاث التلقائي، الانبعاث المحفز)

1- الامتصاص المحتث Induced Absorption

هو انتقال الذرة من مستوى طاقة واطئ (E_1) الى مستوى طاقة متهيج (E_2) وذلك بامتصاص فوتون طاقته تساوي فرق الطاقة بين هذين المستويين، لاحظ الشكل (6-6)، أي ان

$$hf = E_2 - E_1$$



شكل 6-6 يوضح ألامتصاص المحتث

حيث إن (h) ثابت بلانك ويساوي (J.S) جول .ثا

(f) تردد الضوء الساقط بوحدة (Hz) هيرتز

مستویات الطاقة بوحدة (eV) مستویات الطاقة بوحده ($E_2,\,E_1$)


2- الإنبعاث التلقائي Spontaneous Emission


عندما تصبح الذرة في مستوى الطاقة الاعلى (مستوى التهيج) تميل دائماً الى حالة الاستقرار فتعود تلقائياً بعد فترة زمنية قصيرة تسمى العمر الزمني لمستوى التهيج الى المستوى الارضي ويصاحب هذا الانتقال انبعاث فوتون طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستويين

$$hf = E_2 - E_1$$

(ويسمى هذا الانتقال بالانبعاث التلقائي)، لاحظ الشكل (6-7).

وتكون فوتونات هذا الانتقال مختلفة من حيث الطور والاتجاه فتنبعث في جميع الاتجاهات كما في الضوء الاعتيادي، لاحظ الشكل (6-8).





الشكل 6-8 فوتونات منبعثة تلقائياً ومختلفة من حيث الطور والاتجاه


الشكل 6-7 الانبعاث التلقائي

هل تعلم ؟

أن العمر الزمني للمستوى: هو فترة زمنية قصيرة جدا يمكثها الالكترون في مستوى الطاقة الاعلى الذي ينتقل اليه في الذرة المثارة.

3- الانبعاث المحفز Stimulated Emission


عندما يصطدم فوتون بذرة موجودة في مستوى التهيج (E_2) بحيث تكون طاقته مساوية تماماً لفرق الطاقة بين المستويين (E_2-E_1) فانه سوف يحفز الذرة لتنتقل من المستوى (E_2) الى المستوى الاوطأ (E_1) ما يؤدي الى انبعاث فوتون جديد مماثل من حيث (الطاقة والتردد والطور والاتجاه) للفوتون الذي اصطدم بالذرة (ويسمى هذا النوع من الانتقال بالانبعاث المحفز)، لاحظ الشكل (B-1).



الشكل 6-9 الانبعاث المحفز

تذكر للحصول على الانبعاث المحفز يجب الحصول على الانبعاث التلقائي أولاً.

في حالة الظروف القياسية (حالة الاتزان الحراري) لاية مادة فان معظم الذرات تكون في المستويات الواطئة للطاقة والنسبة الاقل من الذرات تكون متهيجة في المستويات العليا للطاقة، لاحظ الشكل (6-10).



الشكل 6-10 النظام الذري عند الاتزان الحراري

E₂


لزيادة احتمالية (الانبعاث المحفز) يجب أن تكون عدد الذرات المتهيجة في المستويات العليا للطاقة أكبر من عدد الذرات في المستويات الواطئة للطاقة أي أن توزيع الذرات يكون بشكل معكوس، لذا تسمى هذه العملية (بالتوزيع المعكوس).

هل تعلم؟


4-6 مكونات جهاز الليزر Constituonts of Laser

يوضح الشكل (6-11) المكونات الاساسية التي يشترط وجودها في اجهزة الليزر وهي:

- 1 الوسط الفعال
 - 2 المرنان
 - 3 تقنية الضخ
- 1- الوسط الفعال Active medium: وهي مجموعة من ذرات او جزيئات أو أيونات بحالة (صلبة أو سائلة أو غازية) والتي يمكن ان يحصل فيها التوزيع المعكوس من خلال تجهيز الوسط الفعال بالشدة اللازمة لتهيجه.
 - 2- المرنان Resonator: وهو وعاء ذو تصميم مناسب يتكون من مرآتين، توضع المادة الفعالة بينهما وتصمم المرآتان بحيث تكونان متقابلتين إحداهما عاكسة كلياً للضوء والثانية عاكسة جزئياً، لاحظ الشكل (6-12).




الشكل 6-11 مخطط لمكونات جهاز الليزر



الشكل 6-12 المرنان


لذا فالشعاع الساقط على إحداهما ينعكس موازياً للمحور الاساس للمرآتين ثم يسقط على المرآة الاخرى وينعكس عنها وهكذا تتعاقب انعكاسات الاشعة داخل المرنان فتحصل عملية الانبعاث المحفز فيزداد عدد الفوتونات المتولدة بالانبعاث المحفز بعدد هائل فيحصل التضخيم وتسمح المرآة ذات الانعكاس الجزئي بنفاذ نسبة من الضوء الساقط عليها خارج المرنان وتعكس بقية الضوء مرة أخرى داخل المرنان لغرض إدامة عملية التضخيم.



- 1- تقنية الضخ الضوئي Optical Pumping.
- 2- تقنية الضخ الكهربائي Electrical Pumping.
- 3- تقنية الضخ الكيميائي Chemical Pumping.
- 5-6 منظومات مستویات اللیزر System:

يمكن تصنيف منظومات توليد الليزر تبعاً لمستويات الطاقة الى منظومتين:

- المنظومة ثلاثية المستوى system
- Il lour level Il lour level System




الشكل 6-13 مصابيح الضخ

1- المنظومة ثلاثية المستوى:

في هذه المنظومة توجد ثلاثة مستويات للطاقة، هي: مستوى الطاقة الارضي E_1 ومستوى الطاقة الوسطي E_2 (مستوى شبه المستقر) ومستوى الطاقة الاعلى E_3 (مستوى متهيج)، لاحظ الشكل (14-6).


عندما تكون معظم الذرات في المستوى الارضي للطاقة E_1 فان الوسط الفعال يكون في حالة الاستقرار ولكن عند إستعمال إحدى تقنيات الضخ المناسبة سوف يؤدي الى تهيج الوسط الفعال وانتقال الذرات من المستوى الارضي E_1 الى المستوى الاعلى E_3 وسرعان ما تهبط هذه الذرات بسرعة الى المستوى E_2 (حيث يكون زمن عمر المستوى E_3) أي زمن بقاء الذرات فيه أقل من زمن عمر المستوى E_2 وبعدد اكبر من المستوى E_1 فيتحقق التوزيع المعكوس بين هذين المستويين عندها يولد الانتقال من المستوى E_2 الى المستوى E_1 (أشعة الليزر).



الشكل 6-14 منظومة ثلاثية المستوى

2- المنظومة رباعية المستوى:

تشترك في هذه المنظومة أربعة مستويات للطاقة (E_4,E_3,E_2,E_1) ، لاحظ الشكل (6-1). حيث يتم ضخ ذرات المنظومة من المستوى الارضي للطاقة (E_1) الى مستوى الطاقة (E_4) ثم يحصل هبوط سريع للذرات من المستوى ثم يحصل هبوط سريع للذرات من المستوى يتحقق التوزيع المعكوس بين مستوى الطاقة (E_4) ومستوى الطاقة (E_2) وتوليد شعاع الليزر يتحقى الطاقة (E_3) ومستوى الطاقة (E_2) وتوليد شعاع الليزر حتى لو كان عدد الذرات في المستوى (E_3) بسبطاً لان المستوى (E_2) يكون شبه فارغ بسبب الهبوط السريع للذرات منه الى المستوى (E_1) وهذا يعني أن هذه المنظومة تتطلب طاقة ضخ أقل لتحقيق التوزيع المعكوس مقارنة مع أقل لتحقيق الثلاثية المستوى.




الشكل 6-15 منظومة ليزر رباعية المستوى

لماذا يتحقق التوزيع المعكوس في المنظومة رباعية المستوى أسهل مما هو عليه في المنظومة الثلاثية المستوى .

6-6 انواع الليزر Types of Laser


فكر

يصنف الليزر تبعاً لنوع مادة الوسط الفعال الى أنواع مختلفة من امثلتها 1- ليزر الحالة الصلبة Solid-State Laser: (مثل ليزر الياقوت Ruby وليزر النيدميوم).



الشكل 6-16 الليزر الغازى

- 2- ليزر الحالة الغازية Gas Laser: مثل ليزر الهيليوم- نيون وليزر غاز ثنائي أوكسيد الكاربون، لاحظ الشكل (6-16).
- 3- ليزر الاكسامير Excimer Laser: وهي الليزرات التي يمكن الحصول عليها باستعمال الغازات النبيلة مثل غاز الاركون والكربتون والزينون ويعد الليزر الناتج عنها من الاصناف المهمة والمفيدة وذات الاطوال الموجية في مدى الاشعة فوق البنفسجية، لاحظ الشكل (6-17).




الشكل 6-17 ليزر الاكسامير

- 4- ليزر الحالة السائلة Liquid State Laser: مثل ليزر الصبغة العضوية وهي الليزرات التي يكون فيها الوسط الفعال بحالة سائلة من محاليل مركبات معينة لصبغة عضوية مثل صبعة الرودامين (Rhodamine 6G) والتي ينتج عنها ليزر يمكن التحكم بالطول الموجى الصادر عنه.
 - 5- ليزر أشباه الموصلات Semiconductor Laser: مثل ليزر زرنيخ.
- 6- الليزر الكيميائي Chemical Laser: هو الليزر الذي ينتج عن طريق التفاعل الكيميائي مثل ليزر فلوريد الديتيريوم.

6-6-1 الليزرات الصلبة:

• ليزر الياقوت: تم استعمال الياقوت كوسط فعال في أول جهاز عام 1960 والياقوت بلورة تتواجد في الطبيعة بلونها الاحمر الفاتح، لاحظ الشكل (6-18) وتتكون من أوكسيد الالمنيوم (AL₂O₃) المطعم بأيونات الكروم الثلاثية التأين (Cr⁺³) التي تعطي البلورة اللون الاحمر الفاتح ويعمل جهاز الليزر هذا بنظام المستويات الثلاثة ويتم الضخ فيها بوساطة المصباح الوميضي، لاحظ الشكل (6-19).



الشكل 6-19 جهاز ليزر الياقوت




الشكل 6-18 بلورة ياقوت

• ليزر النيدميوم ياك (Nd:YAG) هو الليزر الذي يتالف الوسط الفعال فيه من مادة أوكسيد اليتريوم المنيوم $(Y_3AL_5O_{12})$ وتسمى مختصراً بالياك $(Y_3AL_5O_{12})$ والمطعمة بنسبة معينة من أيونات النيديميوم (Nd^{+3}) ويعمل بنظام المستويات الرباعية.


6-6-2 الليزرات الغازية

• ليزر الهليوم نيون He-Ne laser

هو الليزر الذي تم اكتشافه نهاية عام (1960) من قبل العالم جافان ويتكون الوسط الفعال فيه من مزيج بنسب معينة من غاز النيون (Ne) وغاز الهليوم (He) موضوعين في أنبوبة زجاجية وتحت ضغط torr=1mm Hg) (8-12) ويستعمل التفريغ الكهربائي في إثارة الوسط الفعال بتسليط فولطية عالية تتراوح من kV (2-4) على طرفي الانبوبة الزجاجية، لاحظ الشكل (21-6).



الشكل 6-21 التفريغ الكهربائي في ليزر الهيليوم نيون



الشكل 6-20 جهاز ليزر الهيلوم نيون

• ليزر ثنائي أوكسيد الكاربون


وهو من أهم الليزرات المغازية بسبب كفاءته المعالية التي تصل الى حدود ((30%)) وقدرته المعالية، ويتكون الوسط الفعال فيه من خليط بنسب معينة من غاز ثنائي أوكسيد الكاربون ((CO_2)) وغاز النيتروجين ((N_2)) وغاز الهليوم (He) حيث تساعد المغازات المضافة في زيادة قدرته وكفاءته وتستخدم تقنية التفريغ الكهربائي في ضخ هذا الليزر.

6-6 ليزر شبه الموصل

p-) وقابلة (n-type) هو الليزر الذي يكون الوسط الفعال فيه من مواد شبه موصلة مانحة (n-type) وقابلة (type) وتمثل حزمة التوصيل مستوى الليزر العلوي وحزمة التكافؤ مستوى الليزر السفلي، لاحظ الشكل (22-6).

وتتم عملية الضخ من خلال تيار كهربائي يحرك الالكترونات والفجوات بين هاتين الحزمتين ويقترن توليد الليزر بالتوزيع المعكوس الذي يزداد بازدياد مقدار التيار المار وتتحقق عملية التوزيع المعكوس عندما تزداد الالكترونات في حزمة التوصيل وتزداد الفجوات في حزمة التكافؤ، لاحظ الشكل (3-6).

وتعد مادة زرنيخ الكاليوم (GaAs) من المواد شبه الموصلة التي تستخدم كقاعدة لتصنيع ليزرات أشباه الموصلات.





الشكل 6-22 مكونات الوسط الفعال في ليزر أشباه الموصلات

7-6 بعض تطبيقات الليزر Applications of Laser

1- التطبيقات الصناعية: نظراً للحرارة التي يولدها الليزر وإمكانية حصر حرارته في بقع صغيرة جداً لذا يعتبر الليزر أداة فعالة لصناعة وتهذيب الكثير من المكونات الالكترونية مثل المقاومات والمتسعات والترانزستورات وعمل أقنعة الدوائر المتكاملة وفي تثقيب وقطع ولحام المعادن حتى الصلبة منها وتستطيع أشعة الليزر الكثيفة الضيقة المركزة أن تفتح ثقباً قطره (μ m) خلال (μ m) في أشد المواد صلابة مثل التيتانيوم والماس والياقوت الاحمر دون ان يرافق العملية تغيير في طبيعة المادة أو حدوث ضوضاء، لاحظ الشكل (μ m).







الشكل 6-24 بعض تطبيقات الليزر الصناعية

2- التطبيقات الطبية: دخلت أشعة الليزر ميدان الجراحة والتجميل وطب وجراحة الفم والاسنان ومعالجة أمراض العيون وامراض القلب والاستئصال واستعمال الليزر كمشرط جراحي في إجراء العمليات الجراحية، ويعد ليزر ثنائي أوكسيد الكاربون من أهم وأشهر الليزرات المستعملة في الجراحة العامة، ويمتاز بالامكانية العالية والدقة لتبخير وقطع الانسجة الحية. وبما أن أشعة ليزر CO_2 غير مرئية لذا تستعمل معها حزمة الهيليوم نيون الاحمر لتسهيل عملية التحكم في استعمال الشعاع من حيث الموقع والاتجاه والانتقال الى أي نقطة في جسم الانسان، لاحظ الشكل (6-25).



الشكل 6-25 بعض التطبيقات الطبية لاشعة الليزر

3- في مجال العلوم النووية: لفصل النظائر المشعة ومجال التفاعلات الاندماجية النووية لما يتميز به من القدرة الهائلة وامكانية السيطرة على تردده أو طوله الموجى.

4- في الاتصالات الليزرية: ويتم استعمال الليزر في البث المباشر في الجو للاتصالات القريبة ولمسافات محدودة بسبب ظاهرة التشتت والامتصاص التي تحصل لشعاع الليزر عند مروره في الجو وما يحويه من غبار وبخار ماء ومطر وضباب وبعض المواد الاخرى، لذا تم استعمال شعاع الليزر في نقل المعلومات عبر الفضاء الخارجي لمسافات بعيدة بوساطة الالياف البصرية (Optical Fibers) والمصممة لتوجيه الضوء للسير خلالها لاحظ الشكل (6-26).



الشكل 6-26 الالياف البصرية

تذكر

أن الليف البصري هو تركيب من مادة الزجاج المطعم بأيونات معينة يستعمل لنقل الاشارة الضوئية (الليزر) من نقطة إلى أخرى دون فقدانها أو إتلافها أو تشويهها.

5- التطبيقات التجارية: يستعمل الليزر في الطابعات الليزرية والاعلانات الضوئية وقارئات الاقراص الليزرية، لاحظ الشكل (6-27).



6- يستعمل لقياس تلوث البيئة: لقد أثار استخدام الليزر في هذا المجال الفرصة للقياس السريع لتراكيز الملوثات وتحديد نسبها بدقة كاستعمال ليزر الياقوت للكشف وقياس نسبة وجود بخار الماء وثنائي أوكسيد الكاربون وثنائي أوكسيد الفسفور.

7- يستعمل في عمليات المسح والترصيف: للاعمال الهندسية المتمثلة بتشييد المباني والعمارات والانشاءات الميكانيكية بالاضافة الى استعماله في رصف الانابيب وشق القنوات والانفاق والطرق ومسح الاراضي وتسويتها ومسح المحيطات والتخطيط الزلزالي والمسوحات الجغرافية وتعيين مدارات التوابع الارضية واستعماله في إيجاد الانحرافات في سطوح السدود والجسور، لاحظ الشكل (6-28).




الشكل 6-28 جهاز قياس المسافات بين الجدران


8-يستعمل في النقش والنحت (الحفر): الابعاد في النقش والنحت كالنحت على الزجاج والكريستال وصناعة الجوائز والميداليات ، معلقات الكريستال ، القلادات ... إلخ، لاحظ الشكل (6-29).





الشكل 6-29 الة النقش






الشكل 6-30 مختبرات البحوث التطبيقية لاشعة الليزر

10- يستعمل شعاع الليزر في التعرف على الرموز: سواء كانت مصطلحات مخفية أم كانت كتابات معينة أم كانت رموزاً تجارية وأخذ صورة دقيقة بوساطة اجهزة خاصة عن ماهية تلك المعلومات،


وعندما تربط هذه الاجهزة بالكومبيوتر استطاع الشعاع آلياً برمجة عمله وإعطاء كشف واضح أو نسخ ونقل المعلومات، لاحظ الشكل (6-31).

11- يستعمل الليزر في التصوير المجسم الهيلوغرافي (Holography): للحصول على صورة مجسمة وذات ثلاثة أبعاد (طول وعرض وارتفاع). ويعتبر التصوير المجسم من



الشكل 6-31 جهاز كشف المعلومات

أفضل تقنيات فن التصوير وأكثرها كفاءة، حيث يتم تسجيل السعة والطور للموجات الضوئية المنعكسة من الجسم فتظهر جميع تفاصيل شكل الجسم على شبكة العين بحيث تتم رؤية الجسم من كل الاتجاهات بينما التصوير الاعتيادي يسجل شدة الاشعة فقط، لاحظ الشكل (6-32).




الشكل 6-32 صور ثلاثية الابعاد

12- التطبيقات العسكرية: يعتبر الليزر السلاح السريع والشديد الفاعلية ذات التأثير الموضعي الدقيق كأداة دفاعية أو هجومية حيث يستعمل في التوجيه والتتبع وقياس المسافات بدقة متناهية من خلال أجهزة مقدرة المدى.

ومن أنواع الليزر في هذا المضمار ليزر النيدميوم - ياك وليزر ثنائي أوكسيد الكاربون وقدرتهما العالية في النفاذ في الجو والكشف عن الاهداف داخل مياه البحار، لاحظ الشكل (6-33).






الشكل 6-33 بعض التطبيقات العسكرية لأشعة الليزر

13- يستعمل في تحضير مواد النانو بالاستئصال الليزري

المقياس النانوي يعادل جزء واحد من المليار (m -10 m)، والمواد النانوية عبارة عن مواد كيميائية متناهية في الصغر (اقل من mm 100) تستعمل بجودة عالية في العديد من التطبيقات الصناعية كالاتصالات والإلكترونيات والمجالات الطبية لاحتوائها على العديد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية، ويتم تحضيرها بعدة طرق تشترك جميعها باعتمادها على المقياس الذري أي ذرة اتجاه ذرة أخرى للحصول على نتائج مرغوبة، وكلما اختلف مقياس الحجم لكتلة المادة اختلفت الفعالية الكيميائية بمعنى كلما صغر المقياس زادت الفعالية الكيميائية للمادة. ويعتبر الاستئصال الليزري احد تطبيقات الليزر لتحضير المواد بالاحجام النانوية من خلال تعريض ويعتبر الاستئصال الليزري احد تطبيقات الليزر لتحضير المواد بالاحجام النانوية من خلال تعريض

المادة إلى ليزر نبضي ذي طاقة عالية جداً، بحيث يتفاعل شعاع الليزر مع الهدف مما يؤدي إلى تطاير جزيئات المادة وتكوين البلازما التي تترسب على القاعدة وتكون أغشية أفلام رقيقة، كما في الشكل (6-34)، وفي حالات اخرى توضع العينة الهدف داخل وعاء زجاجي يحتوي الماء او الكحول، كما في الشكل (6-35)، وبعد قصف العينة بالشعاع الليزري تتشتت الجسيمات النانوية ويتكون عالق بحيث يمكن جمع المساحيق اما بتجفيف العالق او بالترسيب على قاعدة زجاجية.




شكل 6-35 تحضير جسيمات نانوية بالاستنصال بالليزر وبطريقة التشتيت في العالق.

سيمات نانوية

شكل 6-34 تحضير جسيمات نانوية بالاستئصال بالليزر وبطريقة ترسيب البلازما.

8-6 البلازما plasma :

اذا علمنا ان المادة توجد في الطبيعة في ثلاث حالات هي (الصلبة، السائلة، الغازية) فأنه يمكن تصنيف البلازما على إنها الحالة الرابعة للمادة وتتميز عن غيرها من الحالات بالطاقة الهائلة التي تمتلكها وهي ذات صفات مقاربة للحالة الغازية ويمكن وصفها بانها غاز متأين يحتوي على أعداد متساوية من الايونات موجبة الشحنة والالكترونات سالبة الشحنة حيث تكون الالكترونات حرة وغير مرتبطة بذرة أو بجزي، لاحظ الشكل (6-36).



الشكل 6-36 حالات المادة

وتنتج البلازما من خلال التأثير على حجم معين من الغازات بعامل ما من عوامل التأين، مما يؤدي الى خروج الإلكترونات من داخل الذرات والجزيئات ومن هذه العوامل (الحرارة) كما هو في الشمس والنجوم وهما كرات هائلة من البلازما، (المجالات المغناطيسية) كما هو في الفراغات البينية بين النجوم والكواكب، (المجالات الكهربائية) كما هو في المصابيح البلازمية، (الطاقة الكهرومغناطيسية) كما في البرق الذي يصل تفريغه الى $(A \times 10^4 \text{ K})$ و $(A \times 10^8 \text{ V})$ ويصدر عنها الضوء والموجات الراديوية والاشعة السينية وحتى أشعة كاما وقد تصل درجة حرارة البلازما بالبرق الى $(A \times 10^8 \text{ K})$.








الشكل 6-37 بعض صور البلازما

وقد بينت الابحاث ان (99%) من الكون في حالة بلازما بدءاً من الشمس والنجوم والرياح الشمسية، وتظهر البلازما في الطبقة العليا للغلاف الجوي بسبب التأين الذي تسببه الاشعة فوق البنفسجية وأشعة (X) الشمسية وتكون أعلى كثافة للالكترونات والايونات في طبقة الايونسفير التي تظهر في الغلاف الجوي عند ارتفاع (50 km) ممتدة حتى نهايته.

6-9 بعض تطبيقات البلازما:

- 1. تصنيع شاشات العرض التلفزيونية.
- 2. البلاز ما في المصابيح حيث يوجد هناك من حيث المبدأ نوعان من المصابيح التي تعتمد البلاز ما مصدراً لها، الأول هو مصابيح النيون والثاني مصابيح الفلورسنت.
 - 3. الحصول على الطاقة من خلال الاندماج النووي الحراري للبلازما.
 - 4. الطلاء بالبلازما التي تفيد بالتقليل من تاثير درجات الحرارة المرتفعة على سطوح وسائط النقل وخصوصاً الطائرات حيث ترش البلازما بوساطة الانسان الالي بدرجات حرارة عالية لتشكيل طبقات العزل الحراري للمركبات الفضائية والطائرات والمحركات.
 - 5. معالجة النفايات المنزلية والصناعية من خلال فرز العناصر المكونة لها.
 - 6. تستعمل بعض المركبات الفضائية والاقمار الصناعية صواريخ البلازما للحركة في الفضاء أو لتعديل موقعها.
 - 7. تطبيقات طبية :حيث يتم استخدام الامواج المتولدة في البلاز ما في مجال تفتيت الحصى الكلوية بوساطة جهاز الموجات الصادمة ، التعقيم الطبي ، تصنيع السير اميك الطبي و تطبيقات اخرى.
 - 8. البلازما مادة كيميائية جيدة لتنظيف السطوح ويستعمل أيضاً في التحليل الكيميائي.
 - 9. الاقواس الكهربائية في لحام المعادن وقطعها وشغلها ..الخ لاحظ الشكل (6-38).





الشكل 6-38 بعض تطبيقات البلازما



أنه يمكن استعمال أشعة الليزر المركزة لإنتاج البلازما عند درجات حرارة عالية جدا داخل المختبر وبكلفة قليلة ولهذا النظام العديد من التطبيقات في مجال فيزياء الفلك.

هل تعلم؟

هل تعلم؟

أن أكثر مصادر الطاقة في وقتنا الحاضر هي مصادر (الفحم والبترول) هناك تزايد عالمي في طلبها ويتوقع أن تقع هذه المصادر في العجز عن تلبية هذا الطلب مع حلول منتصف القرن الحادي والعشرين الحالي، من هنا تتضح الحاجة الى مصدر نظيف وآمن ويستمر لفترة طويلة من الزمن ولعل أحد أهم هذه المصادر هو طاقة البلازما والتي مصدرها من (طاقة الاندماج النووي).

اسئلة الفصل السادس

- س1: اختر العبارة الصحيحة لكل من العبارات الأتية:
- 1- يمكن استعمال عملية الضخ الكهربائي عندما يكون الوسط الفعال في الحالة:
 - a. الصلبة.
 - b. السائلة.
 - c. الغازية.
 - d. ليس أي مما سبق.
 - 2- يحدث الفعل الليزري عند حدوث انبعاث
 - a. تلقائى فقط.
 - b. محفز فقط.
 - c. تلقائي ومحفز.
 - d. محفز وتلقائي.
 - 3- تعتمد عملية قياس المدى باستعمال أشعة الليزر على أحد خواصه وهي:
 - a. الاستقطاب.
 - b. الاتجاهية.
 - c. التشاكه.
 - d. أحادي الطول الموجي.
- 4- في نظام المستويات الاربعة المستعمل في إنتاج الليزر يتحقق التوزيع المعكوس بين المستويين
 - .(E_4 E_3) .a
 - .(E_2 , E_1) .b
 - $(E_3 E_2)$.c
 - .(E_3 , E_1) .d

- 5- تستعمل طريقة الضخ الضوئي في إنتاج ليزر
 - a. الياقوت.
 - b. شبه الموصل.
 - c. الكيميائي.
 - d. الهيليوم نيون.
- 6- تكون قدرة الضخ عالية عندما تعمل منظومة الليزر بنظام:
 - a. مستویین.
 - b. ثلاثة مستويات.
 - c. اربعة مستويات.
 - d. أي عدد من المستويات.
- 7- في نظام ثلاثة مستويات المستعملة في إنتاج الليزر يكون فيه المستوى شبه المستقر هو المستوى:
 - E_3 .a
 - E_2 .b
 - E_1 .c
 - d. كل الاحتمالات السابقة ممكنة.
 - س2: ما خصائص شعاع الليزر؟
 - س3: علل ما يأتى:
 - 1. لا يتحلل ضوء الليزر عند إمراره خلال موشور زجاجي.
 - 2. لماذا يفضل نظام المستويات ألاربعة على نظام المستويات الثلاثة في الليزر.
 - 3. لماذا توضع المادة الفعالة بين مرآتين، إحدهما ذات انعكاسية جزئية والاخرى كلية.
 - س4: ما التصوير المجسم (الهولوغرافي) وبماذا يتميز عن التصوير العادي؟
 - س5: كيف تصنف الليزرات وما انواعها؟
 - س6: اذكر خمسة من تطبيقات البلازما.
 - س7: ما الليزر الاهم الذي يستعمل في المجال الطبي؟
 - س8: مالمقصود ب
 - 1- التوزيع المعكوس.
 - 2- التضخيم.
 - 3- الليف البصري.

الباب الثاني - الكيمياء الفصل السابع النفط الخام

مفردات الفصل:-

- 1-7 النفط الخام
- 2-7 انواع النفط الخام حسب التصنيف العالمي
- 3-7 التركيب الكيميائي للنفط الخام (خليط ومكونات)
 - 7-4 إستخراج النفط الخام
 - 5-7 نواتج التكريرأسئلة الفصل

الاهداف السلوكية:-

- بعد اكمال هذا الفصل سيكون الطالب قادراً على الأتي:-
- 1- أن يعرف أهمية النفط في الاقتصاد العراقي والعالمي
 - 2- أن يعرف أنواع النفط المستخرج وطبيعته
- 3- أن يعرف دور التقنيات الصناعية في تكرير النفط وتحويله الى مشتقاته المختلفة



7-1 النفط الخام:

البترول يوصف بأنه وقود أحفوري؛ لانه استغرق ملايين السنين ليتكون وهو من مصادر الطاقة غير المتجددة، مما يعني أنه لا يمكن تعويضه عند استنفاده، ومع استمرار الطلب عليه لن يستمر الوقود الاحفوري لزمن طويل، ولهذا يتم حالياً البحث وبإلحاح عن مصادر بديلة للبترول والغاز الطبيعي، ويُعَدُّ البايوغاز (الغاز الحيوي) بديلاً محتملاً للبترول.

البترول (النفط الخام) عبارة عن سائل كثيف قابل للاشتعال، بني غامق أو بني مخضر يوجد في الطبقة العليا من القشرة الارضية. ويتكون من خليط معقد من الهيدروكاربونات وخاصة من سلسلة الالكانات، كما هو مبين في الشكل (7-1).




شكل 7-1 النفط الخام (البترول)

يستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع وتحريك السيارات، وهو المادة الخام لعديد من المنتجات الكيميائية، بما فيها الاسمدة، ومبيدات الحشرات، والكثير من الادوات البلاستيكية، والرقائق والانابيب والاقمشة والنايلون والحرير الاصطناعي والجلود الاصطناعية والأدوية.

7-2 انواع النفط الخام حسب التصنيف العالمى:

يطلق على النفط الخام بالبترول والذي يسمى أيضاً الزيت المعدني هو المصدر الرئيسي للهيدروكاربونات وهي مركبات عضوية تتكون من عنصري الكاربون والهيدروجين.

يوجد النفط الخام (البترول) في أماكن متعددة على مستوى العالم من الخليج العربي الى الشرق الاوسط الى نيجيريا في أفريقيا، ومن روسيا في آسيا الى فنزويلا في امريكا الجنوبية، وحتى القطب الشمالي يحوي مخزوناً من البترول. ويلاحظ مهندسو البترول، ان المخزون الذي يسهل العثور عليه الآن قد يستنفذ، وأن البحث عن البترول أصبح يتم في أماكن نائية جداً مثل الصحارى والثلوج والمناطق القطبية.



شكل 7-2 اهم منابع النفط الخام في العالم


يصنف النفط الخام تبعاً لمكان المنشأ (مثلا برنت) أو عن طريق كتلته النوعية أو أن يصنف حسب كثافته، الى نفط ثقيل (Heavy) ونفط خفيف (Light)، وترجع خاصية اختلاف كثافة البترول الى نسبة الهيدروكاربونات الثقيلة فيه، فكلما زادت هذه النسبة زادت كثافة النفط، ويُعَدُّ النفط الخفيف

الاكثر طلباً والاغلى سعراً وذلك بسبب إمكانية الحصول على كميات كبيرة من المشتقات البترولية منه وبالذات الكازولين (Gasoline) والذي ويُعَد المشتق البترولي الاكثر طلباً في العالم.

كما يمكن تصنيف البترول الى بترول حلو (Sweet) تكون نسبة الكبريت فيه منخفضة وبترول مر (Bitter) وتكون نسبة الكبريت عالية فيه، والنوع الاول الاكثر طلباً في السوق العالمية.

7- 3 التركيب الكيميائي للنفط الخام (خليط ومكونات):

تكوَّن الوقود الاحفوري والذي يشمل البترول والفحم منذ ملايين الاعوام من كائنات عضوية ميكروسكوبية تسمى القشريات (Crustaceans) كانت تعيش في البحر، وبعد موتها استقرت أجسامها في قاعه، وتغطت على مدار السنوات بالطمى، ما أدى إلى كبسها وعصارتها لتكوين البترول. ينحجز البترول بعد ذلك بين طبقات الصخور، وتسببت حركة القشرة الارضية في طي تلك الطبقات بحيث أصبح البترول محجوزاً في جيوب، كما في الشكل (7-3)، وفي كثير من الاحيان ومع استمرار التحلل يتجمع غاز فوق البترول، ويتكون من 90% ميثان ويسمى الغاز الطبيعي، وهو وقود قيم جداً.



شكل 7-3 يبين وجود النفط الخام داخل قشرة الارض

هل تعلم؟

أن الغاز الطبيعي يُعَدُّ وقوداً جيداً لانه:

1 - يعطى عند احتراقه 25% كاربون أقل من البترول المحترق.

2 - لا يبعث أي كبريت الى الهواء على عكس مكونات البترول الاخرى.

وبخار الماء عند احتراقه. CO_2 عند احتراقه.


7_4 أستخراج النفط الخام:

يتم استخراج البترول أو النفط الخام بوساطة حفر بئر ليصل الى مستودعات البترول تحت الارض وتكون بطريقتين، إما الحفر بالدق وهي طريقة قديمة توقف استخدامها منذ فترة طويلة وتتم بحفر ثقب في الارض بدقها دق متواصل بأداة ثقيلة حادة الطرق، كما هو مبين في الشكل (7-4).



الشكل 7-4 كيفية استخراج النفط الخام قديماً بوساطة الدق

والطريقة الثانية طريقة الحفر الرحوي وهي طريقة حديثة ومشابهة الى مثقب النجار عند ثقب الخشب حيث يتم الحفر بوساطة آلة تدعى الحفارة تشق طريقها في أثناء دورانها بحركة طاحنة إلى أعماق متزايدة من تحت سطح الارض ، كما هو مبين في الشكل (5-7).




الشكل 7-5 كيفية استخراج النفط الخام بطريقة الحفر الرحوي

هناك بعض الابار يصل النفط فيها للسطح بطريقة طبيعية، وبعض الآبار يتم ضخ الماء أو البخار أو خليط الغازات المختلفة للمستودع لإبقاء معدلات الاستخراج الاقتصادية مستمرة.

وعند زيادة الضغط تحت الارض في مستودع الغاز بحيث يكون كافياً، عندها يبدأ النفط الخام بالخروج الى السطح تحت تأثير هذا الضغط، أما الوقود الغازي أو الغاز الطبيعي فغالباً ما يكون متواجداً تحت ضغطه الطبيعي تحت الارض. في هذه الحالة يكون الضغط كافياً لوضع عدد من الصمامات على رأس البئر بشبكة الانابيب للتخزين، ويسمى هذا استخلاص النفط المبدئي، وخلال فترة حياة البئر يقل الضغط وعندما يقل الضغط الى حدود معينة لا يكون كافياً لدفع النفط الى السطح، عندئذ يتم استخراج الجزء المتبقى في البئر بطرائق إستخراج النفط الإضافية التي يتم فيها استعمال تقنيات مختلفة.


وهناك طريقة لاستخراج النفط تعتمد على تقليل كثافة النفط لتعمل على زيادة الانتاج وتستخدم بعد التأكد من جدوى استعمال هذه الطريقة اقتصادياً وما اذا كان النفط الناتج سيغطي تكاليف الانتاج والارباح المتوقعة من البئر أم لايغطي ذلك. وهي طريقة استخراج النفط حرارياً، وتعتمد على تسخين النفط وجعله أسهل للاستخراج ويكون حقن البخار هو أكثر التقنيات استخداماً في هذه الطريقة وغالباً ما يتم استخراج النفط حرارياً عن طريق التوليد المزدوج. فكرة عمل التوليد المزدوج هي استخدام توربين (مولد) لانتاج الكهرباء واستخدام الحرارة الناتجة عنها لانتاج البخار الذي يتم حقنه للمستودع.

ولكي يستفاد من النفط الخام يجب فصل مكوناته الى المركبات التي يتكون منها حيث ان لكل مركب خصائصه واستعمالاته، وتعرف عملية الفصل هذه بتكرير النفط ولمعرفة المبدأ الذي تقوم عليه عملية فصل مكونات النفط وكيف تتم هذه العملية في مصفاة النفط الخام، نجرى النشاط الآتي.



شكل 7-7 مخطط لبرج التكرير شكل 7-7 برج التكرير

لوتأملنا الشكلين (7-6)، (7-7) الذي يوضح مخططاً لبرج التكرير في مصفاة النفط، نلاحظ أنه يتم تسخين النفط الخام أسفل البرج الى درجة حرارة اعلى من 400°C بمعزل عن الهواء فيتبخر ويتجزأ الى مقتطعات، ويحدث ذلك في أثناء صعود الابخرة الى أعلى العمود. تكون درجات غليان المقتطعات الثقيلة كزيوت التشحيم أعلى، ومن ثم تكون باردة بدرجة كافية للتحول مرة أخرى الى سوائل، وتتم مساعدة ذلك التكثيف بإستعمال أغطية الفقاعة التي تسمح بتكثف الابخرة ذات درجات الغليان العالية، وصعود الابخرة ذات درجات الغليان العالية، وصعود الابخرة ذات درجات الغليان المنخفضة الى أعلى البرج، وكلما صعدت الابخرة المقتطعات الاعلى كانت أخف، وفي البنزين يكون الخفيف لونه اصفر باهت، وهو سائل يحترق بسهولة بلهب نظيف. وبالمقارنة يكون لون المقتطعات الثقيلة (ذات درجات الغليان الاعلى) بنياً قاتماً، وتكون هذه المواد لزجة يصعب اشتعالها وتحترق بلهب ملوث بالسناج (جسيمات دقيقة للكاربون). يبين الشكل هذه المواد لزجة يصعب النقطات النفط الخام المختلفة.



الشكل 7-8 الكميات النسبية لمقتطعات النفط الخام المختلفة

7_5 نواتج التكرير:

إن نواتج التكرير الاولية هي خليط من عدة مركبات متقاربة في درجات الغليان ويمكن إعادة تقطير ها تجزيئياً للحصول على مشتقات لها استعمالات محددة.

وتعتبر بعض المركبات التي نحصل عليها بالتكرير أكثر فائدة من غيرها، حيث يوجد سوق أكبر لمركبات البنزين والديزل وزيوت التشحيم والقار، لاحظ جدول (7-1).


جدول 7-1 نواتج تكرير البترول واستعماله اليومي

النسب التقريبية	
المشتق	استخدامه اليومي
2	5
5	25
10	5
13	10
20	25
20	15
30	15
	المشتق 2 5 10 13 20 20

لذلك طورت شركات البترول طرائق تمكنهم من تحويل الزيوت الثقيلة التي تتكون من جزيئات ضخمة الى مشتقات خفيفة وأكثر فائدة مثل الكازولين والمواد الاولية لصناعة البلاستيك، لاحظ جدول (2-7).


جدول 7-2 يوضح نواتج تكرير النفط الخام وبعض استعمالتها.

الأستخدامات	حجم الجزىء	درجة الغليان (Ĉ)	المشتق	
الميثان للطهى والبيوتان لغاز المخيمات	منى أربع ذرات كربون حتى أربع	آدنی من 40	غازات بترولية	
النفط للوقود الاخف	0000000000000000000000000000000000000	130 - 40	بنزين ونفط	
البنزين للسيارات والبرافين للتسخين ووقود النفاثات	0000000000000000000000000000000000000	200 - 150	زیت برافین (کیروسین)	
وقود لسيارات النقل والسفن	المنافظية المنافظية 14 - 25 - قرة كاربون	300 - 225	زیت دیزل	
تشحيم الماكينات والمحركات	70 - 20 ذرة كاربون	400 - 300	زیت تشحیم	
يسخن القار مع الرمل والحصي ليصبح قطرانًا لرصف الطرق	راسب	أعلى من 400	قار	




وتسمى تلك العملية تكسيراً وتتم فقط بالتسخين (التكسير الحراري)، أو بمساعدة عامل محفز أو مساعد (التكسير المحفز) وهو الأكثر شيوعاً، ومن العوامل المحفزة هي مسحوق أوكسيد الألمنيوم Al_2O_3 أو أوكسيد السليكون SiO ، توفر تلك المواد مساحة سطحية ساخنة كبيرة لتسريع عملية التكسير دون أن تستهلك هي نفسها في العملية.

وتُعَدُّ الالكانات من أكثر المركبات المكونة للنفط الخام، لذلك تستخدم في عملية التكسير الحراري لانتاج مركبات أخرى، فمثلاً الهكسان وهو الكان يتكون من ست ذرات كاربون فيتكون عادة عند تكسير هذا الجزيء الضخم المشبع، جزيء مشبع أصغر كالبيوتان وجزيء غير مشبع كالايثين، ويتكون في كثير من الاحيان غاز الهيدروجين؛ لذلك تعتبر عملية التكسير مصدراً صناعياً مهماً للهيدروجين وهو مهم جداً كوقود عن طريق خلايا الوقود.



هل تعلم؟

أن هناك نوعاً من الاشجار (اشجار يوفوربيا) تحتوي ثلث عصارتها على هيدروكاربونات ويمكن ان تستعمل تلك الهيدروكاربونات في انتاج البنزين والديزل والبلاستيك، سميت هذه الاشجار بأسم شجرة السنجاب لان حيوان السنجاب بيتعد عن عصارتها الزبتية.



اسئلة الفصل السابع

```
س1/ اختر الاجابة الصحيحة فيما يأتي:
                                                        1 - البترول هو وقود أحفوري لانه:
                                                          a – تكون منذ ملايين السنين.
                               b - تكون من كائنات حية ميكروسكوبية تسمى القشريات.
                                     c - يحتوى على قطع صغيرة من عظام الحفريات.
                                      d يوجد بالقرب من حفريات النباتات والحيوانات.
                                                             2 - البترول أو النفط الخام هو:
                                                            a – مرکب کیمیائی معقد .
                                                b - خليط من مركبات عضوية متنوعة.
                               c - محلول مشبع لغازات عضوية متعددة مذابة في النفط.
                           d - محلول مشبع لمواد صلبة عضوية متعددة مذابة في النفط.
                                                        3 - أيُّ مما يلي يعتبر وقوداً متجدداً:
                                                a — البايوغاز. d — الفحم. c — الغاز الطبيعي. d — البترول.
                                                                       a – البايوغاز.
                    4 - يمكن فصل النفط الخام الى مكوناته المختلفة بالتقطير التجزيئي لانها:
                                a — ممتزجة. \frac{1}{a} — عديمة اللون. \frac{1}{a} — متزوب في الماء. \frac{1}{a} — لها درجات غليان مختلفة.
      5 – أيُّ من المركبات التالية يستعمل لرصف الطرق، بعد أن يسخن مع الحصى والرمل:
                                                  b — القار.
                                                                         a – البنزين.
                                                                   c – زيت التشحيم.
                                           d – زیت الدیزل.
                             س2/ يستعمل البترول كمصدر للطاقة (وقود) أو كمادة خام كيميائية.
                                         a - اذكر أربعة مصادر للطاقة (وقود) من البترول.
                                    b - أيُّ من مكونات الخام الكيميائية الرئيسية للنفط الخام.
                        c – اذكر أربعة استعمالات للمواد الكيميائية المصنعة من هذا المكون.
                                                   س3/ اذكر ثلاثة انواع من الوقود الاحفوري.
س4/ ما المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، وأين يتواجد؟ ولماذا يعتبر وقوداً جيداً وأفضل من البترول؟
                                                                         س5/ عرف ما يأتي:
                                                                             1 — البتر و ل.
```

2 – التكسير الحراري. 3 – تكرير النفط.

س6/ تأمل المكونات الآتية:

النفط، البارافين، الغازات البترولية، القار، الديزل، زيت التشحيم. أي تلك المكونات يلائم الصفات التالبة

- 1 له أقل در جة غلبان.
- 2 يستعمل لرصف الطرق.
- 3 له أطول سلسلة كاربونية.
 - 4 الاسهل اشتعالاً.
- 5 يستعمل كوقود للطائرات.

الفصل الثامن الفلزات والسبائك


مفردات الفصل:

- 8-1 الفلزات
- 2-8 الطرائق والاجهزة المستعملة في أستخلاص الفلزات
 - 8-3 الطرائق والاجهزة المستعملة في تنقية الفلزات
 - 4-8 السبائك
 - 8-5 أنواع السبائك
 - 8-6 طرائق صنع السبائك
 - 7-8 أستعمالات السبائك
 - 8-8 بعض أنواع السبائك في البيئة العراقية أسئلة الفصل

الاهداف السلوكية:

- بعد إكمال هذا الفصل سيكون الطالب قادراً على الأتى:-
- 1- أن يعرف طرائق استخراج الفلزات وطرائق تنقيتها.
 - 2- أن يعرف الأجهزة المستعملة بعملية الاستخلاص.
- 3- أن يعرف بعض الامثلة اللازمة لعملية تنقية بعض الفلزات.
 - 4- أن يقارن بين طرائق الاستخراج.
 - 5- معرفة السبائك وخصائصها وانواعها
 - 6- التمييز بين السبائك
 - 7- معرفة طرائق صناعة السبائك
 - 8- معرفة بعض أنواع السبائك في حياتنا اليومية






8-1 الفلزات:

هي عناصر كيميائية تميل الى فقدان الالكترونات أثناء التفاعل الكيميائي وتكون أيونات موجبة هذه الايونات تسمى كانتيونات وتحمل شحنة موجبة تساوى عدد الالكترونات التى تفقدها.

تتواجد الفلزات في الجدول الدوري بصفة رئيسية في الزمرة الأولى (I) والثانية (II) ومجموعة العناصر الانتقالية، وتزداد الخواص الفلزية كلما اتجهنا أسفل هذا الجدول، أي بزيادة العدد الذري للعناصر، كما هو في الشكل (8-1).




الشكل 8-1 الفلزات في الجدول الدوري

مثلما عرفت سابقاً أن هناك صفات تميز الفلزات وتجعلها مهمة من الناحية الصناعية ومن هذه الصفات أنها تكون:

1- ذات كثافة مرتفعة ودرجة انصهار عالية.


سبب الكثافة العالية للفلزات الترابط بين ذراتها بأواصر قوية تدعى أواصر سكما (م) تحتاج الى طاقة عالية لتنكسر وهذا يفسر سبب ارتفاع درجات انصهارها، كما هو في الشكل (2-8).



الشكل 8-2


2 قابلية الطرق والسحب.

تكون قوى التجاذب بين ذرات الفلز قوية، غير أنها ليست صُلبة وإنما مرنة تسمح للذرات بالانزلاق فوق بعضها بعضاً عند استعمال قوة مع الفلز، ولذلك يكون الفلز قابلاً للطرق والسحب، كما هو في الشكل (8-3).



3 - قابلية التوصيل الحراري.


يمكن ان تنتقل الطاقة الحرارية من ذرة الى الذرة التي تليها بالاهتزاز، حيث تكون الذرات قريبة من بعضها الآخر، مما يجعل الفلزات موصلاً جيداً للحرارة، وتساعد إلكترونات التكافؤ الحرة على توصيل الحرارة أيضاً، كما هو في الشكل (8-4).



الشكل 8-4

4 - قابلية التوصيل الكهربائي.

كما عرفت أن الكهربائية هي سيل متحرك من الالكترونات، فعند توصيل فاز في دائرة كهربائية تتحرك الكترونات التكافؤ الخارجية الحرة للفلز نحو الطرف الموجب ويحل محلها إلكترونات من الطرف السالب، وهذا يبين قابلية التوصيل الكهربائي للفلزات، كما هو في الشكل (8-5).



الشكل 8-5

أكثر من 75% من عناصر الجدول الدوري فلزات، وهي تتميز عموماً بأنها صلبة وقوية وموصل جيد للحرارة والكهربائية ولها ايضاً بريقاً معدنياً، وتوجد عناصر استثنائية مع معظم الصفات الفلزية، ومع ذلك فإن الصفة الوحيدة المشتركة لكل الفلزات أنها تكون ايونات موجبة. والجداول (8-1) و (8-2) و (8-3) تبين بعض خواص الفلزات، (للأطلاع فقط).

جدول 8-1

الخواص الطرفية في الفلزات

الأخف النيثيوم (Li) كثافته 0.53g/mL

الأثقل الأوزمونيوم (Os) كثافته 22.48g/mL

الأكثر هشاشة المنغليز (Mn) والكروم (Cr) هما الأكثر قابلية للتقصف

أدنى درجة انصهار الذنبق (Hg) درجة انصهاره 38.9 C

أعلى درجة انصهار تنكستن (W) درجة انصهاره '+3410C

الأكثر ثمنًا بلاتين (Pt) له أعظم قيمة تجارية

الأكثر ندرة داديوم (Rh) أندر فلز طبيعي في الأرض

الأكثر وفرة المنيوم (Al) يشكل أكثر من 8% من القشرة الأرضية

جدول 8-2

أفضل أمثلة	المنى	الخاصية الفلزية
		للفلزات أعلى:
Pb, Hg	كتلة لكل وحدة حجم	كثافة
Fe, Cr	قوة الفلز تحت الضغط	قوة شد
Zn, Al	مقاومة الفلز للتآكل	قوة تحمّل
Cu, Ag	إمكانية تحويله إلى شرائح	قابلية للطرق
Cu, Mg	إمكانية تحويله إلى أسلاك	قابلية للسحب
Na, Al	إمكانية توصيله للحرارة	قابلية لتوصيل الحرارة
Cu, Ag	إمكانية توصيله للكهرباء	قابلية لتوصيل الكهرباء
Cu, Ag	إمكانية إنتاج صوت عند طرقه	رنين

جدول 8-3


بعض خواص الفلزات

الأيون المتكون	قابلية التوصيل الكهربانية	الكثافة g/mL	ىرجە الظيان C	برجة الأنصهار C	الحالة		القاز
Al³+	0.38	2.7	2470	660	S	Al	المثيوم
Ca ²⁺	0.22	1.5	1487	850	S	Ca	كالسيوم
Cu ²⁺	0.59	8.9	2595	1083	S	Cu	نحاس
Au1+	0.42	19.3	2970	1063	S	Au	دهب
Fe ²⁺	0.10	7.9	3000	1535	S	Fe	حبيد
Pb ²⁺	0.05	16.3	1744	327	S	Pb	رصاص
Mg ²⁺	0.22	1.7	1110	650	S	Mg	مغنيسيوم
Hg²⁺	0.01	13.6	357	-39	S	Hg	زنبق ٰ
Ni ²⁺	0.16	8.9	2730	1453	S	Ni	نيكل
Pt³+	0.09	21.4	4530	1769	S	Pt	بلاتين
K1+	0.14	0.86	774	64	S	K	بوتاسيوم
Ag1+	0.62	10.5	2210	961	S	Ag	فضة
Na ¹⁺	0.22	0.97	890	98	S	Na	صوديوم
Sn ²⁺	0.08	7.3	2270	232	S	Sn	قصدير
Zn ²⁺	0.17	7.1	907	420	S	Zn	خارصين

هل تعلم؟

إن أطول قطعة فلز متصلة هي كابل من النحاس طوله 5000 km تحت المحيط الاطلسي عام 1886، وكان بداية الاتصال التلغرافي المباشر بين بريطانيا وأمريكا.

ويمكن في كثير من الاحيان تحسين أو تغيير خواص فلز معين عن طريق خلطه مع فلز آخر. تدعى مخاليط الفلزات هذه بالسبائك (Alloys)، كما هو في الشكل (8-6).



الشكل 8-6 تركيب الفلزات والسبائك

تعتمد استقرارية المركبات الفلزية على سلسلة النشاط للفلزات، حيث تترتب فيها الفلزات الاكثر نشاطاً عند القمة والاقل عند القاعدة. فتميل الفلزات النشيطة الى تكوين أيونات موجبة بسهولة، كما هو في الجدول (8-4). وذلك بفقدها الكترونات وتكوين مركبات، أما الفلزات غير النشيطة فتفضل البقاء في صورة غير متحدة كصورة العنصر نفسه. لاحظ الشكل (8-7) الذي يبين سلسلة النشاط للفلزات.



الجدول 8-4 سلسلة الفاعلية (النشاط) الكيميائية للفلزات (للأطلاع فقط)

الفلز مع الحامض	القلز مع الماء أو البخار	القلز
يتفاعل بشدة مع الأحماض المخففة	يتفاعل مع الماء البارد	بوتاسيوم صوديوم كالسيوم
يتفاعل مع الأحماض المخففة بسهولة متناقضة	يتقاعل مع البخار	مغنيسيوم المنيوم خارصين حديد
يتفاعل فقط مع الأحماض المركزة	لايتأثر بالماء أو البخار	رصاص هیدروجین نحاس زنبق فضه بلاتین

8-2 الطرائق والاجهزة المستعملة في أستخلاص الفلزات:

لقد سبق اكتشاف الفلزات الموجودة في أدنى سلسلة النشاط (الاقل نشاطاً) في الطبيعة يكون استعمالها من قبل البشرية، والفلزات في اعلى السلسلة النشاط (الاكثر نشاطاً). فالفلزات الاقل نشاطاً مثل الذهب والفضة والنحاس تتواجد حرة في الطبيعة وبالتالي تم اكتشافها مبكراً. في حين أن معظم الفلزات الاخرى مثل الصوديوم Na والكالسيوم Ca والالمنيوم AL تتواجد متحدة مع عناصر أخرى على شكل مركبات في الصخور المكونة للقشرة الارضية، مما أدى الى تأخر اكتشافها.

إن الصخر الذي يحوي كمية كافية من مركبات الفلز تجعل استخلاصه مُجدياً اقتصادياً يدعى خاماً. وتعد تفاعلات الاستبدال (الإحلال) وتفاعلات التأكسد والاختزال (فقدان واكتساب الاوكسجين) من الطرائق المهمة المستعملة في استخلاص بعض الفلزات من مركباتها، حيث يَطرُدُ فيها الفلز الاكثر نشاطاً من الفلز الاقل نشاطاً من مركباته، فينفصل هذا الفلز بهيئة عنصر حر، ولكي تكون هذه العملية مجدية اقتصادياً فانه يشترط أن يكون الفلز الانشط رخيص الثمن (اي أرخص من الفلز المراد استخلاصه).

فمثلاً برغم أن الالمنيوم ينتزع الحديد على شكل فلز حر في تفاعل الثرميت الا أن الالمنيوم أغلى ثمناً من الحديد، ما يجعل استخدام هذا التفاعل في استخلاص الحديد من خاماته غير مجدِ اقتصادياً.

استخلاص الفلزات من خاماتها مهم جداً في التقدم الصناعي. ومن أهم الفلزات المستخدمة حالياً في الصناعة الصوديوم والحديد والالمنيوم والنحاس والمنغنيز. ولا تقتصر عملية استخلاص الفلزات على تفاعلات الاستبدال اوالاكسدة والاختزال للاوكسجين وأنما هناك طرائق أخرى اعتماداً على موقع الفلز في سلسلة النشاط التي ذكرت آنفاً.

وبما أن مركب أي فلز (الخام) في أعلى السلسلة يكون أكثر من أي فلز آخر في أسفلها، لذلك يكون استخلاص الصوديوم من كلوريد الصوديوم أصعب من استخلاص النحاس من خام النحاس.

يكون كلوريد الصوديوم مستقراً جداً عند التسخين ويتحول الى كلوريد صوديوم منصهر عند قرابة C 801°C يحدث ذلك لان ايونات الصوديوم تكون مستقرة للغاية. ولكن يمكن الحصول على فلز الزئبق بمجرد تسخين خامه لان أيونات الزئبق ليست مستقرة تماماً. في كل مرة يستخلص فيها الفلز من خامه، يتضمن ذلك اختزال الفلز لان الفلز يكون بهيئة أيون في الخام. ولكي يستخلص كفلز يجب أن يكتسب إلكترونات وهو ما يسمى بالاختزال كما توضح ذلك المعادلات أدناه.

$$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$$
 صوديوم $Al^{3+} + 3e^- \longrightarrow Al$ الالمنيوم $Fe^{3+} + 3e^- \longrightarrow Fe$ حديد $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

تتطلب الفلزات الموجودة أعلى سلسلة النشاط اختزالاً قوياً لاكاسيدها ويتحقق ذلك عادة بالتحليل الكهربائي. يمكن اختزال العناصر الموجودة وسط السلسلة كالحديد بالتسخين الشديد مع عامل مختزل كفحم الكوك، ويسمى ذلك بالصهر، ويتم استخلاص الفلزات الاقل نشاطاً كالزئبق بمجرد التسخين. ويعطي الجدول (8-5) ملخصاً لتلك المعلومات.

جدول 8-5 كيفية استخلاص الفلزات من خاماتها

serve on to the	مكون الكيمياني الرنيس	h shirth	اثقتن
1			. 7-0
استخلاص	KMgCl,	كارناثيت	بوتاسيوم
إلكتروليتي؛ يترسب الفلز على الكاثود	NaCl	ملح الصخور	لصوديوم
	CaCO ₃	طباشير،حجر جيري	لكالسيوم
	CaMg(CO ₃) ₂	دولوميت	لماغتسيوم
	Al ₂ O ₃	بوكسيت	لألومنيوم
الاستخلاص	ZnS	ركائز الحارصين	لخارصين
بالتسخين مع فحم	Fe ₂ O ₃	هيماتيت	لحديد
الكوك في فرن	SnO,	حجر القصدير	لقصدير
	PbS	الجانيتا	لرصاص
	CuFeS ₂	بيريت النحاس	لنحاس
تحميص الحام	HgS	سيتابار	الزئبق


8 - 3 الطرائق والاجهزة المستعملة في تنقية الفلزات:

نظراً لمحدودية موارد بعض الخامات ولكون الكثير من الخامات الباقية من نوعية رديئة، يكون من الضروري في كثير من الاحيان تركيز الخام ليصبح استخلاص الفاز ذا جدوى اقتصادية وأكثر نقاوة. انظر الجدول (8-6).

جدول 8-6 موارد بعض الفلزات

السنوات التقديرية لها إذا تم تحينها بالمحل الحالي	الفلزات
225	الالمنيوم
45	النحاس
25	الذهب
195	الحديد
27	الخارصين
	لها إذا تم تحينها بالمحال الحالي 225 45 25 25

فالبوكسايت هو الخام الرئيسي لاستخلاص الالمنيوم منه، ولكن يجب تنقيته أولاً قبل استخلاص الالمنيوم بالتحليل الكهربائي، حيث يُنقى خام البوكسايت بعد تعدينه وإذابته في هيدروكسيد الصوديوم. كما هو في الشكل (8-8).



الشكل 8-8 طرائق استخلاص الألمنيوم من خامه


أما الشوائب فلا تذوب بل يتم ترشيحها والتخلص منها. يترسب أوكسيد الألمنيوم الذائب بعد ذلك كهيدروكسيد الالمنيوم عن طريق التخفيف بالماء، ثم يتم تسخينه ليتكون أوكسيد الألمنيوم (ألومينا) أبيض ونقى والذي يستخلص الالمنيوم منه بعد ذلك بالتحليل الكهربائي.

إن معظم خامات النحاس تكون ذات نوعية رديئة تحوي نسبة صغيرة من المعدن المطلوب. تسمى إحدى طرائق تركيز خامات النحاس (تعويم الزبد) والتي تتضمن سحق الخام الرديء وخلط المسحوق مع الزيوت والماء. وبما أن خام النحاس يكون أخف من الشوائب فانه يتعلق بالزبد المتكون ويطفو على السطح حيث يمكن قشده. وتغوص الشوائب الاثقل الى القاع حيث يتم التخلص منها كمواد فائضة. ولكن هذه العملية تستهلك كميات ضخمة من الماء يتوجب التخلص منها. فيستخدم 500 طن ماء لانتاج طن واحد من النحاس النقى.

هل تعلم؟

الفرن النفاخ يعمل 24 ساعة يومياً أي 365 يوماً في السنة. ويمكن ان ينتج 10000 طن حديد يومياً. كما يجب تجديد بطانة الفرن كل ثلاث سنوات وهو الوقت الوحيد الذي يُغلق فيه الفرن.

ويمكن معرفة كيفية استخلاص بعض الفلزات، وإعادة تدوير الفلزات من خلال المخطط الموضح في الشكل (8-9) الذي يوفر كلاً من الطاقة والموارد الطبيعية.



الشكل 8-9 مخطط كيفية استخلاص الفلزات وإعادة تدويرها

4-8 السيائك:

عرفت عزيزي الطالب في دراستك السابقة الفلزات وخصائصها واختلافها من الناحية الفيزيائية والكيميائية، وهنا سوف تعرف نوعاً آخر هي السبائك وأنواعها.

فالسبيكة هي عبارة عن خليط متكون من فلز وعنصر آخر واحد على الاقل حيث تحتوي معظم السبائك على كمية كبيرة من الفلز الرئيسي أو الفلز الاساس وكميات أقل من المكونات الاخرى التي قد تكون فلزات أو لافلزات مثل الكاربون والسيليكون.

اكتشف الانسان السبائك في الطبيعة خلال عصور ماقبل التاريخ واشتملت هذه السبائك على نيازك الحديد وخلائط الذهب والفضة في قاع الانهار، اذ يعتقد أن أول سبيكة صنعها الانسان هي البرونز والتي تتكون من النحاس والزرنيخ ثم اكتشف بعد ذلك القصدير ووضع مع النحاس فنتج نوعاً جيداً من البرونز ثم بدأت صناعة الادوات والحلي والاسلحة حيث تمتاز سبيكة البرونز بأنها أصلب من النحاس وأكثر قابلية للصهر والقولبة بأشكال مفيدة.

إن طرائق تكوين السبائك مختلفة من سبيكة إلى أخرى حيث تعتمد هذه الطرائق على درجة انصهار المواد المتكونة منها وكذلك على درجة انجمادها حيث يمكن التحكم في خواص المواد المكونة للسبيكة بوساطة المعاملات الحرارية لكل مادة.

8-5 أنواع السبائك:

بما أن السبائك تتكون من بلورات دقيقة تسمى بالحبيبات حيث تتراص ذرات كل حبيبة في ترتيب هندسي معين لذلك قسمت الى نوعين .

- 1- سبائك الطور الواحد: حيث تتكون من حبيبات ذات تركيب متشابه، يذوب فلز في فلز آخر بنفس الطرائق التي يذوب فيها الملح مع الماء مثل سبيكة النحاس والنيكل بخلطهما بنسب معينة في طور واحد.
- 2- السبائك المتعددة الاطوار: تتكون هذه السبائك من عدة أنواع من الحبيبات ممتزجة بعضها ببعض حيث تترابط الذرات المختلفة معاً لتكوين مركبات قوية ومستقرة مثل الفولاذ.

تمتاز السبائك بالخصائص الاتبة:

- 1- أنها أقوى وأصلب (أصلد) من الفلزات المكونة لها.
- 2- ذراتها تمتاز بدرجات انصهار أقل من درجات انصهار الفلزات النقية (حيث يصعب طرقها الى أشكال مختلفة أو طيها على شكل ألواح أو سحبها على شكل اسلاك).
- 3- معظم السبائك أقل قابلية للتشكل ولكن هناك بعض السبائك الفائقة اللدونة ذات قابلية كبيرة للتشكل
- 4- القليل من السبائك تكون جيدة التوصيل للكهرباء ولكن تم صنع سبائك فائقة التوصيل للكهربائية.

8-6 طرائق صنع السبائك:

هناك طريقتان لصناعة السبائك وهي:

- a- الطريقة المباشرة: وذلك بمزج منصهرات الفلزات المراد صنع السبيكة منها مع بعضها مباشرة فتتصلب هذه المنصهرات وتكون السبيكة المطلوب صناعتها.وهي الطريقة الاسهل نوعا ما.
 - b- الطريقة غير المباشرة: وتقسم هذه الطريقة الى الاتي:-
- 1- الطريقة ذات المرحلة الواحدة:- وفيها يصهر الفلز الاساس الموجود بنسبة كبيرة في السبيكة أولاً ثم بعد ذلك يضاف اليه الفلزات الاخرى، والتي يجب أن تذاب في منصهر الاساس كليا ولكن اذا تعسر الذوبان فلا يمكن صنع السبيكة بهذه النسب. ومثال على هذه الطريقة هي سبيكة اللحام (القلاي) حيث يتم صهر الرصاص أولاً ثم يذاب فيه فلز القصدير ويمزجان جيدا ثم يصب هذا المزيج على شكل وهيئة قضبان.
- 2- الطريقة ذات المرحلتين: وتقتضي هذه الطريقة بتصنيع سبيكة اولية بنسب معينة لها درجة انصهار معينة ومن ثم تتم إضافة وزن معين ومعلوم من منصهرالفلز المراد إدخاله لتصنيع السبيكة النهائية والحصول على النسب المرغوبة. وتخضع السبيكة الناتجة بعد الانتهاء من صنعها

ومهما كانت طريقة صنعها الى تحليل كيمياوي دقيق قبل عرضها للاسواق لتعيين نسب مكوناتها لغرض التاكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.



هل تعلم ؟

أن هناك طريقة متطورة في صناعة السبائك حيث تم من خلالها التوصل الى سبائك ذات خصائص مثالية.

شكل 8-10 بعض الحلى المصنوعة من السبائك

7-8 أستعمالات السبائك:

- 1-تستعمل بعض السبائك في صناعة صمامات دائرة التبريد وأنظمة الكشف عن الحرائق.
- 2- تستعمل سبائك معينة في مجال الطب مثل الحشوات والجسور في صناعة الاسنان وجهاز السلك الطبي الموجه.
 - 3- تستعمل بعض السبائك في صناعة هياكل الطائرات.
 - 4- تستعمل السبائك في صناعة الدعامات في بعض الابنية وهياكل الجسور.
- 5- تستعمل بعض السبائك في صناعة الادوات المطبخية ومعدات الصناعات النفطية ومحطات توليد الكهرباء.

ومن أمثلة بعض السبائك الشائعة هي:

- 1-سبائك الحديد مثل الفولاذ وهي من أشهر السبائك المستعملة.
 - 2-سبائك النحاس والنيكل أو النحاس والقصدير والكوبلت.
 - 3- سبيكة الرصاص مع القصدير.
- 4-سبيكة الالمنيوم والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم (المستعملة في صناعة هياكل الطائرات).

8-8 بعض أنواع السبائك المستعملة في البيئة العراقية:

- 1- تستعمل السبائك في تصنيع النقود كما كان متداولا فيها بالعراق قبل سنوات مثل (عملة فئة 5 فلوس وتتكون فلوس وتتكون من النحاس والنيكل بنسب معينة وبوزن معين) و (عملة فئة 10 فلوس وتتكون سبيكتها من النحاس والنيكل وبنسب معينة وبوزن معين أيضا) و(عملة فئة 25 فلساً وتتكون سبيكتها من الفضة والنحاس وبنسب متساوية وبوزن معين).
- 2- سبيكة الرصاص والتي تستعمل في صناعة اللحام وصناعة البطاريات السائلة ومكابس السوائل وفي صناعة أحرف الطباعة.
- 3- الفولاذ المقاوم للصدأ وهي سبيكة تستعمل بنطاق واسع في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعة النفطية والصناعات الكيمياوية وللاستخدامات في الأواني والمعدات المنزلية.

هل تعلم؟

أن الحديد في حالته النقية أكثر ليونة من الالمنيوم وتزداد صلادته باضافة العناصر السبائكية كالكاربون بنسب معينة فتتكون سبيكة الصلب وهي أقوى بالف مرة من الحديد النقى.



شكل 8-11

اسئلة الفصل الثامن

س1/ أختر العبارة الصحيحة من العبارات الاتية: 1- الفلز الذي يمكن استخلاصه من خامه بالتسخين هو: a - b الالمنيوم b - cd — الكالسيو م. 2- أي الاكاسيد التالية يمكن اختزاله بالكاربون ؟ a - b او كسيد الالمنيوم. b - bc أو كسيد الكالسيوم. d – أو كسيد المغنيسوم. 3- الفاز الذي يوجد عند قمة سلسلة النشاط: a – يفقد إلكتروناً بسهولة. b – یکون مرکبات غیر ثابتة. c ـ يحترق لتكوين أوكسيد حامضي. d - يكون أوكسيداً من السهل اختزاله بالكاربون. 4- عند التحليل الكهربائي لمنصهر كلوريد الصوديوم NaCl، فإن ما يحدث عند الانود هو: a – تأكسد ⁻Cl – اختزال - a Na^+ اختزال – d Na^+ تأکسد – c 5- استخلاص الفازات من خاماتها (تحويلها من أيونات الى عناصر) يتضمن دائماً: الفحم. -a اختزال -c تحليل كهربائي -b تسخين مع الفحم. 6- السبائك تتكون من الأتى: b- الفلزات و لافلزات والماء a – الفلز ات فقط 7- الفو لاذ أحد سبائك: c الحديد b- الكاربون a- القصدير 8- السبيكة تكون: اليس لها صلابة من مكوناتها -b اكبر صلابة من مكوناتها -c9- تستخدم سبيكة الالمنيوم في صناعة الآتي: c- هياكل الطائر ات 10- السبيكة تتكون من مواد: c - غاز ية h- سائلة a- صلىة س2/ عرّف السبيكة وأعطِ مثالاً لها؟ س 3/ عدد استعمالات السبائك. س4/ ما هي مميزات السبائك؟ س5/ ما هي أنواع السبائك؟ س6/ ما هي سبيكة البرونز؟ س7/ ما طرائق صنع السبائك س8/ أذكر نوعين من السبائك المستعملة في البيئة العراقية مع ذكر مكان أستعمالها؟ س9/ أذكر الصفات العامة للفلزات والتي تجعلها مهمة من الناحية الصناعية. س10/ أي الفلزات تستخدم بصورة أكثر من غيرها؟

س 1 1/ هل بمكن أعادة تدوير الفلزات ؟ اذكر المراحل الخاصة بذلك.