

AUTO-MAS 部署 MaaEnd（终末地）脚本图文教程

[← 返回 视频图文教程](#)

AUTO-MAS 部署 MaaEnd（明日方舟：终末地）脚本图文教程

本文根据 2026-09-17 的完整部署录屏 [2026-09-17 16-01-16.mp4](#)（96 分钟，1920×1080）逐步整理而成，覆盖从[下载安装包](#)到 **MaaEnd（明日方舟：终末地）脚本配置完成、游戏完成首次登录**的全流程。所有截图均取自实际部署过程，**红圈 / 红框标注的就是该步骤中鼠标点击（或双击）的位置**。

- **软件版本**：AUTO-MAS [v5.4.0](#)，MaaEnd [v2.28.0](#)，《明日方舟：终末地》PC 客户端
- **自动化链路**：AUTO-MAS（脚本管理 / 调度）→ MaaEnd（自动化本体）→ 终末地 PC 端（电脑端-前台控制，**无需安卓模拟器**）
- 同一场录屏中还部署了 MAA（明日方舟）脚本，见《[AUTO-MAS 部署 MAA（明日方舟）脚本图文教程](#)》，两者互不依赖。

总流程一览：下载安装包 → 安装 AUTO-MAS → 解压 MaaEnd → AUTO-MAS 自动配置运行环境 → 新建并配置 MaaEnd 脚本 → 配置 MaaEnd 本体 → 添加用户 → 启动终末地完成首次登录 → 调度执行日常。

i 版本提示：AUTO-MAS [v5.5.0](#) 起界面有较大调整（环境配置向导改为 4 步、MAA 任务配置内联到脚本配置、MaaEnd 改由 MFW 项目引导接入等），与本文不符之处请以 [v5.5 版教程](#) 为准。

目录


- [1. 准备工作](#)
- [2. 安装 AUTO-MAS 主程序](#)

- 3. 解压 MaaEnd 脚本并整理目录
- 4. 首次启动：自动配置运行环境
- 5. 新建并配置 MaaEnd 脚本
- 6. 配置 MaaEnd 本体
- 7. 添加 MaaEnd 用户
- 8. 启动终末地，完成首次登录
- 9. 调度执行日常
- 10. 日常使用与定时调度
- 11. 常见问题与注意事项
- 12. 附录：本教程与原视频时间对照

1. 准备工作

1.1 需要提前下载的文件

在浏览器中下载以下 2 个压缩包（本例均保存在 `E:\Badwolf\Downloads`，即资源管理器里的「下载」文件夹）：



文件	作用	大小 (约)
AUTO_MAS-v5.4.0.zip	AUTO-MAS 主程序安装包 (内含 AUTO-MAS-Setup.exe)	155 MB
MaaEnd-v2.28.0-win-x86_64.zip	MaaEnd 终末地脚本	248 MB

截图中还有 MAA-v6.17.5-win-x64.zip，那是《MAA（明日方舟）脚本教程》使用的，部署 MaaEnd 不需要它。

1.2 环境前置条件

- **解压工具**：系统需能解压 .zip（视频中使用 WinRAR 查看压缩包，解压用的是 Windows 自带的「全部解压缩」，两者任选）。
- **《明日方舟：终末地》PC 客户端已安装**（本例安装于 E:\Games\Arknights Endfield，主程序为 Endfield.exe）。
- **无需安卓模拟器**：MaaEnd 通过「电脑端-前台」直接控制 PC 版游戏，不依赖 MuMu 等模拟器。
- **磁盘空间**：AUTO-MAS 安装至少需要 **588.8 MB** 可用空间，另为 MaaEnd 预留约 1 GB。

💡 目录约定：本教程将 AUTO-MAS 装到 D:\AUTO-MAS，MaaEnd 解压到 D:\MAS 下。路径中尽量不要出现中文和空格，可减少后续抓窗口类问题。


2. 安装 AUTO-MAS 主程序

2.1 解压安装包


1. 在「下载」文件夹中**右键单击** AUTO_MAS-v5.4.0.zip。
2. 选择「**全部解压缩**」。
3. 目标路径保持默认（自动填为 ...\Downloads\AUTO_MAS-v5.4.0），**单击「提取」**。
4. 解压完成后进入该文件夹，可以看到 AUTO-MAS-Setup.exe（约 159,699 KB）。

2.2 运行安装向导


双击 AUTO-MAS-Setup.exe：




1. 选择安装语言：保持「简体中文」，单击「确定」。




2. 许可协议：阅读 GNU AGPLv3 协议，点选「我同意此协议」，然后单击「下一步」。




3. 选择目标位置：默认是 `C:\Program Files\AUTO-MAS` 。本例通过「浏览」改为 `D:\AUTO-MAS` （也可以直接在输入框中改），单击「下一步」。



4. 正在安装：等待安装程序解压文件（进度条走完，期间会显示 `D:\AUTO-MAS\AUTO-MAS.exe` 等文件名）。




5. **安装完成**: 保持勾选「运行 AUTO-MAS」, 单击「完成」。安装程序退出并自动启动 AUTO-MAS, 桌面上也会生成 AUTO-MAS 快捷方式。




3. 解压 MaaEnd 脚本并整理目录


1. 右键单击 `MaaEnd-v2.28.0-win-x86_64.zip`，在右键菜单中选择「全部解压缩...」：



2. 目标路径默认为 `...\Downloads\MaaEnd-v2.28.0-win-x86_64`，单击「提取」（「完成时显示提取的文件」可勾可不勾）：




3. 解压完成后，建议把 `MaaEnd-v2.28.0-win-x86_64` 文件夹**剪切**到统一的目录（本例为 `D:\MAS` ），后续配置时更清晰、路径更短：





4. 首次启动：自动配置运行环境

首次启动 AUTO-MAS 会弹出环境配置向导「**欢迎使用 AUTO-MAS，正在自动配置您的运行环境**」，共 6 步，全程自动，**无需任何点击**：



步骤	内容	说明
1 Python 安装	安装内置 Python	完成后显示「Python 安装完成 / 环境已就绪」
2 Pip 安装	安装 pip	自动
3 Git 安装	安装 Git	自动
4 源码拉取	克隆 AUTO-MAS 后端源码	自动切换镜像源（如 gh-proxy (Cloudflare)，尝试进度 1/7）
5 依赖安装	pip 安装依赖包	走国内镜像（如阿里云，尝试进度 1/4），耗时最长，耐心等待
6 后端启动	启动后端服务	见下方防火墙放行




4.1 允许 Python 通过防火墙（重要）

进入「后端启动」步骤时，会弹出 **Windows 安全中心** 警报：


Windows Defender 防火墙已阻止此应用的某些功能。 名称: Python 路径: D:\auto-mas\environment\python\python.exe

单击「允许访问(A)」(默认已勾选「专用网络」, 保持即可) :




4.2 进入主界面

随后显示「后端启动成功, 应用已准备就绪, 即将进入主界面」, 自动进入 AUTO-MAS 主页:



主页左侧导航栏从上到下依次是：**主页**、**脚本管理**、**计划管理**、**模拟器管理**、**调度队列**、**调度中心**（底部还有游戏签到、历史记录、工具、设置）。部署 MaaEnd **不需要**配置「模拟器管理」，直接进入「脚本管理」：



5. 新建并配置 MaaEnd 脚本

5.1 新建脚本

1. 单击左侧导航「脚本管理」，再单击右上角「+ 新建脚本」。
2. 在弹出的「新建脚本」窗口中点选「MaaEnd 脚本」（MaaFramework 专项适配脚本），然后单击「创建并配置」。


脚本类型参考：通用脚本（具备日志文件的自动化脚本）、MAA 脚本（明日方舟，见 MAA 教程）、SRC 脚本（星穹铁道）、M9A 脚本（重返未来：1999）、ok-ww / ok-nte / HSR 脚本等。

5.2 填写 MaaEnd 脚本配置

进入「MaaEnd脚本配置」页面。页面顶部「重要提示」建议：默认等待时间建议调到 60 秒；MaaEnd 专项还在积极测试中，如有问题可加入官方 QQ 群反馈。


1. 基本信息：

- **脚本名称**：默认「新 MaaEnd 脚本」，可自行修改。
- **MaaEnd 路径**：单击「选择目录」，定位到 MaaEnd 解压目录（本例为 `D:\MAS\MaaEnd-v2.28.0-win-x86_64`，目录内应能看到 `MaaEnd.exe` 与 `interface.json`），单击「选择文件夹」确认：



2. 游戏配置：

- **控制器**：选择「**电脑端-前台**」（PC 端终端地）。
- **任务结束后关闭游戏**：是。
- **游戏路径**：单击「**选择文件**」，定位到终端地安装目录（本例 `E:\Games\Arknights Endfield`），选中 `Endfield.exe`，单击「**打开**」：



- **启动参数**：留空。
- **等待时间**：60 秒（启动游戏后的等待时长）。

3. 运行配置（按需调整）：


- 账号切换方法：改为「**MAAEND 内置账号切换**」（页面默认是 MAS 自建账号切换）；
- 单日代理次数上限：0（不限制）；
- 重试次数限制：3；
- 代理超时限制（分钟）：10。

4. 保存配置。

6. 配置 MaaEnd 本体


6.1 放行 SmartScreen

首次运行 `MaaEnd.exe` 时，Windows 可能弹出蓝色提示「Windows 已保护你的电脑」（Microsoft Defender SmartScreen 阻止了无法识别的应用启动）。单击「更多信息」，再单击「仍要运行」：




6.2 在 MaaEnd 界面确认任务

AUTO-MAS 的「配置 MaaEnd」会启动 MaaEnd 图形界面（标题 `MaaEnd v2.28.0`，并自动建立名为 `AUTO-MAS` 的配置档案）：




- 左侧为任务列表（**全部日常 / 快速日常 / 实时辅助**）：按需勾选「拜访好友」「基建任务」等日常任务，可展开细项（如基建的「开启线索交流」、商店购买上限、种植目标「指定材料」等）：




- 右侧「连接设置」确认：**控制器 = 电脑端-前台**，资源选择「通用资源（目前仅简中支持较好）」。
- 底部的「开始任务」按钮同样**不需要点**——执行由 AUTO-MAS 调度。

- 检查完毕后单击右上角 × 关闭 MaaEnd 窗口，回到 AUTO-MAS 单击「保存配置」解除页面锁定：



7. 添加 MaaEnd 用户

1. 在「MaaEnd 脚本」卡片上单击「添加用户」：



2. 基本信息：

- **用户名称**：自定义；
- **账号ID**：填该账号可识别的唯一片段（本例为手机号片段 **156****2619** 的形式）；
- **启用状态**：是；
- **配置文件来源**：脚本（使用 MaaEnd 里的「AUTO-MAS」配置档案；点「编辑脚本设定」可回改任务勾选）；
- **接管具体任务配置**：启用；
- **游戏资源**：官服；
- **剩余天数**：-1（不限制）。


3. 任务配置：确认继承的任务开关（理智作战、理智/任务 + 应急理智加强剂、基建任务等）。

4. 保存。

8. 启动终末地，完成首次登录

MaaEnd 需要游戏处于可操作状态。首次部署时手动启动一次《明日方舟：终末地》：

1. 启动终末地客户端，出现**扫码登录**界面时，用手机端鹰角网络账号 App 扫码确认登录：




2. 等待客户端**更新资源**并进入标题界面、完成新手引导，到达可自由行动的状态；
3. 之后即可退出游戏（保持账号登录态），日常交给调度执行。

💡 首次登录与资源更新耗时较长（视频中约 12 分钟），属于正常现象；这一步只需做一次。

9. 调度执行日常

1. **单击**左侧导航「**调度中心**」。
2. 在「主调度台」的任务下拉中选择 MaaEnd 脚本任务，模式保持 **自动代理**，**单击「开始执行」**（下图为调度中心的执行入口，图中选中的是 MAA 任务，MaaEnd 同理在下拉中选择）：



3. 执行时 AUTO-MAS 会按第 5 节的配置**自动拉起终末地**（等待时间 60 秒），交由 MaaEnd 以「电脑端-前台」控制执行勾选的日常任务；任务结束后按配置自动关闭游戏。

4. 「调度队列」的定时表（每天 00:00）到点后也会自动执行队列内任务，无需人工干预。

10. 日常使用与定时调度

- **手动执行**：调度中心 → 选择 MaaEnd 任务 → **「开始执行」**；右上角可设置「任务完成后电源操作」（无动作 / 关机 / 休眠）。
- **定时执行**：由「调度队列」里的定时表驱动，到点自动执行。
- **运行观察**：调度中心右侧「日志」实时滚动执行日志，可勾选「保持最新」自动跟随；「历史记录」可回溯每次执行结果。
- **修改任务内容**：MaaEnd 的日常任务勾选在 MaaEnd 界面（全部日常 / 快速日常）；用户选「接管具体任务配置」时以用户配置为准。

11. 常见问题与注意事项

现象	处理
「Windows 已保护你的电脑」 (SmartScreen)	MaaEnd 等开源工具常见。单击「更多信息 → 仍要运行」
防火墙弹窗 (Python)	单击「允许访问」； MaaEnd 部署过程一般出现 1 次 (无需 adb)
提示「MaaEnd 文件不完整，请卸载后重新安装 MaaEnd」	确认 MaaEnd 路径选择的是 包含 MaaEnd.exe 和 interface.json 的那一层目录 ；若解压不完整，删除后重新解压再选
MaaEnd 无法连接游戏窗口	确认终端地客户端已启动并登录到可操作界面；控制器为「电脑端-前台」；首次部署建议先手动启动一次游戏完成扫码登录
游戏路径报错	游戏路径必须指到 Endfield.exe 本体 (用「选择文件」而不是选目录)
账号切换不生效	运行配置中把「账号切换方法」改为「MAAEND 内置账号切换」；账号ID填账号唯一片段
启动游戏后脚本没动作	调大「等待时间」 (官方建议 60 秒)，给游戏留足启动加载时间

12. 附录：本教程与原视频时间对照

教程章节	视频时间点
1 准备工作（查看下载的压缩包）	00:00 – 00:06
2 安装 AUTO-MAS（解压 + 向导）	00:18 – 03:05
3 解压 MaaEnd 并整理目录	01:35 – 03:00
4 环境自动配置（6 步 + 防火墙）	03:07 – 13:12
5 新建 MaaEnd 脚本、选目录与游戏路径	45:55 – 48:05
6 MaaEnd 配置（SmartScreen / 任务确认）	47:10 – 53:50
7 添加 MaaEnd 用户	54:00 – 54:50
8 终末地首次启动与扫码登录	55:45 – 68:00
9-10 调度与日常使用	23:28 起（调度中心演示段）

教程整理日期：2026-09-17。界面文字以 AUTO-MAS v5.4.0 / MaaEnd v2.28.0 实际显示为准，后续版本界面如有微调，请以实际为准。

整理自 AUTO-MAS 官方部署演示录屏 · 红圈/红框为该步骤鼠标点击位置