6. Recurrent Neural Networks

היתרון של שכבות קונבולוציה על פני FC הוא ניצול הקשר המרחבי שיש בין איברים שונים בדאטא, כמו למשל פיקסלים בתמונה. יש סוגי דאטא בהם האיברים השונים יוצרים סדרה שיש לסדר האיברים חשיבות, כמו למשל טקסט, גלי קול, רצף DNA ועוד. כמובן שדאטא מהסוג הזה דורש מודל הנותן חשיבות לסדר של האיברים, מה שלא קיים ברשתות קונבולוציה. בנוסף, הרבה פעמים המימד של הקלט לא ידוע או משתנה, כמו למשל אורך של משפט, וגם לכך יש לתת את הדעת. כדי להתמודד עם אתגרים אלו יש לבנות ארכיטקטורה שמקבלת מספר לא ידוע של וקטורים ומוציאה וקטור יחיד, כאשר הוקטור היחיד מכיל בתוכו קשרים על הדאטא המקורי שנכנס אליו. את וקטור המשימה.

6.1 Sequence Models

6.1.1 Vanilla Recurrent Neural Networks


רשתות רקורסיביות הן הכללה של רשתות נוירונים עמוקות, כאשר יש להן רכיב זיכרון פנימי שמאפשר לתת משמעות לסדר של איברי הכניסה. כל איבר שנכנס משוקלל ביחס לפונקציה קבועה בתוספת רכיב משתנה שתלוי בערכי העבר. כאשר נכנס וקטור x_t,h_{t-1} הוא מוכפל במשקל w_{xh} ונכנס לרכיב זיכרון h_t , כאשר ליטור x_t , הוא מוכפל במשקל משקל שלי ונכנס לרכיב x_t , אול מוכפל במשקל משלי ונכנס לרכיב מיכרון x_t , כאשר נכנס וקטור x_t , הוא מוכפל במשקל משלים עובר שלי ונכנס לרכיב מיכרון x_t , הוא פונקציה של במשקל משלים עובר שלי ונכנס לרכיב מיכרון x_t , הוא פונקציה של רבים אינו עובר שלי משמעות מש

$$h_t = f_w(h_{t-1}, x_t)$$

מלבד המשקלים הפועלים על וקטור הכניסה, יש גם משקלים שפועלים על רכיב הזיכרון w_{hh} , ומשקלים הפועלים מלבד המשקלים הפועלים w_{hx},w_{hh},w_{hy} זהים לכל השלבים, והם מתעדכנים ביחד. כמו כן, על המוצא של רכיב זה w_{hx},w_{hh},w_{hy} המשקלים w_{hx},w_{hh},w_{hy} זהים לכל האיברים, למשל sigmoid ,tanh או היא קבועה לכל האיברים, למשל

$$h_t = f_W(w_{hh}h_{t-1} + w_{xh}x_t)$$
, $f_W = tanh/ReLU/sigmoid$
$$y_t = w_{hy}h_t$$

באופן סכמתי התהליך נראה כך:




איור 6.1 ארכיטקטורות RNN בסיסיות: Many to One (מימין) ו-Many to Many (משמאל). על כל חץ יש משקל מתאים עליו מתבצעת הלמידה

כמובן שניתן גם לשרשר שכבות חבויות ולקבל רשת עמוקה, כאשר פלט של שכבה מסוימת הופך להיות הקלט של השכבה הבאה. ישנם מודלים שונים של RNN, המתאימים לבעיות שונות:

One to many – יש קלט יחיד ורוצים להוציא מספר פלטים, למשל מכניסים תמונה לרשת ורוצים משפט שיתאר – One to many אותה (Image captioning).

Many to one – רוצים לקבוע משהו יחיד עבור קלט מרובה, למשל מקבלים משפט ורוצים לדעת מה הסנטימנט שלו – חיובי או שלילי.

Many to many – עבור כל סדרת קלט יש סדרת פלט, למשל תרגום בין שפות – מקבלים משפט ומוציאים משפט.



איור 6.2 מודלים שונים של RNN.

6.1.2 Learning Parameters

 $x = (x_1, ..., x_n), (y_1, ..., y_n)$ אם הרשת עבור דאטא לרשתות שבפרקים הקודמים. עבור דאטא בצורה דומה לרשתות שבפרקים הקודמים. עבור דאטא נגדיר את פונקציית המחיר:

$$L(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i} L(\hat{y}_i, y_i, \theta)$$

כאשר הפונקציה (\hat{y}_i, y_i, θ) תותאם למשימה – עבור משימת סיווג נשתמש ב-cross entropy ועבור בעיות רגרסיה נשתמש ב-MSE הרגיל כיוון שכל השתמש ב-MSE הרגיל כיוון שכל השתמש בקריטריון MSE, האימון יתבצע בעזרת GD, אך לא ניתן להשתמש ב-mse פועל על כל הכניסות ו- w_{hh} פועל על כל הכניסות ו- w_{hh} פועל על כל הכניסות הנפרשת כרשת אחת שמשים ב-backpropagation through time (BPTT) מסתכלים על הרשת הנפרשת כרשת אחת גדולה, מחשבים את הגרדיאנט עבור כל משקל, ואז סוכמים או ממצעים את כל הגרדיאנטים. אם הדאטא בכניסה הוא בגודל w_{hh} , כלומר יש w_{hh} דגימות בזמן, אז יש v_h רכיבי זיכרון, ו- v_h משקלים v_h . לכן הגרדיאנט המשוקלל יהיה:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{hh}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial L}{\partial w_{hh}(t)} \quad or \quad \frac{\partial L}{\partial w_{hh}} = \frac{1}{n-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial L}{\partial w_{hh}(t)}$$

כיוון שהמשקלים זהים לאורך כל הרשת, $w_{hh}(t)=w_{hh}$ והשינוי בזמן יהיה רק לאחר ביצוע ה-BPTT כיוון שהמשקלים זהים לאורך כל הרשת, רק לוקטור הבא.

הצורה הפשוטה של ה-BPTT יוצרת בעיה עם הגרדיאנט. נניח שרכיב הזיכרון מיוצג בעזרת הפונקציה הבאה:

$$h_t = f(z_t) = f(w_{hh}h_{t-1} + w_{hx}x_t + b_h)$$

לפי כלל השרשרת:

$$\frac{\partial h_n}{\partial x_1} = \frac{\partial h_n}{\partial h_{n-1}} \times \frac{\partial h_{n-1}}{\partial h_{n-2}} \times \dots \times \frac{\partial h_2}{\partial h_1} \times \frac{\partial h_1}{\partial x_1}$$

כיוון ש- w_{hh} קבוע ביחס לזמן עבור וקטור כניסה יחיד, מתקבל:

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}} = f'(z_t) \cdot w_{hh}$$

אם נציב את זה בכלל השרשרת, נקבל שעבור חישוב הנגזרת $\frac{\partial h_n}{\partial x_1}$ מכפילים n-1 פעמים ב- w_{hh} . לכן אם מתקיים אז הגרדיאנט יתבדר, ואם $|w_{hh}|<1$ הגרדיאנט יתאפס. בעיה זו, של התבדרות או התאפסות $|w_{hh}|>1$ ברשתות אחרות, אבל בגלל המבנה של RNN והלינאריות של ה-BPTT ברשתות רקורסיביות זה קורה כמעט תמיד.

עבור הבעיה של התבדרות הגרדיאנט ניתן לבצע clipping אם הגרדיאנט גדול מקבוע מסוים, מנרמלים אותו:


if
$$||g|| > c$$
, then $g = \frac{cg}{||g||}$

הבעיה של התאפסות הגרדיאנט אמנם לא גורמת לחישובים של מספרים עצומים, אך היא בעצם מבטלת את ההשפעה של איברים שנמצאים רחוק אחד מהשני. אם למשל יש משפט ארוך, אז במקרה בו הגרדיאנט דועך במהלך ה-האפעה של המילה הראשונה על המילה האחרונה. במילים אחרות – התאפסות הגרדיאנט BPTT-גוררת בעיה של Long-term, כלומר קשה ללמוד דאטא בעל תלות בטווח ארוך, כמו משפט ארוך או תופעות שמשתנות לאט. בגלל הבעיה הזו לא משתמשים ב-RNN הקלאסי (שנקרא גם Vanilla RNN), אלא מבצעים עליו שיפורים, כפי שיוסבר בפרק הבא.

6.2 RNN Architectures

6.2.1 Long Short-Term Memory (LSTM)

כדי להתגבר על בעיית דעיכת הגרדיאנט המונעת מהרשת להשתמש בזיכרון ארוך טווח, ניתן להוסיף אלמנטים RNN- לרכיב הזיכרון כך שהוא לא יכיל רק מידע על העבר, אלא יהיה גם בעל שליטה על איך להשתמש במידע. ב-RNN הפשוט לרכיב הזיכרון יש שתי כניסות h_{t-1},x_t-h_{t-1},x_t ובעזרתן מחשבים את המוצא על ידי שימוש בפונקציה הפשוט לרכיב הזיכרון יש שתי כניסות $f_w(h_{t-1},x_t)$. שני שינויים עיקריים $f_w(h_{t-1},x_t)$. למעשה רכיב הזיכרון הוא קבוע והלמידה מתבצעת רק במשקלים. ב- $f_w(h_{t-1},x_t)$ מחושב שעוד כניסה הנקראת memory cell state ומסומנת ב- f_t , ובנוסף לכך f_t מחושר בצורה מורכבת יותר. באופן הזה האלמנט f_t דואג לזיכרון ארוך טווח של דברים, ו f_t אחראי על הזיכרון של הטווח הקצר. נתבונן בארכיטקטורה של תא הזיכרון:



איור 6.3 תא זיכרון בארכיטקטורת 6.3

הצמד $[x_t,h_{t-1}]$ נכנס לתא ומוכפל במשקל w, ולאחר מכן עובר בנפרד דרך ארבעה שערים (יש לשים לב שלא מבצעים פעולה בין x_t ל x_t ל x_t אלא הם נשארים בנפרד ואת כל הפעולות עושים על כל איבר בנפרד). **השער הראשון** מבצעים פעולה בין t_t הוא שער שכחה והוא אחראי על מחיקת חלק מהזיכרון. אם למשל יש משפט ומופיע בו $f_t = [\sigma(x_t), \sigma(h_{t-1})]$ הוא שער זיכרון והוא אחראי נושא חדש, אז שער זה אמור למחוק את הנושא שהיה שמור בזיכרון. **השער השני** t_t הוא שער זיכרון והוא אחראי על כמה יש לזכור את המידע החדש לטווח ארוך. אם לדוגמא אכן יש במשפט מסוים נושא חדש, אז השער יחליט שיש לזכור את המידע הזה. אם לעומת זאת המידע החדש הוא תיאור שלא רלוונטי להמשך אז אין טעם לזכור אותו. שער מוצא והוא אחראי על כמה מהמידע רלוונטי לדאטא הנוכחי x_t , כלומר מה יהיה הפלט של התא בהינתן מידע העבר. שלושת השערים האלו נקראים מסכות (Masks), והם מקבלים ערכים בין 0 ל-1 כיוון שהם עוברים דרך סיגמואיד. יש **שער נוסף** t_t (לפעמים מסומן באות t_t) שאחראי על המשך את המידע החדש. לתא הבא. שער זה משקלל את המידע המתקבל יחד עם t_t

באופן הזה מקבלים הן את t_t שאחראי על הזיכרון לטווח הקצר כמו ב-Vanilla RNN, והן את t_t שאחראי על זיכרון של כל העבר. ארכיטקטורת הרכיב מאפשרת להתייחס לאלמנטים נוספים הקשורים לזיכרון – ניתן לשכוח חלקים לא של כל העבר. ארכיטקטורת הרכיב מאפשרת להתייחס לקטיבי לכניסה (i_t) ולהוציא רק חלק מהמידע המשוקלל הקיים רלוונטיים של התא הקודם (f_t) , להתייחס באופן סלקטיבי לכניסה (i_t) ולהוציא רק חלק מהמידע המשוקלל הקיים (o_t) . באופן פורמלי ניתן לנסח את פעולת התא כך:


$$\begin{pmatrix} i \\ f \\ o \\ \tilde{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma \\ \sigma \\ \sigma \\ tanh \end{pmatrix} W \begin{pmatrix} h_{t-1} \\ x_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma(w_i \cdot [x_t, h_{t-1}] + b_i) \\ \sigma(w_f \cdot [x_t, h_{t-1}] + b_f) \\ \sigma(w_o \cdot [x_t, h_{t-1}] + b_o) \\ tanh(w_{\tilde{c}} \cdot [x_t, h_{t-1}] + b_{\tilde{c}}) \end{pmatrix}$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t, h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$

כאשר האופרטור \odot מסמל כפל איבר איבר (כיוון שלשערים נכנס הזוג $[x_t,h_{t-1}]$, אם במוצא מבצעים מכפלה מסוימת, יש לבצע אותה על כל אחד מהאיברים).

יש וריאציות שונות של רכיבי LSTM ניתן למשל לחבר את ב c_{t-1} לא רק למוצא h_t אלא גם לשאר השערים. חיבור – LSTM יש וריאציות שונות של רכיבי ביתן למשל לחבר את ברכיטקטורות שמחברות את קפרא , peepholes כזה נקרא , פיוון שהוא מאפשר לשערים להתבונן ב- c_{t-1} באופן ישיר. יש ארכיטקטורות שמחברות אותו רק לחלק מהשערים. חיבור כל השערים ל- c_{t-1} משנה כמובן $\sigma(w\cdot[c_{t-1},x_t,h_{t-1}]+b)$ את משוואות השערים. במקום $\sigma(w\cdot[c_{t-1},x_t,h_{t-1}]+b)$


וריאציה אחרת של מאחדת בין שער השכחה f_t לבין שער הזיכרון מאחדת בין שער מאחדת בין שער השכחה אחרת של במקום מאחדת בין שער השכחה מאחדת בין שער הזיכרון מתקבלת ההחלטה כמה מידע חדש יש לכתוב. שינוי זה ישפיע על ה-memory cell, כאשר במקום מהזיכרון מתקבלת יחד עם ההחלטה כמה מידע חדש יש לכתוב. $c_t = f_t \odot c_{t-1} + (\mathbf{1} - \mathbf{f}_t) \odot \tilde{c}_t$ משוואת העדכון תהיה: $c_t = f_t \odot c_{t-1} + \mathbf{i}_t \odot \tilde{c}_t$



(שמאל). coupled forget and input gates-(ימין) peephole connections – LSTM איור 6.4 וריאציות של

6.2.2 Gated Recurrent Units (GRU)

ישנה ארכיטקטורה נוספת של תא זיכרון הנקראת (Gated Recurrent Units (GRU), והיא כוללת מספר שינויים ביחס ל-LSTM:



.GRU איור 6.5 תא זיכרון בארכיטקטורת

השינוי המשמעותי מ-LSTM הוא העובדה שאין memory cell state, וכל השערים מתבססים רק על הקלט והמוצא LSTM. של התא הקודם. כדי לאפשר זיכרון הן לטווח ארוך והן לטווח קצר, יש שני שערים – Reset gate ו-Update gate של התא הקודם. כדי לאפשר זיכרון הן לטווח ארוך והן לטווח קצר, יש שני שערים – והם מחושבים על פי הנוסחאות הבאות:

Update:
$$z_t = \sigma(w_z \cdot [x_t, h_{t-1}])$$

Reset:
$$r_t = \sigma(w_r \cdot [x_t, h_{t-1}])$$

בעזרת שער ה-reset מחשבים reset:

$$\tilde{h}_t = \tanh(w \cdot [x_t, r_t \odot h_{t-1}]$$

ראשית יש לשים לב כי $ilde{h}_t$ כיוון שהוא תוצאה של סיגמואיד. כעת נתבונן על $ilde{h}_t$ ביחס לרכיב זיכרון פשוט של $r_t\in[0,1]$ כאשר r_t קרוב ל-1 מתקבל הביטוי: $h_t=f_W(w_{hh}h_{t-1}+w_{xh}x_t)$:Vanilla RNN

$$\tilde{h}_t = \tanh(w \cdot [x_t, r_t \odot h_{t-1}] \approx \tanh(w[x_t, h_{t-1}]) = \tanh(w_{hx}x_t + w_{hh}h_{t-1}]$$

 $r_t o 0$ מתקבל רכיב הזיכרון הקלאסי, השומר על זיכרון לטווח קצר. אם לעומת זאת $r_t o 1$ מתקבל רכיב הזיכרון הקלאסי, השומר על זיכרון של הטווח הקצר מתאפס (reset) אז מתקבל אז מתקבל $ilde{h}_t pprox anh(w \cdot [x_t, 0 \odot h_{t-1}] = anh(w_{xh} x_t)$

לאחר החישוב של $ilde{h}_t$ מחשבים את המוצא של המצב החבוי בעזרת z_t , שגם הוא מקבל ערכים בין 0 ל-1:

$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t$$

אם לעומת, אז $h_t pprox h_{t-1}$ כלומר לא מתחשבים ב- \tilde{h}_t , ולמעשה מעבירים את המצב הקודם כמו שהוא. אם לעומת, כמndidate hidden state- זאת t=0 אז t=0, כלומר מתעלמים מהמצב הקודם כמו שהוא ולוקחים את ה-t=0, כלומר מתעלמים מהמצב הקודם כמו שהוא למעשה שקלול של המצב הקודם עם איבר הקלט הנוכחי. עבור כל ערך אחר של t=0, מקבלים שקלול של המצב החבוי הקודם וה-Candidate hidden state.

ארכיטקטורה זו מאפשרת גם לזכור דברים לאורך זמן, וגם מצליחה להתמודד עם בעיית הגרדיאנט. אם שער העדכון ארכיטקטורה זו מאפשרת גם לזכור דברים לאורך זמן, וגם מצליחה להתמודד עם בעיית הגרדיאנט. בנוסף, אין בעיה של התבדרות הגרדיאנט, כיוון שאם השינוי בין תא לתא לא גדול, אז הגרדיאנט קרוב ל-1 כל הזמן ולא מתבדר.